

# ZENworks<sup>®</sup> Reporting

Référence de déploiement et  
d'administration de l'appliatif  
ZENworks Reporting

Juin 2020

## **Mentions légales**

**© Copyright 2008 - 2020 Micro Focus ou l'une de ses sociétés affiliées.**

Les seules garanties pour les produits et services de Micro Focus et ses sociétés affiliées et fournisseurs de licence (« Micro Focus ») sont définies dans les clauses de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Micro Focus ne sera en aucun cas tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou de rédaction contenues dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de changer sans préavis.

---

# Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>À propos de ce guide</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1 Présentation</b>   | <b>7</b>  |
| <b>2 Configuration système requise</b>  | <b>9</b>  |
| <b>3 Déploiement de l'appli catif</b>   | <b>13</b> |
| Déploiement de l'appli catif . . . . .  | 13        |
| Configuration des paramètres de l'appli catif . . . . .                                       | 14        |
| <b>4 Configuration de ZENworks Reporting</b>  | <b>17</b> |
| Configuration de ZENworks Reporting Appliance . . . . .                                       | 17        |
| Reconfiguration de ZENworks Reporting Appliance. . . . .                                      | 23        |
| Configuration de certificat . . . . .   | 24        |
| Configuration du domaine . . . . .  | 24        |
| Configuration de la source d'utilisateurs . . . . .   | 24        |
| Configuration des groupes d'utilisateurs . . . . .  | 26        |
| Configuration du serveur de messagerie . . . . .  | 28        |
| Administrateur . . . . .  | 29        |
| <b>5 Migration de ZENworks Reporting</b>  | <b>31</b> |
| Sauvegarde des données de ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x . . . . .                         | 31        |
| Déploiement, configuration et migration vers l'appli catif ZENworks Reporting 7.2.0 . . . . . | 31        |
| <b>6 Gestion du système ZENworks Reporting</b>  | <b>35</b> |
| Configuration de ZENworks Reporting . . . . .   | 36        |
| Terminal et explorateur de fichiers . . . . .   | 38        |
| Terminal . . . . .  | 39        |
| Explorateur de fichiers . . . . .   | 40        |
| Journaux . . . . .  | 42        |
| Sauvegarde de ZENworks Reporting . . . . .  | 43        |
| <b>7 Gestion de l'appli catif</b>   | <b>45</b> |
| Configuration Ganglia . . . . .   | 46        |
| Surveillance Ganglia . . . . .  | 46        |
| Réseau . . . . .  | 47        |
| Heure . . . . .   | 47        |
| Stockage . . . . .  | 47        |
| Services système . . . . .  | 48        |
| Démarrage, arrêt ou redémarrage des services système. . . . .                                 | 48        |
| Définition des services système sur Automatique ou Manuel. . . . .                            | 48        |

|   |    |
|---|----|
| Pare-feu .....  | 48 |
| Mots de passe de l'administrateur .....                       | 49 |
| Correctif .....   | 49 |
| Mise à jour en ligne .....                                    | 49 |
| Arrêt et redémarrage de l'applicatif ZENworks Reporting ..... | 50 |

## **A Dépannage**

**51**

# À propos de ce guide

Le présent manuel *Référence de déploiement et d'administration de l'appliquatif virtuel Micro Focus ZENworks Reporting* vous aide à déployer et configurer l'appliquatif ZENworks Reporting dans l'infrastructure virtuelle prise en charge par ZENworks Reporting.

Ce guide est organisé de la manière suivante :

- ♦ [Chapitre 1, « Présentation », page 7](#)
- ♦ [Chapitre 2, « Configuration système requise », page 9](#)
- ♦ [Chapitre 3, « Déploiement de l'appliquatif », page 13](#)
- ♦ [Chapitre 4, « Configuration de ZENworks Reporting », page 17](#)
- ♦ [Chapitre 5, « Migration de ZENworks Reporting », page 31](#)
- ♦ [Chapitre 6, « Gestion du système ZENworks Reporting », page 35](#)
- ♦ [Chapitre 7, « Gestion de l'appliquatif », page 45](#)
- ♦ [Annexe A, « Dépannage », page 51](#)

## Public

Le présent guide est destiné aux administrateurs de ZENworks Reporting

## Commentaires

Nous souhaiterions connaître vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres documentations fournies avec ce produit. Utilisez la fonctionnalité de commentaires, disponible au bas de chaque page de la documentation en ligne.

## Documentation supplémentaire

D'autres manuels (aux formats PDF et HTML) viennent compléter la documentation relative à ZENworks Reporting. Ils facilitent l'apprentissage et la mise en œuvre de ce produit. Pour de la documentation supplémentaire, reportez-vous au [site de documentation de ZENworks](#).



# 1 Présentation

ZENworks Reporting 7.2.0 est distribué sous la forme d'un applicatif virtuel pouvant être déployé au sein d'une infrastructure virtuelle prise en charge. L'applicatif ZENworks Reporting est basé sur une version personnalisée de SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Il est préinstallé avec ZENworks Reporting 7.2.0, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts de licence du système d'exploitation.

Pour gérer efficacement vos configurations, vous avez besoin d'une visibilité approfondie de votre environnement informatique. ZENworks Reporting offre cette visibilité grâce à des fonctionnalités de création de rapports étendues.

- ♦ Créez un puissant tableau de bord en intégrant des rapports, des tableaux, des graphiques et bien plus encore à l'aide d'un concepteur de tableaux de bord facile à utiliser par glisser-déplacer.
- ♦ Concevez un rapport et partagez-le sans effort et en toute sécurité.
- ♦ Créez des rapports à la volée en utilisant des outils de création de rapports ad hoc et des objets métier faciles à comprendre.

À l'aide du serveur ZENworks Reporting, vous pouvez publier des rapports dans de multiples formats tels que PDF, XLS, XLSX, HTML et DOC. Choisissez parmi les rapports standard de la bibliothèque ZENworks Reporting ou créez vos propres rapports personnalisés. Vous pouvez également planifier des rapports et automatiser la distribution.





# 2 Configuration système requise

L'appli­catif ZENworks Reporting est une machine virtuelle 64 bits (x86\_64). Les sections suivantes pré­sentent la configuration requise pour déployer l'appli­catif ZENworks Reporting dans une infrastructure virtuelle :

L'appli­catif ZENworks Reporting 7.2.0 est compatible avec les versions suivantes de ZENworks :

- ♦ ZENworks 2017
- ♦ ZENworks 2017 Update 1
- ♦ ZENworks 2017 Update 2
- ♦ ZENworks 2017 Update 3
- ♦ ZENworks 2017 Update 4
- ♦ ZENworks 2020

Des solutions pratiques relevant du domaine de l'appli­catif ZENworks Reporting, publiées sur le site [Micro Focus Cool Solutions](#), peuvent également être configurées.

**Tableau 2-1** Configuration requise pour l'appli­catif ZENworks Reporting

| Élé­ment                              | Configuration requise  |
|---------------------------------------|--|
| Hyperviseur                           | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Poste de travail VMware 6.5</li><li>♦ VMware ESXi 6.x et 7.x</li><li>♦ Microsoft Hyper-V Server Windows 2012, 2012 R2 et 2016</li><li>♦ XEN sous SLES 12 et les Support Packs</li><li>♦ Citrix Hypervisor (anciennement XenServer)</li></ul>   |
| Configuration de la machine virtuelle | <p>L'appli­catif nécessite la configuration minimale suivante (pré­configurée par défaut) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Mémoire RAM</b> : minimum 8 Go</li><li>♦ <b>Espace disque</b> : minimum 60 Go</li><li>♦ <b>Cœurs de processeurs</b> : 2</li></ul> <p>Pour des résultats optimaux, il est recommandé de disposer au minimum d'un processeur multi-cœur de 2,5 GHz.</p> <p>ZENworks Reporting nécessite deux disques durs. Un disque dur de 60 Go est pré­configuré avec l'appli­catif qui contient le système d'exploitation et un autre disque dur de minimum 15 Go doit être ajouté pour les données ZENworks.</p> <p>Selon vos besoins, vous pouvez accroître l'espace disque pré­configuré après avoir déployé l'appli­catif ZENworks Reporting.</p> |

| Élément               | Configuration requise   |
|-----------------------|---|
| Source d'utilisateurs | <p>ZENworks Reporting peut être configuré pour utiliser Microsoft Active Directory ou une source d'utilisateurs Novell e-Directory.</p> <p>Un utilisateur avec des informations d'identification LDAP peut se connecter à ZENworks Reporting. La gestion des utilisateurs n'est pas possible par le biais d'un serveur ZENworks Reporting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Sources d'utilisateurs expertes prises en charge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Novell eDirectory 8.7.3 ou 8.8</li> <li>◆ Microsoft Active Directory (livré avec Windows 2000 SP4 ou une version ultérieure)</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Accès d'utilisateur LDAP</b> : ZENworks Reporting nécessite que l'utilisateur dispose, au minimum, d'un accès en lecture seule à l'annuaire LDAP</li> <li>◆ <b>Authentification LDAP</b> : une liaison simple authentifie l'utilisateur et lui permet d'accéder à l'application. <p>Il est question de liaison simple lorsqu'une application fournit un nom distinctif (DN) et un mot de passe pour ce dernier. Pour utiliser une liaison simple, le client doit fournir le nom distinctif d'une entrée LDAP existante et un mot de passe correspondant à l'attribut de mot de passe utilisateur de cette entrée.</p> </li> </ul> |
| Adresse IP            | Le serveur doit posséder une adresse IPv4 statique ou une adresse DHCP permanente.  |
| Ports                 | <p>Les ports suivants sont requis pour la communication du serveur primaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ports de base de données de Microsoft SQL, Oracle et Sybase</li> <li>◆ Serveur de création de rapports : 443</li> <li>◆ LDAP : 389 ou 636</li> <li>◆ SMTP : 25 pour le courrier électronique</li> <li>◆ NTP : 123 pour la synchronisation horaire</li> <li>◆ SSH : 22</li> <li>◆ Applicatif : 443</li> <li>◆ Console d'administration de l'applicatif : 9443</li> </ul>  |
| Base de données       | <p>Les bases de données suivantes sont prises en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server 2012 SP3 et versions ultérieures, 2014 SP2 et versions ultérieures, 2016, 2016 SP1, 2017 et 2019.</li> <li>◆ Oracle 11.2.0.4 Standard et Enterprise Edition, 11.2.0.4 RAC, 12c (12.1.0.1 et 12.1.0.2), 12c RAC, 18c R1 et 19c.</li> <li>◆ PostgreSQL 11.4</li> </ul> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Configuration requise pour la base de données</a> du guide Configuration système requise.</p>  |

---

| <b>Élément</b>           | <b>Configuration requise</b>   |
|--------------------------|--|
| Navigateur Web           | <p>Les navigateurs Web suivants sont pris en charge pour la console de l'applicatif :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Internet Explorer 11 et versions ultérieures</li><li>◆ Firefox 58 et versions ultérieures</li><li>◆ Firefox ESR version 60</li><li>◆ Chrome 55 et versions ultérieures (prise en charge expérimentale)</li><li>◆ Edge 40 et versions ultérieures</li><li>◆ Chrome 55 et versions ultérieures</li></ul> |
| Langues prises en charge | <p>Les langues suivantes sont prises en charge pour la console de l'applicatif :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Anglais - en</li><li>◆ Français - fr</li><li>◆ Allemand - de</li><li>◆ Italien - it</li><li>◆ Japonais - ja</li><li>◆ Portugais (brésilien)</li><li>◆ Chinois simplifié - zh_CN</li><li>◆ Chinois traditionnel - zh_TW</li><li>◆ Espagnol - es</li></ul>  |

---



# 3 Déploiement de l'applcatif

Pour déployer l'applcatif ZENworks Reporting, effectuez les tâches décrites dans les sections suivantes :

- ♦ « Déploiement de l'applcatif » page 13
- ♦ « Configuration des paramètres de l'applcatif » page 14

## Déploiement de l'applcatif

Pour déployer l'applcatif ZENworks Reporting, procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que l'hyperviseur sur lequel vous souhaitez déployer l'applcatif ZENworks Reporting respecte la configuration requise indiquée à la section [Configuration système requise](#).
- 2 Téléchargez le fichier de l'applcatif ZENworks Reporting à partir du site *Web Micro Focus Customer Center*.

Selon votre hyperviseur, téléchargez l'un des fichiers suivants :

- ♦ **VMware ESXi** : téléchargez le fichier `.ova`.
- ♦ **Microsoft Hyper-V** : téléchargez le fichier `.vhd`.
- ♦ **XenServer sous SLES 12** : téléchargez le fichier `xen.tar.gz`.

- 3 Déployez l'applcatif ZENworks Reporting sur un hyperviseur à l'aide du fichier téléchargé (`.ova`, `.vhd` ou `xen.tar.gz`).

Par défaut, les outils VMware sont installés lors du premier démarrage de l'applcatif ZENworks Reporting.

- 4 (Facultatif) Prenez un instantané de la machine virtuelle que vous avez créée.

Cela permet d'enregistrer l'état et les données d'une machine virtuelle à un moment précis.

- 5 Après avoir déployé l'applcatif ZENworks Reporting, vous devez ajouter un disque dur avant de mettre la machine virtuelle sous tension.

---

**IMPORTANT** : si vous n'avez pas ajouté de disque dur, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous mettez la machine sous tension. Vous devez éteindre la machine virtuelle, ajouter un disque dur, puis allumer l'applcatif.

---

- 6 Pour configurer l'applcatif, continuez avec la *Configuration des paramètres de l'applcatif*.

Après le déploiement, ZENworks Reporting peut être reconfiguré à l'aide d'une console Web simple d'emploi. Cette même console peut être utilisée pour gérer l'applcatif ZENworks Reporting et effectuer des tâches de base comme exécuter des commandes, démarrer et arrêter des services, consulter des journaux, télécharger des fichiers, etc. Vous pouvez également adapter les paramètres serveur de base et surveiller les performances du serveur.

# Configuration des paramètres de l'applicatif

---

**IMPORTANT** : si vous n'avez pas ajouté de disque dur après le déploiement, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce scénario, vous devez éteindre la machine virtuelle, ajouter un disque dur, puis allumer l'applicatif.

---

Pour configurer les paramètres de l'applicatif, procédez comme suit :

- 1 Sur la page Accord de licence, sélectionnez la **License Language** (Langue de la licence) et la **Keyboard Language** (Langue du clavier) requises, puis cliquez sur **Accepter**.
- 2 Sur la page Passwords and Time Zone (Mots de passe et fuseau horaire), indiquez les informations suivantes :
  - ♦ **Mot de passe root et confirmation** : mot de passe root de l'applicatif ZENworks Reporting.
  - ♦ **Mot de passe zenadmin et confirmation** : mot de passe zenadmin de l'applicatif ZENworks Reporting.
  - ♦ **Serveur NTP** : adresse IP ou nom DNS du serveur NTP (Network Time Protocol) externe.
  - ♦ **Optional NTP Server (Serveur NTP facultatif)** : adresse IP ou nom DNS du serveur NTP (Network Time Protocol) externe.
  - ♦ **Région** : région locale.
  - ♦ **Fuseau horaire** : fuseau horaire local.
- 3 Cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sur la page Paramètres réseau, spécifiez les informations suivantes :
  - ♦ **Nom d'hôte** : nom de domaine complet (FQDN) associé à l'adresse IP de l'applicatif. Par exemple, `serveur.domaine.com`.  
Le nom d'hôte doit pouvoir être résolu, sans quoi certaines fonctions de ZENworks ne fonctionneront pas correctement. Les noms de serveurs doivent respecter les exigences DNS, faute de quoi la connexion à ZENworks Reporting échouera. Tous les caractères alphanumériques sont admis (en majuscules et minuscules), ainsi que le trait d'union (-).
  - ♦ **Obtenir l'adresse IP en utilisant DHCP** : sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse IP en utilisant l'adresse DHCP. Si vous sélectionnez cette option, les champs **Adresse IP** et **Masque de réseau** seront désactivés.
  - ♦ **Adresse IP** : le serveur doit posséder une adresse IP statique ou une adresse DHCP permanente.
  - ♦ **Masque de réseau** : masque de réseau associé à l'adresse IP de l'applicatif.
  - ♦ **Passerelle** : adresse IP de la passerelle sur le sous-réseau où est situé l'applicatif ZENworks Reporting.
  - ♦ **Serveur DNS** : adresse IP du serveur DNS primaire pour votre réseau.
  - ♦ **Optional DNS Server (Serveur DNS facultatif)** : adresse IP du serveur DNS primaire pour votre réseau.
  - ♦ **Recherche de domaine** : par défaut, le domaine que vous avez spécifié dans le champ **Nom d'hôte** est affiché.
  - ♦ **Optional Domain Search (Recherche de domaine facultative)** : autre domaine.

- ♦ (Facultatif) **Configure a Network Proxy** (Configurer un proxy réseau) : si nécessaire, vous pouvez configurer un proxy réseau en cochant la case **Configurer un proxy réseau**.

Une fois la case sélectionnée, spécifiez les informations suivantes :

- ♦ URL du proxy
- ♦ Nom d'utilisateur du proxy
- ♦ Mot de passe du proxy

**5** Cliquez sur **Suivant**.

**6** Sur la page Data Store Location (Emplacement de la banque de données), vérifiez le nouveau disque dur que vous avez ajouté.

**7** Cliquez sur **Configurer**.

Une fois configuré, l'URL s'affiche dans la console. Utilisez l'URL (`https://<FQDN>:9443`) pour administrer l'appli et configurer ZENworks Reporting.

**8** Passez à la tâche suivante spécifiée dans la configuration de ZENworks Reporting.





# 4 Configuration de ZENworks Reporting

Les sections suivantes expliquent le flux de configuration et de reconfiguration :

- ♦ « Configuration de ZENworks Reporting Appliance » page 17
- ♦ « Reconfiguration de ZENworks Reporting Appliance » page 23

## Configuration de ZENworks Reporting Appliance

Après le déploiement de l'applicatif ZENworks Reporting sur un hyperviseur, effectuez les étapes suivantes pour configurer ZENworks Reporting :

- 1 Lancez l'URL dans un navigateur Web pris en charge.

L'URL (`https://<FQDN>:9443` ou `https://<adresse_IP>:9443`) s'affiche dans la console de l'applicatif.

- 2 Choisissez la langue d'installation. Si le navigateur Web prend en charge la langue sélectionnée, il s'affiche dans cette langue, sinon il s'affiche en anglais.

- 3 Connectez-vous à ZENworks Reporting avec les informations d'identification `root` ou `zenadmin` spécifiées lors de la configuration des paramètres de l'applicatif.

La première fois que vous vous connectez, vous êtes invité à configurer ZENworks Reporting.

- 4 Vérifiez les conditions préalables sur la page Configurer ZENworks Reporting. Pour pouvoir procéder à la configuration, vous devez disposer des informations nécessaires.

- ♦ Domaine spécifique à vos besoins de création de rapports
- ♦ Configuration de l'autorité de certification

Un certificat est nécessaire pour permettre au serveur ZENworks Reporting de communiquer en toute sécurité. ZENworks Reporting prend en charge les certificats internes et externes. Si vous voulez utiliser un certificat interne, il sera automatiquement généré par ZENworks Reporting. Si vous voulez utiliser un certificat externe, vous pouvez générer une requête de signature de certificat (CSR) en utilisant ZENworks Reporting ou les méthodes propres à votre organisation, puis obtenir les certificats signés.

Une CSR se présente sous la forme d'un texte chiffré, fourni par un utilisateur à l'autorité de certification (CA) via une application de certificat numérique SSL (Secure Sockets Layer). Elle est validée par l'autorité de certification et un certificat signé est délivré.

- 5 Sélectionnez **S'il s'agit d'un nouveau serveur ZENworks Reporting Server**.

- 6 Si vous voulez que ZENworks Reporting génère une requête de signature de certificat, cliquez sur **Générer la CSR**.

Si vous générez la CSR à partir de cette page, la clé privée sera stockée sur le serveur.

Lors de la configuration de ZENworks Reporting, vous devez disposer d'un certificat de serveur signé, d'une clé privée et d'un certificat d'une autorité de certification. Pour obtenir le certificat de serveur signé, vous devez générer une CSR et la faire valider par l'autorité de certification.

**6a** Indiquez les informations suivantes :

- ♦ **Nom commun (CN)** : nom de domaine complet du serveur ZENworks Reporting. Ce nom doit correspondre au nom du serveur dans l'URL, de sorte que les navigateurs acceptent le certificat pour la communication SSL. Par exemple, mail.novell.com.
- ♦ **Organisation (O)** : nom de l'organisation.
- ♦ **Unité organisationnelle (OU)** : nom de l'unité organisationnelle, telle qu'un département ou un service.
- ♦ **Ville ou localité (L)**
- ♦ **État ou province (ST)**
- ♦ **Pays ou région** : code à deux lettres du pays ou de la région. Par exemple, FR.
- ♦ **Longueur de clé** : la longueur de clé requise peut être 1024 ou 2048.

**6b** Cliquez sur **Générer** et téléchargez la requête de signature du certificat (CSR).

**7** Cliquez sur **Configurer un nouveau serveur ZENworks Reporting Server**.

**8** Spécifiez les informations suivantes pour créer un compte d'administrateur :

- ♦ **Nom d'utilisateur** : ce nom ne peut compter que maximum 50 caractères. Il peut contenir des caractères alphanumériques et spéciaux (caractère de soulignement \_ et trait d'union -).
- ♦ **Mot de passe** : le mot de passe de l'administrateur est utilisé pour se connecter à ZENworks Reporting. Il doit contenir, au minimum, six caractères.
- ♦ **Confirmer le mot de passe** : utilisez ce champ pour confirmer un mot de passe correct. Si les mots de passe ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche lorsque vous avez cliqué sur **Suivant**. Vous devez alors de nouveau entrer les mots de passe corrects.

Cet utilisateur disposera de droits d'administrateur. Ce compte d'administrateur peut être utilisé pour se connecter à ZENworks Reporting indépendamment des sources d'utilisateurs et bénéficie d'une priorité plus importante par rapport à des utilisateurs similaires existants dans les sources d'utilisateurs configurées.

**9** Cliquez sur **Suivant**.

**Configurer les domaines** ?

Spécifiez un ou plusieurs domaines à utiliser pour ZENworks Reporting. Vous pouvez ajouter des domaines à partir de la zone de gestion ZENworks ou importer des fichiers de ressources de domaine.

[Ajouter](#)

| Domaine  | Version | Base de données                           | Source de données |
|--|---------|---|-------------------|
| <a href="#">Domaine ZENworks</a>                       | 20.0.0  | zcm2020oracle.epm.blr.novell.com          | Oracle            |
| <a href="#">Domaine d'ensemble ZENworks</a>            | 20.0.0  | zcm2020oracle.epm.blr.novell.com          | Oracle            |
| <a href="#">Domaine d'audit ZENworks</a>               | 20.0.0  | zcm2020oracle.epm.blr.novell.com          | Oracle            |
| <a href="#">Domaine Vertica de correctif ZENworks</a>  | 20.0.0  | zcm2020oracle-beta2app.epm.blr.novell.com | Vertica           |
| <a href="#">Domaine Vertica de l'ensemble ZENworks</a> | 20.0.0  | zcm2020oracle-beta2app.epm.blr.novell.com | Vertica           |

**10** Spécifiez un ou plusieurs domaines que vous souhaitez utiliser pour ZENworks Reporting. Vous pouvez ajouter des domaines à partir de la zone de gestion ZENworks ou importer des fichiers de ressources de domaine.

**10a** Cliquez sur **Ajouter**.

**10b** Sur la page Ajouter un domaine, sélectionnez comment vous souhaitez ajouter le domaine et configurer une source de données.

**Ajouter un domaine** ?

Sélectionnez la méthode à utiliser pour ajouter le domaine et configurer une source de données.

Ajouter des domaines à partir de la zone de gestion ZENworks ▼

Spécifiez les informations suivantes pour un serveur primaire de la zone de gestion :

Adresse du serveur :

Port :

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Domaines ZENworks
 

- ZENworks
- Audit (ZENworks 11 SP3 ou version ultérieure)
- Ensemble (ZENworks 2017 ou version ultérieure)

Domaines Vertica ZENworks
 

- Ensemble (ZENworks 2020 ou version ultérieure)
- Correctif (ZENworks 2020 ou version ultérieure)

- ♦ Sélectionnez **Ajouter des domaines à partir de la Zone de gestion ZENworks**, puis spécifiez les options suivantes :
  - ♦ **Adresse du serveur** : adresse IP valide ou nom de domaine complet (FQDN) du serveur ZENworks primaire dans la zone de gestion. Ce serveur primaire sera référencé pour télécharger le fichier de ressource du domaine et les informations de base de données requises pour configurer la source de données pour ce domaine.
  - ♦ **Port** : port utilisé par le serveur primaire existant dans la zone de gestion. Le numéro de port par défaut est 443.
  - ♦ **Nom d'utilisateur** : nom de l'administrateur de la zone de gestion pour la connexion au centre de contrôle de ZENworks.
  - ♦ **Mot de passe** : mot de passe de l'administrateur de la zone de gestion indiqué dans le champ Nom d'utilisateur.
  - ♦ **Domaines à ajouter** : sélectionnez les domaines que vous souhaitez ajouter.  
ou  
Vous pouvez ajouter des domaines à partir de la zone de gestion ZENworks ou télécharger des fichiers de ressource de domaine pour d'autres produits Micro Focus.

---

**REMARQUE :** lors de l'ajout du domaine Vertica à l'aide du fichier de ressources, veuillez à sélectionner **Zone de gestion ZENworks** dans la **Source de données**.

---

### Ajouter un domaine ?

Sélectionnez la méthode à utiliser pour ajouter le domaine et configurer une source de données.

Ajouter un domaine à l'aide d'un fichier de ressource ▼

Téléchargez le fichier de ressource de domaine et sélectionnez le type de source de données :

Fichier de ressource :

Source de données : PostgreSQL ▼

Spécifiez les informations suivantes pour la source de données sélectionnée :

Adresse du serveur :

Port :  ▼

Nom de la base de données :

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

- ♦ Sélectionnez **Ajouter un domaine à l'aide d'un fichier de ressource**.
- ♦ **Fichier de ressource (\*.zip)** : effectuez une opération de glisser-déposer sur le fichier de ressource de domaine qui avait été téléchargé et qui est disponible en local.
- ♦ **Source de données** : sélectionnez la source de données pour le domaine téléchargé. Si la source de données est un serveur de base de données, renseignez les champs suivants :
  - ♦ **Adresse du serveur** : adresse IP valide ou nom de domaine complet (FQDN) du serveur de base de données.
  - ♦ **Port** : port utilisé par le serveur de base de données
  - ♦ **Nom de la base de données** : nom de la base de données.
  - ♦ **Nom d'utilisateur** : nom de l'utilisateur qui dispose des autorisations en lecture et écriture pour accéder à la base de données.
  - ♦ **Mot de passe** : mot de passe valide pour accéder à la base de données.

Si votre serveur de base de données est Microsoft SQL Server, renseignez les champs suivants :

- ♦ **Nom de l'instance** : spécifiez le nom de l'instance Microsoft SQL Server qui héberge la base de données.
- ♦ **Type d'authentification** : sélectionnez le type d'authentification.
- ♦ **Domaine** : ce champ est activé si vous sélectionnez Authentification Windows. Indiquez le nom de domaine complet (FQDN) ou le nom d'hôte.

Si la source de données est une zone de gestion ZENworks, renseignez les champs suivants :

- ♦ **Adresse du serveur** : adresse IP valide ou nom de domaine complet (FQDN) du serveur ZENworks primaire dans la zone de gestion. Ce serveur primaire sera référencé pour télécharger le fichier de ressource du domaine et les informations de base de données requises pour configurer la source de données pour ce domaine.
- ♦ **Port** : port utilisé par le serveur primaire existant dans la zone de gestion. Le numéro de port par défaut est 443.
- ♦ **Nom d'utilisateur** : nom de l'administrateur de la zone de gestion pour la connexion au centre de contrôle de ZENworks.
- ♦ **Mot de passe** : mot de passe de l'administrateur de la zone de gestion indiqué dans le champ Nom d'utilisateur.

**10c** Cliquez sur **Ajouter**.

**11** (Facultatif) Cliquez sur le lien hypertexte **Domaine** pour modifier un domaine configuré.

**12** Sélectionnez le type d'autorité de certification (CA) à utiliser pour la zone de gestion.

- ♦ **CA interne** : le certificat est généré automatiquement.
- ♦ **CA externe** : sélectionnez **Certificat sécurisé (.p12 ou .pfx)**, **Certificat racine et certificat du serveur avec clé privée** ou **Certificat racine et certificat du serveur**.

**12a** Précisez les informations suivantes en fonction du certificat requis :

- ♦ **Certificat sécurisé (.p12 ou .pfx)**
  - ♦ **Certificat sécurisé** : ce certificat stocke le certificat du serveur, les chaînes de certificats intermédiaires et la clé privée dans un fichier chiffré, protégé par un mot de passe. Les formats de fichier pris en charge sont .p12 et .pfx.
  - ♦ **Mot de passe** : mot de passe pour le fichier de certificat sécurisé.
- ♦ **Certificat racine et certificat du serveur avec clé privée**
  - ♦ **Certificat racine** : premier certificat dans l'arborescence de certificats émis par l'autorité de certification ayant signé le certificat du serveur ainsi que les chaînes de certificats intermédiaires. Les formats de fichier pris en charge sont .pem, .crt, .cer, .der, .p7b et .p7c.
  - ♦ **Certificat du serveur** : certificat signé utilisé pour le serveur ZENworks. Les formats de fichier pris en charge sont .pem, .crt, .cer, .der, .p7b et .p7c.
  - ♦ **Clé privée** : fichier de clé privée associé au certificat de serveur signé. Le format de fichier pris en charge est .der.
- ♦ **Certificat racine et certificat du serveur**

Pour utiliser le **certificat racine et le certificat de serveur**, vous devez avoir généré une CSR à l'aide du lien **Générer la CSR**.

- ♦ **Certificat racine** : premier certificat dans l'arborescence de certificats émis par l'autorité de certification ayant signé le certificat du serveur ainsi que les chaînes de certificats intermédiaires. Les formats de fichier pris en charge sont `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` et `.p7c`.
- ♦ **Certificat du serveur** : certificat signé utilisé pour le serveur ZENworks. Les formats de fichier pris en charge sont `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` et `.p7c`.

**12b** Cliquez sur **Finish** (Terminer).

La configuration de ZENworks Reporting démarre et peut prendre plusieurs minutes. Le processus de configuration se poursuit en arrière-plan, même si vous fermez le navigateur ou s'il atteint sa valeur de timeout.

Une fois ZENworks Reporting configuré, vous pouvez utiliser la **console ZENworks Reporting** à partir de la page Résumé pour accéder aux fonctionnalités de ZENworks Reporting.

---

**IMPORTANT** : veillez à effectuer les opérations ci-dessous.

- ♦ Lorsque vous mettez à niveau la zone de gestion ZENworks, le domaine doit être reconfiguré pour que les derniers fichiers de ressource de domaine ZRS soient disponibles dans ZENworks.
  - ♦ Lorsque vous changez la base de données ZENworks, le domaine doit être reconfiguré afin qu'il pointe vers la nouvelle base de données.
  - ♦ Lorsque vous changez le mot de passe du serveur primaire de l'administrateur ZENworks, le domaine doit être reconfiguré.
  - ♦ Lorsque vous modifiez les informations d'identification LDAP, reconfigurez le serveur LDAP.
- 

## Reconfiguration de ZENworks Reporting Appliance

Après avoir configuré ZENworks Reporting, vous pouvez reconfigurer les paramètres.

Pour reconfigurer les paramètres ZENworks Reporting :

1. Sur la page accueil de l'appliquet ZENworks Reporting, cliquez sur **Configuration de ZENworks Reporting**.
2. Sous l'onglet **Résumé**, configurez les paramètres requis suivants, puis cliquez sur **Appliquer** :
  - ♦ « [Configuration de certificat](#) » page 24
  - ♦ « [Configuration du domaine](#) » page 24
  - ♦ « [Configuration de la source d'utilisateurs](#) » page 24
  - ♦ « [Configuration des groupes d'utilisateurs](#) » page 26
  - ♦ « [Configuration du serveur de messagerie](#) » page 28
  - ♦ « [Administrateur](#) » page 29

L'astérisque (\*) indique qu'une ou plusieurs configurations sont modifiées. Les changements doivent être appliqués pour prendre effet.

Pour plus d'informations sur la page Configuration de ZENworks Reporting, reportez-vous à la [Configuration de ZENworks Reporting](#).

## Configuration de certificat

- ◆ Cliquez sur **Renouveler** pour renouveler le certificat interne, si l'autorité de certification (CA) configurée est interne.
- ◆ Cliquez sur **Changer l'autorité de certification** pour modifier l'autorité de certification configurée. En fonction du type d'autorité de certification externe, spécifiez les détails.

Pour plus d'informations sur les certificats, reportez-vous à l'[Étape 12](#) à la section [Configuration de ZENworks Reporting](#).

- ◆ Cliquez sur **Afficher le certificat** pour afficher les détails le concernant.

## Configuration du domaine

Le domaine est inclus en tant que paquet dans le fichier de ressource. Ainsi, lorsqu'un nouveau fichier de ressource (domaine mis à jour) est publié dans le cadre d'une version de ZENworks ou ZENworks Reporting, vous devez reconfigurer les domaines avec ce fichier de ressource pour obtenir les nouvelles mises à jour.

Cette page vous permet d'ajouter ou de modifier des domaines. Pour modifier un domaine configuré, cliquez sur son nom. Vous pouvez choisir la version la plus récente ou la version précédente du domaine ou modifier les détails de la source de données pour ce domaine.

---

### REMARQUE

- ◆ Si vous reconfigurez un domaine avec le nouveau fichier de ressource ZENworks, les rapports personnalisés, la source de données personnalisée et le domaine personnalisé existants ne sont pas modifiés. Seuls les rapports prédéfinis sont mis à jour.
- ◆ Avant de reconfigurer ZENworks Reporting, sauvegardez les ressources ZENworks Reporting (rapports, vues, etc.) en procédant comme suit :
  1. Connectez-vous en tant qu'administrateur à la console du serveur ZENworks Reporting (`https://<ip>:443`).
  2. Cliquez sur **Gérer > Paramètres du serveur > Exporter**.
  3. Enregistrez le fichier `export.zip` sur votre ordinateur local.

---


Pour reconfigurer les domaines, reportez-vous à l'[Étape 10](#) de la section [Configuration de ZENworks Reporting Appliance](#).

## Configuration de la source d'utilisateurs


Cliquez sur [Configuration de la source d'utilisateurs](#).

Pour ajouter ou modifier plusieurs sources d'utilisateurs.





- ◆ Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une source d'utilisateurs, puis spécifiez les détails suivants :



- ◆ **Adresse du serveur** : spécifiez le nom de domaine complet (FQDN) ou l'adresse IP de la source d'utilisateurs utilisée pour l'authentification utilisateur.
- ◆ **Port** : la valeur de port par défaut est affichée en fonction du mode SSL sélectionné. Le numéro de port SSL par défaut est 636 et le numéro de port non-SSL par défaut est 389. Si la source d'utilisateurs est configurée avec un port différent des ports par défaut mentionnés ci-dessus, le port doit être mis à jour en conséquence.
- ◆ **Nom d'utilisateur** : le serveur ZENworks Reporting a besoin d'un accès en lecture seule à l'annuaire LDAP pour authentifier chaque tentative de connexion. Les informations d'identification de cet utilisateur sont utilisées pour obtenir un accès en lecture seule. Indiquez le nom d'utilisateur au format DN (nom distinctif). Par exemple :

- ◆ **Novell eDirectory** : cn=ReadOnlyUser , o=mycompany

- ♦ **Microsoft Active Directory :**

`cn=ReadOnlyUser , cn=users , dc=organization , dc=com`

Après la configuration, si les informations d'identification de cet utilisateur sont modifiées, le serveur ZENworks Reporting ne pourra pas accéder à l'annuaire LDAP pour authentifier les tentatives de connexion. Vous devez reconfigurer ZENworks Reporting avec les nouvelles informations d'identification.

Active Directory vous permet de créer une unité organisationnelle (OU) et un nom d'utilisateur avec certains caractères spéciaux qui ne sont pas acceptés par l'appliquetif ZENworks Reporting (l'appliquetif ne poursuit pas le traitement des caractères spéciaux non pris en charge). Dans ce scénario, vous devez faire précéder ces caractères spéciaux (à savoir ; = , + < >") d'une barre oblique inverse \. Par exemple, pour spécifier `ReadOnly,User`, indiquez `ReadOnly\,user`

- ♦ **Mot de passe :** indiquez le mot de passe du premier utilisateur d'authentification.
- ♦ Cliquez sur **OK** pour vérifier si la connexion à la source d'utilisateurs est établie.  
Si vous avez activé la case **Utiliser SSL**, une fenêtre contextuelle de certificat s'affiche. Vérifiez les détails, puis cliquez sur **Accepter**.
- ♦ Cliquez sur **OK** pour continuer.
- ♦ **Supprimer :** sélectionnez la source d'utilisateurs à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer** Si une source d'utilisateurs est supprimée, les utilisateurs provenant de cette source ne peuvent pas avoir accès à ZENworks Reporting.
- ♦ **Vers le haut :** sélectionnez la source d'utilisateurs que vous souhaitez faire remonter dans la liste. Cela garantit que l'authentification de l'utilisateur pour cette source d'utilisateurs est tentée avec une priorité plus élevée que celle répertoriée en dessous.
- ♦ **Vers le bas :** sélectionnez la source d'utilisateurs que vous souhaitez faire descendre dans la liste. Cela garantit que l'authentification de l'utilisateur pour cette source d'utilisateurs est tentée avec une priorité moins élevée que celle répertoriée au-dessus.
- ♦ **Tester :** sélectionnez la source d'utilisateurs que vous souhaitez tester, puis cliquez sur **Tester** pour vérifier si la connexion à cette dernière est établie.

## Configuration des groupes d'utilisateurs

Pour ajouter des groupes d'utilisateurs à partir de sources d'utilisateurs configurées afin d'octroyer des droits d'administrateur de ZENworks Reporting aux membres de ces groupes, procédez comme suit.

**Configurer des groupes d'utilisateurs pour le rôle d'administrateur** ?

Sélectionnez dans les sources d'utilisateurs un ou plusieurs groupes auxquels vous souhaitez assigner le rôle d'administrateur. Les utilisateurs appartenant à ces groupes disposeront de privilèges d'administrateur.

| <input type="checkbox"/> Groupe                  | Source d'utilisateurs |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> cn=admingroup.o=context | 172.22.10.180         |

- ◆ Cliquez sur **Ajouter** et renseignez les champs suivants pour ajouter un groupe LDAP :

**Ajouter des groupes d'administrateurs** ?

Source:

Rechercher dans:

Rechercher dans les sous-dossiers

Rechercher:  🔍

| Nom | Emplacement |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

- ◆ **Source** : sélectionnez une source d'utilisateurs configurée.
- ◆ **Rechercher dans** : vous pouvez lancer une recherche dans l'ensemble de la source d'utilisateurs ou cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un conteneur de recherche spécifique à partir de la source d'utilisateurs. Cochez la case **Rechercher dans les sous-dossiers** pour lancer une recherche dans le conteneur de manière récursive.
- ◆ **Rechercher** : spécifiez le nom ou quelques caractères du nom du groupe que vous souhaitez rechercher, puis cliquez sur l'icône de recherche. Les noms des groupes dans le conteneur de recherche qui contiennent le texte recherché s'affichent. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs groupes dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur **OK** pour ajouter des groupes d'utilisateurs. Sinon, cliquez sur **Ajouter** si vous souhaitez les configurer, puis continuer.

- ♦ Sélectionnez un ou plusieurs groupes dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer** pour révoquer les privilèges d'administrateur des utilisateurs appartenant à ces groupes d'administrateurs.
- ♦ Cochez la case **Groupe** pour sélectionner tous les groupes dans la liste et les supprimer.

---

## IMPORTANT

- ♦ Seuls les administrateurs disposent des autorisations d'accès à ZENworks Reporting. Ces privilèges sont les suivants :
  - ♦ Affichage, exécution, planification, création, enregistrement et suppression, de diverses ressources ZENworks Reporting (par exemple : des rapports, des vues, un domaine et des sources de données)
  - ♦ Assignation des autorisations d'accès (lecture, écriture, suppression, exécution et administration) aux diverses ressources de ZENworks Reporting aux autres utilisateurs, soit au niveau Rôle, soit au niveau Utilisateur.
  - ♦ Gestion des paramètres du serveur ZENworks Reporting
  - ♦ Suppression des utilisateurs et des rôles
- ♦ Si vous avez sélectionné un groupe parent (un groupe contenant d'autres sous-groupes), notez les points suivants :
  - ♦ **Pour Active Directory** : les utilisateurs de ces sous-groupes n'auront pas de privilèges d'administrateur. Pour assigner des privilèges d'administrateur à ces utilisateurs, configurez-les individuellement.
  - ♦ **Pour eDirectory** : tous les sous-groupes auront également des privilèges d'administrateur.

---

## Configuration du serveur de messagerie

Cliquez sur **Configuration du serveur de messagerie**. Configurez les paramètres de serveur de messagerie sortant pour envoyer des notifications par courrier électronique et des rapports.

Pour configurer le serveur de messagerie sortant, renseignez les champs suivants :

- ♦ **Serveur de messagerie sortant** : indiquez le nom de domaine complet ou l'adresse IP du serveur SMTP. Le serveur SMTP est utilisé pour envoyer les rapports planifiés par courrier électronique.
- ♦ **Port** : spécifiez le numéro de port sur lequel le serveur SMTP écoute. Le numéro de port par défaut est 25.
- ♦ **Use SSL/TLS (Utiliser SSL/TLS)** : sélectionnez cette option si le serveur SMTP est exécuté sur SSL ou TLS.
- ♦ **Adresse électronique de l'expéditeur** : spécifiez l'adresse électronique de l'expéditeur à partir de laquelle envoyer tous les rapports planifiés.
- ♦ **Mot de passe requis** : désélectionnez la case à cocher pour configurer le serveur de messagerie sortant sans authentification. cochez la case si vous souhaitez que l'expéditeur utilise un mot de passe pour l'authentification.
- ♦ **Mot de passe** : spécifiez le mot de passe de l'expéditeur.
- ♦ Cliquez sur **OK**.

## **Administrateur**

Changez le mot de passe de l'administrateur ZENworks Reporting.



# 5 Migration de ZENworks Reporting

Ce chapitre fournit des informations pour vous aider à effectuer la migration de la version 6.2.x ou 6.4.x vers la version 7.2.0 de ZENworks Reporting.

L'appliquetif ZENworks Reporting 7.2.0 est une mise à jour incrémentielle qui remplace l'appliquetif ZENworks Reporting 6.2.x et 6.4.x. L'appliquetif ZENworks Reporting 7.2.0 peut être téléchargé à partir de Micro Focus Customer Center.

Les sections suivantes fournissent des instructions pour la migration :

- ♦ « Sauvegarde des données de ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x » page 31
- ♦ « Déploiement, configuration et migration vers l'appliquetif ZENworks Reporting 7.2.0 » page 31

## Sauvegarde des données de ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x

Pour sauvegarder des données de ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x :

- 1 Dans une fenêtre de l'appliquetif ZENworks Reporting , sous **ZENworks Reporting Appliance** (Applicatif ZENworks Reporting), cliquez sur **ZENworks Reporting Backup** (Sauvegarde de ZENworks Reporting)(<https://<FQDN>:9443> ou [https://<adresse\\_IP>:9443](https://<adresse_IP>:9443)) .  
La sauvegarde de ZENworks Reporting est stockée dans le dossier `/vastorage/backup` dans le système de fichiers.
- 2 Notez l'emplacement du second disque dur, puis copiez-le vers un emplacement accessible.  
Par exemple, si vous utilisez VMware ESX, cliquez avec le bouton droit sur la machine, sélectionnez l'option de modification des paramètres et notez l'emplacement du disque dur. Accédez à l'emplacement et copiez le fichier du disque dur. Le format de fichier est du type `<nom_machine> vmdk`.  
Il est recommandé de sauvegarder le répertoire `/vastorage/backup` à un autre emplacement sur l'appliquetif 6.2.x.
- 3 Éteignez l'appliquetif ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x et prenez un instantané.
- 4 Passez aux tâches suivantes spécifiées à la **Section 5.2**.

---

**IMPORTANT** : après avoir sauvegardé ZENworks Reporting, si vous apportez des modifications au serveur ZENworks Reporting, elles pourraient ne pas être disponibles après la migration.

---

## Déploiement, configuration et migration vers l'appliquetif ZENworks Reporting 7.2.0

Vous devez déployer l'appliquetif ZENworks Reporting 7.2.0 pour pouvoir migrer la version 6.2.x ou 6.4.x existante de ZENworks Reporting, puis configurer l'appliquetif avec les paramètres réseau.

---

## IMPORTANT

- ♦ Après avoir configuré l'appliquet ZENworks Reporting, si vous apportez des modifications à l'administrateur de zone, aux informations d'identification LDAP ou aux certificats dans ZENworks, avant de migrer l'appliquet, vous devez reconfigurer l'appliquet ZENworks Reporting afin d'obtenir les dernières mises à jour de ZENworks.
  - ♦ Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur de zone ont été modifiés après avoir configuré l'appliquet ZENworks Reporting, veuillez à reconfigurer l'appliquet ZENworks Reporting avant de le migrer.
- 

- 1 Déployez l'appliquet ZENworks Reporting.
- 2 Ajoutez le disque dur copié lors de la [Sauvegarde des données de ZENworks Reporting 6.2.x ou 6.4.x](#) en tant que deuxième disque dur (/vastorage).
- 3 Démarrez l'appliquet ZENworks Reporting 7.2.0 et indiquez le nouveau mot de passe pour les utilisateurs `zenadmin` et `root`.

Une fois le processus terminé, sur la console de connexion de l'appliquet, l'URL s'affiche et permet de configurer l'appliquet.

L'appliquet prend en charge les utilisateurs `root` et `zenadmin`.

Les utilisateurs `root` et `zenadmin` disposent des privilèges suivants :

- ♦ **Dans l'appliquet**

- ♦ Configuration Ganglia
- ♦ Surveillance Ganglia
- ♦ Réseau
- ♦ Heure
- ♦ Stockage
- ♦ Services système
- ♦ Pare-feu
- ♦ Mots de passe de l'administrateur
- ♦ Correctif
- ♦ Mise à jour en ligne
- ♦ Arrêt et redémarrage de l'appliquet ZENworks Reporting

- ♦ **Dans ZENworks Reporting**

- ♦ Configuration de ZENworks Reporting
- ♦ Terminal et explorateur de fichiers
- ♦ Journaux
- ♦ Sauvegarde de ZENworks Reporting

- 4 Spécifiez le mot de passe de l'administrateur ZENworks Reporting :

- ♦ **Mot de passe** : le mot de passe de l'administrateur est utilisé pour se connecter à ZENworks Reporting. Il doit contenir, au minimum, six caractères.
- ♦ **Confirmer le mot de passe** : utilisez ce champ pour confirmer un mot de passe correct. Si les mots de passe ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche lorsque vous avez cliqué sur **Suivant**. Vous devez recommencer l'opération et entrer le mot de passe correct.



5 Cliquez sur **Valider le domaine**.

Si le serveur ZENworks est mis à niveau vers ZENworks 2020, un message indiquant que les mises à jour de domaine sont disponibles s'affiche.

Si vous avez mis à jour la zone en ignorant le domaine d'ensemble dans la version précédente, même sans mettre à jour la zone ZCC vers la dernière version, vous serez averti que des mises à jour du domaine d'ensemble sont disponibles.

Le nouveau domaine d'ensemble est disponible uniquement si le serveur ZENworks est mis à niveau vers ZENworks 2017.

6 Cliquez sur **OK** pour reconfigurer les domaines afin de pouvoir disposer du nouveau domaine d'ensemble. Dans le cas contraire, cliquez sur **Ignorer** pour continuer avec les domaines existants.

7 Cliquez sur **Terminer** pour finaliser le processus de migration.

---

**IMPORTANT**

- ♦ La migration n'est terminée que lorsque les certificats sont valides. Le nom d'hôte de l'applicatif doit être identique à celui de l'hôte spécifié dans le certificat.
  - ♦ Après la migration, assurez-vous que toutes vos configurations sont visibles sous Résumé : LDAP, Certificats, Domaine, SMTP, etc.
-



# 6 Gestion du système ZENworks Reporting


L'interface utilisateur vous aide à configurer ZENworks Reporting et à effectuer diverses opérations. Les vignettes affichées dépendent de l'utilisateur connecté.

Dans l'appli ZENworks Reporting, l'utilisateur `root` ou `zenadmin` dispose de tous les privilèges. L'utilisateur `zenadmin` est utilisé en tant qu'administrateur ZENworks Reporting pour effectuer les activités quotidiennes dans l'appli.

Les opérations suivantes peuvent être effectuées par l'utilisateur `root` et `zenadmin` :

- Explorer tous les fichiers et dossiers du système applicatif
- Afficher et modifier les journaux
- Afficher et modifier la configuration ZENworks Reporting
- Redémarrer l'appli et ZENworks Reporting
- Lancer un terminal et exécuter des commandes ZENworks Reporting

**Figure 6-1** Page d'accueil de l'appli (après avoir configuré ZENworks Reporting)



Pour gérer ZENworks Reporting :

- 1 Lancez l'URL dans un navigateur Web pris en charge.  
Par exemple : `https://<FQDN>:9443` ou `https://<adresse_IP>:9443`
  - 2 Indiquez les informations d'identification de connexion, puis cliquez sur **Se connecter**.  
Les options suivantes sont disponibles sous l'appli ZENworks Reporting :
- « [Configuration de ZENworks Reporting](#) » page 36
  - « [Terminal et explorateur de fichiers](#) » page 38

- ♦ « Journaux » page 42
- ♦ « Sauvegarde de ZENworks Reporting » page 43

## Configuration de ZENworks Reporting

La page Configuration de ZENworks Reporting est activée uniquement après avoir correctement configuré ZENworks Reporting.

- 1 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous **Applicatif ZENworks Reporting**, cliquez sur **Configuration de ZENworks Reporting**.

La page Configuration de ZENworks Reporting comporte les vues Résumé, Infos de base et Avancé. Le mode Infos de base affiche les paramètres de configuration du serveur fréquemment utilisés. En mode Avancé, vous pouvez modifier tout fichier de configuration du serveur pertinent en ligne. Le redémarrage de certains services peut s'avérer nécessaire pour prendre en compte les modifications effectuées.


La vue Résumé vous permet d'afficher et de reconfigurer les paramètres de ZENworks Reporting, tels que le certificat, le domaine, la source d'utilisateurs, le groupe d'utilisateurs, la configuration du serveur de messagerie, la modification du mot de passe de l'administrateur ainsi que les détails de l'appli, notamment le type d'hyperviseur utilisé, le système d'exploitation, la mémoire vive, le système de fichiers et les détails du disque dur.

Cliquez sur **Ouvrir la console ZENworks Reporting** pour utiliser ZENworks Reporting.

Pour reconfigurer les paramètres de ZENworks Reporting, reportez-vous à la [Reconfiguration de ZENworks Reporting Appliance](#).

L'appli est fourni avec un système de fichiers `rootfs` intégré de 43 Go, monté sur le répertoire racine. Le disque dur supplémentaire ajouté sera connecté à `/dev/sdb1` et monté dans le répertoire `/vastorage`. Tous les fichiers journaux, fichiers de sauvegarde, certificats, fichiers binaires et configurations liés à ZENworks Reporting sont stockés sur le disque dur supplémentaire.


**Figure 6-2** Vues de configuration de ZENworks



La vue Infos de base affiche les paramètres de configuration du serveur fréquemment utilisés en tant que valeurs de configuration individuelles. Vous pouvez modifier les paramètres fréquemment utilisés associés à ZENworks Reporting tels que les tailles minimale et maximale du segment de mémoire, les tailles minimale et maximale de la génération permanente ainsi que la taille de la pile de threads.

Par exemple, vous pouvez configurer la **taille de la pile de threads (en Mo)** en modifiant la valeur par défaut, en l'enregistrant, puis en redémarrant le service en attente disponible à la page Redémarrer les services.

La vue Infos de base comporte les options suivantes :



- ♦ **Enregistrer** : enregistre les paramètres modifiés.
- ♦ **Rafraîchir** : rafraîchit toutes les configurations ZENworks Reporting.
- ♦ **Réinitialiser toutes les valeurs sur celles par défaut** : rétablit les valeurs initiales des paramètres après la configuration. Il s'agira de la dernière version appliquée ou migrée de ZENworks Reporting.
- ♦ **Redémarrer les services** : permet de sélectionner les services qui doivent être redémarrés pour que les modifications de configuration soient prises en compte.

En cas de changement apporté au fichier de configuration associé au processus ZENworks Reporting, le système le détecte alors automatiquement et le processus est répertorié sur la page Redémarrer les services.

La vue Avancé vous permet d'afficher, de configurer ou de modifier tout fichier de configuration du serveur associé à ZENworks Reporting, tel que Tomcat et ZENworks Reporting.


Sous l'onglet **Avancé**, le fichier `jvmsettings.properties` pour les valeurs minimales et maximales n'a pas de fonctionnalité de validation. Veillez à utiliser les valeurs dans la plage. Il est recommandé de configurer la taille à l'aide de l'onglet **Infos de base**.


**Figure 6-3** Barre de menus



Par défaut, le fichier sera accessible en lecture seule. Pour modifier un fichier, activez le **mode d'édition**, modifiez le contenu requis du fichier, puis **enregistrez**. Chaque fois que des modifications sont apportées au fichier, le processus correspondant doit alors être redémarré en cliquant sur **Redémarrer les services**.

La vue Avancé comporte les options suivantes :



- ♦ **Télécharger** : télécharge les fichiers de configuration du serveur.
- ♦ **Mode d'édition** : permet de basculer ou de modifier un fichier de configuration du serveur dans un éditeur.
- ♦ **Recharger** : charge le fichier de configuration du serveur à partir du système de fichiers. Toute modification non enregistrée effectuée dans l'éditeur du navigateur est perdue.
- ♦ **Réinitialiser toutes les valeurs sur celles par défaut** : rétablit le fichier dans son état initial après la configuration. Il s'agit de la dernière mise à jour système appliquée de ZENworks Reporting.
- ♦ **Télécharger tous les fichiers** : télécharge tous les dossiers de configuration du serveur affichés dans le volet de gauche. L'applicatif crée une archive compressée des fichiers à télécharger.
- ♦ **Enregistrer** : enregistre un fichier de configuration du serveur sur le système de fichiers.
- ♦ **Redémarrer les services** : permet de sélectionner les services qui doivent être redémarrés pour que les modifications de configuration (en mode Infos de base ou Avancé) soient prises en compte.  
En cas de changement apporté au fichier de configuration associé au processus ZENworks Reporting, le système le détecte alors automatiquement et le processus est répertorié sur la page Redémarrer les services.
- ♦ **Sélectionner le chemin** : cliquez sur l'icône du chemin sélectionné  pour copier le chemin physique d'accès au fichier de configuration.
- ♦ **Rafraîchir** : rafraîchit toutes les configurations ZENworks Reporting.

## Terminal et explorateur de fichiers

Cette vignette lance une vue intégrée du terminal et de l'explorateur du système de fichiers.

- ♦ « Terminal » page 39
- ♦ « Explorateur de fichiers » page 40


# Terminal

Le service SSH doit être activé pour que le terminal fonctionne. Le service SSH n'est pas lancé par défaut pour des raisons de sécurité.

- 1 Sur la page accueil de l'applicatif ZENworks Reporting, sous Configuration de l'applicatif, cliquez sur l'icône des **Services système**.
- 2 Sélectionnez **Service SSH** sur la page Services système.
- 3 Cliquez sur **Opération**, puis sur **Démarrer**.  
Définissez le service SSH sur **Automatique** si vous souhaitez redémarrer automatiquement le service SSH après le redémarrage du périphérique.
- 4 Sur la page d'accueil de l'applicatif ZENworks Reporting, sous **Applicatif ZENworks Reporting**, cliquez sur **Terminal et explorateur de fichiers**

Deux cadres s'ouvrent alors dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Ils affichent un **Explorateur de fichiers** (pour exécuter des opérations sur des fichiers) et un **Terminal**. Lorsque vous fermez le navigateur ou l'onglet Terminal, un message de confirmation s'affiche.

Figure 6-4 Terminal




Vous pouvez exécuter des opérations sur des fichiers en utilisant un Explorateur de fichiers intégré qui vous permet de transférer du contenu entre les systèmes de fichiers locaux et distants. Il est également possible d'ouvrir de nouveaux terminaux associés à une racine dans n'importe quel dossier du système de fichiers distant.

Vous pouvez ouvrir plusieurs terminaux en cliquant sur **Nouveau terminal**. Par défaut, le nombre de terminaux pouvant être lancés est limité à cinq.

Pour effectuer une configuration avec toute autre valeur que la valeur par défaut du terminal :

- 1 Accédez à l'emplacement `/etc/opt/novell/base/`
- 2 Ouvrez le fichier `terminal_config.properties`.
- 3 Remplacez la valeur `maxTerminalsPerBrowser` par la valeur requise, puis enregistrez le fichier.

Pour sélectionner un thème (couleur d'avant-plan ou d'arrière-plan) des terminaux :

- 1 Cliquez sur l'icône **Paramètres** , puis sélectionnez le thème de terminal requis.

Pour créer un thème :

- 1 Accédez à l'emplacement `/etc/opt/novell/base/`
- 2 Ouvrez le fichier `terminal-themes.xml`.
- 3 Ajoutez votre propre thème, puis enregistrez le fichier. Par exemple :


```
<theme>
  <name>example</name>
  <background-color>#000000</background-color>
  <foreground-color>yellow</foreground-color>
</theme>
```

## Explorateur de fichiers

- 1 Sur la page d'accueil de l'appliquetif ZENworks Reporting, sous **ZENworks Reporting**, cliquez sur **Terminal et explorateur de fichiers**.

Deux cadres s'ouvrent alors dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Ils affichent un **Explorateur de fichiers** (pour exécuter des opérations sur des fichiers) et un **Terminal** (SSH).

*Figure 6-5 Explorateur de fichiers*















Cela vous permet d'exécuter des opérations sur des fichiers et des dossiers.

- ♦ Les opérations sur les fichiers dépendent des privilèges de l'utilisateur (autorisations de fichier POSIX).
- ♦ Si vous vous connectez en tant que `zenadmin`, toutes les opérations sur les fichiers sont exécutées en tant qu'utilisateur `zenworks`.
- ♦ Si vous vous connectez en tant que `root`, toutes les opérations sur les fichiers sont exécutées en tant qu'utilisateur `root`.
- ♦ Un menu contextuel disponible dans la vue tabulaire vous propose les options suivantes : **Ouvrir le terminal**, **Rafraîchir**, **Télécharger**, **Nouveau dossier** et **Nouveau fichier**.
- ♦ L'arborescence pour le système de fichiers de l'appli affiche ce système sous la forme d'une arborescence. Seuls les dossiers sont affichés dans l'arborescence. Les options suivantes sont disponibles : **Nouveau dossier**, **Supprimer**, **Renommer**, **Ouvrir le terminal**, **Rafraîchir**, **Couper**, **Copier**, **Coller**, **Télécharger (sur le serveur)** et **Télécharger (du serveur)**.
- ♦ L'explorateur de fichiers vous permet d'explorer le système de fichiers de l'appli (SLES - Unix), de suivre une piste de navigation, de télécharger (du serveur ou sur le serveur), de rafraîchir, de renommer, de créer, de supprimer des éléments, ou encore d'effectuer des opérations Couper, Copier et Coller.

Une barre d'outils est affichée sous le chemin du fichier et vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

| Icône   | Nom                        | Description   |
|---|----------------------------|---|
|  | Paramètres du terminal     | Permet de modifier les paramètres d'affichage du thème du terminal.   |
|  | Sélectionner le chemin     | Permet de sélectionner le chemin d'accès au fichier affiché dans la piste de navigation.  |
|  | Paramètres                 | Permet de configurer les paramètres de fichier à afficher ou masquer.   |
| /   | Piste de navigation        | Affiche le chemin d'accès au fichier ou dossier sélectionné.  |
|  | Répertoire parent          | Affiche le contenu du dossier parent dans la vue tabulaire.   |
|  | Téléchargement             | Permet de télécharger des fichiers et des dossiers dans un dossier spécifié.  |
|  | Télécharger sur le serveur | Prend en charge le téléchargement de plusieurs fichiers vers le serveur ; le téléchargement de dossiers n'est pas pris en charge. |
|  | Nouveau dossier            | Crée un dossier dans le dossier en cours.   |
|  | Nouveau fichier            | Crée un fichier dans le dossier en cours.   |
|  | Rafraîchir                 | Met à jour la vue tabulaire avec le contenu le plus récent de l'appli.  |
|  | Supprimer                  | Permet de supprimer plusieurs fichiers et dossiers d'un dossier spécifié.   |

# Journaux


Tous les fichiers journaux surveillés dans l'appliquatif ZENworks Reporting sont organisés en arborescence virtuelle et le chemin d'accès au fichier ou au dossier particulier est affiché. Les fichiers journaux peuvent être affichés en mode de suivi ou en mode Afficher depuis le début.

En mode de suivi, un fichier journal s'affiche à partir de sa fin.

En mode Afficher depuis le début, un fichier journal s'affiche à partir de son début. Lorsque des fichiers journaux couvrent plusieurs versions d'un fichier, le contenu s'affiche à partir du début de la première version de ce fichier.

- 1 Sur la page d'accueil de l'appliquatif ZENworks Reporting, sous **Applicatif ZENworks Reporting**, cliquez sur **Journaux**.

Figure 6-6 Journaux



Cette option vous permet d'afficher les journaux du serveur ZENworks Reporting. Les journaux sont catégorisés en journaux de l'appliquatif, journaux du système d'exploitation et journaux ZENworks Reporting.

Les options suivantes sont disponibles :

- ◆ **Afficher, Afficher depuis le début et Rafraîchir**.
- ◆ **Télécharger** vous permet de télécharger un fichier journal ou un dossier.
- ◆ Les options **Reprendre** et **Suspendre** vous permettent de couper des fichiers journaux afin de n'afficher que les informations les plus récentes. Vous pouvez configurer l'intervalle de rafraîchissement d'une section en spécifiant la valeur **Rafraîchir** en **secondes**. Rafraîchir spécifie l'intervalle de temps entre deux requêtes.

Indiquez **Lignes à charger** pour contrôler le nombre de lignes à récupérer pour l'intervalle de coupe. Par défaut, l'option **Lignes à charger** est définie sur 100.

Contrôlez la vitesse à laquelle le fichier journal s'affiche. Les fichiers journaux sont chargés par le biais de requêtes HTTP multiples à des intervalles périodiques. Chaque requête charge un nombre de lignes configurable.

- ♦ L'option **Effacer** vous permet d'effacer les journaux affichés. Les journaux ne seront toutefois pas effacés de l'appliquatif ZENworks Reporting. Pour voir les journaux effacés, démarrez le fichier journal.
- ♦ L'option **Rechercher** vous permet de filtrer les journaux en fonction de critères de recherche. Vous pouvez utiliser les commandes tail et grep pour surveiller les fichiers journaux du terminal. La visionneuse de journaux fournit une interface utilisateur pour suivre et filtrer le contenu des fichiers journaux. Vous pouvez effectuer une recherche sur le niveau de consignation comme INFO, ERREUR et DÉBOGAGE, ainsi que sur des expressions régulières (ET et OU).

## Sauvegarde de ZENworks Reporting

La sauvegarde de ZENworks Reporting permet de sauvegarder les fichiers associés à ZENworks Reporting tels que la configuration du serveur ZENworks Reporting, les propriétés, domaines, certificats, rapports personnalisés et planifications. Elle permet de restaurer l'ensemble des fichiers de configuration sauvegardés sur un nouvel applicatif lors de la migration.

Pour sauvegarder les fichiers ZENworks Reporting, procédez comme suit :

- 1 Sur la page d'accueil de l'appliquatif ZENworks Reporting, sous **Applicatif ZENworks Reporting**, cliquez sur **Sauvegarde de ZENworks Reporting**.
- 2 Cliquez sur **Lancer la sauvegarde**.

Les fichiers sauvegardés seront stockés à l'emplacement `/vastorage/backup`.



# 7 Gestion de l'applicatif

Dans l'applicatif ZENworks Reporting, une interface Web est fournie pour gérer l'applicatif. L'interface utilisateur permet de configurer un serveur ZENworks Reporting et d'effectuer diverses opérations. Les vignettes affichées dépendent de l'utilisateur connecté.

L'applicatif ZENworks Reporting vous permet de reconfigurer les paramètres de l'applicatif tels que les mots de passe d'administration, les paramètres réseau et les paramètres de certificat.

L'applicatif ZENworks Reporting prend en charge les utilisateurs `root` et `zenadmin`. Vous devez utiliser l'utilisateur `root` pour effectuer des opérations sur l'applicatif ZENworks Reporting. Depuis lors, l'utilisateur `root` dispose de tous les privilèges sur ZENworks Reporting et l'applicatif ZENworks Reporting.

Pour gérer l'applicatif ZENworks Reporting, procédez comme suit :

- 1 Dans un navigateur Web pris en charge, lancez l'URL pour accéder à la console de gestion.

L'URL (`https://<FQDN>:9443` ou `https://<adresse_IP>:9443`) s'affiche dans la console de l'applicatif.

- 2 Indiquez les informations d'identification de connexion, puis cliquez sur **Se connecter**.

Les options suivantes sont affichées sous Configuration de l'applicatif :

- ♦ « Configuration Ganglia » page 46
- ♦ « Surveillance Ganglia » page 46
- ♦ « Réseau » page 47
- ♦ « Heure » page 47
- ♦ « Stockage » page 47
- ♦ « Services système » page 48
- ♦ « Pare-feu » page 48
- ♦ « Mots de passe de l'administrateur » page 49
- ♦ « Correctif » page 49
- ♦ « Mise à jour en ligne » page 49
- ♦ « Arrêt et redémarrage de l'applicatif ZENworks Reporting » page 50

# Configuration Ganglia

Ganglia est un système de surveillance distribué évolutif qui vous permet de collecter des informations sur le système de l'appli ZENworks Reporting. Les métriques par défaut que vous pouvez surveiller sont le processeur, le disque, la charge, la mémoire, le réseau et les processus.

- 1 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous Configuration de l'appli, cliquez sur **Configuration Ganglia**.
- 2 Vous pouvez modifier les options de configuration suivantes :
  - ♦ **Activer les services de surveillance complets** : sélectionnez cette option pour recevoir et stocker des métriques à partir d'autres applis, et pour permettre l'exécution de l'interface Web de Ganglia sur le même périphérique que l'appli ZENworks Reporting.  
Vous pouvez désactiver la surveillance Ganglia en désactivant cette option. Vous ne pouvez procéder de la sorte que si vous disposez d'un système de surveillance que vous souhaitez utiliser pour l'appli ZENworks Reporting, ou si vous souhaitez configurer un appli dédié pour consulter des informations de surveillance. (Pour ce faire, sélectionnez **Monodiffusion** ci-dessous et indiquez ensuite le nom de domaine complet ou l'adresse IP de l'appli où sont stockées les informations de surveillance.)
  - ♦ **Activer la surveillance sur cet appli** : sélectionnez cette option pour activer la surveillance Ganglia sur cet appli.
    - ♦ **Multidiffusion** : sélectionnez cette option pour envoyer des informations de surveillance à d'autres applis du réseau.
    - ♦ **Monodiffusion** : sélectionnez cette option pour envoyer des informations de surveillance vers une seule destination.
    - ♦ **Publier vers** : indiquez l'URL vers laquelle Ganglia envoie des informations de surveillance lorsqu'il s'exécute en mode Monodiffusion.
  - ♦ **Options de l'outil de surveillance** : sélectionnez cette option pour permettre à l'outil de surveillance d'accéder à ce serveur via le port HTTP 9080 à l'aide d'une URL semblable à `http://:9080/gweb/`.
- 3 (Facultatif) Cliquez sur **Réinitialiser la base de données** pour supprimer toutes les métriques Ganglia existantes de cet appli.  
Cette option ne s'applique pas à la base de données ZENworks Reporting.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la surveillance Ganglia avec l'appli ZENworks Reporting, reportez-vous à la « [Surveillance Ganglia](#) » [page 46](#).

# Surveillance Ganglia

Ganglia est un système de surveillance distribué évolutif qui vous permet de collecter des informations sur le système de l'appli ZENworks Reporting. Les métriques par défaut que vous pouvez surveiller sont le processeur, le disque, la charge, la mémoire, le réseau et les processus. Pour plus d'informations, voir [Ganglia](#).

## Réseau

- 1 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous Configuration de l'appli, cliquez sur **Réseau**.
- 2 Sous **Configuration DNS**, vous pouvez modifier les serveurs de noms, les domaines de recherche, ainsi que les paramètres de passerelle du réseau de l'appli ZENworks Reporting.
- 3 Sous **Configuration de carte réseau**, cliquez sur l'**ID** pour modifier l'adresse IP, le nom d'hôte et le masque de réseau de toute carte réseau associée à l'appli. (Si plusieurs cartes réseau sont configurées pour l'appli ZENworks Reporting, vous pouvez également les configurer.)
- 4 Cliquez sur **OK**, puis redémarrez l'appli pour prendre en compte les modifications.
- 5 (Facultatif) Sous **Restrictions d'accès (port 9443) à l'interface utilisateur d'administration de l'appli**, indiquez l'adresse IP des réseaux pour lesquels vous souhaitez autoriser l'accès à l'appli ZENworks Reporting. N'indiquez rien dans ce champ pour autoriser tous les réseaux à accéder à ZENworks Reporting.
- 6 (Facultatif) Dans les paramètres de proxy, cochez la case Utiliser un proxy pour se connecter à Internet et spécifiez les informations requises.
- 7 Cliquez sur **OK**.

## Heure

- 1 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous Configuration de l'appli, cliquez sur **Heure**.
- 2 Modifiez les options de configuration de l'heure requises :
  - ♦ **Serveur NTP** : indiquez le serveur NTP à utiliser pour la synchronisation horaire. Plusieurs serveurs peuvent être spécifiés en saisissant des espaces.
  - ♦ **Région** : sélectionnez la région dans laquelle se trouve l'appli ZENworks Reporting.
  - ♦ **Fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire utilisé par l'appli ZENworks Reporting.
  - ♦ **L'horloge du matériel est définie sur le temps universel**
- 3 Cliquez sur **OK**.

## Stockage

Si vous avez créé des partitions de disque dur (`/vastorage` et `/var`), l'appli ZENworks Reporting propose des outils permettant d'étendre leur espace de stockage.

- 1 Arrêtez l'appli.
- 2 Pour étendre les disques virtuels qui contiennent les partitions que vous étendez, utilisez les outils proposés par le fournisseur de votre plate-forme de virtualisation.
- 3 Lancez l'appli.
- 4 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous Configuration de l'appli, cliquez sur **Stockage**.
- 5 Sélectionnez les partitions à étendre sous **Disques d'appli disposant d'espace libre non alloué**.

- 6 Cliquez sur **Étendre les partitions**.
- 7 Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle.
- 8 Sur la page d'accueil de l'appli, cliquez sur Redémarrer pour que le système d'exploitation détecte les disques qui sont étendus.

## Services système

Il s'agit du service SSH qui s'exécute sur l'appli ZENworks Reporting. Les services système suivants sont disponibles :

- ♦ SSH

Les opérations suivantes peuvent être effectuées sur la page Services système :

- ♦ « [Démarriage, arrêt ou redémarrage des services système](#) » page 48
- ♦ « [Définition des services système sur Automatique ou Manuel](#) » page 48

## Démarrage, arrêt ou redémarrage des services système

- 1 Sur la page Services système, sélectionnez le service à démarrer, à arrêter ou à redémarrer.
- 2 Cliquez sur **Opération**, puis sur **Démarrer**, **Arrêter** ou **Redémarrer**.

## Définition des services système sur Automatique ou Manuel

- 1 Sur la page Services système, sélectionnez le service à définir sur Automatique ou Manuel.
- 2 Cliquez sur **Options**, puis sur **Définir comme automatique** ou **Définir comme manuel**.

Si vous sélectionnez **Définir comme automatique**, les services SSH démarrent automatiquement lors de l'exécution de l'appli.

Si vous sélectionnez **Définir comme manuel**, vous devez démarrer ou arrêter manuellement les services SSH après avoir exécuté l'appli.

## Pare-feu

Quelques ports sont ouverts sur l'appli au cours de la configuration. Vous pouvez consulter la configuration actuelle du pare-feu à partir de l'appli ZENworks Reporting.

- 1 Sur la page d'accueil de l'appli ZENworks Reporting, sous Configuration de l'appli, cliquez sur **Pare-feu**.

Les numéros de port sont affichés avec l'état actuel.

Si vous utilisez un pare-feu, vous devez autoriser les numéros de port répertoriés pour garantir un confort d'utilisation optimal avec l'appli ZENworks Reporting. Il est conseillé de ne pas modifier les numéros de port par défaut.



# Mots de passe de l'administrateur

- 1 Sur la page d'accueil de l'application ZENworks Reporting, sous Configuration de l'application, cliquez sur **Mots de passe de l'administrateur**.
- 2 Indiquez les nouveaux mots de passe pour les administrateurs `root` et `zenadmin`.  
Si vous modifiez le mot de passe `root`, vous devez d'abord spécifier le mot de passe actuel.
- 3 (Facultatif) Activez ou désactivez l'option **Autoriser l'accès root à SSH**. Lorsque cette option est sélectionnée, l'utilisateur `root` est en mesure d'établir une connexion SSH à l'application. Dans le cas contraire, seul l'utilisateur `zenadmin` peut établir une connexion de ce type.
- 4 Cliquez sur **OK**.

## Correctif

La page Correctif vous permet de gérer les correctifs de test de l'application ZENworks Reporting. Vous pouvez installer de nouveaux correctifs de résolution de problèmes, afficher les correctifs actuellement installés et les correctifs désinstallés.

- 1 Sur la page d'accueil de l'application ZENworks Reporting, sous Configuration de l'application, cliquez sur **Correctif**.
- 2 (Facultatif) Installez un correctif téléchargé :
  - 2a Téléchargez le correctif sur votre périphérique à partir du [site Web de téléchargement Micro Focus](#).
  - 2b Sur la page Correctif, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le correctif téléchargé.
  - 2c Cliquez sur **Installer**.
- 3 (Facultatif) Gérez les correctifs installés :
  - 3a Sous **Gérer les correctifs installés**, dans la colonne **Nom du correctif**, sélectionnez le correctif à désinstaller.
  - 3b Cliquez sur **Désinstaller le dernier correctif**.

## Mise à jour en ligne

La mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour l'application.

- 1 Sur la page d'accueil de l'application ZENworks Reporting, sous Configuration de l'application, cliquez sur **Mise à jour en ligne**.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- ♦ **Enregistrer**: permet de vous enregistrer auprès du serveur Micro Focus Customer Center ou d'un serveur SMT (Subscription Management Tool) local à partir duquel vous pouvez télécharger des mises à jour logicielles et les installer automatiquement pour mettre le produit à jour.

Pour vous enregistrer auprès du service de mise à jour en ligne :

1. Cliquez sur l'onglet Enregistrer.

2. Choisissez le type de service **SMT local** (Subscription Management Tool) ou **Novell Customer Center** (NCC).

Selon le type de service, renseignez les éléments suivants :

#### **SMT local**

- ♦ **Nom d'hôte** : nom d'hôte du serveur à partir duquel vous voulez effectuer le téléchargement.
- ♦ **URL du certificat SSL (facultatif)** : certificat SSL pour communiquer avec le serveur.
- ♦ **Chemin de l'espace de noms (facultatif)** : espace de noms du fichier ou du répertoire.

#### **Micro Focus Customer Center**

- ♦ **Adresse électronique** : adresse électronique pour recevoir les mises à jour de l'appliquatif.
- ♦ **Clé d'activation** : clé d'activation pour la licence de base du serveur.
- ♦ **Autoriser l'envoi de données** : choisissez comment recevoir les données **Profil matériel** ou **Informations facultatives**.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

- ♦ **Mettre à jour maintenant** : après l'enregistrement, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** pour déclencher les mises à jour téléchargées.
- ♦ **Planification** : après l'enregistrement, vous pouvez configurer des types de mises à jour à télécharger et déterminer s'il faut accepter automatiquement les termes des licences.

Pour planifier la mise à jour en ligne :

1. Cliquez sur l'onglet **Planifier**.
  2. Sélectionnez une planification pour le téléchargement des mises à jour (Manuelle, Tous les jours, Toutes les semaines, Tous les mois).
- ♦ **Afficher les informations** : affiche la liste des mises à jour logicielles installées et téléchargées.
  - ♦ **Rafraîchir** : rafraîchit l'état des mises à jour sur l'appliquatif.

## **Arrêt et redémarrage de l'appliquatif ZENworks Reporting**

- 1 Sur la page d'accueil de l'appliquatif ZENworks Reporting, dans la configuration de l'appliquatif, cliquez sur **Redémarrer** ou **Arrêter**.

Cela a pour effet de redémarrer ou d'arrêter l'appliquatif ZENworks Reporting.

# A Dépannage

Les sections suivantes présentent des solutions aux problèmes pouvant survenir lors du déploiement et de la configuration de l'applicatif ZENworks Reporting :

## **java.lang.IllegalStateException : un message d'erreur de formulaire trop volumineux est affiché**

Source : Création de rapports avec ZENworks.

Explication : Si la taille d'un fichier affiché sous l'onglet **Configuration avancée** est supérieure à la valeur par défaut de 400 000 octets (~ 400 Ko), le message d'erreur suivant s'affiche :

```
java.lang.IllegalStateException:Form too large
```

Opération : Augmentez le paramètre de taille de contenu du formulaire dans le fichier `start.ini` :

- 1 Accédez à l'emplacement `/opt/novell/jetty8`.
- 2 Ouvrez le fichier `start.ini`.
- 3 Recherchez le paramètre `Dorg.eclipse.jetty.server.Request.maxFormContentSize` et augmentez la valeur.
- 4 Arrêtez le serveur jetty à l'aide de la commande `rcnovell-jetty stop`.
- 5 Démarrez le serveur jetty à l'aide de la commande `rcnovell-jetty start`.

## **Modification de la valeur de timeout de session de ZENworks Reporting**

Source : Création de rapports avec ZENworks.

Explication : Par défaut, la valeur de timeout de session de ZENworks Reporting est définie sur 30 minutes.

Opération : Vous pouvez modifier cette valeur à l'aide du fichier `web.xml`.

Pour modifier la valeur de timeout de session de ZENworks Reporting :

1. Enregistrez le fichier `web.xml`.
  - ♦ **Pour Windows** : `%ZRS_HOME%\js\apache-tomcat\webapps\jasperserver-pro\WEB-INF\web.xml`
  - ♦ **Pour Linux** : `/opt/novell/zenworks-reporting/js/apache-tomcat/webapps/jasperserver-pro/WEB-INF/web.xml`
2. Ouvrez le fichier `web.xml`.
3. Accédez à `<session-timeout>`

4. Remplacez la valeur existante (30) par la valeur requise dans `<session-timeout>30</session-timeout>`
5. Redémarrez manuellement les services ZENworks Reporting.