

Novell SUSE[®] Linux Enterprise Desktop 10

SP 1

www.novell.com

16 maart 2007

SNELSTART

Welkom bij SUSE Linux Enterprise Desktop

De volgende onderwerpen bevatten informatie die u kunt gebruiken bij het installeren van een nieuwe versie van SUSE[®] Linux[®] Enterprise Desktop 10 SP1 of het bijwerken van een SUSE Linux Enterprise Desktop 10-systeem naar SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1.

- ◆ "Systeemvereisten" op pagina 1
- ◆ "SUSE Linux Enterprise Desktop installeren" op pagina 1
- ◆ "SUSE Linux Enterprise Desktop bijwerken" op pagina 6

Raadpleeg de [SUSE Linux Enterprise Desktop Implementatiehandleiding \(http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf\)](http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf) voor meer gedetailleerde installatie-instructies en implementatiestrategieën.

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met een Pentium[®] III 500 MHz-processor of hoger (Pentium 4 2,4 GHz of hoger of een AMD64 voor Intel[®] EM64T-processor aanbevolen)
- 256 MB fysiek RAM-geheugen (512 MB aanbevolen)
- 800 MB vrije schijfruimte (2,5 GB aanbevolen)
- 800 x 600 beeldschermresolutie (1024 x 768 of hoger aanbevolen)

SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP INSTALLEREN

Voer de volgende instructies uit als er geen bestaand Linux-systeem op uw computer is geïnstalleerd of als u een bestaand Linux-systeem wilt vervangen. Zie "[SUSE Linux Enterprise Desktop bijwerken](#)" op pagina 6 voor meer informatie over het bijwerken van een SLED 10-systeem naar SLED 10 SP1.

- 1 Plaats cd 1 of de dvd met SUSE Linux Enterprise Desktop SP1 in het station en start de computer opnieuw op om het installatieprogramma te activeren.
- 2 Selecteer *Installatie* in het opstartscherm en druk op Enter.

Novell[®]

Hiermee wordt het SUSE Linux Enterprise Desktop-installatieprogramma geladen en de installatie in de normale modus gestart. U kunt ook een keuze maken uit de volgende opties:

- ◆ **Opstarten vanaf vaste schijf:** hiermee wordt het systeem opgestart dat reeds is geïnstalleerd op de vaste schijf (het systeem dat normaal wordt gestart bij het inschakelen van de computer).
 - ◆ **Installatie—ACPI uitgeschakeld:** als de normale installatie mislukt, wordt de ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) mogelijk niet door de systeemhardware ondersteund. Als dat het geval lijkt te zijn, kunt u deze optie gebruiken om de installatie uit te voeren zonder ACPI-ondersteuning.
 - ◆ **Installatie—Lokale APIC uitgeschakeld:** als de normale installatie mislukt, wordt de APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) mogelijk niet door de systeemhardware ondersteund. Als dat het geval lijkt te zijn, kunt u deze optie gebruiken om de installatie uit te voeren zonder APIC-ondersteuning.
 - ◆ **Installatie—Veilige instellingen:** hiermee wordt het systeem gestart in de DMA-modus (voor cd-romstations) en worden eventuele hinderlijke energiebeheerfuncties uitgeschakeld. U kunt tevens de opdrachtregel gebruiken voor het opgeven of wijzigen van kernelparameters.
 - ◆ **Rescue-systeem:** als u niet kunt opstarten in uw geïnstalleerde Linux-systeem, kunt u met behulp van deze optie de computer opstarten vanaf de cd. Hiermee wordt een minimaal Linux-systeem zonder grafische gebruikersinterface gestart, waarmee u toegang kunt krijgen tot schijfpartities voor het oplossen van problemen en het repareren van het geïnstalleerde systeem.
 - ◆ **Geheugentest:** hiermee wordt het RAM-geheugen van uw systeem getest door middel van herhaalde lees- en schrijfcycli. Dit wordt gedaan in een eindeloze lus omdat een beschadiging van het geheugen slechts zo nu en dan merkbaar is en er veel lees- en schrijfcycli nodig zijn om de beschadiging te detecteren. Als u vermoedt dat het RAM-geheugen defect is, kunt u deze test starten en een aantal uur onafgebroken laten uitvoeren. Als er na lange tijd geen fouten zijn gevonden, kunt u ervan uitgaan dat het geheugen niet beschadigd is. Beëindig de test door het systeem opnieuw op te starten.
- 3 Selecteer de taal die moet worden gebruikt tijdens de installatie en voor het geïnstalleerde systeem en klik op *Volgende*.
 - 4 Lees de licentieovereenkomst, klik op *Ja, ik ga akkoord met de licentieovereenkomst* en klik vervolgens op *Volgende*.
 - 5 Selecteer *Nieuwe installatie* en klik op *Volgende*:
 - 6 Selecteer de klok en tijdzone die u wilt gebruiken in uw systeem en klik op *Volgende*.

- 7 Gebruik het scherm Installatie-instellingen om de gevonden hardware weer te geven en een aantal voorgestelde installatie- en partitioneringsopties te bekijken. Selecteer vervolgens de gewenste opties.

Het tabblad *Overzicht* bevat opties waarvoor soms handmatige tussenkomst nodig is (bij de meeste gewone installaties). Het tabblad *Expert* bevat speciale opties die hieronder worden beschreven.

BELANGRIJK: Als u geen wijzigingen aanbrengt in de geselecteerde software, wordt GNOME geïnstalleerd als standaard bureaubladomgeving. Als u KDE wilt installeren, klikt u op *Software* en selecteert u *KDE*. Afhankelijk van de beschikbare schijfruimte kunt u ervoor kiezen zowel het GNOME- als het KDE-bureaublad te installeren.

Na het configureren van de items in deze dialoogvensters keert u altijd terug naar het scherm Installatie-instellingen, dat overeenkomstig is bijgewerkt.

- ◆ **Systeem:** hiermee kunt u de systeemhardware detecteren en de resultaten op een diskette of in een bestand opslaan.
- ◆ **Toetsenbordindeling:** hiermee kunt u de eerder geselecteerde toetsenbordindeling wijzigen. De indeling komt standaard overeen met de geselecteerde taal.
- ◆ **Partitionering:** hiermee kunt u de partities aanpassen. In de meeste gevallen wordt door SUSE Linux Enterprise Desktop een aanvaardbaar partitioneringsschema voorgesteld dat ongewijzigd kan worden geaccepteerd.

Zie "Paragraaf 3.7.1: Partitionering" in de [SUSE Linux Enterprise Desktop Implementatiehandleiding \(http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf\)](http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf) voor meer informatie over partitionering.

- ◆ **Invoegtoepassingen:** gebruik deze optie om aanvullende producten van een andere mediumbron te installeren. U kunt verschillende typen productmedia selecteren, zoals cd, dvd of een lokale directory. U kunt ook rechtstreeks werken met `.ISO`-bestanden (selecteer *Lokale directory* > *ISO-image*).
- ◆ **Software:** SUSE Linux Enterprise Desktop biedt diverse typen softwarepakketten met verschillende installatiebereiken. Gebruik deze optie om de geselecteerde bureaubladomgeving te wijzigen en om pakketten en filters toe te voegen of te verwijderen.
- ◆ **Opstarten:** tijdens de installatie wordt door SUSE Linux Enterprise Desktop een opstartconfiguratie voor uw systeem voorgesteld. Deze instelling hoeft u normaal gesproken niet te wijzigen, maar u kunt deze optie gebruiken als u een aangepaste installatie wilt uitvoeren.

U kunt het opstartmechanisme configureren om gebruik te maken van een speciale opstartdiskette. Hoewel dit betekent dat de opstartdiskette zich bij het opstarten in het diskettestation moet bevinden, wordt een bestaand opstartmechanisme hiermee niet

gewijzigd. In de meeste gevallen is dit echter niet nodig omdat u in YaST de bootloader kunt configureren om ook bestaande besturingssystemen op te starten.

U kunt de opstartconfiguratie tevens gebruiken om de locatie van het opstartmechanisme op de vaste schijf te wijzigen.

Zie "Paragraaf 17.3: De bootloader configureren met YaST" in de [SUSE Linux Enterprise Desktop Implementatiehandleiding \(http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf\)](http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf) voor meer informatie.

- ◆ **Tijdzone:** hiermee kunt u een tijdzone selecteren. U kunt tevens de hardwareklok instellen op Lokale tijd of UTC. Als u de hardwareklok instelt op UTC wordt het schakelen tussen standaardtijd en zomertijd automatisch door SUSE Linux Enterprise Desktop uitgevoerd. Stel de klok in op Lokale tijd als u werkt met een dual boot-systeem.
- ◆ **Taal:** hiermee kunt u de taal wijzigen die u hebt ingesteld in **Stap 3 op pagina 2**. Ook tijdens het aanmelden kunt u de taal wijzigen.
- ◆ **Standaard runlevel:** hiermee kunt u opgeven hoe het systeem moet worden gestart nadat het opstarten is voltooid. Gebruik het standaard runlevel 5: Volledig multi-user met netwerk en xdm (u wordt gevraagd u rechtstreeks aan te melden in een grafische interface). Wijzig het runlevel niet, tenzij u hiervoor opdracht hebt gekregen van uw systeembeheerder.

8 Klik op *Accepteren* om een eventuele licentieovereenkomst te accepteren.

Als u wijzigingen hebt aangebracht in de standaardsoftwareselecties in **Stap 7**, moet u mogelijk klikken op *Doorgaan* om eventuele softwareafhankelijkheden op te lossen.

9 Klik op *Accepteren* als u klaar bent met het configureren van de installatie-instellingen.

10 Klik op *Installeren* om de installatie te starten.

Na het voltooien van de algemene systeeminstallatie en de installatie van alle geselecteerde softwarepakketten, wordt de SUSE Linux Enterprise Desktop-installatie opgestart in het nieuwe Linux-systeem. Vervolgens kunt u gebruikers maken, de hardware configureren en systeemservices instellen.

Als u de installatie uitvoert vanaf cd, moet u cd 1 in het cd-romstation laten zitten tijdens het opnieuw opstarten en geen installatieopties selecteren. Wanneer het opnieuw opstarten is voltooid, wordt de installatie verder uitgevoerd en wordt u gevraagd de overige cd's te plaatsen.

11 Typ een wachtwoord voor de account van de systeembeheerder (`root`-gebruiker of `root` genaamd) en klik op *Volgende*.

In tegenstelling tot gewone gebruikers die wel of niet gemachtigd zijn om bepaalde taken uit te voeren op het systeem, beschikt de `root` over onbeperkte bevoegdheden; bijvoorbeeld voor het wijzigen van de systeemconfiguratie, het installeren van programma's, het instellen van nieuwe hardware en het wijzigen van gebruikerswachtwoorden. Het is raadzaam de

`root`-account alleen te gebruiken voor het beheren, onderhouden en repareren van het systeem. Als u zich voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden aanmeldt als `root` loopt u een groot risico, omdat één vergissing kan leiden tot onherstelbaar verlies van systeembestanden.

U mag het `root`-wachtwoord absoluut niet vergeten. Als u het wachtwoord hier eenmaal hebt ingevoerd, kan het niet meer worden achterhaald. Het kan alleen opnieuw worden ingesteld met behulp van professionele ondersteuning.

- 12 Geef een naam op voor deze computer en het DNS-domein waartoe deze behoort en klik op *Volgende*.

- 13 Gebruik het scherm Netwerkconfiguratie om de netwerkverbindingen van uw systeem weer te geven of te wijzigen. Klik vervolgens op *Volgende*.

Als u netwerkkapparatuur hebt (bijvoorbeeld netwerkkarten, draadloze kaarten, een DSL-verbinding, ISDN-adapter of modem) is het raadzaam deze meteen te configureren. Eventuele beschikbare updates kunnen dan via de internetverbinding door SUSE Linux Enterprise Desktop worden opgehaald en in de installatie worden opgenomen.

Als u de netwerkconfiguratie wilt overslaan, klikt u op *Configuratie overslaan > Volgende*.

- 14 Als u de internetverbinding wilt testen, klikt u op *Ja, test de verbinding met internet* en vervolgens op *Volgende*.

Met deze optie wordt ook gecontroleerd of u beschikt over de nieuwste releaseopmerkingen voor SUSE Linux Enterprise Desktop. Als u de verbinding nu niet wilt testen (of wilt controleren op bijgewerkte releaseopmerkingen), klikt u op *Nee, deze test overslaan*. Vervolgens klikt u op *Volgende* en gaat u verder met **Stap 17**.

- 15 Bekijk in het scherm Internetverbinding testen de resultaten van de test en klik vervolgens op *Volgende* om door te gaan.

- 16 Klik in het scherm Configuratie Novell Customer Center op *Nu configureren > Volgende > Doorgaan* als u uw systeem geschikt wilt maken voor online updates.

Klik op *Later configureren > Volgende* als u deze stap wilt overslaan en door wilt gaan met de installatie. U kunt deze optie configureren nadat het product is geïnstalleerd.

- 17 Selecteer in het scherm Gebruikersverificatiemethode de optie *Lokaal (/etc/passwd)*, tenzij u andere instructies hebt gekregen van uw systeembeheerder. Klik vervolgens op *Volgende*.

- 18 Maak als volgt een gebruikersaccount: typ uw voornaam en achternaam in het veld *Volledige naam gebruiker*, een gebruikersnaam in het veld *Gebruikersnaam* en een wachtwoord (volgens de aanwijzingen van uw systeembeheerder) in het veld *Wachtwoord*.

Uit veiligheidsoverwegingen moet uw wachtwoord uit minimaal acht tekens bestaan en zowel hoofdletters als kleine letters en getallen bevatten. De maximale lengte voor wachtwoorden is 72 tekens. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

- 19 Klik op *Volgende* om het instellen van de gebruikersverificatie te voltooien en de systeemconfiguratie te starten.

- 20 Bekijk de releaseopmerkingen nadat de systeemconfiguratie is voltooid en klik vervolgens op *Volgende*.
- 21 Gebruik het scherm Hardwareconfiguratie om uw grafische kaart en andere hardwareapparaten weer te geven of te configureren en klik vervolgens op *Volgende*.

Klik op een component om de configuratie ervan te starten. De meeste apparaten worden door de SUSE Linux Enterprise Desktop-installatie automatisch gedetecteerd en geconfigureerd.

Als u deze actie nu nog niet wilt uitvoeren, klikt u op *Configuratie overslaan > Volgende*. U kunt deze items later configureren, maar het is raadzaam de grafische kaart wel meteen te configureren. Hoewel de beeldscherminstellingen die automatisch door SUSE Linux Enterprise Desktop worden geconfigureerd over het algemeen acceptabel zijn, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren hebt met betrekking tot de resolutie, de kleurdiepte en andere grafische functies. Zie "Paragraaf 7.13: SaX2" in de [SUSE Linux Enterprise Desktop Implementatiehandleiding \(http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf\)](http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/sled10_deployment/sled10_deployment.pdf) voor meer informatie.
- 22 Klik in het scherm Installatie voltooid op *Voltooien* om de SUSE Linux Enterprise Desktop-installatie te sluiten en door te gaan naar het aanmeldingscherm.
- 23 Typ uw gebruikersnaam in het veld *Gebruikersnaam* en druk op Enter.
- 24 Typ uw wachtwoord in het veld *Wachtwoord* en druk op Enter.

SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP BIJWERKEN

Voer de volgende instructies uit als u een SUSE Linux Enterprise Desktop 10-systeem wilt bijwerken naar SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1. De configuratie-instellingen van uw bestaande systeem worden zoveel mogelijk bewaard.

- 1 Plaats cd 1 of de dvd met SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 in het station en start de computer opnieuw op om het installatieprogramma te activeren.
- 2 Selecteer *Installatie* in het opstartscherm en druk op Enter.
- 3 Selecteer de taal die moet worden gebruikt tijdens de installatie en voor het geïnstalleerde systeem en klik op *Volgende*.
- 4 Lees de licentieovereenkomst, klik op *Ja, ik ga akkoord met de licentieovereenkomst* en klik vervolgens op *Volgende* om door te gaan met de installatie.
- 5 Selecteer *Bijwerken* en klik op *Volgende*:
- 6 Selecteer de partitie of het systeem dat u wilt bijwerken en klik op *Volgende*.
- 7 Pas in het scherm Installatie-instellingen de instellingen naar wens aan.

U hoeft de standaardinstellingen meestal niet te wijzigen, maar als u uw systeem wilt uitbreiden, kunt u de aangeboden pakketten selecteren in het submenu *Update-opties* of ondersteuning voor aanvullende talen toevoegen.

U kunt tevens back-ups van verschillende systeemcomponenten maken. Het selecteren van back-ups vertraagt het updateproces. Gebruik deze optie als er geen recente systeemback-up is.

8 Klik op *Accepteren* als u klaar bent met het configureren van de installatie-instellingen.

9 Klik op *Bijwerken starten* om met de installatie te beginnen.

Na het voltooien van de algemene systeeminstallatie en de installatie van alle geselecteerde softwarepakketten, wordt de SUSE Linux Enterprise Desktop-installatie opgestart in het bijgewerkte Linux-systeem. Vervolgens kunt u de hardware configureren en systeemservices instellen.

Als u het bijwerken uitvoert vanaf cd, moet u cd 1 in het cd-romstation laten zitten tijdens het opnieuw opstarten en geen installatieopties selecteren. Wanneer het opnieuw opstarten is voltooid, wordt de installatie verder uitgevoerd en wordt u gevraagd de overige cd's te plaatsen.

10 Klik op *Ja, test de verbinding met internet > Volgende* als u uw internetverbinding wilt testen.

Met deze optie wordt ook gecontroleerd of u beschikt over de nieuwste releaseopmerkingen voor SUSE Linux Enterprise Desktop. Als u de verbinding nu niet wilt testen (of wilt controleren op bijgewerkte releaseopmerkingen), klikt u op *Nee, deze test overslaan > Volgende* en gaat u verder met **Stap 13**.

11 Bekijk in het scherm Internetverbinding testen de resultaten van de test en klik vervolgens op *Volgende* om door te gaan.

12 Klik in het scherm Configuratie Novell Customer Center op *Nu configureren > Volgende* om online updates voor uw systeem in te schakelen.

Klik op *Later configureren > Volgende* als u deze stap wilt overslaan en door wilt gaan met de installatie. U kunt deze optie configureren nadat het product is geïnstalleerd.

13 Bekijk de releaseopmerkingen nadat de systeemconfiguratie is voltooid en klik vervolgens op *Volgende*.

14 Klik in het scherm Installatie voltooid op *Voltooien* om de SUSE Linux Enterprise Desktop-installatie te sluiten en door te gaan naar het aanmeldingsscherm.

15 Typ uw gebruikersnaam in het veld *Gebruikersnaam* en druk op Enter.

16 Typ uw wachtwoord in het veld *Wachtwoord* en druk op Enter.

SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP CONFIGUREREN

Raadpleeg de *SUSE Linux Enterprise Desktop 10 GNOME Gebruikershandleiding* (http://www.novell.com/documentation/sled10/userguide_gnome/data/bktitle.html) en de *SUSE Linux Enterprise Desktop 10 KDE Gebruikershandleiding* (http://www.novell.com/documentation/sled10/pdfdoc/userguide_kde/userguide_kde.pdf) voor meer informatie over het gebruik en de configuratie van SUSE Linux Enterprise Desktop.

Juridische kennisgeving

Copyright © 2007 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de [lijst met Novell-handelsmerken en -servicemerken \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html) voor de handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Een handelsmerksymbool (®), TM, enzovoort) geeft een Novell-handelsmerk aan en een asterisk (*) geeft een handelsmerk van derden aan.