

# 服务器安装指南

## ZENworks® 11 SP4

2015 年 12 月

Novell.



## 法律声明

Novell, Inc. 对于本文档的内容或使用不做任何陈述或保证，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不做任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时修订本出版物和更改其内容的权利，并且没有义务将这些修订或更改通知任何个人或实体。

另外，Novell, Inc. 对任何软件不做任何声明或保证，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不做任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时更改 Novell 软件全部或部分内容的权利，并且没有义务将这些更改通知任何个人或实体。

依据本协议提供的任何产品或技术信息都将受到美国出口控制和其他国家 / 地区的贸易法律的约束。您同意遵守所有出口控制法规，并同意在出口、再出口或进口可交付产品之前取得所有必要的许可证或分类证书。您同意不出口或再出口至当前美国出口排除列表上所列的实体，或者美国出口法律中规定的任何被禁运的国家 / 地区或支持恐怖主义的国家 / 地区。您同意不将可交付产品用于禁止的核武器、导弹或生物化学武器的最终用途。有关出口 Novell 软件的详细信息，请访问 [Novell International Trade Services 网页 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)。如果您未能获得任何必要的出口许可，Novell 对此不负任何责任。

版权所有 © 2007-2015 Novell, Inc. 保留所有权利。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传输此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。

Novell, Inc.  
1800 South Novell Place  
Provo, UT 84606  
U.S.A.  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*联机文档:* 要访问该 Novell 产品及其他 Novell 产品的最新联机文档，请参见 [Novell 文档网页 \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation/)。

## Novell 商标

有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

## 第三方资料

所有第三方商标均属其各自所有者的财产。

---

# 目录

关于本指南	7
<b>I 系统要求</b>	<b>9</b>
1 主服务器要求	11
2 数据库要求	15
3 管理浏览器要求	17
<b>II Windows 安装</b>	<b>19</b>
4 Windows 安装工作流程	21
4.1 第一个主服务器的安装工作流程	21
4.2 其他主服务器的安装工作流程	23
5 了解 ZENworks 安装执行的操作	25
6 更新 Windows 服务器软件	27
7 创建外部证书	29
7.1 生成证书签名请求 (CSR)	29
7.2 使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书	30
7.3 使用 NetIQ iManager 生成证书	30
8 安装外部 ZENworks 数据库	33
8.1 外部数据库的先决条件	33
8.1.1 远程 OEM Sybase 的先决条件	33
8.1.2 远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件	33
8.1.3 Microsoft SQL Server 的先决条件	34
8.1.4 Oracle 的先决条件	34
8.2 执行外部 ZENworks 数据库安装	36
8.2.1 OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息	37
8.2.2 外部 Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息	38
8.2.3 MS SQL 数据库安装信息	40
8.2.4 Oracle 数据库安装信息	41
9 在 Windows 上安装 ZENworks 主服务器	43
9.1 安装一级服务器软件	43
9.2 执行无人照管安装	44
9.2.1 创建您的响应文件	44
9.2.2 执行安装	45
9.3 校验安装	46

9.4	安装信息	46
<b>10</b>	<b>完成安装后任务</b>	<b>53</b>
10.1	许可产品	53
10.2	启用对 NAT 防火墙后面的主服务器的访问	54
10.3	将映像应用程序添加为防火墙例外	54
10.3.1	在 Windows Server 2003 上将映像应用程序添加为防火墙例外	54
10.3.2	在 Windows Server 2008 上将映像应用程序添加为防火墙例外	55
10.4	支持 ZENworks 10.3.4 设备升级	55
10.5	备份 ZENworks 组件	55
10.6	自定义 ZENworks 控制中心	56
10.7	支持 VMware ESX 上的主服务器	56
10.7.1	调整预留的内存大小	56
10.7.2	启用大型页面支持	56
<b>III</b>	<b>Linux 安装</b>	<b>57</b>
<b>11</b>	<b>Linux 安装工作流程</b>	<b>59</b>
11.1	第一个主服务器的安装工作流程	59
11.2	其他主服务器的安装工作流程	61
<b>12</b>	<b>了解 ZENworks 安装执行的操作</b>	<b>63</b>
<b>13</b>	<b>更新 Linux 服务器软件</b>	<b>65</b>
13.1	所有 Linux 平台	65
13.2	SLES 11 x86_64	65
<b>14</b>	<b>创建外部证书</b>	<b>67</b>
14.1	生成证书签名请求 (CSR)	67
14.2	使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书	68
14.3	使用 NetIQ iManager 生成证书	68
<b>15</b>	<b>安装外部 ZENworks 数据库</b>	<b>71</b>
15.1	外部数据库的先决条件	71
15.1.1	远程 OEM Sybase 的先决条件	71
15.1.2	远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件	71
15.1.3	Microsoft SQL Server 的先决条件	72
15.1.4	Oracle 的先决条件	72
15.2	执行外部 ZENworks 数据库安装	73
15.2.1	OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息	75
15.2.2	Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息	76
15.2.3	MS SQL 数据库安装信息	77
15.2.4	Oracle 数据库安装信息	78
<b>16</b>	<b>在 Linux 上安装 ZENworks 主服务器</b>	<b>81</b>
16.1	安装一级服务器软件	81
16.1.1	使用图形用户界面 (GUI) 安装程序安装主服务器软件	81
16.1.2	使用命令行界面 (CLI) 安装程序安装主服务器软件	81
16.2	执行无人照管安装	82

16.2.1	创建您的响应文件 . . . . .	82
16.2.2	执行安装 . . . . .	83
16.3	校验安装 . . . . .	84
16.4	安装信息 . . . . .	84
<b>17</b>	<b>完成安装后任务</b>	<b>91</b>
17.1	许可产品 . . . . .	91
17.2	将映像应用程序添加为防火墙例外 . . . . .	92
17.3	支持 ZENworks 10.3.4 设备升级 . . . . .	92
17.4	备份 ZENworks 组件 . . . . .	92
17.5	自定义 ZENworks 控制中心 . . . . .	93
17.6	适用于 VMware ESX 的任务 . . . . .	93
<b>IV</b>	<b>附录</b>	<b>95</b>
<b>A</b>	<b>安装可执行文件自变量</b>	<b>97</b>
<b>B</b>	<b>Linux RPM 依赖包</b>	<b>99</b>
B.1	Red Hat Enterprise Linux 服务器 . . . . .	99
B.2	SUSE Linux Enterprise Server . . . . .	103
<b>C</b>	<b>带有分区功能的 Oracle Enterprise</b>	<b>107</b>
<b>D</b>	<b>安装查错</b>	<b>109</b>
D.1	安装查错 . . . . .	109
D.2	安装后查错 . . . . .	115



---

# 关于本指南

本《ZENworks 11 SP4 服务器安装指南》包含的信息可以帮助您在 Windows 和 Linux 服务器上成功安装 ZENworks 主服务器软件。

本指南中信息的组织结构如下：

- ◆ 第 I 部分“系统要求”（第 9 页）
- ◆ 第 II 部分“Windows 安装”（第 19 页）
- ◆ 第 III 部分“Linux 安装”（第 57 页）
- ◆ 第 IV 部分“附录”（第 95 页）

## 适用对象

本指南的适用对象为 ZENworks 管理员。

## 反馈

我们希望收到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每页底部的用户意见功能。

## 其他文档

ZENworks 11 SP4 还有其他采用 PDF 和 HTML 两种格式的支持文档，可供您了解并实施本产品。有关其他文档，请参见 ZENworks 11 SP3 文档网站 (<http://www.novell.com/documentation/zenworks114>)。





---

# 系统要求

以下几章介绍了安装 ZENworks 主服务器需要满足的系统要求：

- ◆ 第 1 章“主服务器要求”（第 11 页）
- ◆ 第 2 章“数据库要求”（第 15 页）
- ◆ 第 3 章“管理浏览器要求”（第 17 页）



# 1 主服务器要求

安装主服务器软件的服务器必须符合以下要求：

项目	要求	其他细节
服务器使用	您的服务器除了能够处理主服务器执行的任务以外，或许还能处理其他任务。不过，我们建议安装了主服务器软件的所有服务器都只用于 ZENworks。	例如，您可能不希望服务器执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 作为 Novell eDirectory 的宿主</li><li>◆ 作为 Active Directory 的宿主</li><li>◆ 作为终端服务的宿主</li></ul>
Windows 操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Windows Server 2008 SP2 x86_64 (Datacenter、Enterprise 和 Standard 版)</li><li>◆ Windows Server 2008 R2 x86_64 (企业版和标准版)</li><li>◆ Windows Server 2008 R2 SP1 x86_64 (Datacenter、Enterprise 和 Standard 版本)</li><li>◆ Windows 2012 Server x86_64 (Foundation、Essential、Standard 和 Datacenter 版本)</li><li>◆ Windows 2012 Server R2 x86_64 (Foundation、Essential、Standard 和 Datacenter 版本)</li></ul>	<p>Windows Server 2008 的所有 Core 版本都不能用作主服务器平台。不支持 Windows Server 2008 Core，因为 Windows Server 2008 Core 不支持 .NET Framework。</p> <p>Windows Server 2008 和 Windows Server 2012 R2 版本 (无论是否安装了 Hyper-V) 都支持 ZENworks 主服务器软件。</p> <p><b>注释：</b>不支持在位于群集环境中的服务器上安装本产品。</p> <p><b>重要：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ZENworks 11 SP4 中的 ZENworks 主服务器平台不支持 Windows Server 2003 SP2 x86_64 和 Windows Server 2003 R2 SP2 x86_64。</li></ul>
Linux 操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ SLES 11 SP3 x86_64</li><li>◆ 适用于 VMware x86_64 的 SLES 11 SP3</li><li>◆ 适用于 x86_64 的 SLES 11 SP4</li><li>◆ 适用于 VMware x86_64 的 SLES 11 SP4</li><li>◆ SLES 12 x86_64</li><li>◆ 适用于 VMware x86_64 的 SLES 12 x86_64</li><li>◆ Red Hat Enterprise Linux 5.9、5.10、5.11 x86_64</li><li>◆ Red Hat Enterprise Linux 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6 x86_64</li></ul>	<p><b>重要：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ZENworks 11 SP4 中的 ZENworks 主服务器平台不支持 Open Enterprise Server (32 位和 64 位) 操作系统。</li><li>◆ SLES 12 要求必须安装 libXtst6-32bit-1.2.2-3.60.x86_64.rpm 才能安装 ZENworks 服务器。</li></ul>
处理器	速度：2.0 GHz 或更快 类型：服务器级 CPU。例如，AMD64 双核或者 Intel EM64T 双核或更快	<p>如果主服务器是在虚拟机上运行，建议您使用双核处理器。</p> <p>如果主服务器要运行增补程序管理，建议您使用高速处理器，例如 Intel 四核处理器。</p>

项目	要求	其他细节
RAM	最少 4 GB；建议 8 GB 及更高	前 3000 个设备需要 4 GB  然后，每增加 3000 个设备，都要添加 1 GB RAM
磁盘空间	<p>安装需要 9 GB。您需要根据内容量分配空间。</p> <p>对于 ZENworks 数据库，请为每 1000 个设备添加 10 GB；对于审计数据库，请为每 5000 个设备添加 10 GB。</p> <p>建议留出 500 MB 给 tmp 目录。重构建和编辑包需要该大小的磁盘空间。</p> <p>增补程序管理文件存储（下载的增补程序内容）另外还需要至少 25 GB 可用磁盘空间。如果启用增补程序管理，则所有内容复制服务器也需要相同容量的额外可用磁盘空间。如果要使用其他语言版本的增补程序管理，每个服务器也需要为每种语言提供相同容量的额外可用磁盘空间。</p>	<p>由于 ZENworks 数据库文件和 ZENworks 内容储存库都可以很大，您可能需要使用独立的分区或硬盘驱动器。</p> <p>有关在 Windows 服务器上更改默认内容储存库位置的信息，请参见《ZENworks 11 SP4 主服务器和从属服务器参考手册》中的“内容储存库”。</p> <p>对于 Linux 服务器，您可能想让 /var/opt 目录位于大的分区中。也就是储存嵌入式数据库和内容储存库的位置。</p> <p>/etc 目录所需的空间较少。</p>
显示器分辨率	<p>视频适配器：256 色</p> <p>屏幕分辨率：最低 1024 x 768</p>	
文件系统	如果设备上安装了嵌入式 Sybase，请确保安装了 ZENworks Configuration Management 的驱动器的文件系统支持大于 4 GB 的文件。	
DNS 解析	<p>管理区域中的服务器和工作站必须使用配置正确的 DNS 来解析设备主机名，否则 ZENworks 中的部分功能将无法正常工作。如果 DNS 未正确配置，服务器之间将无法互相通讯，工作站也无法与服务器进行通讯。</p> <p>服务器名称必须支持 DNS 要求（例如，不包含下划线），否则 ZENworks 登录将会失败。可接受的字符包括字母 a-z（大小写）、数字和连字符 (-)。</p>	
IP 地址	<p>采用 DHCP 配置时，服务器必须具有静态 IP 地址或永久租用的 IP 地址。</p> <p>IP 地址必须与目标服务器上的所有 NIC 绑定。</p>	如果要使用未绑定 IP 地址的 NIC，安装就会中断。
Microsoft .NET（仅适用于 Windows）	<p>要安装 ZENworks 11 SP4，Windows 主服务器上必须安装并运行 Microsoft .NET 4.0 Framework 及其最新更新。</p> <p>确保设备上安装了完整的 .NET 4 Framework，而不是 .NET 4 Client Profile。</p>	<p>在 Windows Server 2003/2008 上，您可以选择在安装 ZENworks 期间启动 .NET 安装。如果您作此选择，将会自动安装 .NET。</p> <p>Windows Server 2012 上默认安装了 .NET 4.5。不过您需要先将其启用。您可以选择在安装 ZENworks 期间启用 .NET。如果您作此选择，将会自动启用 .NET。</p> <p>有关详细信息，请参见《ZENworks 11 SP4 发现、部署和淘汰参考手册》中的“启用 .NET Framework”。</p>

项目	要求	其他细节
防火墙设置: TCP 和 UDP 端口	<p>安装期间, ZENworks 安装程序会打开许多 TCP 和 UDP 端口。如果 ZENworks 所需的某个端口已在使用中, ZENworks 安装程序会提示您配置其他端口。</p> <p><b>重要:</b> 如果在安装或升级期间禁用了防火墙, 请确保启用防火墙后, 在防火墙设置中手动打开这些端口。</p>	<p>有关 TCP 和 UDP 端口列表以及 ZENworks 如何使用这些端口的信息, 请参见《<a href="#">ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference</a>》(ZENworks 11 SP4 主服务器和从属服务器参考手册) 中的“<a href="#">TCP and UDP Ports Used by ZENworks Primary Servers</a>” (ZENworks 主服务器使用的 TCP 和 UDP 端口)。</p>
支持的超级管理程序	<p>可在以下虚拟机环境中安装主服务器软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ VMware Workstation 6.5</li> <li>◆ XEN (Citrix XenServer 5.x、6.2 和 6.5)</li> <li>◆ SLES 上的 XEN (SLES 11 SP3 和 SLES 12 上的 XEN)</li> <li>◆ VMware ESXi 5.x 和 6.x</li> <li>◆ Microsoft Hyper-V Server Windows 2008 R2 和 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 仅支持已发行的虚拟机操作系统 (VM) 版本。不支持实验版虚拟机操作系统。</li> <li>◆ 虚拟机操作系统必须与创建 VM 时指定的操作系统匹配。例如, 如果创建 VM 时指定虚拟机操作系统是 Windows Server 2003, 则实际的虚拟机操作系统必须是 Windows Server 2003。</li> </ul>



# 2 数据库要求

ZENworks 包含一个可供您使用的嵌入式 Sybase SQL Anywhere 数据库。您也可以使用自己的数据库（称为外部数据库）。如果您选择使用外部数据库，该数据库必须满足以下要求：

项目	要求
数据库版本	<p>Microsoft SQL Server 2008 R2（及最新的 SP）</p> <p>Microsoft SQL Server 2008 SP2（及最新的 SP）</p> <p>Microsoft SQL Server 2012（及最新的 SP）</p> <p>Sybase SQL Anywhere 12</p> <p>Oracle 11.2.0.4 Standard 和 Enterprise 版本（带有或不带有分区功能均可）。有关分区的信息，请参见“带有分区功能的 Oracle Enterprise”。</p> <p>Oracle 11.2.0.4 Real Application Clusters (Oracle RAC)</p> <p>Oracle 12c（12.1.0.1 和 12.1.0.2）</p> <p><b>注释：</b></p> <p>如果您打算将 Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) 与 ZENworks 搭配使用，请参见以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Oracle RAC One Node with Oracle 11.2.0.1 Solution for ZCM（针对 ZCM 的 Oracle RAC One Node 与 11.2.0.1 解决方案）(<a href="http://www.novell.com/communities/node/13805/oracle-rac-one-node-11201-solution-zcm">http://www.novell.com/communities/node/13805/oracle-rac-one-node-11201-solution-zcm</a>)</li><li>◆ Oracle RAC Two Node with Oracle 11.2.0.1 Solution for ZCM（针对 ZCM 的 Oracle RAC 双节点与 11.2.0.1 解决方案）(<a href="http://www.novell.com/communities/node/13806/oracle-rac-11201-2-node-cluster-solution-zcm">http://www.novell.com/communities/node/13806/oracle-rac-11201-2-node-cluster-solution-zcm</a>)</li></ul>
数据库服务器主机名	域名服务器服务必须能够解析该数据库服务器主机名。
TCP 端口	<p>服务器必须允许主服务器在数据库端口上进行通讯。对于 MS SQL，请确保为数据库服务器配置静态端口。</p> <p>默认端口：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 1433（用于 MS SQL）</li><li>◆ 2638（用于 Sybase SQL）</li><li>◆ 2639（用于审计 Sybase 数据库）</li><li>◆ 1521（用于 Oracle）</li></ul> <p>如有冲突，您可以更改默认端口号。不过，您必须确保该端口对主服务器开放，以便与数据库通讯。</p>
UDP 端口	1434 供 MS SQL 使用（如果 ZENworks 使用该数据库的命名实例）
WAN 注意事项	主服务器和 ZENworks 服务器必须位于同一网络段中。主服务器无法通过 WAN 对 ZENworks 数据库执行写操作。

项目	要求
默认字符集	<p>对于 Sybase, 要求使用 UTF-8 字符集。</p> <p>对于 MS SQL, ZENworks 不要求使用任何特定字符集。ZENworks 支持 MS SQL 所支持的所有字符集。</p> <p>对于 Oracle, 必须将 NLS_CHARACTERSET 参数设置为 AL32UTF8, 将 NLS_NCHAR_CHARACTERSET 参数设置为 AL16UTF16。</p>
校对	<p>ZENworks 不支持区分大小的 MS SQL 数据库实例。因此, 您必须在设置数据库之前确保其不区分大小写。</p>
数据库用户	<p>确保 ZENworks 数据库用户可以不受限制地连接到远程数据库。</p> <p>例如, 如果 ZENworks 数据库用户是 Active Directory 用户, 请确保 Active Directory 策略允许该用户连接到远程数据库。</p>



---

# 3 管理浏览器要求

确保用于运行 ZENworks 控制中心以管理系统的工作站或服务器满足以下要求:

---

项目	要求
Web 浏览器	<p>支持下列 Web 浏览器:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Internet Explorer 10 和 11 (Windows 7、Windows XP、Windows Server 2008 SP2、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows 8.1 Update 1、Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2 Update 1 上)</li></ul> <p><b>重要:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 不支持低于版本 10 的 Internet Explorer。</li><li>◆ 如果“文档模式”为“IE 8 标准”或“IE 9 标准”，ZENworks 支持采用兼容性视图的 Internet Explorer 10。</li><li>◆ Firefox ESR 版本 24.x 和 31.x</li><li>◆ Windows 和 Linux 设备上的 Firefox 版本 37.x 与 38.x</li><li>◆ <b>11.4.1 中新增的部分:</b> Firefox ESR 38.3 与 Firefox 40.x 和 41.x 版</li></ul>
TCP 端口	<p>要在某个受管设备上完成用户的远程会话请求，您必须在该设备上打开端口 5550，以运行远程管理侦听程序。</p>

---



---

# Windows 安装

以下几章提供的信息和指导可帮助您在 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件：

- ◆ 第 4 章“Windows 安装工作流程”（第 21 页）
- ◆ 第 5 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 25 页）
- ◆ 第 6 章“更新 Windows 服务器软件”（第 27 页）
- ◆ 第 7 章“创建外部证书”（第 29 页）
- ◆ 第 8 章“安装外部 ZENworks 数据库”（第 33 页）
- ◆ 第 9 章“在 Windows 上安装 ZENworks 主服务器”（第 43 页）
- ◆ 第 10 章“完成安装后任务”（第 53 页）



# 4 Windows 安装工作流程

安装第一个 ZENworks 主服务器必须完成的任务，不同于安装其他主服务器所要完成的任务。以下几节提供了这两种安装过程的工作流程：

- ◆ 第 4.1 节“第一个主服务器的安装工作流程”（第 21 页）
- ◆ 第 4.2 节“其他主服务器的安装工作流程”（第 23 页）

## 4.1 第一个主服务器的安装工作流程

要安装第一个 ZENworks 主服务器并创建 ZENworks 管理区域，请按照列出顺序完成以下任务。

要在现有的 ZENworks 管理区域中添加主服务器，请参见第 4.2 节“其他主服务器的安装工作流程”（第 23 页）。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 查看 ZENworks 安装程序在安装第一个主服务器和管理区域时会执行哪些操作。	安装第一个主服务器时，安装程序会执行相应的操作来安装主服务器软件、设置 ZENworks 数据库，并建立管理区域。  有关详细信息，请参见第 5 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 25 页）。
<input type="checkbox"/> 将 ZENworks ISO 映像刻录到 DVD 以创建安装 DVD。	您不能提取该 ISO 映像并将它用于安装，而必须从安装 DVD 运行安装程序。
<input type="checkbox"/> 更新要安装 ZENworks 主服务器的 Windows 服务器上的软件。	确保 Windows 服务器软件是最新的，并且任何可能会干扰主服务器安装的软件（例如防病毒软件）都已经过正确更新和配置。  有关详细信息，请参见第 6 章“更新 Windows 服务器软件”（第 27 页）。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 为主服务器创建一个外部证书。	<p>ZENworks 主服务器使用 HTTPS 协议来与 ZENworks 受管设备通讯。要进行这种安全通讯，需要为 ZENworks 管理区域定义证书颁发机构 (CA)，并且每个主服务器各自都必须具有区域 CA 颁发的服务器证书。</p> <p>ZENworks 包含一个内部 ZENworks CA。如果您要使用内部 ZENworks CA，则在安装第一个主服务器期间会创建该 CA。以后每安装一个主服务器，都会为该服务器颁发一个由该 ZENworks CA 签名的证书。</p> <p>Novell 建议您使用内部 ZENworks CA，除非您的公司安全策略不允许您这样做。内部 ZENworks CA 的有效期为 10 年，它可以简化各种 ZENworks 功能（例如远程管理）的使用流程。</p> <p>如果您不能使用内部 ZENworks CA，则可以使用外部 CA，并为安装的每个主服务器提供外部服务器证书。</p> <p>如果要使用外部证书，请参见第 7 章“创建外部证书”（第 29 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 安装要供 ZENworks 数据库使用的外部数据库软件。	<p>ZENworks 需要两个数据库，一个数据库用于储存常规数据，另一个用于储存审计数据。对于这些数据库，您可以使用 ZENworks 随附的嵌入式 Sybase 数据库软件，也可以使用支持的外部数据库软件（请参见第 2 章“数据库要求”（第 15 页））。</p> <p>如果要使用外部数据库，请参见第 8 章“安装外部 ZENworks 数据库”（第 33 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 安装要供审计数据库使用的外部数据库软件。	<p>您可以使用 ZENworks 随附的嵌入式 Sybase 数据库软件，也可以使用支持的外部数据库软件（请参见第 2 章“数据库要求”（第 15 页））。</p> <p>如果要使用外部数据库，请参见第 8 章“安装外部 ZENworks 数据库”（第 33 页）。</p> <p>请在配置完 ZENworks 数据库后，配置审计数据库。针对 ZENworks 和审计的字段是相同的。</p>
<input type="checkbox"/> 在支持的 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件。	<p>相关指导，请参见第 9.1 节“安装一级服务器软件”（第 43 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 校验主服务器是否正在运行。	<p>您可以执行特定的检查，来确保软件安装成功并且主服务器正在运行。</p> <p>相关指导，请参见第 9.3 节“校验安装”（第 46 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 激活您已获许可或想要评估的 ZENworks 产品。	<p>所有 ZENworks 产品都会安装到系统中，不过，您需要提供已获许可的产品的许可密钥。如果需要，您也可以激活未获许可产品，获得 60 天的评估期。</p> <p>相关指导，请参见第 10.1 节“许可产品”（第 53 页）。</p>

任务	细节
<input type="checkbox"/> 备份 ZENworks 主服务器和其他 ZENworks 组件。	至少应备份主服务器一次，并安排 ZENworks 数据库的定期备份。  相关指导，请参见第 10.5 节“备份 ZENworks 组件”（第 55 页）。
<input type="checkbox"/> 查看安装后任务，并完成任何适用于主服务器安装的任务。	您可能需要对主服务器执行多项安装后任务。请查看任务列表，并完成所有适用的任务。  相关指导，请参见第 10 章“完成安装后任务”（第 53 页）。

## 4.2 其他主服务器的安装工作流程

要安装一个 ZENworks 主服务器并将其添加到现有的 ZENworks 管理区域中，请按照列出顺序完成以下任务。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 查看 ZENworks 安装程序在将主服务器添加到现有管理区域时会执行哪些操作。	在管理区域中安装其他主服务器时，安装程序将会执行相应的操作来安装主服务器软件、将该主服务器添加到现有的管理区域、安装 ZENworks 控制中心，并启动 ZENworks 服务。  有关详细信息，请参见第 5 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 25 页）。
<input type="checkbox"/> 将 ZENworks ISO 映像刻录到 DVD 以创建安装 DVD。	您不能提取该 ISO 映像并将它用于安装，而必须从安装 DVD 运行安装程序。
<input type="checkbox"/> 更新要安装 ZENworks 主服务器的 Windows 服务器上的软件。	确保 Windows 服务器软件是最新的，并且任何可能会干扰主服务器安装的软件（例如防病毒软件）都已经过正确更新和配置。  有关详细信息，请参见第 6 章“更新 Windows 服务器软件”（第 27 页）。
<input type="checkbox"/> 为主服务器创建一个外部证书。	如果 ZENworks 管理区域使用的是内部 ZENworks 证书颁发机构 (CA)，系统会在安装过程中自动为新的主服务器颁发一个服务器证书。  如果区域使用的是外部 CA，您必须为新的主服务器提供外部 CA 颁发的有效证书。  有关创建来自外部 CA 的证书的指导，请参见第 7 章“创建外部证书”（第 29 页）。
<input type="checkbox"/> 在支持的 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件。	与安装第一个主服务器相比，安装其他主服务器的流程要简单一些。安装程序只要求您提供软件文件的目标位置、管理区域的鉴定信息（主服务器地址和管理员登录凭证），以及外部证书的文件（如果区域使用的是外部 CA）。  有关运行安装程序的指导，请参见第 9.1 节“安装一级服务器软件”（第 43 页）。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 校验主服务器是否正在运行。	<p>您可以执行特定的检查，来确保软件安装成功并且主服务器正在运行。</p> <p>相关指导，请参见第 9.3 节“校验安装”（第 46 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 备份 ZENworks 主服务器。	<p>至少应备份主服务器一次。</p> <p>相关指导，请参见第 10.5 节“备份 ZENworks 组件”（第 55 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 查看安装后任务，并完成任何适用于主服务器安装的任务。	<p>您可能需要对主服务器执行多项安装后任务。请查看任务列表，并完成所有适用的任务。</p> <p>相关指导，请参见第 10 章“完成安装后任务”（第 53 页）。</p>



---

# 5 了解 ZENworks 安装执行的操作

ZENworks 安装程序在安装第一个主服务器期间会执行以下操作：

- ◆ 创建管理区域
- ◆ 创建提供给 ZENworks 默认管理员帐户的口令
- ◆ 建立并填写 ZENworks 数据库和审计数据库

ZENworks 安装程序在安装任一主服务器期间都会执行以下操作：

- ◆ 安装 ZENworks Adaptive Agent 以便可以管理服务器
- ◆ 安装 ZENworks 控制中心，这是用于管理 ZENworks 系统的 Web 控制台
- ◆ 安装 zman 命令行实用程序
- ◆ 安装并启动 ZENworks 服务



---

# 6 更新 Windows 服务器软件

在一台 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件之前，请务必更新该服务器上的软件：

- ◆ 在该服务器上运行 Windows 更新，以确保安装所有可用更新。完成更新后，禁用 Windows 更新，以防止由于同时安装更新而导致主服务器软件安装失败。
- ◆ 更新其他软件（例如，防病毒软件），以防止由于同时安装更新而导致主服务器软件安装失败。
- ◆ 如果您要对 ZENworks 11 SP4 进行测评，建议您在非生产环境中部署该产品。



# 7 创建外部证书

ZENworks 主服务器使用 HTTPS 协议来与 ZENworks 受管设备通讯。要进行这种安全通讯，需要为 ZENworks 管理区域定义证书颁发机构 (CA)，并且每个主服务器各自都必须具有区域 CA 颁发的服务器证书。

ZENworks 包含一个内部 ZENworks CA。如果您使用内部 ZENworks CA，则系统会在安装第一个主服务器期间创建该 CA。以后每安装一个主服务器，都会为该服务器颁发一个由该 ZENworks CA 签名的证书。

我们建议您使用内部 ZENworks CA，除非您的公司安全策略不允许您这样做。内部 ZENworks CA 的有效期为 10 年，可以简化各种 ZENworks 功能（例如远程管理）的使用流程。

如果您不能使用内部 ZENworks CA，则可以使用外部 CA，并为安装的每个主服务器提供外部服务器证书。有关使用外部证书的详细指导，请参见以下几节：

- ◆ [第 7.1 节“生成证书签名请求 \(CSR\)”](#)（第 29 页）
- ◆ [第 7.2 节“使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书”](#)（第 30 页）
- ◆ [第 7.3 节“使用 NetIQ iManager 生成证书”](#)（第 30 页）

## 7.1 生成证书签名请求 (CSR)

对于要安装 ZENworks 主服务器软件的每个 Windows 服务器，您需要单独创建一个服务器证书，证书的主体就是该服务器的完全限定的域名 (FQDN)。

- 1 安装 OpenSSL。
- 2 要生成创建证书签名请求 (CSR) 所需的私用密钥，请输入以下命令：

```
openssl genrsa -out zcm.pem 2048
```

- 3 要创建可由证书颁发机构签名的 CSR，请输入以下命令：

```
openssl req -new -key zcm.pem -out zcm.csr
```

当系统要求您输入“您的名称”时，请输入指派给要在其中安装主服务器软件的服务器的 DNS 全名。域名包括 *www.company.com*、*payment.company.com* 和 *contact.company.com*。

- 4 要将私用密钥从 PEM 格式转换为 DER 编码格式，请输入以下命令：

```
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in zcm.pem -inform PEM -out zcmkey.der -outform DER
```

私用密钥必须采用 PKCS8 DER 编码格式。您可以使用 OpenSSL 命令行工具将密钥转换为正确的格式。

- 5 使用 CSR 通过 ConsoleOne、iManager 或真正的外部 CA（如 Verisign）生成证书。

如果您要使用真正的外部 CA（例如 Verisign），请向 Verisign 咨询有关使用 CSR 生成证书的信息。如果您要使用 ConsoleOne 或 iManager 作为证书颁发机构，请参见以下几节中提供的指导：

- ◆ 第 7.2 节“使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书”（第 30 页）
- ◆ 第 7.3 节“使用 NetIQ iManager 生成证书”（第 30 页）

## 7.2 使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书

- 1 确保已将 eDirectory 配置为 CA。
- 2 为主服务器颁发证书：
  - 2a 起动 ConsoleOne。
  - 2b 以具有相应权限的管理员身份登录 eDirectory 树。  
有关相应权限的详细信息，请参见 *NetIQ Certificate Server 3.3* 文档中的“Entry Rights Needed to Perform Tasks”（执行任务所需的登录权限）(<https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html>) 一节。
  - 2c 在工具菜单中，单击颁发证书。
  - 2d 浏览并选择 zcm.csr 文件，然后单击下一步。
  - 2e 接受默认值以完成向导。
  - 2f 指定证书基本限制，然后单击下一步。
  - 2g 指定有效期、生效日期和失效日期，然后单击下一步。
  - 2h 单击完成。
    - 2i 选择以 DER 格式保存证书，然后指定证书的名称。
- 3 导出组织 CA 的自我签名证书：
  - 3a 通过 ConsoleOne 登录 eDirectory。
  - 3b 在安全性容器中，右键单击 CA，然后单击属性。
  - 3c 在证书选项卡中，选择自我签名证书。
  - 3d 单击导出。
  - 3e 当出现导出私用密钥的提示时，单击否。
  - 3f 以 DER 格式导出证书，并选择证书的保存位置。
  - 3g 单击完成。

现在您应该拥有通过外部 CA 安装 ZENworks 所需的三份文件。

## 7.3 使用 NetIQ iManager 生成证书

- 1 确保已将 eDirectory 配置为 CA。
- 2 为主服务器颁发证书：
  - 2a 起动 iManager。
  - 2b 以具有相应权限的管理员身份登录 eDirectory 树。

有关相应权限的详细信息，请参见 *NetIQ Certificate Server 3.3* 文档中的“[Entry Rights Needed to Perform Tasks](https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html)”（执行任务所需的登录权限）(<https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html>) 一节。

- 2c** 在 *角色和任务* 菜单中，单击 *Novell Certificate Server > 颁发证书*。
- 2d** 单击 *浏览*，浏览并选择 CSR 文件 *zcm.csr*，然后单击 *下一步*。
- 2e** 接受密钥类型、密钥用法和扩展密钥用法的默认值，然后单击 *下一步*。
- 2f** 接受默认的证书基本限制，然后单击 *下一步*。
- 2g** 指定有效期、生效日期和失效日期，然后单击 *下一步*。视需要更改默认有效期（10 年）。
- 2h** 检查参数表。如果参数正确，则单击 *完成*。如果参数不正确，则单击 *后退*，直到回到需要进行更改的位置。

单击 *完成* 后，系统会显示一个对话框，指出已创建证书。此操作会将证书导出为二进制 DER 格式。
- 2i** 下载并保持颁发的证书
- 3** 导出组织 CA 的自我签名证书：
  - 3a** 通过 iManager 登录 eDirectory。
  - 3b** 在 *角色和任务* 菜单中，单击 *Novell Certificate Server > 配置证书颁发机构*。

此时会显示组织 CA 的属性页，包括“一般”页、“CRL 配置”页、“证书”页及其他与 eDirectory 相关的页面。
  - 3c** 单击 *证书*，然后选择 *自我签名证书*。
  - 3d** 单击 *导出*。

“证书导出”向导即会启动。
  - 3e** 取消选择 *导出私用密钥* 选项，并选择 *DER* 作为导出格式。
  - 3f** 单击 *下一步*，然后保存导出的证书。
  - 3g** 单击 *关闭*。

现在您应该拥有通过外部 CA 安装 ZENworks 所需的三份文件。





---

# 8

## 安装外部 ZENworks 数据库

ZENworks 需要两个数据库，一个数据库用于储存常规数据，另一个用于储存审计数据。对于这些数据库，您可以使用 ZENworks 随附的嵌入式 Sybase 数据库软件，也可以使用支持的外部数据库软件（请参见“数据库要求”）。

如果您要使用嵌入式数据库，请跳过本节剩余的内容。嵌入式数据库将会在 ZENworks 主服务器软件安装期间安装（请参见“安装主服务器软件”）。

- ◆ 第 8.1 节“外部数据库的先决条件”（第 33 页）
- ◆ 第 8.2 节“执行外部 ZENworks 数据库安装”（第 36 页）

### 8.1 外部数据库的先决条件

查看以下几节，以满足您要使用的外部数据库的所有先决条件：

- ◆ 第 8.1.1 节“远程 OEM Sybase 的先决条件”（第 33 页）
- ◆ 第 8.1.2 节“远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件”（第 33 页）
- ◆ 第 8.1.3 节“Microsoft SQL Server 的先决条件”（第 34 页）
- ◆ 第 8.1.4 节“Oracle 的先决条件”（第 34 页）

#### 8.1.1 远程 OEM Sybase 的先决条件

在安装 ZENworks 11 SP4 以创建管理区域之前，您必须先远程数据库服务器上安装远程 OEM Sybase 数据库，这样才能在安装作为数据库宿主的主服务器期间正确配置该数据库。

---

**注释：**对于此数据库，Novell 支持会提供问题确定、兼容信息供应、安装协助、使用支持、持续维护以及基本查错。有关其他支持，包括扩展的查错与错误解决方法，请参见 [Sybase 支持网站 \(http://www.sybase.com/support\)](http://www.sybase.com/support)。

---

#### 8.1.2 远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件

要使用 Sybase SQL Anywhere 数据库，请确保满足以下先决条件：

- ◆ 安装并设置 Sybase SQL Anywhere 数据库，以便该数据库可在 ZENworks 安装期间得到更新。
- ◆ 在 ZENworks 安装期间，您必须指定数据库用户。确保数据库用户具有读 / 写权限，这样才能在数据库服务器上创建和修改表。

---

**注释：**对于此数据库，Novell 支持会提供问题确定、兼容信息供应、安装协助、使用支持、持续维护以及基本查错。有关其他支持，包括扩展的查错与错误解决方法，请参见 [Sybase 支持网站 \(http://www.sybase.com/support\)](http://www.sybase.com/support)。

---

### 8.1.3 Microsoft SQL Server 的先决条件

要为 ZENworks 11 使用 Microsoft SQL Server 数据库，请确保数据库服务器上已安装 Microsoft SQL Server 软件，这样 ZENworks 安装程序才可以创建新的 Microsoft SQL 数据库。有关安装 Microsoft SQL Server 软件的指导，请参阅 Microsoft 文档。

对于 MS SQL，请将 READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT 设置设为“ON”，以允许在写入或修改数据时可以读取数据库中的信息。

要将 READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT 设置设为“ON”，请在数据库服务器提示符处执行以下命令：

```
ALTER DATABASE 数据库名称 SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
```

### 8.1.4 Oracle 的先决条件

在 Oracle 上安装 ZENworks 数据库时，您可以选择创建新的用户纲要或指定驻留在网络中的服务器上的现有用户纲要。

- ◆ **创建新的用户纲要：**请确保满足以下要求：
  - ◆ 您必须拥有数据库管理员身份凭证。确保管理员拥有“数据定义语言”(DDL) 和“重定义”权限，并且启用了“授予”选项。
  - ◆ 需要设置供 Oracle 访问用户使用的表空间。表空间是可用于保存数据库对象底层的实际数据的储存位置。它在物理数据与逻辑数据之间提供了一个抽象层，并可向 DBMS 管理的所有段分配储存（数据库段是占用物理空间的数据库对象，例如表数据和索引）。创建表空间后，可以在创建数据库段时按名称参照该表空间。
  - ◆ 表空间可由 ZENworks 创建，也可由数据库管理员创建。
  - ◆ 表空间有足够的空间用于创建和储存 ZENworks 数据库纲要。要创建 ZENworks 数据库纲要，表空间至少要有 10 GB。
- ◆ **使用现有用户纲要：**您可以采用以下方案安装到现有 Oracle 用户纲要：
  - ◆ 数据库管理员会创建一个具备必要权限的用户纲要，您会收到数据库管理员提供的该用户纲要的身份凭证。无需数据库管理员身份凭证即可安装到现有 Oracle 用户纲要。
  - ◆ 您可以在 Oracle 数据库中创建一个用户，然后在安装 ZENworks 期间选择使用该用户。

如果您选择使用现有的用户纲要，请确保满足以下要求：

- ◆ 表空间有足够的空间用于创建和储存 ZENworks 数据库纲要。表空间至少要有 10 GB 才能创建 ZENworks 数据库纲要。
  - ◆ 安装期间，表空间上的用户纲要定额已设置为“无限制”。
- ◆ **创建数据库所需的权限：** 确保用户纲要具有创建数据库所需的以下权限：

```
CREATE SESSION  
CREATE_TABLE  
CREATE_VIEW  
CREATE_PROCEDURE  
CREATE_SEQUENCE  
CREATE_TRIGGER  
ALTER ANY TABLE  
DROP ANY TABLE  
LOCK ANY TABLE
```

SELECT ANY TABLE  
CREATE ANY TABLE  
CREATE ANY TRIGGER  
CREATE ANY INDEX  
CREATE ANY DIMENSION  
CREATE ANY EVALUATION CONTEXT  
CREATE ANY INDEXTYPE  
CREATE ANY LIBRARY  
CREATE ANY MATERIALIZED VIEW  
CREATE ANY OPERATOR  
CREATE ANY PROCEDURE  
CREATE ANY RULE  
CREATE ANY RULE SET  
CREATE ANY SYNONYM  
CREATE ANY TYPE  
CREATE ANY VIEW  
DBMS\_DDL  
DBMS\_REDEFINITION  
DBMS\_LOCK

---

**重要：**上述特权只能用于修改 ZENworks 纲要（而不是其他任何纲要）中的表。在升级或全新安装 ZENworks 11.3 期间，会使用 DBMS\_DDL 和 DBMS\_REDEFINITION 包将某些表重新构建为分区表。您可以在安装或升级时，向用户授予 DBMS\_DDL 和 DBMS\_REDEFINITION 权限。在成功安装或升级后，您可以撤消 DBMS\_DDL 和 DBMS\_REDEFINITION 权限，以及那些包含 ANY 选项的特权。

有关更多细节，请参见 [Oracle 数据库文档 \(http://docs.oracle.com/cd/B28359\\_01/server.111/b28310/tables007.htm#i1006801\)](http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/tables007.htm#i1006801)。

---

对于 Oracle 数据库，将数据库配置为使用共享服务器还是专用服务器进程的选择可能会影响性能。每个“ZENworks 主服务器”均配置有大小随 ZENworks 系统负载变化的数据库连接池，此连接池的最高负载可达到每个主服务器最多可有 300 个并发数据库连接。如果 Oracle 数据库配置为使用专用服务器进程，则当区域中有多个主服务器时，数据库服务器资源用量可能无法达到想要的性能级别。如果遇到此问题，请考虑将 ZENworks 数据库更改为使用共享服务器进程。

## Oracle RAC 的先决条件

- ◆ Oracle 数据库和 Real Application Clusters (RAC) 版本必须为 11.2.0.4 或更高。
- ◆ 表空间必须由数据库管理员手动创建（不要使用 ZENworks 来创建表空间）。
- ◆ 在升级 ZENworks 之前，关闭所有主服务器和 Reporting 服务器上的 ZENworks 服务。

## 8.2 执行外部 ZENworks 数据库安装

本节说明如何通过数据库服务器上运行 ZENworks 安装程序来安装 ZENworks 数据库。如果您要使用远程 OEM Sybase 数据库，则需要采用此方法。如果 ZENworks 管理员和数据库管理员不是同一个人，此方法也适用于其他数据库。您也可以在于目标 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件时安装外部 ZENworks 数据库。如果要使用此方法，请跳过本节并转到第 9 章“在 Windows 上安装 ZENworks 主服务器”（第 43 页）。

确保您要安装外部数据库的服务器满足第 2 章“数据库要求”（第 15 页）和外部数据库的先决条件（第 33 页）中的要求。

- 1 在要安装外部数据库的服务器上，插入 *Novell ZENworks 11 SP4* 安装 DVD。

---

**重要：** 如果尚未将 ZENworks 11 SP4 ISO 映像刻录到 DVD，您需要在开始安装之前刻录映像。请勿提取 ISO 映像并使用该映像来安装。

---

如果 DVD 自动运行数据库安装程序，请退出该程序。

在外部数据库服务器上的命令提示符处，输入以下命令：

```
DVD 驱动器 \setup.exe -c
```

或者

如果设备上已安装 ZENworks 11 SP4，而您想要通过外部数据库安装程序使用该设备配置另一个 ZENworks 数据库实例（位于同一台设备或其他设备上），请运行以下命令：

```
DVD 驱动器 \setup.exe -c --zcminstall
```

- 2 在“选择 ZENworks 数据库”页中，选择下列其中一个选项：

- ◆ 选择 ZENworks 数据库
- ◆ 选择审计数据库
- ◆ 选择 ZENworks 数据库和审计数据库两者

---

**注释：** 选择 ZENworks 数据库和 审计数据库选项后，需要先创建 ZENworks 数据库，然后再创建审计数据库。

---

下面显示了支持的 ZENworks 数据库与审计数据库组合方式：

---

ZENworks 数据库	审计数据库
OEM Sybase SQL Anywhere	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ OEM Sybase SQL Anywhere（默认）</li><li>◆ 外部 Sybase SQL Anywhere</li></ul>
外部 Sybase SQL Anywhere	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 外部 Sybase SQL Anywhere（默认）</li><li>◆ OEM Sybase SQL Anywhere</li></ul>
Microsoft SQL Server	Microsoft SQL Server
Oracle	Oracle

---

- 3 在“选择数据库类型”页中，选择下列其中一个选项，然后单击 *下一步*：

- ◆ **OEM Sybase SQL Anywhere:** 为 ZENworks 安装默认的 Sybase 数据库。系统会将其配置为一项服务、创建数据库用户，并建立主服务器所需的表格。

在主服务器安装期间，您还必须选择 *远程 Sybase SQL Anywhere* 选项。

- ◆ **外部 Sybase SQL Anywhere:** 设置现有的 Sybase 数据库以写入 ZENworks 信息。
- ◆ **Microsoft SQL Server:** 在 Microsoft SQL Server 上创建 ZENworks 数据库。
- ◆ **Oracle:** 指定可用于设置外部 Oracle 数据库纲要的用户纲要，以便与 ZENworks 搭配使用。

---

**重要:** 数据库所在的服务器的时间必须与管理区域中所有主服务器的时间保持同步。

---

- 4 请参考以下信息，了解您需要掌握的安装数据的细节（您也可单击 *帮助* 按钮获取类似信息）：
- ◆ [OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息（第 37 页）](#)
  - ◆ [外部 Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息（第 38 页）](#)
  - ◆ [MS SQL 数据库安装信息（第 40 页）](#)
  - ◆ [Oracle 数据库安装信息（第 41 页）](#)

## 8.2.1 OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息

安装信息	说明
Sybase 数据库安装	<p>指定要安装 Sybase SQL Anywhere 数据库软件的 OEM 副本的路径。在目标 Windows 服务器中，只能使用当前已映射到服务器的驱动器。</p> <p>默认路径为 <i>驱动器:\novellzenworks</i>，您也可以进行更改。安装程序会为 Sybase 的安装创建 <i>\novellzenworks</i> 目录。</p>
Sybase 安装路径	<p>指定要在其中复制 Sybase 安装文件的路径。默认路径为：<i>驱动器:\Program Files(x86)\Novell\ZENworks</i>。</p>
Sybase 服务器配置	<p>指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器使用的端口。默认情况下，将为 ZENworks 数据库使用端口 2638，为审计数据库使用端口 2639。如果有冲突，请更改默认端口号。</p>
Sybase 访问配置	<p>部分信息已有默认值，您可以根据需要更改这些默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>数据库名称:</b> 指定要创建的数据库的名称。</li><li>◆ <b>用户名:</b> 指定一个名称，以创建可以访问数据库的新用户。</li><li>◆ <b>口令:</b> 指定用于访问数据库的口令。</li><li>◆ <b>数据库服务器名称:</b> 为 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器指定名称。</li></ul>
数据库文件位置	<p>指定要在其中创建 ZENworks Sybase 数据库文件的路径。默认情况下，安装程序会创建 <i>驱动器:\novellzenworks</i> 目录，您可以更改该目录。默认目录之后追加有 <i>\database</i> 目录。</p> <p>例如，默认路径为 <i>驱动器:\novellzenworks\database</i>。</p> <p>审计数据库的默认路径与 ZENworks 数据库的默认路径相同。</p>

安装信息	说明
查看数据库信息	<p>查看数据库配置信息。</p> <p>“服务器地址”字段将显示 <code>hosts</code> 文件中配置的 IP 地址。这并不会影响数据库安装。该 <code>hosts</code> 文件位于 <code>c:\windows\system32\drivers\etc</code> 目录中。</p> <p>ZENworks 数据库安装程序会自动检测数据库驱动程序信息。</p>
查看 SQL 脚本	查看创建数据库期间要执行的 SQL 脚本。
查看数据库创建命令	<p>查看用于创建数据库的命令。</p> <p><b>注释：</b></p> <p>确保用于 ZENworks 数据库和审计数据库的端口已包含在防火墙例外列表中。运行以下命令：</p> <pre>netsh firewall set prtopening protocol = All port = &lt; 端口号 &gt; name = &lt; 端口名称 &gt; mode = enable</pre> <p>其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 端口号：默认情况下对于 ZENworks 为 2638，对于审计为 2639，或者配置的任何替代端口号。必须分别针对 ZENworks 数据库端口和审计数据库端口执行此命令。</li> <li>◆ 端口名称：指定用于端口的名称。例如，<i>ZENworks database port</i>。</li> </ul> <pre>net start mpsSvc</pre>

## 8.2.2 外部 Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息

安装信息	说明
Sybase 服务器配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>服务器名：</b>为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。</li> </ul> <p><b>重要：</b>如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>端口：</b>指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器使用的端口。默认值为端口 2638。对于审计数据库，默认值为端口 2639。如果有冲突，请更改默认端口号。</li> </ul>

安装信息	说明
Sybase 访问配置	<p>此服务器必须已安装 Sybase SQL Anywhere 数据库。部分信息已有默认值，您可以根据需要更改这些默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>数据库名称：</b>指定现有数据库的名称。</li> <li>◆ <b>用户名：</b>指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。</li> <li>◆ <b>口令：</b>指定对数据库具有读 / 写权限的现有用户的口令。</li> <li>◆ <b>数据库服务器名称：</b>指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的名称。</li> </ul>
查看数据库信息	<p>查看数据库配置信息。</p> <p>ZENworks 数据库安装程序会自动检测数据库驱动程序信息。</p>
查看 SQL 脚本	查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。
查看数据库创建命令	查看用于创建数据库的数据库命令。

## 8.2.3 MS SQL 数据库安装信息

安装信息	说明
外部数据库服务器配置	<p>数据库服务器必须已安装 MS SQL 数据库。部分信息已有默认值，您可以根据需要更改这些默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>服务器地址：</b>为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。</li></ul> <p><b>重要：</b>如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>端口：</b>指定 MS SQL 数据库服务器使用的端口。默认值为端口 1433。如果有冲突，请更改默认端口号。</li><li>◆ <b>命名实例：</b>即作为现有 ZENworks 数据库宿主的 SQL Server 实例的名称。如果您不想使用默认的命名实例 mssqlserver，则必须另外指定。</li><li>◆ <b>数据库名称：</b>指定要将其作为 ZENworks 数据库宿主的现有 MS SQL 数据库的名称。此选项仅适用于现有数据库。</li><li>◆ <b>用户名：</b>指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。</li></ul> <p><b>注释：</b>切勿在数据库名称中包含特殊字符 '。</p> <p>对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中的用户名。</p> <p><b>重要：</b>安装程序向导不验证身份凭证就继续下面的步骤，因此，请务必提供正确的身份凭证。否则，安装有可能会在安装进程快要结束时失败。</p> <p>对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户匹配的用户名。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>口令：</b>输入在 <i>用户名</i> 字段中指定的用户的口令。</li><li>◆ <b>域：</b>请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。</li></ul> <p>如果您将 MS SQL 鉴定与 Windows 鉴定结合使用，系统会使用 Active Directory 的主机名（而不是 FQDN）。</p> <p>如果使用的是 Windows 鉴定，请指定 <i>用户名</i> 字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域，请指定服务器的简称。</p>
外部数据库配置 > 数据库位置（仅适用于新数据库）	<p>指定 SQL Server 上现有 MS SQL 数据库文件的路径。默认的路径为 c:\database。</p> <p><b>注释：</b>在开始安装之前，请确保指定的路径位于数据库所在的设备上。</p>
查看数据库信息	查看数据库配置信息。
查看 SQL 脚本	查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。只可以查看脚本。



## 8.2.4 Oracle 数据库安装信息

---

安装信息	说明
Oracle 用户概要选项	<p>在安装 ZENworks 的过程中，您可以选择创建一个新用户概要，也可以指定网络中服务器上驻留的现有概要。要使用现有用户概要，必须使用 ZENworks 数据库安装方法 (<code>setup.exe -c</code>) 单独创建用户概要。</p> <p>ZENworks 要求在 Oracle 数据库上创建表空间。表空间可由 ZENworks 管理员或数据库管理员创建。对于现有的用户概要，请指定已使用 ZENworks 数据库安装方法创建的表空间的信息。</p>
Oracle 服务器信息	<p>数据库服务器必须已安装 Oracle 数据库。部分信息已有默认值，您可以根据需要更改这些默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>服务器地址：</b> 为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。  <b>重要：</b> 如果日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</li><li>◆ <b>端口：</b> 指定数据库服务器使用的端口。默认值为端口 1521。如果有冲突，请更改默认端口号。</li><li>◆ <b>服务名：</b> 对于新用户概要，请指定要在其上创建用户概要的实例名称 (SID)。对于现有用户概要，请指定已在其上创建用户概要的实例名称 (SID)。</li></ul>
Oracle 管理员 (仅适用于新用户概要)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>用户名：</b> 指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。</li><li>◆ <b>口令：</b> 指定用于访问数据库的口令。</li></ul>

---

安装信息	说明
Oracle 访问用户	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>用户名:</b> 对于新用户概要, 请指定一个名称。对于现有用户概要, 请指定已存在于 <b>Oracle</b> 数据库中的用户概要的名称。</li> <li>◆ <b>口令:</b> 对于新用户概要, 请指定要用于访问数据库的口令。对于现有用户概要, 请指定用于访问 <b>Oracle</b> 数据库中已存在的用户概要的口令。</li> <li>◆ <b>表空间:</b> 对于新的用户概要, 请选择下列表空间选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>让 ZENworks 创建表空间:</i> 如果您希望由 ZENworks 创建表空间, 请选择此选项。</li> <li>◆ <i>让 DBA 创建表空间:</i> 如果您希望由数据库管理员创建表空间, 请选择此选项。</li> </ul> <p>需要提供以下细节来创建新的表空间:</p> <p><b>重要:</b> 如果您使用了自动储存管理 (ASM) 或其他某种磁盘储存, 请选择 <i>让 DBA 创建表空间</i>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>表的表空间名称</i> (请确保表空间名称唯一且以 [a-z]   [A-Z] 开头, 并且必须符合 Oracle 表空间命名约定。)</li> <li>◆ <i>索引的表空间名称</i> (请确保表空间名称唯一且以 [a-z]   [A-Z] 开头, 并且必须符合 Oracle 表空间命名约定。)</li> <li>◆ <i>表的 DBF 文件位置</i></li> <li>◆ <i>索引的 DBF 文件位置</i> (指定的 DBF 文件的物理路径应为现有的路径。文件扩展名必须为 .dbf。)</li> </ul> <p>对于现有的用户概要, 请指定以下信息:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>表的表空间名称:</i> 指定与 <i>用户名</i> 字段中所指定的现有数据库用户关联的表的表空间名称。</li> <li>◆ <i>索引的表空间名称:</i> 指定与 <i>用户名</i> 字段中所指定的现有数据库用户关联的索引的表空间名称。</li> </ul> </li> </ul>
查看数据库信息	查看数据库配置信息。
查看 SQL 脚本	查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。

# 9 在 Windows 上安装 ZENworks 主服务器

要在 Windows 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件，请执行以下几节中的任务：

- ◆ 第 9.1 节“安装一级服务器软件”（第 43 页）
- ◆ 第 9.2 节“执行无人照管安装”（第 44 页）
- ◆ 第 9.3 节“校验安装”（第 46 页）
- ◆ 第 9.4 节“安装信息”（第 46 页）

## 9.1 安装一级服务器软件

- 1 以 Windows 管理员身份登录到安装服务器。
- 2 插入 Novell ZENworks 11 SP4 安装 DVD。

---

**重要：**如果尚未将 ZENworks 11 SP4 ISO 映像刻录到 DVD，您需要在开始安装之前刻录映像。请勿提取 ISO 映像并使用该映像来安装。

---

- 3 安装页面即会显示，您可以在其中选择语言。如果插入 DVD 后没有自动显示该页面，请运行 DVD 根目录下的 `setup.exe`。

在 Windows 上安装 ZENworks 11 SP4 时，Strawberry Perl 会安装在根目录中，以满足 `ppkg_to_xml` 工具的 Perl 运行时要求。

- 4 安装期间，请参考第 9.4 节“安装信息”（第 46 页）中的信息，了解您需要掌握的安装数据的详细信息。

您也可以单击 *帮助* 按钮获取信息。

- 5 完成安装后，在服务器上执行以下操作之一：
  - ◆ 如果选择了自动重引导（在安装期间选择了 *是，重新启动系统* 选项；请参见 [重引导（或不重引导）](#)（第 52 页）），在完成引导过程并启动服务后继续 [校验安装](#)。
  - ◆ 如果选定了手动重引导（在安装期间选择了 *否，我将自行重新启动系统* 选项；请参见 [重引导（或不重引导）](#)（第 52 页）），则必须等待安装完成和服务启动，以便在 [校验安装](#) 中进行校验。

---

**注释：**要完成安装过程，需要更新数据库以及下载并安装产品识别更新 (PRU)，而这两项任务都会在其执行过程中占用大量 CPU 资源。这可能会造成服务启动较慢，进而影响打开“ZENworks 控制中心”所需的时间。

---

## 9.2 执行无人照管安装

您可以使用响应文件以无人照管模式执行 ZENworks 11 SP4 安装。您可以编辑默认的响应文件（目录为 *DVD 驱动器:\Disk1\InstData\silentinstall.properties*），或执行安装以创建包含基本安装信息的响应文件（自己的版本），并根据需要编辑该副本。

对于嵌入式 Sybase 数据库，必须创建响应文件以执行无人照管安装；您无法重新使用为使用外部数据库的服务器生成的响应文件。

执行以下操作创建响应文件，然后使用该文件执行无人照管安装：

- ◆ 第 9.2.1 节“创建您的响应文件”（第 44 页）
- ◆ 第 9.2.2 节“执行安装”（第 45 页）

### 9.2.1 创建您的响应文件

- 1 使用以下命令在服务器上运行 ZENworks 11 SP4 安装可执行文件：

```
DVD 驱动器:\setup.exe -s
```

有关详细信息，请参见附录 A“安装可执行文件自变量”（第 97 页）。

- 2 在安装过程中，请务必选择是，生成响应文件并启用重新启动选项，以使服务器可在无提示安装完成后自动重引导。

无提示安装不提供安装进度条。

- 3 出现提示时，请提供自定义响应文件的路径。

如果您使用了 -s 这个自变量，安装程序会提示您输入响应文件的路径。默认文件名为 *silentinstall.properties*，您稍后可以重命名（请参见步骤 4g）。

- 4 将管理区域口令和外部数据库口令添加到自定义响应文件中。

由于您在创建自定义响应文件过程中输入的外部数据库口令不会保存到响应文件中，因此您必须在响应文件的每个副本中添加数据库口令和管理区域口令，以便在执行无人照管安装时可以正确提供口令。

或者，您也可以创建环境变量，将口令传递给无人照管安装。存储口令信息的响应文件中包含这方面的指导。

编辑响应文件的过程中，可以根据需要进行其他更改，以便对响应文件进行自定义以用于无人照管安装。响应文件中包含针对其各部分的指导。

在响应文件中添加外部数据库口令和管理区域口令：

- 4a 在文本编辑器中打开响应文件。

自定义响应文件位于您在步骤 3 中指定的位置。

如果要编辑默认响应文件，它位于 *DVD 驱动器:\Disk1\InstData\silentinstall.properties*。

- 4b 搜索 ADMINISTRATOR\_PASSWORD=。

- 4c 使用实际口令替换 \$lax.nl.env.ADMIN\_PASSWORD\$。

例如，如果口令是 novell，那么该项为：

```
ADMINISTRATOR_PASSWORD=novell
```

- 4d（视情况而定）如果您使用的是外部数据库，请搜索 DATABASE\_ADMIN\_PASSWORD= 这一行，并用实际口令替换 \$lax.nl.env.ADMIN\_PASSWORD\$。

- 4e (视情况而定) 如果您使用的是外部数据库, 请搜索 DATABASE\_ACCESS\_PASSWORD= 这一行, 并用实际口令替换 \$lax.nl.env.ADMIN\_PASSWORD\$。
- 4f 保存文件并退出编辑器。
- 4g 根据不同的安装情况创建多个唯一命名的副本, 并视需要修改每个副本, 然后分别复制到要使用它们的服务器上。

如果要将其他主服务器添加到现有的管理区域中, 则必须在响应文件中提供下列信息:

```
PRIMARY_SERVER_ADDRESS=$Primary_Server_IPAddress$  
PRIMARY_SERVER_PORT=$Primary_Server_port$  
  
PRIMARY_SERVER_CERT=-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIID9DCCLotsOfEncryptedCharactersSja+bY05Y=-----END CERTIFICATE-----
```

其中

如果现有管理区域中正在安装次服务器, 则 PRIMARY\_SERVER\_ADDRESS 为父主服务器的 IP 地址或 DNS 名称。

如果现有管理区域中正在安装次服务器, 则 PRIMARY\_SERVER\_PORT 为父主服务器使用的 SSL 端口。默认端口为 443。

如果现有管理区域中正在安装次服务器, 则 PRIMARY\_SERVER\_CERT= 为您在父主服务器上指定的证书。证书必须采用 x509 证书的 base64 编码字符串格式, 并且证书字符串必须在一行中指定。以上仅是一个证书信息的示例。

- 5 完成对自定义响应文件的修改后, 将其从您在步骤 3 中指定的路径复制到要进行无人照管安装的每台服务器上。
- 6 要使用更新的响应文件, 请继续第 9.2.2 节“执行安装”(第 45 页)。

---

**注释:** 如果要在使用响应文件时安装 Microsoft .NET, 您需要手动将该文件中的值设置为 INSTALL\_DOT\_NET=1。

---

## 9.2.2 执行安装

- 1 在要执行无人照管安装的 Windows 服务器上, 插入 *Novell ZENworks 11 SP4 安装 DVD*。
- 如果此时显示您可选择语言的安装页, 请单击 *取消退出 GUI 安装*。
- 2 要启动无人照管安装, 请在命令中使用 -f 选项:
- DVD 驱动器* : \setup.exe -s -f *文件路径*。
- 其中 *文件路径* 是您在第 9.2.1 节“创建您的响应文件”(第 44 页)中创建的响应文件的完整路径, 或包含 silentinstall.properties 文件 (必须使用该文件名)的目录。
- 如果您对更新的响应文件进行了重命名, 则需要在路径中使用其新名称。
- 如果未指定文件名, 或者该路径或文件不存在, 系统会忽略参数 -f, 并运行默认安装, 而不运行无人照管安装。
- 3 完成安装后, 请继续第 9.3 节“校验安装”(第 46 页)。

## 9.3 校验安装

执行以下步骤以校验安装是否成功。

1 重引导服务器后，请执行下列任一操作，校验主服务器是否正在运行：

- ◆ **运行 ZENworks 控制中心**

如果 ZENworks 控制中心没有自动启动，请在 Web 浏览器中使用以下 URL 将其打开：

`https:// 主服务器的 DNS 名称或 IP 地址 /zenworks`

如果主服务器使用的不是默认的 HTTPS 端口，您必须在 URL 中添加该端口：`https:// 主服务器的 DNS 名称或 IP 地址 : 端口号 /zenworks`

您可在主服务器或合格的工作站上执行此操作。

- ◆ **检查“Windows 服务”列表中的 Windows 服务**

在服务器上，单击 *开始*，选择 *管理工具* > *服务*，然后查看 *Novell ZENworks Loader* 和 *Novell ZENworks Server* 服务的状态。

如果它们没有运行，请启动 ZENworks 服务。右键单击 *Novell ZENworks Server* 服务，然后选择 *启动*。右键单击 *Novell ZENworks Loader* 服务，然后选择 *启动*。

*重新启动*选项会停止所有已在运行的相关服务，并以正确的顺序启动每一项服务，包括 *Novell ZENworks Loader*。

- ◆ **使用命令行检查 Windows 服务**

在服务器命令提示符处运行以下命令：

```
ZENworks_installation_path\bin\novell-zenworks-configure -c SystemStatus
```

此操作将列出所有 ZENworks 服务及其状态。

要启动这些服务，请运行以下命令：

```
ZENworks_installation_path\bin\novell-zenworks-configure -c Start
```

## 9.4 安装信息

安装信息	说明
安装路径	<p>默认为 %ProgramFiles%。如果服务器是 64 位 Windows 设备，您可以将其更改为服务器上 %systemdrive%/Program Files 目录以外的任何当前可用路径。但指定的安装路径只能包含英文字符。</p> <p><b>注释：</b> 不支持从映射的驱动器安装。</p> <p>安装程序会在此路径下创建 Novell\ZENworks 目录，用于安装 ZENworks 软件文件。</p> <p>如果内容储存库所需的磁盘空间大于安装期间 Windows 路径下可用的磁盘空间，您可在安装完成后将路径更改到其他位置。有关详细信息，请参见《<a href="#">ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference</a>》（ZENworks 11 SP4 主服务器和从属服务器参考手册）中的“<a href="#">Content Repository</a>”（内容储存库）。</p>

安装信息	说明
响应文件路径（可选）	<p>如果您之前是使用 <b>-s</b> 参数启动安装可执行文件以便创建用于无人照管安装的响应文件，则需要提供文件的路径。默认路径为 <b>C:\Documents and Settings\Administrator\</b>。可以将此路径更改为当前服务器上的任何可用路径。</p> <p>在运行程序以创建响应文件时不会安装主服务器软件，而是只显示标识和创建响应文件所必需的<b>安装页</b>。</p>
先决条件	<p>如果未满足必需的先决条件，则无法继续安装。系统会显示未满足的要求。有关详细信息，请参见第 1 章“主服务器要求”（第 11 页）。</p> <p>如果未满足 <b>.NET</b> 先决条件，可单击说明中的 <b>ZENworks</b> 链接，安装与 <b>ZENworks</b> 绑定的运行时版本。安装 <b>.NET</b> 后，<b>ZENworks</b> 安装会继续。此向导启动时可能需要几秒钟时间。</p>
管理区域	<p><b>新区域：</b>如果要安装第一个主服务器，您需要知道要用于管理区域的名称和口令。该口令将用于登录 <b>ZENworks</b> 控制中心。</p> <p><b>区域名：</b>区域名称不能超过 20 个字符而且必须唯一。区域名称可包含的特殊字符仅为：-（连接号）_（下划线）和 .（句点）。区域名称不能包含特殊字符，例如 ~ . ` ! @ # % ^ &amp; * + = ( ) { } [ ] \   : ; " ' &lt; &gt; , ? / \$</p> <p>对于嵌入式 <b>Sybase</b>，请确保区域名称在环境中是唯一的。</p> <p><b>重要：</b>在非英语操作系统中安装 <b>ZENworks</b> 时，请确保管理区域名称不包含任何其他非英语语言的特殊字符。例如，在简体中文操作系统上安装 <b>ZENworks</b> 时，请确保区域名称不包含德语字符集的“üöä”。</p> <p><b>区域口令：</b>安装程序默认会创建一个名为 <b>Administrator</b> 的超级管理员。此超级管理员有权在管理区域中执行所有管理任务，并且此管理员无法删除。您必须指定 <b>Administrator</b> 的口令。该口令包含的字符数不得少于 6 个，也不得多于 255 个。该口令只能包含一个 <b>\$</b> 字符。完成安装后，您可以使用 <b>ZENworks</b> 控制中心创建其他用于登录管理区域的 <b>ZENworks</b> 管理员帐户。</p> <p><b>端口号：</b>在安装后续的主服务器期间，服务器默认会使用第一个主服务器所用的端口。如果第二台主服务器上正在使用这些端口，则系统会要求您指定其他端口。请记住您指定的端口，因为在从该主服务器访问 <b>ZENworks</b> 控制中心时，需要在 <b>URL</b> 中使用该端口。</p>
	<p><b>现有区域：</b>如果要在现有的管理区域中进行安装，需要了解以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 区域中现有主服务器的 <b>DNS</b> 名称或 <b>IP</b> 地址。建议您使用 <b>DNS</b> 名称，以便与使用 <b>DNS</b> 名称签名的证书保持同步。</li> <li>◆ 管理区域中现有主服务器使用的 <b>SSL</b> 端口。如果主服务器使用的不是默认端口 (443)，请指定该端口。</li> <li>◆ 用于登录区域的 <b>ZENworks</b> 管理员用户名。默认为 <b>Administrator</b>。安装完成后，可以使用 <b>ZENworks</b> 控制中心添加其他可用于登录到管理区域的管理员名称。</li> <li>◆ 您在 <b>用户名</b> 字段中指定的管理员的口令。</li> </ul>
数据库配置建议	<p>您可以以千为单位输入使用的设备数。例如，输入 1 表示 1000 个设备，输入 2 表示 2000 个设备，依次类推。设备数范围为 1 到 100。系统会根据设备数显示数据库建议。</p>

安装信息	说明
数据库选项	<p>ZENworks 需要一个数据库。只有在区域中安装第一个主服务器时，才会显示数据库选项。</p> <p>数据库选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>嵌入式 Sybase SQL Anywhere:</b> 在本地服务器上自动安装嵌入式数据库。 如果您选择嵌入式数据库选项，则系统将不再显示其他数据库安装页。</li> <li>◆ <b>远程 Sybase SQL Anywhere:</b> 此数据库必须已存在于网络内的一个服务器上。可以位于当前服务器。 要选择此选项，应该先执行<a href="#">远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件</a>（第 33 页）中的步骤。 此选项还可用于安装到现有的远程 OEM Sybase 数据库。</li> <li>◆ <b>Microsoft SQL Server:</b> 可以创建一个新的 SQL 数据库，也可以指定网络中服务器上现有的数据库。可以位于当前服务器。 此时创建一个新 SQL 数据库将产生与执行<a href="#">Microsoft SQL Server 的先决条件</a>（第 34 页）中的步骤相同的结果。</li> <li>◆ <b>Oracle:</b> 指定可用于设置外部 Oracle 数据库纲要的用户纲要，以便与 ZENworks 搭配使用。 可以创建一个新用户纲要，也可以指定网络中服务器上现有的用户纲要。 您必须已执行了<a href="#">Oracle 的先决条件</a>（第 34 页）中的步骤，才可选择此选项。</li> </ul> <p><b>重要：</b>如果要使用外部数据库，必须注意以下几点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 数据库所在的服务器上的时间必须与管理区域中每个主服务器的时间保持同步。外部数据库也可以驻留在主服务器计算机上。</li> <li>◆ 如果您已指定数据库主机名，其 DNS 必须能够解析。</li> </ul>



安装信息	说明
数据库信息	<p>对于外部数据库选项（<i>远程 Sybase SQL Anywhere、Microsoft SQL Server 和 Oracle</i>），您需要了解以下信息。其中有些信息已提供默认值，必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>所有数据库：</b>数据库服务器必须安装有 Sybase SQL Anywhere、Microsoft SQL 或 Oracle 数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 服务器的名称。为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。 <p><b>重要：</b>如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p> </li> <li>◆ 数据库服务器使用的端口。 <p>Sybase SQL Anywhere 的默认端口为 2638，Microsoft SQL Server 的默认端口为 1433。</p> <p>如果有冲突，请更改默认端口号。</p> </li> </ul> </li> <li>◆ <b>（可选）仅限 SQL Server：</b>命名实例，即目前托管现有 ZENworks 数据库的 SQL 服务器实例的名称。如果您不想使用默认的命名实例 mssqlserver，则必须另外指定。</li> <li>◆ <b>仅限 Oracle：</b>您要在其中创建数据库的表空间的名称。默认值为 USERS。</li> <li>◆ <b>新数据库：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 数据库管理员（<i>用户名</i>字段）必须拥有读 / 写权限，才能在数据库中成功执行所需的操作。</li> <li>◆ 管理员的数据库口令。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>SQL Server 或新数据库：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果使用的是 Windows 鉴定，请指定 <i>用户名</i> 字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域，请指定服务器的简称。</li> <li>◆ 是使用 Windows 鉴定还是使用 SQL Server 鉴定。对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中用户的身份凭证。对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户的身份凭证相匹配的身份凭证。</li> </ul> <p>请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。</p> </li> </ul>

安装信息	说明
数据库访问	<p>对于外部数据库选项（<i>远程 Sybase SQL Anywhere</i>、<i>Microsoft SQL Server</i> 和 <i>Oracle</i>），您需要了解以下信息。其中有些信息已提供默认值，必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>所有数据库：</b>此服务器必须安装有 Sybase SQL Anywhere、Microsoft SQL 或 Oracle 数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 数据库名称。使用所需的数据库名称或现有的数据库名称替换 <code>zenworks_MY_ZONE</code>。</li> <li>◆ 数据库用户名。此用户必须有读 / 写权限才能修改数据库中的内容。 如果还选择了 Windows 鉴定，则创建新 SQL 数据库时指定的用户必须已存在。用户将具有对 SQL Server 的登录权限和对所创建的 ZENworks 数据库的读 / 写权限。 对于现有数据库，请指定对数据库有足够许可权限的用户。</li> <li>◆ 数据库口令。对于新数据库，如果选择了 SQL 鉴定，则会自动生成此口令。对于现有数据库，请指定对数据库有读 / 写权限的现有用户的口令。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>仅限 Sybase 数据库：</b>Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的名称。</li> <li>◆ <b>仅限 Oracle 数据库：</b>您要在其中创建数据库的表空间的名称。默认为 USERS。</li> <li>◆ <b>仅限 Microsoft SQL 数据库：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果使用的是 Windows 鉴定，请指定 <i>用户名</i> 字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域，请指定服务器的简称。</li> <li>◆ 是使用 Windows 鉴定还是使用 SQL Server 鉴定。对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中用户的身份凭证。对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户的身份凭证相匹配的身份凭证。</li> </ul> </li> </ul> <p>请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。</p>
SSL 配置（仅对管理区域中安装的第一台服务器显示）	<p>要启用 SSL 通讯，必须将 SSL 证书添加到 ZENworks 服务器。选择使用内部还是外部“证书颁发机构”(CA)。</p> <p>之后再安装管理区域上的主服务器时，会使用安装第一个服务器时为区域建立的 CA。</p> <p><b>重要：</b>安装 ZENworks 11 SP4 后，您只能在主服务器上将内部证书更改为外部证书。有关详细信息，请参见 <a href="#">《ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference》</a>（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“<a href="#">Reconfiguring the Certificate Authority before and after it Expires</a>”（在证书颁发机构失效之前和之后重新对其进行配置）。</p> <p><a href="#">恢复默认值按钮</a>可将路径恢复为第一次访问此页面时所显示的路径。</p>
签名的 SSL 证书和私用密钥	<p>要输入由可信 CA 签名的证书和私用密钥，请单击 <a href="#">选择浏览</a> 并选择证书和密钥文件；或指定要用于此服务器的签名证书（<a href="#">签名的 SSL 证书</a>）以及与签名证书关联的私用密钥（<a href="#">私用密钥</a>）的路径。</p> <p>之后在区域中再安装主服务器时，会使用安装第一个服务器时为区域建立的 CA。如果区域使用的是内部 CA，您必须提供具有 CA 角色的主服务器的 IP 地址或 DNS 名称。否则，向导将无法继续。</p> <p>有关创建外部证书以供安装到 Windows 服务器时选择的详细信息，请参见 <a href="#">第 7 章“创建外部证书”</a>（第 29 页）。</p> <p>有关创建通过无提示安装方式安装到服务器时需提供的外部证书的信息，请参见 <a href="#">第 9.2.1 节“创建您的响应文件”</a>（第 44 页）。</p>

安装信息	说明
根证书（可选）	要输入可信 CA 根证书，请单击 <i>选择</i> 浏览并选择该证书，或指定 CA 公共 X.509 证书（CA 根证书）的路径。
安装前摘要	<b>GUI 安装：</b> 要更改之前输入的信息，请单击 <i>上一步</i> 。单击 <i>安装后</i> ，便开始安装文件。在安装过程中，可以单击 <i>取消</i> 停止安装，此时会在服务器中保留在这之前已安装的文件。
安装完成（回滚选项）	<p>如果发生安装错误，就会立即显示该页面；否则，要在“安装后操作”页之后才会显示。</p> <p><b>安装恢复：</b>如果出现严重的安装错误，您可以回滚安装，使服务器返回到之前的状态。此选项在其他安装页中有提供。除此之外，还有两种选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果前一次安装被中止，则重新安装时您或许要选择是否重设置安装（视已取消安装的进度而定）。如果选择重设置，便会覆盖已取消的安装所进行的配置。</li> <li>◆ 要撤消已成功完成的安装，请遵循《ZENworks 11 SP4 卸装指南》中的指导。</li> </ul> <p>如果出现严重的安装错误，请选择 <i>回滚</i>，使服务器返回到之前的状态。如果退出安装程序，则不会重引导服务器。不过，要完成安装，必须重引导服务器。</p> <p>要确定是要继续安装还是回滚，请查看列出了错误的日志文件。此日志文件可帮助您判断是否发生了任何重大安装错误，以至需要您采取措施。如果选择继续，请在重引导服务器以及完成安装过程后，解决日志中标出的这些问题。</p> <p>要在 GUI 安装中访问日志文件，请单击 <i>查看日志</i>。</p>
安装后操作	<p>安装成功完成后，系统会提供选项，让您选择要执行的操作：</p> <p>对于 GUI 安装，将会出现一个页面显示下列选项。一些项目默认为选中状态。单击复选框以选中或取消选中对应的选项，然后单击 <i>下一步</i> 以继续。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>运行 ZENworks 控制中心：</b>（仅限 GUI 安装）在重引导后自动在您的默认 Web 浏览器中打开 ZENworks 控制中心（仅限 Windows），如果您选择手动重引导，则会立即打开 ZENworks 控制中心。</li> </ul> <p>Oracle 数据库的管理员名称区分大小写。安装时自动创建的默认 ZENworks 管理员帐户采用首字母大写的格式。如果要登录“ZENworks 控制中心”，您必须输入 Administrator。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>在桌面上建立“ZENworks 控制中心”的快捷方式：</b>在桌面建立快捷方式。</li> <li>◆ <b>在“开始”菜单中建立“ZENworks 控制中心”的快捷方式：</b>在“开始”菜单中建立快捷方式。</li> <li>◆ <b>查看 README 文件：</b>进行 GUI 安装时，系统会于重引导后在您的默认浏览器中打开 ZENworks 11 SP4 自述文件，如果您选择手动重引导，则会立即打开自述文件。</li> <li>◆ <b>查看安装日志：</b>重引导后在默认 XML 查看器中（GUI 安装）显示安装日志，如果您选择手动重引导则立即显示。</li> </ul>
ZENworks 系统状态实用程序	可让您在关闭安装程序之前启动 ZENworks 服务检测信号检查。检查结果会张贴到安装日志中。

安装信息	说明
重引导（或不重引导）	<p data-bbox="505 218 1040 245">安装成功后，您可以选择立即重引导或稍后重引导。</p> <ul data-bbox="529 270 1398 405" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="529 270 1398 327">◆ <b>是，重新启动系统：</b> 如果选择此选项，请在出现提示时登录到服务器。首次登录到服务器需要花几分钟的时间，这是因为数据库正在填写库存数据。</li> <li data-bbox="529 344 1398 405">◆ <b>否，我将自行重新启动系统：</b> 如果选择此选项，则会立即使用库存数据填写数据库。</li> </ul> <p data-bbox="505 430 1398 516">如果您选择不重引导，则在重引导期间或关闭安装程序的一刻起，填写数据库的过程可能会占用大量 CPU 资源。此数据库更新过程可能会降低服务的启动速度以及访问 ZENworks 控制中心的速度。</p> <p data-bbox="505 541 1398 569">Patch Management 下载（通常在重引导后立即进行）时也会占用大量的 CPU 资源。</p>
完成安装	<p data-bbox="505 596 1398 653">安装完 ZENworks 11 SP4 的所有文件后，系统才会执行您之前选定的操作（如果选择此选项）。</p>

# 10 完成安装后任务

成功安装 ZENworks 主服务器软件后，您可能需要执行以下部分安装后任务。并非对所有安装都需要完成所有这些任务。但是，我们建议您查看每一节，以确保完成您的安装需要您执行的所有任务。

- ◆ 第 10.1 节“许可产品”（第 53 页）
- ◆ 第 10.2 节“启用对 NAT 防火墙后面的主服务器的访问”（第 54 页）
- ◆ 第 10.3 节“将映像应用程序添加为防火墙例外”（第 54 页）
- ◆ 第 10.4 节“支持 ZENworks 10.3.4 设备升级”（第 55 页）
- ◆ 第 10.5 节“备份 ZENworks 组件”（第 55 页）
- ◆ 第 10.6 节“自定义 ZENworks 控制中心”（第 56 页）
- ◆ 第 10.7 节“支持 VMware ESX 上的主服务器”（第 56 页）

## 10.1 许可产品

在安装第一个 ZENworks 主服务器和创建管理区域期间，ZENworks 安装程序会安装以下产品，并将其许可证状态设置为表中所列的状态。

产品	许可证状态
Asset Inventory for UNIX/Linux	评估
Asset Inventory for Windows/Mac	已取消激活
资产管理	评估
配置管理	评估
端点安全性管理	已取消激活
全盘加密	已取消激活
增补程序管理	已激活

您可通过提供有效的产品许可证来激活相应产品。如果没有有效的许可证，您可以试用产品 60 天。

更改产品的许可证状态：

- 1 登录到 ZENworks 控制中心。
- 2 单击 *配置*。
- 3 在 *许可证* 面板中，单击某个套件（如果您已获得套件许可证密钥）。  
或者  
单击某个产品，以提供产品许可证密钥或启用产品评估。

有关激活和停用产品的详细信息，请参见《ZENworks 11 SP4 Product Licensing Reference》（ZENworks 11 SP4 产品许可参考手册）。

## 10.2 启用对 NAT 防火墙后面的主服务器的访问

如果主服务器位于 NAT 防火墙后面，因特网或公共网络上的设备将无法与其通讯。要解决此问题，您必须通过 ZENworks 控制中心为主服务器配置额外的 IP 地址或 DNS 名称。

有关详细信息，请参见《*ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference*》（ZENworks 11 SP4 主服务器和从属服务器参考手册）中的“[Configuring Additional Access to a ZENworks Server](#)”（配置对 ZENworks 服务器的其他访问权限）。

## 10.3 将映像应用程序添加为防火墙例外

ZENworks 安装程序无法在 Windows 服务器防火墙中添加例外。因此，在以下情况下，您必须手动完成此任务：

- ◆ 主服务器将要作为映像服务器。
- ◆ 主服务器将要作为映像从属服务器的父主服务器。

请根据主服务器的操作系统参考相应的章节：

- ◆ [第 10.3.1 节“在 Windows Server 2003 上将映像应用程序添加为防火墙例外”](#)（第 54 页）
- ◆ [第 10.3.2 节“在 Windows Server 2008 上将映像应用程序添加为防火墙例外”](#)（第 55 页）

### 10.3.1 在 Windows Server 2003 上将映像应用程序添加为防火墙例外

- 1 从桌面 *开始* 菜单中，单击 *设置 > 控制面板*。
- 2 双击 *Windows 防火墙*。  
“Windows 防火墙”窗口随即显示。
- 3 单击 *例外选项卡*。
- 4 单击 *添加程序*。  
随即会显示“添加程序”窗口
- 5 单击 *浏览* 以浏览并选择 novell-pbserv.exe。  
包括 novell-pbserv.exe 在内的所有映像应用程序都位于 *ZENworks 安装目录 \novell\zenworks\bin\preboot* 目录中。
- 6 单击 *确定*。  
novell-pbserv.exe 即会添加到 *程序和服务* 列表中并自动启用。
- 7 重复 *步骤 4 到步骤 6*，将下列映像应用程序添加到 *例外* 列表中：
  - ◆ novell-proxydhcp.exe
  - ◆ novell-tftp.exe
  - ◆ novell-zmgprebootpolicy.exe
- 8 单击 *确定*。

## 10.3.2 在 Windows Server 2008 上将映像应用程序添加为防火墙例外

- 1 从桌面 *开始* 菜单中，单击 *设置 > 控制面板*。
- 2 双击 *Windows 防火墙*。  
“Windows 防火墙”窗口随即显示。
- 3 在左侧窗格中，单击 *允许程序或功能通过 Windows 防火墙*。
- 4 单击 *例外* 选项卡。
- 5 单击 *添加程序*。  
随即会显示“添加程序”窗口
- 6 单击 *浏览* 以浏览并选择 novell-pbserv.exe。  
包括 novell-pbserv.exe 在内的所有映像应用程序都位于 *ZENworks 安装目录* \novell\zenworks\bin\preboot 目录中。
- 7 单击 *确定*。  
novell-pbserv.exe 即会添加到 *程序和服务* 列表中并自动启用。
- 8 重复 *步骤 5* 到 *步骤 7*，将下列映像应用程序添加到 *例外* 列表中：
  - ◆ novell-proxydhcp.exe
  - ◆ novell-tftp.exe
  - ◆ novell-zmgprebootpolicy.exe
- 9 单击 *确定*。

## 10.4 支持 ZENworks 10.3.4 设备升级

如果您的网络中存在 ZENworks 10.3.4 受管设备或从属服务器，并且您要将这些设备注册到新的 ZENworks 11 SP4 管理区域，以便让其可以自动升级到 ZENworks 11 SP4，则您必须从 ZENworks 11 SP4 安装媒体将 ZENworks 11 SP4 系统更新导入到该区域中。有关详细信息，请参见 [Novell 支持知识库 \(http://support.novell.com/search/kb\\_index.jsp\)](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) 中的 TID 7007958。

## 10.5 备份 ZENworks 组件

建议您实施以下备份最佳实践：

- ◆ 定期妥善备份 ZENworks 数据库和审计数据库。有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 Database Management Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 数据库管理参考手册）。
- ◆ 获取并记下数据库的身份凭证：
  - ◆ 对于嵌入式 Sybase ZENworks 数据库，请使用以下命令：  

```
zman dgc -U 管理员名 -P 管理员口令
```
  - ◆ 对于嵌入式 Sybase 审计数据库，请使用以下命令：  

```
zman dgca -U 管理员名称 -P 管理员口令
```
  - ◆ 对于外部数据库，请与数据库管理员联系。

- ◆ 妥善备份主服务器（只需备份一次）。有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“[Backing Up a ZENworks Server](#)”（备份 ZENworks 服务器）。
- ◆ 妥善备份证书颁发机构。有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“[Backing Up the Certificate Authority](#)”（备份证书颁发机构）。

## 10.6 自定义 ZENworks 控制中心

ZENworks 控制中心提供了一个配置文件，您可以使用该文件来自定义控制中心的运行方式。例如，可以将默认超时从 30 分钟更改为其他值。

有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 ZENworks 控制中心参考手册](#)》中的“自定义 ZENworks 控制中心”。

## 10.7 支持 VMware ESX 上的主服务器

如果您在 VMware ESX 上运行的虚拟机中安装了主服务器软件，请完成以下任务：

- ◆ [第 10.7.1 节“调整预留的内存大小”](#)（第 56 页）
- ◆ [第 10.7.2 节“启用大型页面支持”](#)（第 56 页）

### 10.7.1 调整预留的内存大小

为了发挥最佳性能，请将预留的内存大小设置为虚拟机操作系统内存的大小。有关详细信息，请参见 [Novell 支持知识库 \(http://support.novell.com/search/kb\\_index.jsp\)](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) 中的 TID 7005382。

### 10.7.2 启用大型页面支持

为了在处理大型数据集时发挥最佳性能，您应该启用 Java 大型页面支持：

- 1 在服务器的命令提示符处，运行以下命令启动“Novell ZENworks 服务器属性”对话框：

```
zenserverw
```

- 2 在 **Java** 选项卡中，将下面的选项添加到“Java 选项”框内：

```
-XX:+UseLargePages
```

添加该选项时，请确保它位于单独的一行中。

- 3 重新启动主服务器：


**3a** 单击 **开始 > 设置 > 控制面板 > 管理工具 > 服务**。

**3b** 选择 **Novell ZENworks 服务器**，然后在左窗格中单击 **重新启动**。

如果主服务器无法启动，则说明新添加的选项存在兼容性问题，或者语法不正确。要对服务启动问题进行查错，请运行 `zenserverw`，并启用 **日志记录** 选项卡上的日志记录选项：

- ◆ 设置日志路径。例如，C:\
- ◆ 设置重定向 Stdout.log。例如，c:\stdout.log
- ◆ 设置重定向 Stderr.log。例如，c:\stderr.log





# Linux 安装

以下几章提供的信息和指导可帮助您在 Linux 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件：

- ◆ 第 11 章“Linux 安装工作流程”（第 59 页）
- ◆ 第 12 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 63 页）
- ◆ 第 13 章“更新 Linux 服务器软件”（第 65 页）
- ◆ 第 14 章“创建外部证书”（第 67 页）
- ◆ 第 15 章“安装外部 ZENworks 数据库”（第 71 页）
- ◆ 第 16 章“在 Linux 上安装 ZENworks 主服务器”（第 81 页）
- ◆ 第 17 章“完成安装后任务”（第 91 页）



# 11 Linux 安装工作流程

安装第一个 ZENworks 主服务器必须完成的任务，不同于安装其他主服务器所要完成的任务。以下几节提供了这两种安装过程的工作流程：

- ◆ 第 11.1 节“第一个主服务器的安装工作流程”（第 59 页）
- ◆ 第 11.2 节“其他主服务器的安装工作流程”（第 61 页）

## 11.1 第一个主服务器的安装工作流程

要安装第一个 ZENworks 主服务器并创建 ZENworks 管理区域，请按照列出顺序完成以下任务。

要在现有的 ZENworks 管理区域中添加主服务器，请参见第 11.2 节“其他主服务器的安装工作流程”（第 61 页）。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 查看 ZENworks 安装程序在安装第一个主服务器和管理区域时会执行哪些操作。	安装第一个主服务器时，安装程序会执行相应的操作来安装主服务器软件、设置 ZENworks 数据库，并建立管理区域。  有关详细信息，请参见第 12 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 63 页）。
<input type="checkbox"/> 将 ZENworks ISO 映像刻录到 DVD 以创建安装 DVD。	您不能提取该 ISO 映像并将它用于安装，而必须从安装 DVD 运行安装程序。
<input type="checkbox"/> 更新要安装 ZENworks 主服务器的 Linux 服务器上的软件。	确保 Linux 服务器软件是最新的，且已正确更新并配置了可能会干扰主服务器安装的任何软件（例如防病毒软件）。  有关详细信息，请参见第 13 章“更新 Linux 服务器软件”（第 65 页）。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 为主服务器创建一个外部证书。	<p>ZENworks 主服务器使用 HTTPS 协议来与 ZENworks 受管设备通讯。要进行这种安全通讯，需要为 ZENworks 管理区域定义证书颁发机构 (CA)，并且每个主服务器各自都必须具有区域 CA 颁发的服务器证书。</p> <p>ZENworks 包含一个内部 ZENworks CA。如果您要使用内部 ZENworks CA，则在安装第一个主服务器期间会创建该 CA。以后每安装一个主服务器，都会为该服务器颁发一个由该 ZENworks CA 签名的证书。</p> <p>我们建议您使用内部 ZENworks CA，除非您的公司安全策略不允许您这样做。内部 ZENworks CA 的有效期为 10 年，可以简化各种 ZENworks 功能（例如远程管理）的使用流程。</p> <p>如果您不能使用内部 ZENworks CA，则可以使用外部 CA，并为安装的每个主服务器提供外部服务器证书。</p> <p>如果要使用外部证书，请参见第 14 章“创建外部证书”（第 67 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 安装要供 ZENworks 数据库使用的外部数据库软件。	<p>ZENworks 需要两个数据库，一个数据库用于储存常规数据，另一个用于储存审计数据。对于这些数据库，您可以使用 ZENworks 随附的嵌入式 Sybase 数据库软件，也可以使用支持的外部数据库软件（请参见第 2 章“数据库要求”（第 15 页））。</p> <p>如果要使用外部数据库，请参见第 15 章“安装外部 ZENworks 数据库”（第 71 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 在支持的 Linux 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件。	<p>相关指导，请参见第 16.1 节“安装一级服务器软件”（第 81 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 校验主服务器是否正在运行。	<p>您可以执行特定的检查，来确保软件安装成功并且主服务器正在运行。</p> <p>相关指导，请参见第 16.3 节“校验安装”（第 84 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 激活您已获许可或想要评估的 ZENworks 产品。	<p>所有 ZENworks 产品都会安装到系统中，不过，您需要提供已获许可的产品的许可证密钥。如果需要，您也可以激活未获许可产品，获得 60 天的评估期。</p> <p>相关指导，请参见第 17.1 节“许可产品”（第 91 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 备份 ZENworks 主服务器和其他 ZENworks 组件。	<p>至少应备份主服务器一次，并安排 ZENworks 数据库的定期备份。</p> <p>相关指导，请参见第 17.4 节“备份 ZENworks 组件”（第 92 页）。</p>

任务	细节
<input type="checkbox"/> 查看安装后任务，并完成任何适用于主服务器安装的任务。	<p>您可能需要对主服务器执行多项安装后任务。请查看任务列表，并完成所有适用的任务。</p> <p>相关指导，请参见第 17 章“完成安装后任务”（第 91 页）。</p>

## 11.2 其他主服务器的安装工作流程

要安装一个 ZENworks 主服务器并将其添加到现有的 ZENworks 管理区域中，请按照列出顺序完成以下任务。

任务	细节
<input type="checkbox"/> 查看 ZENworks 安装程序在将主服务器添加到现有管理区域时会执行哪些操作。	<p>在管理区域中安装其他主服务器时，安装程序将会执行相应的操作来安装主服务器软件、将该主服务器添加到现有的管理区域、安装 ZENworks 控制中心，并启动 ZENworks 服务。</p> <p>有关详细信息，请参见第 12 章“了解 ZENworks 安装执行的操作”（第 63 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 将 ZENworks ISO 映像刻录到 DVD 以创建安装 DVD。	<p>您不能提取该 ISO 映像并将它用于安装，而必须从安装 DVD 运行安装程序。</p>
<input type="checkbox"/> 更新要安装 ZENworks 主服务器的 Linux 服务器上的软件。	<p>确保 Linux 服务器软件是最新的，且已正确更新并配置了可能会干扰主服务器安装的任何软件（例如防病毒软件）。</p> <p>有关详细信息，请参见第 13 章“更新 Linux 服务器软件”（第 65 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 为主服务器创建一个外部证书。	<p>如果 ZENworks 管理区域使用的是内部 ZENworks 证书颁发机构 (CA)，系统会在安装过程中自动为新的主服务器颁发一个服务器证书。</p> <p>如果区域使用的是外部 CA，您必须为新的主服务器提供外部 CA 颁发的有效证书。</p> <p>有关创建来自外部 CA 的证书的指导，请参见第 14 章“创建外部证书”（第 67 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 在支持的 Linux 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件。	<p>与安装第一个主服务器相比，安装其他主服务器的流程要简单一些。安装程序只要求您提供软件文件的目标位置、管理区域的鉴定信息（主服务器地址和管理员登录凭证），以及外部证书的文件（如果区域使用的是外部 CA）。</p> <p>有关运行安装程序的指导，请参见第 16.1 节“安装一级服务器软件”（第 81 页）。</p>
<input type="checkbox"/> 校验主服务器是否正在运行。	<p>您可以执行特定的检查，来确保软件安装成功并且主服务器正在运行。</p> <p>相关指导，请参见第 16.3 节“校验安装”（第 84 页）。</p>

---

任务	细节
<input type="checkbox"/> 备份 ZENworks 主服务器。	至少应备份主服务器一次。  相关指导，请参见第 17.4 节“备份 ZENworks 组件”（第 92 页）。
<input type="checkbox"/> 查看安装后任务，并完成任何适用于主服务器安装的任务。	您可能需要对主服务器执行多项安装后任务。请查看任务列表，并完成所有适用的任务。  相关指导，请参见第 17 章“完成安装后任务”（第 91 页）。

---

---

# 12 了解 ZENworks 安装执行的操作

ZENworks 安装程序在安装第一个主服务器期间会执行以下操作：

- ◆ 创建管理区域
- ◆ 创建提供给 ZENworks 默认管理员帐户的口令
- ◆ 建立并填写 ZENworks 数据库和审计数据库

ZENworks 安装程序在安装任一主服务器期间都会执行以下操作：

- ◆ 安装 ZENworks Adaptive Agent 以便可以管理服务器
- ◆ 安装 ZENworks 控制中心，这是用于管理 ZENworks 系统的 Web 控制台
- ◆ 安装 zman 命令行实用程序
- ◆ 安装并启动 ZENworks 服务





---

# 13 更新 Linux 服务器软件

在一台 Linux 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件之前，请务必更新该服务器上的软件：

- ◆ [第 13.1 节“所有 Linux 平台”](#)（第 65 页）
- ◆ [第 13.2 节“SLES 11 x86\\_64”](#)（第 65 页）

## 13.1 所有 Linux 平台

- ◆ 要在 Linux 服务器上安装 ZENworks，该服务器上必须已安装某些 RPM 包。有关 Linux 设备上所需的 RPM 包的详细信息，请参见 [Linux RPM 依赖包](#)。
- ◆ 在该服务器上运行 Linux 更新，以确保安装所有可用更新。完成更新后，禁用 Linux 更新，以防止由于同时安装更新而导致主服务器软件安装失败。
- ◆ 更新其他软件（例如，防病毒软件），以防止由于同时安装更新而导致主服务器软件安装失败。
- ◆ 如果您要对 ZENworks 11 SP4 进行测评，建议您在非生产环境中部署该产品。

## 13.2 SLES 11 x86\_64

在 SLES 11 x86\_64 设备上安装主服务器之前，请确保该设备上已安装 pam-32bit 库，因为 CASA rpm 依赖于这些库运行。

- 1 以 root 用户身份登录 Linux 设备。
- 2 插入 Linux 安装媒体。
- 3 运行 Yast 打开 YaST 控制中心。
- 4 单击 *软件 > 软件管理*。
- 5 在 *搜索选项* 中指定 CASA，然后单击 *确定* 列出所有 CASA 包。
- 6 选择 pam-32 包，然后单击 *安装 > 应用*。



# 14 创建外部证书

ZENworks 主服务器使用 HTTPS 协议来与 ZENworks 受管设备通讯。要进行这种安全通讯，需要为 ZENworks 管理区域定义证书颁发机构 (CA)，并且每个主服务器各自都必须具有区域 CA 颁发的服务器证书。

ZENworks 包含一个内部 ZENworks CA。如果您使用内部 ZENworks CA，则系统会在安装第一个主服务器期间创建该 CA。以后每安装一个主服务器，都会为该服务器颁发一个由该 ZENworks CA 签名的证书。

我们建议您使用内部 ZENworks CA，除非您的公司安全策略不允许您这样做。内部 ZENworks CA 的有效期为 10 年，可以简化各种 ZENworks 功能（例如远程管理）的使用流程。

如果您不能使用内部 ZENworks CA，则可以使用外部 CA，并为安装的每个主服务器提供外部服务器证书。有关使用外部证书的详细指导，请参见以下几节：

- ◆ 第 14.1 节“生成证书签名请求 (CSR)”（第 67 页）
- ◆ 第 14.2 节“使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书”（第 68 页）
- ◆ 第 14.3 节“使用 NetIQ iManager 生成证书”（第 68 页）

## 14.1 生成证书签名请求 (CSR)

对于要安装 ZENworks 主服务器软件的每个 Linux 服务器，您需要单独创建一个服务器证书，证书的主体就是该服务器的完全限定的域名 (FQDN)。

- 1 安装 OpenSSL。
- 2 要生成创建证书签名请求 (CSR) 所需的私用密钥，请输入以下命令：

```
openssl genrsa -out zcm.pem 2048
```

- 3 要创建可由外部证书颁发机构签名的 CSR，请输入以下命令：

```
openssl req -new -key zcm.pem -out zcm.csr
```

当系统要求您输入“您的名称”时，请输入指派给要在其中安装主服务器软件的服务器的 DNS 全名。域名包括 *www.company.com*、*payment.company.com* 和 *contact.company.com*。

- 4 要将私用密钥从 PEM 格式转换为 DER 格式，请输入以下命令：

```
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in zcm.pem -inform PEM -out zcmkey.der -outform DER
```

私用密钥必须采用 PKCS8 DER 格式。您可以使用 OpenSSL 命令行工具将密钥转换为正确的格式。此工具可以包含在 Cygwin 工具箱或 Linux 发行套件中。

- 5 使用 CSR 并通过 Novell ConsoleOne、Novell iManager 或真正的外部 CA（如 Verisign）生成证书。
  - ◆ 第 14.2 节“使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书”（第 68 页）
  - ◆ 第 14.3 节“使用 NetIQ iManager 生成证书”（第 68 页）

## 14.2 使用 NetIQ ConsoleOne 生成证书

- 1 确保已将 eDirectory 配置为 CA。
- 2 为主服务器颁发证书。
  - 2a 起动 ConsoleOne。
  - 2b 以具有相应权限的管理员身份登录 eDirectory 树。

有关相应权限的详细信息，请参见 *NetIQ Certificate Server 3.3* 文档中的“[Entry Rights Needed to Perform Tasks](https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html)”（执行任务所需的登录权限）(<https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html>) 一节。
  - 2c 在 *工具* 菜单中，单击 *颁发证书*。
  - 2d 浏览并选择 *zcm.csr* 文件，然后单击 *下一步*。
  - 2e 接受默认值以完成向导。
  - 2f 指定证书基本限制，然后单击 *下一步*。
  - 2g 指定有效期、生效日期和失效日期，然后单击 *下一步*。
  - 2h 单击 *完成*。
    - 2i 选择以 DER 格式保存证书，然后指定证书的名称。
- 3 导出组织 CA 的自我签名证书。
  - 3a 通过 ConsoleOne 登录 eDirectory。
  - 3b 在 *安全性* 容器中，右键单击 *CA*，然后单击 *属性*。
  - 3c 在 *证书* 选项卡中，选择自我签名证书。
  - 3d 单击 *导出*。
  - 3e 当出现导出私用密钥的提示时，单击 *否*。
  - 3f 以 DER 格式导出证书，并选择证书的保存位置。
  - 3g 单击 *完成*。

现在您应该拥有通过外部 CA 安装 ZENworks 所需的三份文件。

## 14.3 使用 NetIQ iManager 生成证书

- 1 确保已将 eDirectory 配置为 CA。
- 2 为主服务器颁发证书。
  - 2a 起动 iManager。
  - 2b 以具有相应权限的管理员身份登录 eDirectory 树。

有关相应权限的详细信息，请参见 *NetIQ Certificate Server 3.3* 文档中的“[Entry Rights Needed to Perform Tasks](https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html)”（执行任务所需的登录权限）(<https://www.netiq.com/documentation/crt33/crtadmin/data/a2zibyo.html>) 一节。
  - 2c 在 *角色和任务* 菜单中，单击 *Novell Certificate Server > 颁发证书*。
  - 2d 单击 *浏览*，浏览并选择 CSR 文件 *zcm.csr*。
  - 2e 单击 *下一步*。
  - 2f 接受密钥类型、密钥用法和扩展密钥用法的默认值，然后单击 *下一步*。

- 2g** 接受默认的证书基本限制，然后单击 *下一步*。
  - 2h** 指定有效期、生效日期和失效日期，然后单击 *下一步*。视需要更改默认有效期（10 年）。
  - 2i** 检查参数表。如果参数正确，则单击 *完成*。如果参数不正确，则单击 *后退*，直到回到需要进行更改的位置。

单击 *完成* 后，系统会显示一个对话框，说明已经创建证书。此操作会将证书导出为二进制 DER 格式。
  - 2j** 下载并保持颁发的证书
- 3** 导出组织 CA 的自我签名证书。
- 3a** 通过 iManager 登录 eDirectory。
  - 3b** 在 *角色和任务* 菜单中，单击 *Novell Certificate Server > 配置证书颁发机构*。

此时会显示组织 CA 的属性页，包括“一般”页、“CRL 配置”页、“证书”页及其他与 eDirectory 相关的页面。
  - 3c** 单击 *证书*，然后选择 *自我签名证书*。
  - 3d** 单击 *导出*。

“证书导出”向导即会启动。
  - 3e** 取消选择 *导出私用密钥* 选项，并选择 *DER* 作为导出格式。
  - 3f** 单击 *下一步*，然后保存导出的证书。
  - 3g** 单击 *关闭*。

现在您应该拥有通过外部 CA 安装 ZENworks 所需的三份文件。



---

# 15 安装外部 ZENworks 数据库

ZENworks 需要两个数据库，一个数据库用于储存常规数据，另一个用于储存审计数据。对于这些数据库，您可以使用 ZENworks 随附的嵌入式 Sybase 数据库软件，也可以使用支持的外部数据库软件（请参见“数据库要求”）。

如果您要使用嵌入式数据库，请跳过本节剩余的内容。嵌入式数据库将会在 ZENworks 主服务器软件安装期间安装（请参见“安装主服务器软件”）。

- ◆ 第 15.1 节“外部数据库的先决条件”（第 71 页）
- ◆ 第 15.2 节“执行外部 ZENworks 数据库安装”（第 73 页）

## 15.1 外部数据库的先决条件

请查看适用的小节：

- ◆ 第 15.1.1 节“远程 OEM Sybase 的先决条件”（第 71 页）
- ◆ 第 15.1.2 节“远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件”（第 71 页）
- ◆ 第 15.1.3 节“Microsoft SQL Server 的先决条件”（第 72 页）
- ◆ 第 15.1.4 节“Oracle 的先决条件”（第 72 页）

### 15.1.1 远程 OEM Sybase 的先决条件

在安装 ZENworks 11 SP4 以创建管理区域之前，您必须先在远程数据库服务器上安装远程 OEM Sybase 数据库，这样才能在安装作为数据库宿主的主服务器期间正确配置该数据库。

---

**注释：**对于此数据库，Novell 支持会提供问题确定、兼容信息供应、安装协助、使用支持、持续维护以及基本查错。有关其他支持，包括扩展的查错与错误解决方法，请参见 [Sybase 支持网站 \(http://www.sybase.com/support\)](http://www.sybase.com/support)。

---

### 15.1.2 远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件

安装和配置用于 ZENworks 11 SP4 的 Sybase SQL Anywhere 数据库之前，请确保满足下列先决条件：

- ◆ 安装并设置 Sybase SQL Anywhere 数据库，以便该数据库可在 ZENworks 安装期间得到更新。
- ◆ 在 ZENworks 安装期间，您必须指定数据库用户。确保数据库用户具有读 / 写权限，这样才能在数据库服务器上创建和修改表。

---

**注释：**对于此数据库，Novell 支持会提供问题确定、兼容信息供应、安装协助、使用支持、持续维护以及基本查错。有关其他支持，包括扩展的查错与错误解决方法，请参见 [Sybase 支持网站 \(http://www.sybase.com/support\)](http://www.sybase.com/support)。

---

### 15.1.3 Microsoft SQL Server 的先决条件

要为 ZENworks 11 使用 Microsoft SQL Server 数据库，请确保数据库服务器上已安装 Microsoft SQL Server 软件，这样 ZENworks 安装程序才可以创建新的 Microsoft SQL 数据库。有关安装 Microsoft SQL Server 软件的指导，请参阅 Microsoft 文档。

对于 MS SQL，请将 READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT 设置设为“ON”，以允许在写入或修改数据时可以读取数据库中的信息。

要将 READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT 设置设为“ON”，请在数据库服务器提示符处执行以下命令：

```
ALTER DATABASE 数据库名称 SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
```

### 15.1.4 Oracle 的先决条件

在 Oracle 上安装 ZENworks 数据库时，您可以选择创建新的用户纲要或指定驻留在网络中的服务器上的现有用户纲要。

- ◆ **创建新的用户纲要：**如果您选择创建新的用户纲要，请确保满足以下要求：
  - ◆ 必须知道数据库管理员的身份凭证。
  - ◆ 需要设置供 Oracle 访问用户使用的表空间。表空间是可用于保存数据库对象底层的实际数据的储存位置。它在物理数据与逻辑数据之间提供了一个抽象层，并可向 DBMS 管理的所有段分配储存（数据库段是占用物理空间的数据库对象，例如表数据和索引）。创建表空间后，可以在创建数据库段时按名称参照该表空间。
  - ◆ 表空间可由 ZENworks 创建，也可由数据库管理员创建。
  - ◆ 表空间有足够的空间用于创建和储存 ZENworks 数据库纲要。要创建 ZENworks 数据库纲要，表空间至少要有 10 GB。
- ◆ **使用现有用户纲要：**可以采用以下方案安装到位于网络中服务器上的现有 Oracle 用户纲要：
  - ◆ 数据库管理员会创建一个具备必要权限的用户纲要，您会接收到数据库管理员提供的该用户纲要的身份凭证。在这种情况下，无需管理员身份凭证即可安装到现有 Oracle 用户纲要。
  - ◆ 您可以在 Oracle 数据库中创建用户纲要，然后在安装 ZENworks 11 SP4 期间选择使用该用户纲要。

如果您选择使用现有的用户纲要，请确保满足以下要求：

- ◆ 请确保表空间有足够的空间来创建和存储 ZENworks 数据库纲要。要创建 ZENworks 数据库纲要，表空间至少要有 10 GB。
  - ◆ 确保安装期间，将您要配置的表空间上的用户纲要配额设置为“无限制”。
- ◆ **创建数据库所需的权限：** 确保用户纲要具有创建数据库所需的以下权限：

```
CREATE SESSION  
CREATE_TABLE  
CREATE_VIEW  
CREATE_PROCEDURE  
CREATE_SEQUENCE  
CREATE_TRIGGER  
ALTER ANY TABLE  
DROP ANY TABLE  
LOCK ANY TABLE  
SELECT ANY TABLE
```



CREATE ANY TABLE  
CREATE ANY TRIGGER  
CREATE ANY INDEX  
CREATE ANY DIMENSION  
CREATE ANY EVALUATION CONTEXT  
CREATE ANY INDEXTYPE  
CREATE ANY LIBRARY  
CREATE ANY MATERIALIZED VIEW  
CREATE ANY OPERATOR  
CREATE ANY PROCEDURE  
CREATE ANY RULE  
CREATE ANY RULE SET  
CREATE ANY SYNONYM  
CREATE ANY TYPE  
CREATE ANY VIEW  
DBMS\_DDL  
DBMS\_REDEFINITION

---

**重要：**对于 Oracle 数据库，将数据库配置为使用共享服务器还是专用服务器进程的选择可能会影响性能。每个“ZENworks 主服务器”均配置有大小随 ZENworks 系统负载变化的数据库连接池，此连接池的最高负载可达每台主服务器最多可有 100 个并发数据库连接。如果 Oracle 数据库配置为使用专用服务器进程，则当区域中有多个主服务器时，数据库服务器资源用量可能无法达到想要的影响性能级别。如果遇到此问题，请考虑将 ZENworks 数据库更改为使用共享服务器进程。

---

## Oracle RAC 的先决条件

- ◆ Oracle 数据库和 Real Application Clusters (RAC) 版本必须为 11.2.0.4 或更高。
- ◆ 表空间必须由数据库管理员手动创建（不要使用 ZENworks 来创建表空间）。
- ◆ 在升级 ZENworks 之前，关闭所有主服务器和 Reporting 服务器上的 ZENworks 服务。

## 15.2 执行外部 ZENworks 数据库安装

本节说明如何通过数据库服务器上运行 ZENworks 安装程序来安装 ZENworks 数据库。如果您要使用远程 OEM Sybase 数据库，则需要采用此方法。如果 ZENworks 管理员和数据库管理员不是同一个人，此方法也适用于其他数据库。您也可以在于目标 Linux 服务器上安装 ZENworks 主服务器软件时安装外部 ZENworks 数据库。如果要使用此方法，请跳过本节并转到第 16 章“在 Linux 上安装 ZENworks 主服务器”（第 81 页）。

确保您要在其中安装外部数据库的服务器满足第 2 章“数据库要求”（第 15 页）和外部数据库的先决条件（第 71 页）中的要求。

- 1 在要安装外部数据库的服务器上，插入 *Novell ZENworks 11 SP4* 安装 DVD。如果 DVD 自动运行数据库安装程序，请退出该程序。

在外部数据库服务器上运行以下命令：

```
sh /media/cdrom/setup.sh -c
```

当您安装主服务器时，尤其是要让 OEM 数据库作为远程数据库时，此命令可为您提供原本没有的额外选项。您可查看生成 ZENworks 数据库的 SQL 文件、创建访问用户以及查看创建命令（仅限 OEM Sybase）等。要使用 -c 选项来安装 ZENworks 和审计数据库实例，只能采用 GUI 安装方式。

或者

如果设备上已安装 ZENworks 11 SP4，而您想要通过外部数据库安装程序使用该设备配置另一个 ZENworks 数据库实例（位于同一台设备或其他设备上），请运行以下命令：

```
装入的 DVD 驱动器 /setup.sh -c --zcminstall
```

使用 sh 命令解决权限问题。

2 在“选择 ZENworks 数据库”页中，选择下列其中一个选项：

- ◆ 选择 ZENworks 数据库
- ◆ 选择审计数据库
- ◆ 选择 ZENworks 数据库和审计数据库两者

---

**注释：**选择 ZENworks 数据库和 审计数据库选项后，需要先创建 ZENworks 数据库，然后再创建审计数据库。

---

下面显示了支持的 ZENworks 数据库与审计数据库组合方式：

ZENworks 数据库	审计数据库
OEM Sybase SQL Anywhere	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ OEM Sybase SQL Anywhere（默认）</li><li>◆ 外部 Sybase SQL Anywhere</li></ul>
外部 Sybase SQL Anywhere	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 外部 Sybase SQL Anywhere（默认）</li><li>◆ OEM Sybase SQL Anywhere</li></ul>
Microsoft SQL Server	Microsoft SQL Server
Oracle	Oracle

3 在“选择数据库类型”页中，选择下列其中一个选项，然后单击 **下一步**：

- ◆ **OEM Sybase SQL Anywhere:** 为 ZENworks 安装默认的 Sybase 数据库。系统会将其配置为一项服务、创建数据库用户，并建立主服务器所需的表格。  
在主服务器安装期间，您还必须选择 *远程 Sybase SQL Anywhere* 选项。
- ◆ **外部 Sybase SQL Anywhere:** 设置现有的 Sybase 数据库以写入 ZENworks 信息。
- ◆ **Microsoft SQL Server:** 在 Microsoft SQL Server 上创建 ZENworks 数据库。
- ◆ **Oracle:** 指定可用于设置外部 Oracle 数据库纲要的用户纲要，以便与 ZENworks 搭配使用。

---

**重要：**数据库所在的服务器的时间必须与管理区域中所有主服务器的时间保持同步。

---

4 请参考以下信息，了解您需要掌握的安装数据的细节（您也可单击 [帮助按钮](#) 获取类似信息）：

- ◆ [OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息（第 75 页）](#)
- ◆ [Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息（第 76 页）](#)

- ◆ [MS SQL 数据库安装信息（第 77 页）](#)
- ◆ [Oracle 数据库安装信息（第 78 页）](#)

## 15.2.1 OEM Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息

安装信息	说明
Sybase 数据库安装	<p>指定要安装 Sybase SQL Anywhere 数据库软件的 OEM 副本的路径。在目标服务器中，只能使用当前已映射到服务器的驱动器。</p> <p>默认路径为 <code>驱动器:\novell\zenworks</code>，您也可以进行更改。安装程序会为 Sybase 的安装创建 <code>\novell\zenworks</code> 目录。</p>
Sybase 服务器配置	<p>指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器使用的端口。默认情况下，将为 ZENworks 数据库使用端口 2638，为审计数据库使用端口 2639。如果有冲突，请更改默认端口号。</p>
Sybase 访问配置	<p>您可以参考默认值提供的一些信息，必要时可对其进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>数据库名称：</b>指定要创建的数据库的名称。</li> <li>◆ <b>用户名：</b>指定一个名称，以创建可以访问数据库的新用户。</li> <li>◆ <b>口令：</b>指定用于访问数据库的口令。</li> <li>◆ <b>数据库服务器名称：</b>为 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器指定名称。</li> </ul>
数据库文件位置	<p>指定要在其中创建 ZENworks Sybase 数据库文件的路径。默认情况下，安装程序会创建 <code>驱动器:\novell\zenworks</code> 目录，您可以更改该目录。默认目录之后追加有 <code>\database</code> 目录。</p> <p>例如：默认路径为 <code>驱动器:\novell\zenworks\database</code>。</p>
查看数据库信息	<p>查看数据库配置信息。</p> <p>“服务器地址”字段将显示 <code>hosts</code> 文件中配置的 IP 地址。这并不会影响数据库安装。<code>hosts</code> 文件位于 Linux 设备上的 <code>/etc/</code> 目录中。</p> <p>ZENworks 数据库安装程序会自动检测数据库驱动程序信息。</p>
查看 SQL 脚本	<p>查看创建数据库期间要执行的 SQL 脚本。</p>
查看数据库创建命令	<p>查看用于创建数据库的命令。</p> <p><b>注释：</b>确保用于 ZENworks 数据库和审计数据库的端口已包含在防火墙例外列表中。运行以下命令：</p> <pre>iptables -I INPUT -p tcp --dport PORT--syn -j ACCEPT</pre> <p>其中的 PORT：默认情况下对于 ZENworks 为 2638，对于审计为 2639，或者配置的任何替代端口号。必须分别针对 ZENworks 数据库端口和审计数据库端口执行此命令。</p> <pre>service iptables save service iptables restart</pre>

## 15.2.2 Sybase SQL Anywhere 数据库安装信息

---

安装信息	说明
Sybase 服务器配置	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>服务器名:</b> 为了与使用 DNS 名称签名的证书同步, 建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。  <b>重要:</b> 如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称, 请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新, 以保持数据库服务器的 DNS 同步。</li><li>◆ <b>端口:</b> 指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器使用的端口。默认值为端口 2638。对于审计数据库, 默认值为端口 2639。如果有冲突, 请更改默认端口号。</li></ul>
Sybase 访问配置	<p>此服务器必须已安装 Sybase SQL Anywhere 数据库。其中有些信息已提供默认值, 必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>数据库名称:</b> 指定现有数据库的名称。</li><li>◆ <b>用户名:</b> 指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。</li><li>◆ <b>口令:</b> 指定对数据库具有读 / 写权限的现有用户的口令。</li><li>◆ <b>数据库服务器名称:</b> 指定 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的名称。</li></ul>
查看数据库信息	<p>查看数据库配置信息。</p> <p>ZENworks 数据库安装程序会自动检测数据库驱动程序信息。</p>
查看 SQL 脚本	<p>查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。</p>
查看数据库创建命令	<p>查看用于创建数据库的数据库命令。</p>

---

## 15.2.3 MS SQL 数据库安装信息

安装信息	说明
外部数据库服务器配置	<p>数据库服务器必须已安装 MS SQL 数据库。部分信息已有默认值，您可以根据需要更改这些默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>服务器地址：</b>为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。<p><b>重要：</b>如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p></li><li>◆ <b>端口：</b>指定 MS SQL 数据库服务器使用的端口。默认值为端口 1433。如果有冲突，请更改默认端口号。</li><li>◆ <b>命名实例：</b>即作为现有 ZENworks 数据库宿主的 SQL Server 实例的名称。如果您不想使用默认的命名实例 mssqlserver，则必须另外指定。</li><li>◆ <b>数据库名称：</b>指定要将其作为 ZENworks 数据库宿主的现有 MS SQL 数据库的名称。此选项仅适用于现有数据库。</li><li>◆ <b>用户名：</b>指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。<p><b>注释：</b>切勿在数据库名称中包含特殊字符'。</p><p>对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中的用户名。</p><p><b>重要：</b></p><p>安装程序向导不验证身份凭证就继续下面的步骤，因此，请务必提供正确的身份凭证。否则，安装有可能在安装进程快要结束时失败。</p><p>对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户匹配的用户名。</p><p>如果 ZENworks 数据库和审计数据库是在同一台计算机上创建的，请确保 ZENworks 数据库用户和审计数据库用户不是同一用户。</p></li></ul>

安装信息	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>口令:</b> 输入在 <i>用户名</i> 字段中指定的用户的口令。</li> <li>◆ <b>域:</b> 请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致, 否则, 鉴定将会失败。</li> </ul> <p>如果您将 MS SQL 鉴定与 Windows 鉴定结合使用, 系统会使用 Active Directory 的主机名 (而不是 FQDN)。</p> <p>如果使用的是 Windows 鉴定, 请指定 <i>用户名</i> 字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域, 请指定服务器的简称。</p>
外部数据库配置 > 数据库位置 (仅适用于新数据库)	<p>指定 SQL Server 上现有 MS SQL 数据库文件的路径。默认的路径为 <code>c:\database</code>。</p> <p><b>注释:</b> 在开始安装之前, 请确保指定的路径位于数据库所在的设备上。</p>
查看数据库信息	查看数据库配置信息。
查看 SQL 脚本	查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。只可以查看脚本。

## 15.2.4 Oracle 数据库安装信息

安装信息	说明
Oracle 用户纲要选项	<p>在安装 ZENworks 的过程中, 您可以选择创建一个新用户纲要, 也可以指定网络中服务器上驻留的现有用户纲要。要使用现有用户纲要, 必须使用 ZENworks 数据库安装方法 (<code>setup.sh -c</code>) 单独创建用户纲要。</p> <p>ZENworks 要求在 Oracle 数据库上创建表空间。表空间可由 ZENworks 管理员或数据库管理员创建。对于现有的用户纲要, 请指定已使用 ZENworks 数据库安装方法创建的表空间的信息。</p>
Oracle 服务器信息	<p>数据库服务器必须已安装 Oracle 数据库。其中有些信息已提供默认值, 必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>服务器地址:</b> 为了与使用 DNS 名称签名的证书同步, 建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。</li> </ul> <p><b>重要:</b> 如果日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称, 请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新, 以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>端口:</b> 指定数据库服务器使用的端口。默认值为端口 1521。如果有冲突, 请更改默认端口号。</li> <li>◆ <b>服务名:</b> 对于新用户纲要, 请指定要在其上创建用户纲要的实例名称 (SID)。对于现有用户纲要, 请指定已在其上创建用户纲要的实例名称 (SID)。</li> </ul>

安装信息	说明
Oracle 管理员 (仅适用于新用户 纲要)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>用户名:</b> 指定可以修改数据库的用户。该用户必须拥有读 / 写权限才能够修改数据库。</li> <li>◆ <b>口令:</b> 指定用于访问数据库的口令。</li> </ul>
Oracle 访问用户	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>用户名:</b> 对于新用户纲要, 请指定一个名称。对于现有用户纲要, 请指定已存在于 Oracle 数据库中的用户纲要的名称。</li> <li>◆ <b>口令:</b> 对于新用户纲要, 请指定要用于访问数据库的口令。对于现有用户纲要, 请指定用于访问 Oracle 数据库中已存在的用户纲要的口令。</li> <li>◆ <b>表空间:</b> 对于新的用户纲要, 请选择下列表空间选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>让 ZENworks 创建表空间:</i> 如果您希望由 ZENworks 创建表空间, 请选择此选项。</li> <li>◆ <i>让 DBA 创建表空间:</i> 如果您希望由数据库管理员创建表空间, 请选择此选项。</li> </ul> <p>需要提供以下细节来创建新的表空间:</p> <p><b>重要:</b> 如果您使用了自动储存管理 (ASM) 或其他某种磁盘储存, 请选择 <i>让 DBA 创建表空间</i>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>表的表空间名称</i> (请确保该名称唯一且以 [a-z]   [A-Z] 开头, 并且必须符合 Oracle 表空间命名约定。)</li> <li>◆ <i>索引的表空间名称</i> (请确保表空间名称唯一且以 [a-z]   [A-Z] 开头, 并且必须符合 Oracle 表空间命名约定。)</li> <li>◆ <i>表的 DBF 文件位置</i></li> <li>◆ <i>索引的 DBF 文件位置</i> (指定的 DBF 文件的物理路径应为现有的路径。文件扩展名必须为 .dbf。)</li> </ul> <p>对于现有的用户纲要, 请指定以下信息:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>表的表空间名称:</i> 指定与 <i>用户名</i> 字段中所指定的现有数据库用户关联的表的表空间名称。</li> <li>◆ <i>索引的表空间名称:</i> 指定与 <i>用户名</i> 字段中所指定的现有数据库用户关联的索引的表空间名称。</li> </ul> </li> </ul>
查看数据库信息	查看数据库配置信息。
查看 SQL 脚本	查看创建数据库时要执行的 SQL 脚本。





---

# 16 在 Linux 上安装 ZENworks 主服务器

执行以下各节中的任务可以安装 ZENworks 11 SP4 软件：

- ◆ 第 16.1 节“安装一级服务器软件”（第 81 页）
- ◆ 第 16.2 节“执行无人照管安装”（第 82 页）
- ◆ 第 16.3 节“校验安装”（第 84 页）
- ◆ 第 16.4 节“安装信息”（第 84 页）

## 16.1 安装一级服务器软件

- ◆ 第 16.1.1 节“使用图形用户界面 (GUI) 安装程序安装主服务器软件”（第 81 页）
- ◆ 第 16.1.2 节“使用命令行界面 (CLI) 安装程序安装主服务器软件”（第 81 页）

### 16.1.1 使用图形用户界面 (GUI) 安装程序安装主服务器软件

- 1 以 Linux 管理员身份登录到安装服务器。
- 2 插入 Novell ZENworks 11 SP4 安装 DVD。
- 3 装入 DVD，然后运行 `sh /media/cdrom/setup.sh`。

使用 `sh` 命令解决权限问题。

安装 ZENworks 11 SP4 时，Strawberry Perl 会安装在根目录中，以满足 Windows 和 Linux 上都要运行的 `ppkg_to_xml` 工具的 Perl 运行时要求。读取 RPM 包文件以提取包的元数据，以及使用这些包创建 Linux 分发或依赖项分发时，需要用到此工具。

- 4 安装期间，请参考第 16.4 节“安装信息”（第 84 页）中的信息，了解您需要掌握的安装数据的详细信息。

---

**注释：**要完成安装过程，需要更新数据库以及下载并安装产品识别更新 (PRU)，而这两项任务都会在其执行过程中占用大量 CPU 资源。这可能会造成服务启动较慢，进而影响打开“ZENworks 控制中心”所需的时间。

---

### 16.1.2 使用命令行界面 (CLI) 安装程序安装主服务器软件

- 1 以 Linux 管理员身份登录到安装服务器。
- 2 插入 Novell ZENworks 11 SP4 安装 DVD。  
该目录不能位于 `/root` 或 `/root` 下的任何目录中。
- 3 将 DVD 装入到所有用户（包括“其他”）对其拥有读取和执行访问权限的目录。装入 DVD，或复制 DVD 的文件。

如果要复制 DVD 的文件，请确保所有用户（包括“其他”）始终拥有对目标目录的读取和执行访问权限。

- 4 要开始安装，请运行以下命令：

```
sh /mount_location/setup.sh -e
```

---

**重要：**使用 `-e` 选项执行 Linux CLI 安装时，不能使用 `next`、`back` 和 `quit` 关键字作为输入，因为配置框架会将这些关键字解释为命令。

---

- 5 安装期间，请参考第 16.4 节“安装信息”（第 84 页）中的信息，了解您需要掌握的安装数据的详细信息。

## 16.2 执行无人照管安装

您可以使用响应文件以无人照管模式执行 ZENworks 11 SP4 安装。您可以编辑默认的响应文件（目录为 `DVD 驱动器:\Disk1\InstData\silentinstall.properties`），或执行安装以创建包含基本安装信息的响应文件（自己的版本），并根据需要编辑该副本。

对于嵌入式 Sybase 数据库，必须创建响应文件以执行无人照管安装；您无法重新使用为使用外部数据库的服务器生成的响应文件。

执行以下操作创建响应文件，然后使用该文件执行无人照管安装：

- ◆ 第 16.2.1 节“创建您的响应文件”（第 82 页）
- ◆ 第 16.2.2 节“执行安装”（第 83 页）

### 16.2.1 创建您的响应文件

- 1 使用以下其中一种方法在服务器上运行 ZENworks 11 SP4 安装可执行文件：

- ◆ **Linux GUI:** `sh /media/cdrom/setup.sh -s`

使用 `sh` 命令解决权限问题。

- ◆ **Linux 命令行:** `sh /media/cdrom/setup.sh -e -s`

有关安装自变量的详细信息，请参见[安装可执行文件自变量](#)（第 97 页）。

- 2 出现提示时，请提供自定义响应文件的路径。

如果您使用了 `-s` 这个自变量，安装程序会提示您输入响应文件的路径。默认文件名为 `silentinstall.properties`，您稍后可以重命名（请参见[步骤 3f](#)）。

- 3 将管理区域口令和外部数据库口令添加到自定义响应文件中。

由于您在创建自定义响应文件过程中输入的外部数据库口令不会保存到响应文件中，因此您必须在响应文件的每个副本中添加数据库口令和管理区域口令，以便在执行无人照管安装时可以正确提供口令。

或者，您也可以创建环境变量，将口令传递给无人照管安装。存储口令信息的响应文件中包含这方面的指导。

编辑响应文件的过程中，可以根据需要进行其他更改，以便对响应文件进行自定义以用于无人照管安装。响应文件中包含针对其各部分的指导。

在响应文件中添加外部数据库口令和管理区域口令：

- 3a 在文本编辑器中打开响应文件。

自定义响应文件位于您在[步骤 2](#)中指定的位置。

如果要编辑默认响应文件，它位于 `DVD 驱动器:\Disk1\InstData\silentinstall.properties`。

- 3b 搜索 `ADMINISTRATOR_PASSWORD=`。

**3c** 使用实际口令替换 `$lax.nl.env.ADMIN_PASSWORD$`。

例如，如果口令是 `novell`，那么该项为

```
ADMINISTRATOR_PASSWORD=novell
```

**3d**（视情况而定）如果您使用的是外部数据库，请搜索 `DATABASE_ADMIN_PASSWORD=` 这一行，并用实际口令替换 `$lax.nl.env.ADMIN_PASSWORD$`。

**3e**（视情况而定）如果您使用的是外部数据库，请搜索 `DATABASE_ACCESS_PASSWORD=` 这一行，并用实际口令替换 `$lax.nl.env.ADMIN_PASSWORD$`。

**3f** 如果要将其他主服务器添加到现有的管理区域中，则必须在响应文件中提供下列信息：

```
PRIMARY_SERVER_ADDRESS=$Primary_Server_IPaddress$
```

```
PRIMARY_SERVER_PORT=$Primary_Server_port$
```

```
PRIMARY_SERVER_CERT=-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIID9DCCLotsOfEncryptedCharactersSja+bY05Y=-----END CERTIFICATE-----
```

其中

如果现有管理区域中正在安装次服务器，则 `PRIMARY_SERVER_ADDRESS` 为父主服务器的 IP 地址或 DNS 名称。

如果现有管理区域中正在安装次服务器，则 `PRIMARY_SERVER_PORT` 为父主服务器使用的 SSL 端口。默认端口为 `443`。

如果现有管理区域中正在安装次服务器，则 `PRIMARY_SERVER_CERT=` 为您在父主服务器上指定的证书。证书必须采用 x509 证书的 base64 编码字符串格式，并且证书字符串必须在一行中指定。这只是证书信息的一个示例。

**3g** 保存文件并退出编辑器。

- 4 完成对自定义响应文件的修改后，将其从您在步骤 2 中指定的路径复制到要进行无人照管安装的每台服务器上。
- 5 要使用更新的响应文件，请继续第 16.2.2 节“执行安装”（第 83 页）。

## 16.2.2 执行安装

- 1 在要执行无人照管安装的安装服务器上，插入 *Novell ZENworks 11 SP4* 安装 DVD 并装入该 DVD。
- 2 要开始无人照管安装，请运行以下命令：

- ◆ `sh /media/cdrom/setup.sh -s -f 文件路径`。

其中 *文件路径* 是您在第 16.2.1 节“创建您的响应文件”（第 82 页）中创建的响应文件的完整路径，或包含 `silentinstall.properties` 文件（必须使用该文件名）的目录。

使用 `sh` 命令解决权限问题。

如果您对更新的响应文件进行了重命名，则需要在路径中使用其新名称。

如果未指定文件名，或者该路径或文件不存在，系统会忽略参数 `-f`，并运行默认安装（GUI 或命令行安装），而不运行无人照管安装。

- 3 要通过执行无人照管安装为管理区域创建另一个主服务器，请返回到步骤 1；否则，继续步骤 4。
- 4 完成安装后，请继续第 16.3 节“校验安装”（第 84 页）。

## 16.3 校验安装

如果要校验安装是否成功，请执行以下步骤。

- 1 完成安装并重引导服务器后，请执行下列任意一项操作，校验 ZENworks 11 SP4 是否正在运行：

- ◆ **运行 ZENworks 控制中心**

如果 ZENworks 控制中心没有自动启动，请在 Web 浏览器中使用以下 URL 将其打开：

`https:// 主服务器的 DNS 名称或 IP 地址 /zenworks`

---

**注释：** 如果主服务器使用的不是默认的 HTTPS 端口，您必须在 URL 中添加该端口：`https:// 主服务器的 DNS 名称或 IP 地址 : 端口号 /zenworks`

---

此操作可以在只安装了 ZENworks 的服务器上或合格的工作站上进行。

- ◆ **使用配置命令检查 Linux 服务**

在服务器上，运行以下命令：

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c SystemStatus
```

此操作将列出所有 ZENworks 服务及其状态。

要启动这些服务，请运行以下命令：

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c Start
```

- ◆ **使用特定服务的命令检查 Linux 服务**

在服务器上，运行以下命令：

```
/etc/init.d/novell-zenserver status
```

```
/etc/init.d/novell-zenloader status
```

如果服务没有运行，请运行以下命令以启动 ZENworks 服务：

```
/etc/init.d/novell-zenserver start
```

```
/etc/init.d/novell-zenloader start
```

## 16.4 安装信息

---

安装信息	说明
安装路径	系统会使用多个固定的安装路径： <pre>/opt/novell/zenworks/ /etc/opt/novell/zenworks /var/opt/novell/zenworks /var/opt/novell/log/zenworks/</pre> <p>如果担心 Linux 服务器上的磁盘空间会不足，请注意，数据库和内容储存库位于 <code>/var/opt</code> 目录下。</p>

---

安装信息	说明
响应文件路径 (可选)	<p>如果您使用 <code>-s</code> 参数启动安装可执行文件，则需要提供文件路径。默认路径是 <code>/root</code>，您也可以更改为当前服务器上的任何可用路径。</p> <p>在运行程序以创建响应文件时不会安装主服务器软件，而是只显示标识和创建响应文件所必需的安装页。</p>
先决条件	<p>如果没有安装必需的先决条件，则无法继续进行安装。系统会显示 (GUI) 或列出 (命令行) 未满足要求的先决条件。有关详细信息，请参见<a href="#">远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件 (第 71 页)</a>。</p> <p>如果未满足 .NET 先决条件，可单击说明中的 <b>ZENworks</b> 链接，安装与 ZENworks 绑定的运行时版本。安装 .NET 后，ZENworks 安装会继续。此向导启动时可能需要几秒钟时间。</p>
管理区域	<p><b>新区域：</b> 如果要在区域中安装第一个服务器，您需要知道要用于管理区域的名称和口令。该口令将用于登录 ZENworks 控制中心。</p> <p><b>区域名：</b> 区域名称不能超过 20 个字符而且必须唯一。区域名称可包含的特殊字符仅为：- (连接号) _ (下划线) 和 . (句点)。区域名称不能包含特殊字符，例如 ~ . ` ! @ # % ^ &amp; * + = ( ) { } [ ]   \ ; ' " &lt; &gt; , ? / \$</p> <p>对于嵌入式 Sybase，请确保区域名称在环境中是唯一的。</p> <p><b>重要：</b> 在非英语操作系统中安装 ZENworks 时，请确保管理区域名称不包含任何其他非英语语言的特殊字符。例如，在简体中文操作系统上安装 ZENworks 时，请确保区域名称不包含德语字符集的“üöä”。</p> <p><b>区域口令：</b> 默认情况下，登录用户名为 Administrator。安装完成后，可以使用 ZENworks 控制中心添加其他可用于登录到管理区域的管理员名称。区域管理员口令包含的字符数不得少于 6 个，也不得多于 255 个。口令只能包含一个 \$ 字符的实例。</p> <p><b>端口号：</b> 在安装后续的主服务器期间，服务器默认会使用第一个主服务器所用的端口。如果第二台主服务器上正在使用这些端口，则系统会要求您指定其他端口。请记下您指定的端口，因为在从该主服务器访问 ZENworks 控制中心时，需要在 URL 中使用该端口。</p> <p><b>现有区域：</b> 如果要在现有的管理区域中进行安装，需要了解以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 区域中现有主服务器的 DNS 名称或 IP 地址。建议您使用 DNS 名称，以便与使用 DNS 名称签名的证书保持同步。</li> <li>◆ 管理区域中现有主服务器使用的 SSL 端口。如果主服务器使用的不是默认端口 (443)，请指定该端口。</li> <li>◆ 用于登录区域的 ZENworks 管理员用户名。默认为 Administrator。安装完成后，可以使用 ZENworks 控制中心添加其他可用于登录到管理区域的管理员名称。</li> <li>◆ 您在 <i>用户名</i> 字段中指定的管理员的口令。</li> </ul>
数据库配置建议	<p>您可以以千为单位输入使用的设备数。例如，输入 1 表示 1000 个设备，输入 2 表示 2000 个设备，依次类推。设备数范围为 1 到 100。系统会根据设备数显示数据库建议。</p>

---

安装信息	说明
数据库选项	<p>ZENworks 需要一个数据库。只有在区域中安装第一个主服务器时，才会显示数据库选项。</p> <p>数据库选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>嵌入式 Sybase SQL Anywhere:</b> 在本地服务器上自动安装嵌入式数据库。 如果您选择嵌入式数据库选项，则系统将不再显示其他数据库安装页。</li><li>◆ <b>远程 Sybase SQL Anywhere:</b> 此数据库必须已存在于网络内的一个服务器上。可以位于当前服务器。 要选择此选项，应该先执行<a href="#">远程 Sybase SQL Anywhere 的先决条件</a>（第 71 页）中的步骤。 此选项还可用于安装到现有的远程 OEM Sybase 数据库。</li><li>◆ <b>Microsoft SQL Server:</b> 可以创建一个新的 SQL 数据库，也可以指定网络中服务器上现有的数据库。可以位于当前服务器。 此时创建一个新 SQL 数据库将产生与执行<a href="#">Microsoft SQL Server 的先决条件</a>（第 72 页）中的步骤相同的结果。</li><li>◆ <b>Oracle:</b> 指定可用于设置外部 Oracle 数据库纲要的用户纲要，以便与 ZENworks 搭配使用。 可以创建一个新用户纲要，也可以指定网络中服务器上现有的用户纲要。 您必须已执行了<a href="#">Oracle 的先决条件</a>（第 72 页）中的步骤，才可选择此选项。</li></ul> <p><b>重要：</b>如果要使用外部数据库，必须注意以下几点：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 数据库所在的服务器上的时间必须与管理区域中每个主服务器的时间保持同步。外部数据库也可以驻留在主服务器计算机上。</li><li>◆ 如果您已指定数据库主机名，其 DNS 必须能够解析。</li></ul>

---

---

安装信息	说明
数据库信息	<p data-bbox="483 218 1386 279">对于外部数据库选项（<i>远程 Sybase SQL Anywhere</i>、<i>Microsoft SQL Server</i> 和 <i>Oracle</i>），您需要了解以下信息。其中有些信息已提供默认值，必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="508 306 1386 367">◆ <b>所有数据库：</b>数据库服务器必须安装有 Sybase SQL Anywhere、Microsoft SQL 或 Oracle 数据库。<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="565 384 1386 445">◆ 服务器的名称。为了与使用 DNS 名称签名的证书同步，建议您使用 DNS 名称而非 IP 地址来标识服务器。<p data-bbox="594 462 1386 552"><b>重要：</b>如果您日后更改了数据库服务器的 IP 地址或 DNS 名称，请确保公司的 DNS 服务器也针对此更改进行了更新，以保持数据库服务器的 DNS 同步。</p></li><li data-bbox="565 569 867 596">◆ 数据库服务器使用的端口。<p data-bbox="594 613 1386 674">Sybase SQL Anywhere 的默认端口为 2638，Microsoft SQL Server 的默认端口为 1433。</p><p data-bbox="594 690 938 718">如果有冲突，请更改默认端口号。</p></li></ul></li><li data-bbox="508 730 1386 821">◆ <b>（可选）仅限 SQL Server：</b>命名实例，即目前托管现有 ZENworks 数据库的 SQL 服务器实例的名称。如果您不想使用默认的命名实例 mssqlserver，则必须另外指定。</li><li data-bbox="508 837 1317 865">◆ <b>仅限 Oracle：</b>您要在其中创建数据库的表空间的名称。默认值为 USERS。</li><li data-bbox="508 882 1386 1026">◆ <b>新数据库：</b><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="565 926 1386 987">◆ 数据库管理员（<i>用户名</i>字段）必须拥有读 / 写权限，才能在数据库中成功执行所需的操作。</li><li data-bbox="565 1003 818 1031">◆ 管理员的数据库口令。</li></ul></li><li data-bbox="508 1043 1386 1260">◆ <b>SQL Server 或新数据库：</b><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="565 1087 1386 1148">◆ 如果使用的是 Windows 鉴定，请指定<i>用户名</i>字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域，请指定服务器的简称。</li><li data-bbox="565 1165 1386 1260">◆ 是使用 Windows 鉴定还是使用 SQL Server 鉴定。对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中用户的身份凭证。对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户的身份凭证相匹配的身份凭证。</li></ul></li></ul> <p data-bbox="537 1276 1386 1337">请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。</p>

---

安装信息	说明
数据库访问	<p>对于外部数据库选项（<i>远程 Sybase SQL Anywhere</i>、<i>Microsoft SQL Server</i> 和 <i>Oracle</i>），您需要了解以下信息。其中有些信息已提供默认值，必要时可进行更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>所有数据库：</b>此服务器必须安装有 Sybase SQL Anywhere、Microsoft SQL 或 Oracle 数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 数据库名称。使用所需的数据库名称或现有的数据库名称替换 <i>zenworks_MY_ZONE</i>。</li> <li>◆ 数据库用户名。此用户必须有读 / 写权限才能修改数据库中的内容。 如果还选择了 Windows 鉴定，则创建新 SQL 数据库时指定的用户必须已存在。用户将具有对 SQL Server 的登录权限和对所创建的 ZENworks 数据库的读 / 写权限。 对于现有数据库，请指定对数据库有足够许可权限的用户。</li> <li>◆ 数据库口令。对于新数据库，如果选择了 SQL 鉴定，则会自动生成此口令。对于现有数据库，请指定对数据库有读 / 写权限的现有用户的口令。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>仅限 Sybase 数据库：</b>Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的名称。</li> <li>◆ <b>仅限 Oracle 数据库：</b>您要在其中创建数据库的表空间的名称。默认为 USERS。</li> <li>◆ <b>仅限 Microsoft SQL 数据库：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果使用的是 Windows 鉴定，请指定 <i>用户名</i> 字段中指定的用户所在的 Windows 域。如果不使用 Windows 域，请指定服务器的简称。</li> <li>◆ 是使用 Windows 鉴定还是使用 SQL Server 鉴定。对于 Windows 鉴定，请提供当前设备上或域中用户的身份凭证。对于 SQL 鉴定，请提供与有效 SQL 用户的身份凭证相匹配的身份凭证。</li> </ul> </li> </ul> <p>请务必了解安装 SQL Server 时使用的是 SQL 鉴定、Windows 鉴定还是两者混合使用。确保所选的选项与 SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。</p>
SSL 配置（仅对管理区域中安装的第一台服务器显示）	<p>要启用 SSL 通讯，必须将 SSL 证书添加到 ZENworks 服务器。选择使用内部还是外部“证书颁发机构”(CA)。</p> <p>之后再安装管理区域上的主服务器时，会使用安装第一个服务器时为区域建立的 CA。</p> <p><b>重要：</b>安装 ZENworks 11 SP4 后，您只能在主服务器上将内部证书更改为外部证书。有关详细信息，请参见《<i>ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference</i>》（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“<a href="#">Reconfiguring the Certificate Authority before and after it Expires</a>”（在证书颁发机构失效之前和之后重新对其进行配置）。</p> <p><i>恢复默认值</i>按钮可将路径恢复为第一次访问此页面时所显示的路径。</p>
签名的 SSL 证书和私有密钥	<p>要输入由可信 CA 签名的证书和私有密钥，请单击 <i>选择</i> 浏览并选择证书和密钥文件；或指定要用于此服务器的签名证书（<i>签名的 SSL 证书</i>）以及与签名证书关联的私有密钥（<i>私有密钥</i>）的路径。</p> <p>之后在区域中再安装主服务器时，会使用安装第一个服务器时为区域建立的 CA。如果区域使用的是内部 CA，您必须提供具有 CA 角色的主服务器的 IP 地址或 DNS 名称。否则，向导将无法继续。</p> <p>有关创建外部证书以供安装到 Linux 服务器时选择的详细信息，请参见第 15 节“<a href="#">安装外部 ZENworks 数据库</a>”（第 71 页）。</p> <p>有关创建通过无提示安装方式安装到服务器时需提供的外部证书的信息，请参见第 16.2.1 节“<a href="#">创建您的响应文件</a>”（第 82 页）。</p>



安装信息	说明
根证书（可选）	要输入可信 CA 根证书，请单击 <i>选择</i> 浏览并选择该证书，或指定 CA 公共 X.509 证书（CA 根证书）的路径。
安装前摘要	<p><b>GUI 安装：</b>要更改之前输入的信息，请单击 <i>上一步</i>。单击 <i>安装后</i>，便开始安装文件。在安装过程中，可以单击 <i>取消</i> 停止安装，此时会在服务器中保留在这之前已安装的文件。</p> <p><b>命令行安装：</b>如果要更改之前输入的信息，可以键入 <b>back</b> 并根据需要按 <b>Enter</b> 多次。当再次使用命令继续安装时，按 <b>Enter</b> 可以接受之前所做的决定。</p>
安装完成（回滚选项）	<p>如果发生安装错误，就会立即显示该页面；否则，要在“安装后操作”页之后才会显示。</p> <p><b>安装恢复：</b>对于 GUI 和命令行安装，如果出现严重的安装错误，您都可以回滚安装，使服务器返回到之前的状态。此选项在其他安装页中有提供。除此之外，还有两种选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果前一次安装被中止，则重新安装时您或许要选择是否重设置安装（视已取消安装的进度而定）。如果选择重设置，便会覆盖已取消的安装所进行的配置。</li> <li>◆ 要撤消已成功完成的安装，请遵循《ZENworks 11 SP4 卸载指南》中的指导。</li> </ul> <p>如果出现严重的安装错误，请选择 <i>回滚</i>，使服务器返回到之前的状态。如果退出安装程序，则不会重引导服务器。不过，要完成安装，必须重引导服务器。</p> <p>要决定是继续安装还是回滚安装，请查看列出错误的日志文件，判断安装失败是否较为严重而需要您采取措施。如果选择继续，请在重引导服务器以及完成安装过程后，解决日志中标出的这些问题。</p> <p>要在 GUI 安装中访问日志文件，请单击 <i>查看日志</i>。在命令行安装中会显示日志文件的路径。</p>
安装后操作	<p>安装成功完成后，系统会提供选项，让您选择要执行的操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 对于 GUI 安装，将会出现一个页面显示下列选项。一些项目默认为选中状态。单击复选框以选中或取消选中对应的选项，然后单击 <i>下一步</i> 以继续。</li> <li>◆ 对于命令行安装，会列出带有选项号的选项。通过键入选项号转换某个选项的选择状态，可以选择或取消选择该选项。完成配置选择后，按 <b>Enter</b> 以继续（无需键入号码）。</li> </ul> <p>请从以下可用的操作中进行选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>运行 ZENworks 控制中心：</b>如果您选择手动重引导或已安装到 Linux 服务器，则 ZENworks 控制中心会立即打开。对于没有 GUI 的 Linux 安装，必须使用具备 GUI 功能的设备来运行 ZENworks 控制中心。</li> </ul> <p>Oracle 数据库的管理员名称区分大小写。安装时自动创建的默认 ZENworks 管理员帐户采用首字母大写的格式。如果要登录“ZENworks 控制中心”，您必须输入 Administrator。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>查看 README 文件：</b>对于 GUI 安装，将在您的默认浏览器中打开 ZENworks 11 SP4 自述文件。对于 Linux 命令行安装，会列出此 README 的 URL。</li> <li>◆ <b>查看安装日志：</b>重引导后安装日志会在默认 XML 查看器中显示（GUI 安装），如果选择手动重引导则会立即显示。对于 Linux 命令行安装，仅会列出此信息。</li> </ul>
ZENworks 系统状态实用程序	可让您在关闭安装程序之前起动 ZENworks 服务检测信号检查。检查结果会张贴到安装日志中。

安装信息	说明
重引导（或不重引导）	<p>安装成功后，您可以选择立即重引导或稍后重引导。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>是，重新启动系统：</b> 如果选择此选项，请在出现提示时登录到服务器。首次登录到服务器需要花几分钟的时间，这是因为数据库正在填写库存数据。</li> <li>◆ <b>否，我将自行重新启动系统：</b> 如果选择此选项，则会立即使用库存数据填写数据库。</li> </ul> <p><b>注释：</b> 只对 Windows 设备显示此选项。</p> <p>如果您选择不重引导，则在重引导期间或关闭安装程序的一刻起，填写数据库的过程可能会占用大量 CPU 资源。此数据库更新过程可能会降低服务的启动速度以及访问 ZENworks 控制中心的速度。</p> <p>Patch Management 下载（通常在重引导后立即进行）时也会占用大量的 CPU 资源。</p>
完成安装	<p>安装完 ZENworks 11 SP4 的所有文件后，系统才会执行您之前选定的操作（如果选择此选项）。</p> <p><b>重要：</b> 如果使用命令行在 Linux 服务器上执行了安装，并要在当前会话中运行 <code>zman</code> 命令，则需要先将新安装的 <code>/opt/novell/zenworks/bin</code> 目录添加到会话的路径中。注销会话然后重新登录，以重设置 PATH 变量。</p>

# 17 完成安装后任务

成功安装 ZENworks 主服务器软件后，您可能需要执行以下部分安装后任务。并非对所有安装都需要完成所有这些任务。但是，我们建议您查看每一节，以确保完成您的安装需要您执行的所有任务。

- ◆ 第 17.1 节“许可产品”（第 91 页）
- ◆ 第 17.2 节“将映像应用程序添加为防火墙例外”（第 92 页）
- ◆ 第 17.3 节“支持 ZENworks 10.3.4 设备升级”（第 92 页）
- ◆ 第 17.4 节“备份 ZENworks 组件”（第 92 页）
- ◆ 第 17.5 节“自定义 ZENworks 控制中心”（第 93 页）
- ◆ 第 17.6 节“适用于 VMware ESX 的任务”（第 93 页）

## 17.1 许可产品

在安装第一个 ZENworks 主服务器和创建管理区域期间，ZENworks 安装程序会安装以下产品，并将其许可证状态设置为表中所列的状态。

产品	许可证状态
Asset Inventory for UNIX/Linux	评估
Asset Inventory for Windows/Mac	已取消激活
资产管理	评估
配置管理	评估
端点安全性管理	已取消激活
全盘加密	已取消激活
增补程序管理	已激活

您可通过提供有效的产品许可证来激活相应产品。如果没有有效的许可证，您可以试用产品 60 天。

更改产品的许可证状态：

- 1 登录到 ZENworks 控制中心。
- 2 单击 *配置*。
- 3 在 *许可证* 面板中，单击某个套件（如果您已获得套件许可证密钥）。  
或者  
单击某个产品，以提供产品许可证密钥或启用产品评估。

有关详细信息，请参见《[ZENworks 11 SP4 Product Licensing Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 产品许可参考手册）。

## 17.2 将映像应用程序添加为防火墙例外

ZENworks 安装程序无法在 Linux 服务器防火墙中添加例外。因此，在以下情况下，您必须手动完成此任务：

- ◆ 主服务器将要作为映像服务器。
- ◆ 主服务器将要作为映像从属服务器的父主服务器。

如果在主服务器上打开防火墙，您必须将下列 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 映像应用程序添加到“防火墙例外”列表中，以将服务器配置为允许这些应用程序通过防火墙：

- ◆ novell-pbserv.exe
- ◆ novell-proxydhcp.exe
- ◆ novell-tftp.exe
- ◆ novell-zmgprebootpolicy.exe

---

### 注释：

在 Linux 设备上安装服务器后，`/opt/novell/zenworks/bin` 尚未添加到 PATH 变量，因此您无法直接使用该目录中的命令。在 Linux 设备上执行以下任一操作可以运行 `/opt/novell/zenworks/bin` 中的命令：

- ◆ 再次登录设备。
- ◆ 指定完整路径来访问命令。

例如：`/opt/novell/zenworks/bin/zac`

---

## 17.3 支持 ZENworks 10.3.4 设备升级

如果您的网络中存在 10.3.4 受管设备或从属服务器，并且您要将这些设备注册到新的 ZENworks 11 SP4 管理区域，以便让其可以自动升级到 ZENworks 11 SP4，则您必须从 ZENworks 11 SP4 安装媒体将 ZENworks 11 SP4 系统更新导入到该区域中。有关详细信息，请参见 [Novell 支持知识库 \(http://support.novell.com/search/kb\\_index.jsp\)](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) 中的 TID 7007958。

## 17.4 备份 ZENworks 组件

建议您实施以下备份最佳实践：

- ◆ 定期妥善备份 ZENworks 数据库和审计数据库。有关如何备份 ZENworks 数据库的详细信息，请参见《[ZENworks 11 SP4 Database Management Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 数据库管理参考手册）。
- ◆ 获取并记录数据库的身份凭证。
  - ◆ 对于内部数据库，请使用以下命令：  
`zman dgc -U 管理员名 -P 管理员口令`
  - ◆ 对于嵌入式 Sybase 审计数据库，请使用以下命令：  
`zman dgca -U 管理员名称 -P 管理员口令`
  - ◆ 对于外部数据库，请与数据库管理员联系。

- ◆ 妥善备份 ZENworks 服务器（只需备份一次）。有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“[Backing Up a ZENworks Server](#)”（备份 ZENworks 服务器）。
- ◆ 妥善备份证书颁发机构。有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 Disaster Recovery Reference](#)》（ZENworks 11 SP4 灾难恢复参考手册）中的“[Backing Up the Certificate Authority](#)”（备份证书颁发机构）。

## 17.5 自定义 ZENworks 控制中心

ZENworks 控制中心提供了一个配置文件，您可以使用该文件来自定义控制中心的运行方式。例如，可以将默认超时从 30 分钟更改为其他值。

有关指导，请参见《[ZENworks 11 SP4 ZENworks 控制中心参考手册](#)》中的“自定义 ZENworks 控制中心”。

## 17.6 适用于 VMware ESX 的任务

- ◆ 为了让 VMware ESX 上运行的主服务器发挥最佳性能，请将预留的内存大小设置为虚拟机操作系统内存的大小。有关详细信息，请参见 [Novell 支持知识库 \(http://support.novell.com/search/kb\\_index.jsp\)](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) 中的 TID 7005382。
- ◆ 此外，如果 ZENworks 11 SP4 虚拟机操作系统支持 VMware ESX，请启用其他 Java 命令以设置大页面，如下所示：

```
-XX:+UseLargePages
```

有关预留内存和大内存页面的详细信息，请参见 [Java in Virtual Machines on VMware ESX: Best Practices \(VMware ESX 上虚拟机中的 Java: 最佳实践\) \(http://www.vmware.com/files/pdf/Java\\_in\\_Virtual\\_Machines\\_on\\_ESX-FINAL-Jan-15-2009.pdf\)](http://www.vmware.com/files/pdf/Java_in_Virtual_Machines_on_ESX-FINAL-Jan-15-2009.pdf)。

- ◆ 最后，您需要执行以下任务：

1 创建备份，然后打开 `/etc/init.d/novell-zenserver`。

2 在 `CATALINA_OPTS` 字符串中的 `-XX:PermSize` 选项之前添加相应选项，并以空格分隔。

`CATALINA_OPTS` 用于配置 Tomcat 容器选项。有关 Tomcat 的详细信息，请参见 Tomcat 联机文档。

3 要启动 Novell ZENworks 服务器的服务，请运行以下命令：

```
/etc/init.d/novell-zenserver start
```

4 要停止 Novell ZENworks Server 服务，请运行以下命令：

```
/etc/init.d/novell-zenserver stop
```

---

**注释：**如果 Novell ZENworks 服务器无法启动，则说明新添加的选项存在兼容性问题，或者语法不正确。要对服务的启动进行查错，请运行以下命令：

```
/etc/init.d/novell-zenserver debug
```

下面的日志文件即会显示：

```
/opt/novell/zenworks/share/tomcat/logs/catalina.out
```

---



---

# IV 附录

以下几章提供了有关安装 ZENworks 主服务器软件的信息：

- ◆ [附录 A“安装可执行文件自变量”](#)（第 97 页）
- ◆ [附录 B“Linux RPM 依赖包”](#)（第 99 页）
- ◆ [附录 C“带有分区功能的 Oracle Enterprise”](#)（第 107 页）
- ◆ [附录 D“安装查错”](#)（第 109 页）





# A

## 安装可执行文件自变量

要安装 Novell ZENworks 11 SP4，可以将以下自变量与安装 DVD 根目录中的 `setup.exe` 以及 `setup.sh` 可执行文件搭配使用。这些文件可通过命令行来运行。

为了防止发生权限问题，应该将 `sh` 命令与 `setup.sh` 配合使用。

自变量	全称	说明
<code>-e</code>	<code>--console</code>	(仅限 Linux) 实施命令行安装。
<code>-l</code>	<code>--database-location</code>	指定自定义 OEM (嵌入式) 数据库目录。
<code>-c</code>	<code>--create-db</code>	起动数据库管理工具。 它不能与自变量 <code>-o</code> 同时使用。
<code>-s</code>	<code>--silent</code>	如果未与 <code>-f</code> 自变量结合使用，正在执行的安装进程将会创建响应文件 (文件扩展名为 <code>.properties</code> )，您可对其进行编辑、重命名，以及将它用于其他服务器上的无人照管安装。 如果与 <code>-f</code> 自变量结合使用，则会使用通过 <code>-f</code> 自变量指定的响应文件，在服务器上启动无人照管安装。
<code>-f [文件路径]</code>	<code>--property-file [文件路径]</code>	与 <code>-s</code> 自变量结合使用，通过指定的响应文件执行无人照管 (无提示) 安装。 如果不指定响应文件，或者如果路径或文件名不正确，则会改为使用默认的有提示 GUI 安装或者命令行安装。

一些示例：

- ◆ 在 Linux 服务器上执行命令行安装：

```
sh unzip_location/Disk1/setup.sh -e
```

- ◆ 指定数据库目录：

```
unzip_location\disk1\setup.exe -l d:\databases\sybase
```

- ◆ 创建响应文件：

```
unzip_location\disk1\setup.exe -s
```

- ◆ 执行无人照管安装：

```
unzip_location\disk1\setup.exe -s -f c:\temp\myinstall_1.properties
```

有关详细信息，请参见第 9.2 节“执行无人照管安装” (第 44 页)。



---

# B Linux RPM 依赖包

要在 Linux 服务器上安装 ZENworks，该服务器上必须已安装某些 RPM 包。有关 Linux 设备上所需的 RPM 包的详细信息，请参加以下几节：

- ◆ [第 B.1 节“Red Hat Enterprise Linux 服务器”](#)（第 99 页）
- ◆ [第 B.2 节“SUSE Linux Enterprise Server”](#)（第 103 页）

## B.1 Red Hat Enterprise Linux 服务器

开始在 Red Hat Enterprise Linux 服务器上安装 ZENworks 之前，您可以使用 Red Hat Enterprise Linux 安装媒体在该服务器上安装程序包。

RHEL 5.x - 64 位	RHEL 6.x - 64 位
audit-libs	acl
binutils	audit-libs
bzip2-libs	basesystem
compat-readline43	bash
cpio	binutils
cracklib	ca-certificates
cracklib-dicts	chkconfig
device-mapper	ConsoleKit
device-mapper-event	ConsoleKit-libs
device-mapper-multipath	coreutils
dmraid	coreutils-libs
dmraid-events	cpio
e2fsprogs	cracklib
e2fsprogs-libs	cracklib-dicts
ethtool	cryptsetup-luks
filesystem	cryptsetup-luks-libs
gzip	db4
hmaccalc	dbus
info	dbus-glib
initscripts	dbus-libs
iproute	device-mapper

<b>RHEL 5.x - 64 位</b>	<b>RHEL 6.x - 64 位</b>
iputils	device-mapper-libs
keyutils-libs	dmidecode
kpartx	eggdbus
krb5-libs	ethtool
less	expat
libacl	filesystem
libattr	findutils
libcap	freetype
libgcc	gamin
libjpeg	gawk
libselinux	gdbm
libsepol	glib2
libstdc++	glibc
libsfs	glibc-common
libX11	glibc.i686
libXau	gmp
libXdamage	grep
libXdmcp	gzip
libXext	hal
libXfixes	hal-info
libXinerama	hal-libs
libXrandr	hdparm
libXrender	hwdata
libXtst	info
logrotate	initscripts
lvm2	iproute
MAKEDEV	iptables
mcstrans	iputils
mingetty	jpackage-utils
mkinitrd	kbd
module-init-tools	kbd-misc
nash	keyutils-libs
ncurses	krb5-libs

RHEL 5.x - 64 位	RHEL 6.x - 64 位
net-tools	less
nspr	libacl
nss	libattr
openssl	libblkid
openssl097a	libcap
pam	libcap-ng
pcre	libcom_err
popt	libgcc
procps	libgcrypt
psmisc	libgpg-error
python	libidn
readline	libjpeg
redhat-release	libnih
rsyslog	libselinux
setup	libsepol
sgpio	libstdc++
shadow-utils	libudev
sqlite	libusb
SysVinit	libutempter
tar	libuuid
termcap	libX11
tzdata	libX11-common
udev	libX11.i686
util-linux	libXau
xorg-x11-filesystem	libXau.i686
	libxcb
	libxcb.i686
	libXdmcp
	libXext
	libXext.i686
	libXi
	libXi.i686
	libxml2

---

**RHEL 5.x - 64 位**

---

**RHEL 6.x - 64 位**

---

libXtst  
libXtst.i686  
MAKEDEV  
mingetty  
module-init-tools  
ncurses  
ncurses-base  
ncurses-libs  
net-tools  
nss-softokn-freebl  
nss-softokn-freebl.i686  
openssl  
pam  
pciutils-libs  
pcre  
perl  
perl-libs  
perl-Module-Pluggable  
perl-Pod-Escapes  
perl-Pod-Simple  
perl-version  
pm-utils  
polkit  
popt  
procps  
psmisc  
redhat-release-server  
sed  
setup  
shadow-utils  
sysvinit-tools  
tcp\_wrappers-libs  
tzdata

---

RHEL 5.x - 64 位	RHEL 6.x - 64 位
	udev
	upstart
	util-linux-ng
	zlib
	libgtk-x11-2.0.so.0
	libpk-gtk-module.so
	libcanberra-gtk-module.so

## B.2 SUSE Linux Enterprise Server

开始在 SUSE Linux Enterprise Server 上安装 ZENworks 之前，您可以使用 SUSE Linux Enterprise Server 安装媒体在该服务器上安装程序包。

SLES 11 SP3 - 64 位	SLES 12 - 64 位
xinetd	xinetd
bash	bash
libxml2	libxml2
glibc-32bit	glibc-32 位
libjpeg-32bit	libjpeg-32 位
zlib-32bit	zlib-32bit
libgcc43-32bit	libgcc43-32 位
libstdc++43-32bit	libstdc++43-32bit
perl	perl
coreutils	coreutils
fillup	fillup
gawk	gawk
glibc	glibc
grep	grep
insserv	insserv
pwdutils	pwdutils
sed	sed
sysvinit	sysvinit
diffutils	diffutils
logrotate	logrotate

<b>SLES 11 SP3 - 64 位</b>	<b>SLES 12 - 64 位</b>
perl-base	perl-base
tcpd	tcpd
libreadline5	libreadline5
libncurses5	libncurses5
zlib	zlib
libglib-2_0-0	libglib-2_0-0
libgmodule-2_0-0	libgmodule-2_0-0
libgthread-2_0-0	libgthread-2_0-0
gdbm	gdbm
libdb-4_5	libdb-4_5
coreutils-lang	coreutils-lang
info	info
libacl	libacl
libattr	libattr
libselinux1	libselinux1
pam	pam
filesystem	filesystem
aaa_base	aaa_base
libldap-2_4-2	libldap-2_4-2
libnscd	libnscd
libopenssl0_9_8	libopenssl0_9_8
libxcrypt	libxcrypt
openslp	openslp
pam-modules	pam-modules
libsepol1	libsepol1
findutils	findutils
mono-core	mono-core
bzip2	bzip2
cron	cron
popt	popt
terminfo-base	terminfo-base
glib2	glib2
pcre	pcre



<b>SLES 11 SP3 - 64 位</b>	<b>SLES 12 - 64 位</b>
libbz2-1	libbz2-1
libzio	libzio
audit-libs	audit-libs
cracklib	cracklib
cpio	cpio
login	login
mingetty	mingetty
ncurses-utils	ncurses-utils
net-tools	net-tools
psmisc	psmisc
sles-release	sles-release
udev	udev
cyrus-sasl	cyrus-sasl
permissions	permissions
glib2-branding-SLES	glib2-branding-SLES
glib2-lang	glib2-lang
libgcc43	libgcc43
libstdc++43	libstdc++43
cracklib-dict-full	cracklib-dict-full
cpio-lang	cpio-lang
sles-release-DVD	sles-release-DVD
libvolume_id1 (仅适用于 SLES 11 SP2)	libvolume_id1 (仅适用于 SLES 11 SP2)
licenses	licenses
libavahi-client3	libavahi-client3
libavahi-common3	libavahi-common3
libjpeg	libjpeg
xorg-x11-libX11	xorg-x11-libX11
xorg-x11-libXext	xorg-x11-libXext
xorg-x11-libXfixes	xorg-x11-libXfixes
xorg-x11-libs	xorg-x11-libs
dbus-1	dbus-1
xorg-x11-libXau	xorg-x11-libXau
xorg-x11-libxcb	xorg-x11-libxcb

<b>SLES 11 SP3 - 64 位</b>	<b>SLES 12 - 64 位</b>
fontconfig	fontconfig
freetype2	freetype2
libexpat1	libexpat1
xorg-x11-libICE	xorg-x11-libICE
xorg-x11-libSM	xorg-x11-libSM
xorg-x11-libXmu	xorg-x11-libXmu
xorg-x11-libXp	xorg-x11-libXp
xorg-x11-libXpm	xorg-x11-libXpm
xorg-x11-libXprintUtil	xorg-x11-libXprintUtil
xorg-x11-libXrender	xorg-x11-libXrender
xorg-x11-libXt	xorg-x11-libXt
xorg-x11-libXv	xorg-x11-libXv
xorg-x11-libfontenc	xorg-x11-libfontenc
xorg-x11-libxkbfile	xorg-x11-libxkbfile
libuuid1	libuuid1
libsqlite3-0	libsqlite3-0
libgobject-2_0-0	libgobject-2_0-0
rpm	rpm
util-linux	util-linux
libblkid1	libblkid1
util-linux-lang	util-linux-lang
update-alternatives	update-alternatives
postfix	postfix
netcfg	netcfg
openldap2-client	openldap2-client
lsb-release	lsb-release
	ibXtst6-32bit-1.2.2-3.60.x86_64

---

# C 带有分区功能的 Oracle Enterprise

ZENworks 支持 Oracle 分区（如果在 Oracle 数据库中启用了分区功能）。Oracle 分区是一个单独许可的选项，只能在 Oracle Enterprise 版本上使用。Oracle Standard 版本不支持分区选项。

在结合 Oracle 数据库安装 ZENworks 时，请选择下列选项之一：

- ◆ 是，让 ZENworks 对 Oracle 数据库使用分区。
- ◆ 否，不要对 Oracle 数据库使用分区。

---

**重要：** 建议使用 Oracle 分区，因为它可以提高应用程序性能和易管理性。

---

如果要使用带有分区功能的 Oracle Enterprise，您需要校验是否已使用所需的许可证启用 Oracle 分区功能。

执行以下命令：

```
Select Value from v$option where parameter='Partitioning';
```

查询输出值显示为 "TRUE"。这表示分区已启用。ZENworks 会自动运行分区表脚本。



---

# D 安装查错

以下几节针对您在安装或卸装 Novell ZENworks 11 SP4 时可能会遇到的问题提供了一些解决方案：

- ◆ 第 D.1 节“安装查错”（第 109 页）
- ◆ 第 D.2 节“安装后查错”（第 115 页）

## D.1 安装查错

本节针对您在安装 ZENworks 11 SP4 时可能会遇到的问题提供了一些解决方案。

- ◆ 从 Linux 设备上的根目录进行安装无法创建自我签名的证书（第 109 页）
- ◆ 将 ZENworks 服务器配置到 Oracle 数据库失败（第 110 页）
- ◆ 无法与运行 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装程序的 Windows 设备建立远程桌面会话（第 110 页）
- ◆ 安装第二台服务器时发出错误讯息（第 110 页）
- ◆ 在 Linux 上安装失败（第 110 页）
- ◆ 由于 HotSpot Virtual Machine 检测到错误，导致配置操作失败（第 111 页）
- ◆ 无法在已安装 ZENworks 的设备上安装 Novell Client 32 中的 NetIdentity（第 111 页）
- ◆ 如果选择将 ZENworks 服务器配置成使用外部 Sybase 数据库，则 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装会失败（第 111 页）
- ◆ 在非英语主服务器上使用 Web 浏览器无法打开 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装日志（第 112 页）
- ◆ 无法在 Windows Server 2008 上安装 .NET 3.5 SP1（第 112 页）
- ◆ 无法在受 McAfee 全面保护的设备上安装 ZENworks Adaptive Agent（第 113 页）
- ◆ 在 ZENworks Adaptive Agent 安装期间可能会将 ZENworks 相关文件报告为恶意软件（第 113 页）
- ◆ 在终端服务器上安装 ZENworks Adaptive Agent 会挂起（第 114 页）
- ◆ 在 RHEL 设备上安装 ZENworks 11 SP4 可能会失败（第 114 页）
- ◆ 在 Windows XP 上，通过“远程桌面连接”安装含远程管理组件的 ZENworks Adaptive Agent 会中断（第 114 页）
- ◆ 在 Linux 服务器上安装 ZENworks 失败（第 115 页）
- ◆ 当使用 Microsoft SQL 命名实例时，ZENworks 安装不会继续（第 115 页）

### 从 Linux 设备上的根目录进行安装无法创建自我签名的证书

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

操作： 在 Linux 设备上，下载 ZENworks 11 SP4 安装 ISO 映像并将其复制到一个所有用户都具有读和执行权限的临时位置。

## 将 ZENworks 服务器配置到 Oracle 数据库失败

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

解释: 如果 NLS\_CHARACTERSET 参数未设置为 AL32UTF8, 并且 NLS\_NCHAR\_CHARACTERSET 参数未设置为 AL16UTF16, 数据库安装将失败, 并显示下列错误讯息:

```
Failed to run the sql script: localization-updater.sql,
message:Failed to execute the SQL command: insert into
zLocalizedMessage(messageid,lang,messagestr)
values('POLICYHANDLERS.EPE.INVALID_VALUE_FORMAT','fr','La
stratÃ©gie {0} n'a
pas pu Ã©tre appliquÃ©e du fait que la valeur de la variable "{1}"
n'est pas
dans un format valide. '),
message:ORA-00600: internal error code, arguments: [ktfbsearch-
7], [8], [],
[], [], [], [], []
```

操作: 将 NLS\_CHARACTERSET 参数设置为 AL32UTF8, 并将 NLS\_NCHAR\_CHARACTERSET 参数设置为 AL16UTF16。

要确保使用建议的值配置字符集参数, 请在数据库提示符处运行以下查询:

```
select parameter, value from nls_database_parameters where
parameter like '%CHARACTERSET%';
```

## 无法与运行 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装程序的 Windows 设备建立远程桌面会话

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

解释: 如果尝试使用“远程桌面连接”连接到正在运行 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装程序的某个 Windows 服务器, 会话将终止, 并显示如下错误讯息:

```
The RDP protocol component "DATA ENCRYPTION" detected an error in
the protocol stream and has disconnected the client.
```

操作: 请参见 [Microsoft 帮助和支持网站 \(http://support.microsoft.com/kb/323497\)](http://support.microsoft.com/kb/323497)。

## 安装第二台服务器时发出错误讯息

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

解释: 在将第二个服务器安装到管理区域时, 安装结束时可能会显示包含以下文本的错误讯息:

```
... FatalInstallException Name is null
```

但安装似乎已成功完成。

由于程序认为服务器需要重新配置, 因此会错误地显示此错误讯息。

操作: 查看安装日志文件。如果没有与此错误讯息相关的错误, 则可将其忽略。

## 在 Linux 上安装失败

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

可能的原因： 如果 ZENworks 11 SP4 安装 ISO 映像的解压缩目录路径包含空格，则在 Linux 上安装会失败。

操作： 请确保要在其中解压缩安装 ISO 映像的目录路径不含空格。

## 由于 HotSpot Virtual Machine 检测到错误，导致配置操作失败

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 在 Linux 设备上安装第一个主服务器的过程中，如果在数据库配置将要结束时发生错误，您需要选择是继续还是回滚时，应该检查日志文件 `/var/opt/novell/log/zenerworks/ZENworks_Install_[日期].log.xml`。如果您发现如下所示的错误，则可以安心地继续安装。

```
ConfigureAction failed!:  
  
select tableName, internalName, defaultValue from Adf where inUse  
=?#  
An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:  
#SIGSEGV (0xb) at pc=0xb7f6e340, pid=11887, tid=2284317600  
#  
#Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (1.5.0_11-b03 mixed mode)  
  
#Problematic frame:  
#C [libpthread.so.0+0x7340] __pthread_mutex_lock+0x20
```

操作： 请忽略该错误讯息。

## 无法在已安装 ZENworks 的设备上安装 Novell Client 32 中的 NetIdentity

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 尝试在安装了 ZENworks 11 SP4 的设备上安装 Novell Client32 随附的 NetIdentity 代理时，安装会失败，并显示如下错误讯息：

```
An incompatible version of Novell ZENworks Desktop Management  
Agent has been detected
```

可能的原因： 安装 ZENworks 之前未安装 NetIdentity 代理。

操作： 执行下列操作：

- 1 卸载 ZENworks 11 SP4。

有关详细信息，请参见《[ZENworks 11 SP4 卸载指南](#)》。

- 2 安装 Novell Client32 中的 NetIdentity 代理。

- 3 安装 ZENworks 11 SP4。

有关详细信息，请参见第 9 章“在 Windows 上安装 ZENworks 主服务器”（第 43 页）。

## 如果选择将 ZENworks 服务器配置成使用外部 Sybase 数据库，则 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装会失败

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 在安装 ZENworks 11 SP4 期间，如果选择将 ZENworks 服务器配置成使用远程 OEM Sybase 或远程 Sybase SQL Anywhere 数据库，则安装会失败，并且安装日志中会记录如下讯息：

```
Caused by:  
com.mchange.v2.resourcepool.CannotAcquireResourceException: A  
ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory  
or source.
```

可能的原因： 指定的外部数据库服务器名称不正确。

操作： 重新起动 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装向导，并确保指定正确的外部数据库服务器细节。

## 在非英语主服务器上使用 Web 浏览器无法打开 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 安装日志

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 在安装了 ZENworks 11 SP4 Configuration Management 的非英语主服务器上，使用 Web 浏览器无法打开安装日志，但使用文本编辑器还是可以打开安装日志。

安装日志位于 /var/opt/novell/log/zenworks/ (Linux) 和 ZENworks 安装目录 \novell\zenworks\logs (Windows) 中。

操作： 在 Web 浏览器中打开安装日志 (.xml) 之前，更改所有 LogViewer 安装文件的编码：

- 1 使用文本编辑器，打开位于 /var/opt/novell/log/zenworks/logviewer (Linux) 和 ZENworks 安装目录 \novell\zenworks\logs\logviewr (Windows) 中的下列其中一个 LogViewer 文件：
  - ◆ message.xml
  - ◆ sarissa.js
  - ◆ zenworks\_log.html
  - ◆ zenworks\_log.js
  - ◆ zenworks\_log.xml
  - ◆ zenworks\_log\_text.xml
- 2 单击文件 > 另存为。  
随即会显示“另存为”对话框。
- 3 在编码列表中，选择 UTF-8，然后单击保存。  
请勿更改文件名和文件类型。
- 4 对其余的 LogViewer 文件重复步骤 1 到步骤 3。

## 无法在 Windows Server 2008 上安装 .NET 3.5 SP1

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 在 Windows Server 2008 上安装 Microsoft .NET 3.5 SP1 失败，并显示如下错误讯息：



Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (x64) (CBS): [2] Error:  
Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0SP1  
(x64) (CBS). MSI returned error code 1058

可能的原因: 设备未启用“Windows 更新服务”。

操作: 在设备上启用“Windows 更新服务”:

- 1 从 Windows 桌面开始菜单, 单击 *设置 > 控制面板*。
- 2 双击 *管理工具 > 服务*。
- 3 双击 *Windows 更新服务*。  
“Windows 更新服务属性”对话框即会显示。
- 4 在 *常规* 选项卡上, 从 *启动类型* 列表中选择下列其中一个选项:
  - ◆ *手动*
  - ◆ *自动*
  - ◆ *自动 (延迟的启动)*
- 5 单击 *启动* 以启动该服务。
- 6 单击 *确定*。

## 无法在受 McAfee 全面保护的设备上安装 ZENworks Adaptive Agent

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

说明: 尝试在受 McAfee 全面保护的设备上安装 ZENworks Adaptive Agent 时, 此防病毒软件会阻止在 Windows 和程序文件中创建新的可执行文件。

可能的原因: 设备受 McAfee VirusScan 保护, 因此不允许安装任何应用程序。

操作: 在安装 McAfee 软件的设备上执行下列操作:

- 1 单击 *启动 > 所有程序 > McAfee > VirusScan Console*。
- 2 双击 *访问保护*。
- 3 在“访问保护属性”对话框中, 执行以下操作:
  - 3a 在“类别”面板中, 单击 *通用最大保护*。
  - 3b 在 *阻止* 列中, 取消选择所有规则。
  - 3c 单击 *确定*。
- 4 安装 ZENworks Adaptive Agent。

有关详细信息, 请参见《[ZENworks 11 SP4 发现、部署和淘汰参考手册](#)》中的“[ZENworks Adaptive Agent 部署](#)”。

## 在 ZENworks Adaptive Agent 安装期间可能会将 ZENworks 相关文件报告为恶意软件

来源: ZENworks 11 SP4 ; 安装。

解释: 在安装 ZENworks Adaptive Agent 期间, 防病毒软件可能会将某些 ZENworks 相关文件报告为恶意软件。安装也会因此而突然停止。

操作： 在要安装 ZENworks Adaptive Agent 的受管设备上执行以下操作：

- 1 将系统驱动器:\windows\novell\zenworks 手动添加到受管设备上所安装的防病毒软件的“排除”列表中。
- 2 安装 ZENworks Adaptive Agent。

## 在终端服务器上安装 ZENworks Adaptive Agent 会挂起

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

可能的原因： 在终端服务器上安装 ZENworks Adaptive Agent 会挂起是因为终端服务器的默认模式为“执行”。

操作： 将终端服务器的模式更改为“安装”：

- 1 在命令提示符处：
  - 1a 要更改模式，请执行以下命令：  
change user /install
  - 1b 键入 *exit*，然后按 *ENTER*。
- 2 安装 ZENworks Adaptive Agent。

有关详细信息，请参见《ZENworks 11 SP4 发现、部署和淘汰参考手册》中的“ZENworks Adaptive Agent 部署”。

## 在 RHEL 设备上安装 ZENworks 11 SP4 可能会失败

来源： ZENworks 11 SP4

解释： 在 RHEL 设备上安装 ZENworks 11 SP4 可能会失败，并会收到进行回滚的提示。安装日志文件中会报告以下讯息：

```
RPM returned 1: warning: /opt/novell/zenworks/install/downloads/rpm/novell-zenworks-jre-links-1.7.0_3-1.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 7e2e3b05
```

```
Failed dependencies: jre >= 1.7 is needed by novell-zenworks-jre-links-1.7.0_3-1.noarch
```

操作： 执行下列任务：

- 1 回滚 ZENworks 11 SP4 安装。
- 2 通过在终端运行如下命令手动安装 JRE：  
rpm -ivh <BUILD\_ROOT>/Common/rpm/jre-<VERSION>.rpm
- 3 安装 ZENworks 11 SP4。有关详细信息，请参见安装一级服务器软件（第 43 页）。

## 在 Windows XP 上，通过“远程桌面连接”安装含远程管理组件的 ZENworks Adaptive Agent 会中断

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 如果您使用“远程桌面连接”(RDP) 远程连接到受管设备，然后安装 ZENworks Adaptive Agent，安装会中断。

操作： 要修复此问题，请在安装 ZENworks Adaptive Agent 之前，从 [Microsoft 支持网站 \(http://support.microsoft.com/kb/952132\)](http://support.microsoft.com/kb/952132) 下载增补程序，然后在该受管设备上安装该增补程序。

## 在 Linux 服务器上安装 ZENworks 失败

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 要在 Linux 服务器上安装 ZENworks，该服务器上必须已安装某些 RPM 包。

操作： 在 Linux 服务器上安装所需的 RPM 包。

## 当使用 Microsoft SQL 命名实例时，ZENworks 安装不会继续

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 当使用 Microsoft SQL 的命名实例时，安装向导不会继续，即使在数据库面板中提供了正确的信息也是如此。如果在计算机的 NIC 卡上启用了“校验和卸载”，就会出现此情况。

操作： 确保在 NIC 卡上禁用“校验和卸载”。有关详细信息，请参见 SLES、RHEL 或 VMware 的适用手册。

## D.2 安装后查错

本节针对您在安装 ZENworks 11 SP4 后可能会遇到的问题提供了一些解决方案。

- ♦ 无法访问在 SLES 上运行的 ZENworks 主服务器中的 ZENworks 控制中心（第 115 页）
- ♦ ZENworks 控制中心无法在 SLES 11 SP4 计算机上自动起动（第 115 页）

### 无法访问在 SLES 上运行的 ZENworks 主服务器中的 ZENworks 控制中心

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释： 在 SLES 设备上安装 ZENworks 服务器期间，如果您将端口指定为 8080，安装将会成功，但您可能无法访问 ZENworks 控制中心。

操作： 在安装 ZENworks 服务器的 SLES 设备上执行以下步骤：

- 1 启动 YaST。
- 2 单击 *防火墙*。
- 3 在“防火墙配置”窗口中，单击 *允许的服务*。
- 4 单击 *高级*。
- 5 在“允许的其他端口”对话框中，使用 8080 替换 *TCP 端口* 和 *UDP 端口* 选项中的 *http-alt*，然后完成向导。

### ZENworks 控制中心无法在 SLES 11 SP4 计算机上自动起动

来源： ZENworks 11 SP4；安装。

解释：如果在“安装后”配置中选择了“自动起动 ZCC”选项，在安装之后，ZENworks 控制中心不会在 SLES 11 SP4 计算机中自动起动。

操作：手动起动 ZENworks 控制中心。