

# Novell NetWare 6

[www.novell.com](http://www.novell.com)

---

PRÉSENTATION ET INSTALLATION  
DE NETWARE WEBACCESS



**Novell**<sup>®</sup>

## Notices légales

Novell exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En particulier, Novell ne garantit pas que cette documentation est exhaustive ni exempte d'erreurs. Novell se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Il peut s'avérer nécessaire d'obtenir une autorisation d'exportation auprès du ministère du commerce américain (Department of Commerce) avant de pouvoir exporter ce produit à partir des États-Unis ou du Canada.

Copyright © 1999-2001 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Brevets américains Nos 5,157,663; 5,349,642; 5,455,932; 5,553,139; 5,553,143; 5,572,528; 5,594,863; 5,608,903; 5,633,931; 5,652,859; 5,671,414; 5,677,851; 5,692,129; 5,701,459; 5,717,912; 5,758,069; 5,758,344; 5,781,724; 5,781,724; 5,781,733; 5,784,560; 5,787,439; 5,818,936; 5,828,882; 5,832,274; 5,832,275; 5,832,483; 5,832,487; 5,850,565; 5,859,978; 5,870,561; 5,870,739; 5,873,079; 5,878,415; 5,878,434; 5,884,304; 5,893,116; 5,893,118; 5,903,650; 5,903,720; 5,905,860; 5,910,803; 5,913,025; 5,913,209; 5,915,253; 5,925,108; 5,933,503; 5,933,826; 5,946,002; 5,946,467; 5,950,198; 5,956,718; 5,956,745; 5,964,872; 5,974,474; 5,983,223; 5,983,234; 5,987,471; 5,991,771; 5,991,810; 6,002,398; 6,014,667; 6,015,132; 6,016,499; 6,029,247; 6,047,289; 6,052,724; 6,061,743; 6,065,017; 6,094,672; 6,098,090; 6,105,062; 6,105,132; 6,115,039; 6,119,122; 6,144,959; 6,151,688; 6,157,925; 6,167,393; 6,173,289; 6,192,365; 6,216,123; 6,219,652; 6,229,809. Brevets en cours d'homologation.

Novell, Inc.  
1800 South Novell Place  
Provo, UT 84606  
États-Unis

[www.novell.com](http://www.novell.com)

NetWare WebAccess - Présentation et installation  
Juillet 2001

**Documentation en ligne** : Pour accéder à la documentation en ligne concernant ce produit et d'autres produits Novell, et pour obtenir des mises à jour, utilisez l'adresse Web suivante : [www.novell.com/documentation](http://www.novell.com/documentation).

## **Marques commerciales de Novell**

ConsoleOne est une marque de Novell, Inc.

NetWare est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell Authorized Reseller est une marque de service de Novell, Inc.

Novell Client est une marque de Novell, Inc.

Novell Directory Services et NDS sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell Storage Services est une marque de Novell, Inc.

## **Autres marques commerciales**

Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.



# Tables des matières

<b>1</b>	<b>Présentation</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Installation et configuration</b>	<b>9</b>
	Installation de NetWare WebAccess . . . . .	9
	Configuration système . . . . .	10
	Installation de NetWare WebAccess au cours de l'installation de NetWare 6 . . . . .	10
	Installation de NetWare WebAccess après l'installation de NetWare 6 . . . . .	11
	Gadgets NetWare WebAccess. . . . .	12
	Description des gadgets NetWare WebAccess . . . . .	12
	Configuration des mots de passe. . . . .	13
	Configuration supplémentaire de gadgets . . . . .	15
	Lancement et utilisation de NetWare WebAccess . . . . .	19



# 1

## Présentation

NetWare WebAccess est une fonction de NetWare 6 qui permet aux administrateurs réseau de configurer facilement et rapidement l'accès Web aux ressources réseau pour leurs utilisateurs sur la base de leurs compétences actuelles. L'installation et la configuration de NetWare WebAccess ne requièrent généralement pas de formation complémentaire pour les administrateurs réseau.

NetWare<sup>®</sup> WebAccess est un servlet ou une application Java basé sur la technologie des services de portail Novell<sup>®</sup>. Lorsqu'ils utilisent NetWare WebAccess avec Novell iChain, les utilisateurs réseau peuvent accéder à leurs ressources stratégiques à partir de n'importe quel ordinateur sans nécessiter de client NetWare ou VPN.

NetWare WebAccess présente les avantages suivants :

- ◆ Il permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau les plus courantes à partir d'un seul site Web.
- ◆ Il permet aux administrateurs de prendre en charge le personnel itinérant qui requiert un accès au réseau à partir de différents types de périphérique.
- ◆ Il est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de développement Web complexe.
- ◆ Il évite d'avoir à utiliser le logiciel client NetWare ou VPN.
- ◆ Il fournit plusieurs gadgets qui permettent d'accéder aux ressources réseau stratégiques, notamment :
  - ◆ NetStorage (accès aux fichiers),
  - ◆ Novell iPrint,
  - ◆ des services de messagerie électronique et de gestion de calendrier (GroupWise<sup>®</sup>, Exchange, Lotus Notes, NIMS, POP3, et IMAP),

- ♦ le Carnet d'adresses qui permet aux utilisateurs de trouver facilement des numéros de téléphone et d'autres informations stockés dans Novell eDirectory™,
- ♦ un gadget qui permet de modifier les mots de passe.
- ♦ Il propose une page WebAccess personnalisable de sorte que les sociétés ont la possibilité d'ajouter leur logo au site NetWare WebAccess.
- ♦ Il est totalement compatible avec les services de grappe Novell et peut être utilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- ♦ La gestion des gadgets est assurée de façon simple et centralisée par l'utilitaire Java ConsoleOne™.

# 2

## Installation et configuration

Cette section décrit l'installation de NetWare WebAccess au cours de l'installation de NetWare 6.0 ou après celle-ci, la configuration des gadgets NetWare WebAccess et le démarrage et l'utilisation de NetWare WebAccess.

### Installation de NetWare WebAccess

Vous pouvez installer NetWare WebAccess en tant que composant supplémentaire au cours de l'installation de NetWare 6.0 ou l'installer après celle-ci. Il n'est généralement pas nécessaire d'installer NetWare WebAccess sur tous les serveurs NetWare 6 de votre réseau. Pour la plupart des réseaux, il vous suffit d'installer NetWare WebAccess sur un seul serveur dans chaque arborescence eDirectory. Ceci peut toutefois dépendre de la taille et des besoins de votre organisation.

Lors du processus d'installation de NetWare WebAccess, les opérations suivantes sont automatiquement effectuées :

- ♦ création d'un objet Conteneur NetWare WebAccess dans eDirectory dans le contexte que vous spécifiez,
- ♦ installation des logiciels nécessaires à la configuration et à l'exécution de NetWare WebAccess,
- ♦ installation des gadgets préconfigurés et création d'objets eDirectory correspondants dans le conteneur NetWare WebAccess. Au cours de l'installation, vous avez la possibilité de sélectionner les gadgets que vous souhaitez activer et de spécifier l'URL associée à chaque gadget.

## Configuration système

S'il correspond à la configuration requise pour NetWare 6 et que NetWare 6 est installé, votre ordinateur est presque prêt pour l'installation de NetWare WebAccess.

La liste ci-après indique la configuration système requise pour installer et exécuter NetWare WebAccess :

- au moins un serveur NetWare 6 dans l'arborescence NDS dans laquelle NetWare WebAccess doit être installé,
- un navigateur Netscape Navigator\* 4.7 ou version ultérieure ou Internet Explorer\* 5.0 ou version ultérieure.

## Installation de NetWare WebAccess au cours de l'installation de NetWare 6

Pour installer NetWare WebAccess au cours de l'installation de NetWare 6, procédez comme suit :

- 1** Lancez l'installation de NetWare 6 et poursuivez jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran dans lequel vous êtes invité à sélectionner l'option d'installation Express ou Personnalisé.
- 2** Sélectionnez l'option d'installation Personnalisé.

Le système affiche des instructions relatives à l'installation d'un nouveau serveur ou à la mise à niveau d'un serveur existant. Vous pouvez utiliser l'une de ces options au choix pour installer NetWare WebAccess.

Pour installer NetWare WebAccess au cours de l'installation de NetWare 6, vous devez sélectionner l'option d'installation Personnalisé. Il est impossible d'installer NetWare WebAccess au cours d'une installation Express.

Poursuivez l'installation jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran qui indique les composants qui peuvent être installés avec NetWare 6.

- 3** Cochez la case qui correspond au composant NetWare WebAccess ainsi qu'aux autres composants que vous souhaitez installer avec NetWare 6, puis cliquez sur Suivant.

Passez à l'écran de configuration de NetWare WebAccess.

- 4 Indiquez le contexte eDirectory dans lequel vous souhaitez que l'objet NetWare WebAccess soit créé, puis cliquez sur Suivant.

Vous pouvez également parcourir l'arborescence et sélectionner le contexte.

- 5 Sélectionnez les gadgets que vous souhaitez configurer maintenant et ceux que vous souhaitez configurer ultérieurement. Pour cela, cochez ou désélectionnez les cases qui correspondent à chaque type de gadget. Cliquez ensuite sur Suivant et poursuivez l'installation de NetWare 6.

Lorsque vous installez NetWare WebAccess, tous les gadgets NetWare WebAccess sont automatiquement installés. Cet écran vous offre la possibilité de les activer et de les configurer immédiatement ou ultérieurement. Par défaut, le système effectue l'activation et la configuration des gadgets après l'installation du nouveau serveur ; certaines des applications auxquelles les gadgets doivent accéder peuvent en effet être en cours d'installation. Si vous décidez de configurer les gadgets immédiatement, vous devez spécifier, pour chaque application, l'URL à laquelle chaque gadget doit être associé.

Si vous souhaitez activer et configurer immédiatement le gadget Messagerie, vous devez indiquer votre type de messagerie : GroupWise, POP/IMAP, Exchange, Notes ou NIMS.

Pour activer et configurer les gadgets ultérieurement, passez à « Configuration des mots de passe », page 13 une fois l'installation de NetWare 6 terminée.

## Installation de NetWare WebAccess après l'installation de NetWare 6

Si vous n'avez pas installé NetWare WebAccess en même temps que NetWare 6, vous avez encore la possibilité de le faire. Pour cela, procédez comme suit :

- 1 Insérez le CD NetWare 6 dans votre serveur NetWare.

Vous devrez peut-être charger CDR0M.NLM sur le serveur avant de pouvoir lire le CD NetWare 6.

- 2 Sélectionnez Installer dans le menu Novell de l'interface graphique utilisateur de la console NetWare 6.
- 3 Cliquez sur Ajouter, puis accédez à la racine du CD NetWare 6.
- 4 Sélectionnez le fichier PRODUCT.NI et cliquez sur OK.

- 5 Cochez la case qui correspond au composant NetWare WebAccess et désélectionnez tous les autres composants ou produits, à moins que vous ne souhaitiez justement les installer.
- 6 Passez à [Etape 4](#) et [Etape 5, page 11](#) pour terminer l'installation de NetWare WebAccess.

## Gadgets NetWare WebAccess

Un gadget correspond à une fenêtre ou à un lien vers un contenu spécifique de la page NetWare WebAccess. Lorsque vous cliquez sur un gadget de la page NetWare WebAccess, la page Web préconfigurée qui correspond à l'application ou au service représenté par le gadget s'ouvre.

Par exemple : NetWare WebAccess contient un gadget pour Novell NetStorage. Lorsque vous cliquez sur ce gadget, vous accédez au service NetStorage. Novell NetStorage permet aux utilisateurs d'accéder facilement, via Internet, au système de stockage de fichiers ; il sécurise en outre l'accès aux fichiers à partir de n'importe quel emplacement Internet, sans nécessiter de télécharger ou d'installer de programme sur le poste de travail utilisé.

Les gadgets NetWare WebAccess prennent en charge la fonction Single Sign-on de connexion aux applications ou aux services. Avec cette fonction, dès lors qu'ils se sont authentifiés auprès du eDirectory et qu'ils ont lancé NetWare WebAccess, les utilisateurs n'ont généralement plus à saisir leur nom d'utilisateur à chaque accès via NetWare WebAccess aux applications ou services.

## Description des gadgets NetWare WebAccess

Les gadgets préconfigurés suivants sont fournis avec NetWare WebAccess.

Tableau 1 Description des gadgets NetWare WebAccess

Nom du gadget	Description
NetStorage	Permet d'accéder au service Novell(r) NetStorage. NetStorage offre un accès simple, via Internet, au système de stockage de fichiers sur un réseau Novell.
Exchange	Permet d'accéder aux fonctions de calendrier et de messagerie de Microsoft* Exchange.

Nom du gadget	Description
GroupWise WebAccess	Permet d'accéder aux fonctions de calendrier et de messagerie de Novell GroupWise.
NIMS	Permet d'accéder au service NIMS (Novell Internet Messaging Service).
Notes	Permet d'accéder aux fonctions de calendrier et de messagerie de Lotus* Notes.
Web Mail	Permet d'accéder aux systèmes de messagerie compatibles POP ou IMAP.
Carnet d'adresses	Permet d'accéder aux numéros de téléphone et à d'autres informations utilisateur du eDirectory via un écran simplifié.
Impression	Permet d'accéder à l'impression Internet (Novell iPrint).
Changer le mot de passe	Renvoie à une page à partir de laquelle les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe.

## Configuration des mots de passe

Seules de légères modifications de configuration des gadgets fournis sont autorisées dans NetWare WebAccess. Les seules modifications de configuration prises en charge dans NetWare WebAccess sont la modification de l'URL associée au service ou à l'application et l'ajout ou la suppression de gadgets dans la page principale de NetWare WebAccess. Pour obtenir des gadgets supplémentaires ou avoir la possibilité de créer ou de personnaliser des gadgets, vous devez faire l'acquisition des services de portail Novell.

Les gadgets apparaissent sous la forme d'objets Gadgets dans eDirectory et sont créés lors de l'installation de NetWare WebAccess. La modification de configuration des gadgets nécessite ConsoleOne.

Pour modifier la configuration d'un gadget, procédez comme suit :

- 1** Dans ConsoleOne, parcourez l'arborescence et sélectionnez l'objet NetWare WebAccess.
- 2** Dans la partie droite de la fenêtre ConsoleOne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet WebAccess\_portalgroup, puis sélectionnez Propriétés.

Le système ouvre une page Propriétés dans laquelle s'affichent les paramètres de configuration actuels pour chaque gadget NetWare WebAccess.

**3** Cliquez sur le bouton Configurer, puis sur Suivant.

Un assistant s'affiche ; celui-ci vous guidera tout au long du processus de configuration des gadgets NetWare WebAccess.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Effacer la configuration afin d'effacer les paramètres de configuration actuels de chaque gadget.

**4** Cochez ou désélectionnez la case qui correspond à chaque gadget pour activer ou désactiver le service NetWare WebAccess associé.

Si une case n'est pas cochée, le gadget correspondant n'est pas affiché dans la page principale de NetWare WebAccess et les utilisateurs n'ont pas accès à ce service via NetWare WebAccess.

**5** Dans l'assistant, poursuivez en indiquant l'URL et les autres informations de configuration requises pour chaque service que vous avez sélectionné à l'étape 4.

Reportez-vous à « [Configuration supplémentaire de gadgets](#) », page 15 pour des informations plus détaillées sur les URL des gadgets et les autres informations de configuration requises pour chaque gadget.

Les gadgets Carnet d'adresses et Changer le mot de passe ne nécessitent pas d'URL ou de configuration supplémentaire.

**6** Vérifiez les informations sur l'écran Résumé, puis cliquez sur Terminer pour sauvegarder les modifications apportées à la configuration des gadgets.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Précédent pour revenir aux écrans précédents de l'assistant et modifier les paramètres de configuration de chaque gadget.

**7** Arrêtez le moteur de servlet Tomcat. Pour cela, entrez `tomcat33 -stop` via la console du serveur NetWare 6. Redémarrez-le en entrant `tomcat33`.

Pour que les modifications de configuration des gadget soient prises en compte, vous devez arrêter et redémarrer le moteur de servlet Tomcat sur le serveur NetWare 6 qui exécute NetWare WebAccess.

Il est possible que l'arrêt et le redémarrage du moteur de servlet Tomcat interrompent les services Web qui l'utilisent sur ce serveur.

## Configuration supplémentaire de gadgets

Les gadgets NetWare WebAccess doivent être correctement configurés pour pouvoir fonctionner correctement. Pour la plupart de ces gadgets, il suffit d'indiquer l'URL ; mais pour certains gadgets, il est également nécessaire de configurer des paramètres supplémentaires.

### Configuration du gadget Page d'accueil

Indiquez l'URL de la page d'accueil qui s'affichera lorsque les utilisateurs se logueront et accéderont à NetWare WebAccess. Cette page s'affichera avec les gadgets lorsque vous vous connecterez à NetWare WebAccess. Vous pouvez créer votre page personnalisée avec le logo de votre société ou utiliser la page d'accueil fournie avec NetWare WebAccess. La page d'accueil par défaut de NetWare WebAccess est home.htm. Elle se trouve dans SYS:WEBAPPS\WEBACCESS\HTML.

### Configuration du gadget Novell iPrint

Indiquez l'URL de la page d'accès à Novell iPrint. Il peut s'agir de l'adresse IP ou du nom DNS du serveur et du chemin d'accès au fichier IPP.HTM.

NDPS et Novell iPrint doivent être installés et configurés pour que vous puissiez configurer ce gadget. Pour plus d'informations sur Novell iPrint, reportez-vous au guide d'administration de [iPrint](#).

### Configuration du gadget NetStorage

Indiquez l'URL d'accès à Novell NetStorage. L'URL correspond à l'adresse IP ou au nom DNS du serveur sur lequel NetStorage est installé, ou encore à l'adresse IP sélectionnée au cours de l'installation de NetWare 6 pour les services Apache. Si vous avez entré un numéro de port différent de 80 pour les services Apache lors de l'installation de NetWare 6, vous devez également spécifier ce numéro.

Par exemple, si l'adresse IP du serveur NetStorage est 127.0.0.1 et le numéro de port 51080, vous devez entrer **127.0.0.1:51080** dans le champ.

Le chemin de NetStorage est oneNet/NetStorage. Vous ne pouvez pas le modifier. NetWare WebAccess l'ajoute automatiquement à l'URL de NetStorage.

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir %cn% ou ne rien saisir dans le champ.

Si vous choisissez la première possibilité, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans l'écran de login de NetStorage. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

NetStorage doit être installé et configuré pour que vous puissiez configurer ce gadget. Pour plus d'informations sur NetStorage, reportez-vous au manuel *Présentation et installation de NetStorage*.

## Configuration du gadget GroupWise WebAccess

Indiquez l'URL de GroupWise® WebAccess. Cette URL se base sur l'une des structures suivantes : `http://Adresse_IP ou Nom DNS/servlet/webacc`.

Indiquez l'adresse IP ou le nom DNS du serveur Web qui exécute GroupWise WebAccess.

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir `%cn%` ou ne rien saisir dans le champ.

L'option `%cn%` est utile si le nom d'utilisateur GroupWise de l'utilisateur est le même que son nom d'utilisateur eDirectory. Si vous choisissez cette option, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans GroupWise WebAccess. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur GroupWise, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez cette option si les noms d'utilisateur GroupWise et eDirectory de l'utilisateur sont différents.

Il est nécessaire de configurer des paramètres supplémentaires pour que NetWare WebAccess fonctionne correctement avec GroupWise WebAccess. Une fois NetWare WebAccess et GroupWise WebAccess installés sur votre réseau, procédez comme suit :

- 1 Copiez tous les modèles NetWare WebAccess (fichiers .HTT) du dossier `SYS:WEBAPPS\WEBACCESS\TEMPLATES` du serveur sur lequel vous avez installé NetWare WebAccess vers le répertoire dans lequel les modèles sont installés, sur le serveur qui exécute GroupWise WebAccess.

Si le serveur d'applications utilisé pour GroupWise WebAccess est Tomcat, copiez les fichiers à l'emplacement suivant :  
SYS:TOMCAT\33\WEBAPPS\ROOT\WEB-INF\CLASSES\COM\NOVELL\WEBACCESS\TEMPLATES\TEMPLATES\FRAMES.

**2** 2. Sur le serveur qui exécute GroupWise WebAccess, ouvrez le fichier WEBACC.CFG et remplacez la ligne

```
Security.UseClientIP.enable=true
```

par

```
Security.UseClientIP.enable=false.
```

Le fichier WEBACC.CFG se trouve normalement dans le répertoire SYS:NOVELL\WEBACCESS.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de GroupWise WebAccess, rendez-vous sur le [site Web de documentation Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

## Configuration du gadget NIMS

Indiquez l'URL qui permet d'accéder au serveur NIMS. Cette URL a été créée lors de l'installation et de la configuration du serveur NIMS.

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir %cn% ou ne rien saisir dans le champ.

L'option %cn% est utile si le nom d'utilisateur NIMS de l'utilisateur est le même que son nom d'utilisateur eDirectory. Si vous choisissez cette option, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans NIMS. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur NIMS, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez cette option si les noms d'utilisateur NIMS et eDirectory de l'utilisateur sont différents.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de NIMS, rendez-vous sur le [site Web de documentation Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

## Configuration du gadget de messagerie Web

Indiquez le nom DNS ou l'adresse IP que vous avez assigné au serveur IMAP ou POP3 lors de sa configuration. Indiquez également le nom DNS ou l'adresse IP de votre serveur SMTP et précisez si votre système de messagerie Web est configuré pour utiliser le protocole IMAP ou POP3.

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir %cn% ou ne rien saisir dans le champ.

L'option %cn% est utile si le nom d'utilisateur de messagerie Web de l'utilisateur est le même que son nom d'utilisateur eDirectory. Si vous choisissez cette option, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans l'écran de login de la messagerie. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur de messagerie, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez cette option si les noms d'utilisateur de messagerie et eDirectory de l'utilisateur sont différents.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de la messagerie Web, reportez-vous à la documentation de votre système de messagerie.

## Configuration du gadget Lotus Notes

Indiquez l'URL qui permet d'accéder à votre serveur Notes. Vous devez également indiquer le protocole qui sera utilisé pour l'accès à Notes (HTTPS fournit un accès sécurisé à Notes, ce qui n'est pas le cas de HTTP), ainsi que le type d'authentification de Notes (BASIC ou FORM).

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir %cn% ou ne rien saisir dans le champ.

L'option %cn% est utile si le nom d'utilisateur Notes de l'utilisateur est le même que son nom d'utilisateur eDirectory. Si vous choisissez cette option, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans Notes. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur Notes, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez cette option si les noms d'utilisateur Notes et eDirectory de l'utilisateur sont différents.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de Notes, consultez la documentation relative à Notes.

## Configuration du gadget Microsoft Exchange

Indiquez l'URL qui permet d'accéder à votre serveur Exchange.

Vous avez deux possibilités pour renseigner le champ Nom d'utilisateur par défaut : saisir %cn% ou ne rien saisir dans le champ.

L'option %cn% est utile si le nom d'utilisateur Exchange de l'utilisateur est le même que son nom d'utilisateur eDirectory. Si vous choisissez cette option, NetWare WebAccess récupère le nom d'utilisateur eDirectory de l'utilisateur et l'ajoute automatiquement dans le champ destiné au nom d'utilisateur dans Exchange. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à entrer de nom d'utilisateur Exchange, mais devra quand même indiquer un mot de passe.

Si vous ne saisissez rien dans ce champ, l'utilisateur devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez cette option si les noms d'utilisateur Exchange et eDirectory de l'utilisateur sont différents.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de Exchange, consultez la documentation relative à Exchange.

## Lancement et utilisation de NetWare WebAccess

Une fois NetWare WebAccess installé, il se lance automatiquement lorsque vous démarrez votre serveur NetWare 6. Si NetWare WebAccess n'est pas accessible ou ne se lance pas, redémarrez le serveur NetWare 6 sur lequel il est installé.

Pour accéder à NetWare WebAccess et l'utiliser, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez votre navigateur et saisissez l'URL associée à NetWare WebAccess :

`http://server_ip_address/webaccess/`. Remplacez *server\_ip\_address* par l'adresse IP du serveur NetWare 6 sur lequel vous avez installé NetWare WebAccess ou par l'adresse IP sélectionnée au cours de l'installation de NetWare 6 pour les services Apache.

Si vous avez entré un numéro de port différent de 80 pour les services Apache lors de l'installation de NetWare 6, vous devez également spécifier ce numéro avec l'URL.

Par exemple : si l'adresse IP de NetWare WebAccess est 127.1.1.1 et le numéro de port 51080, vous devez entrer **127.1.1.1:51080/webaccess/**.

**2** Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

NetWare WebAccess utilise vos nom d'utilisateur et mot de passe eDirectory, ce qui vous évite de devoir retenir et utiliser de nouveaux nom d'utilisateur et mot de passe.

**3** Cliquez sur un gadget pour accéder au service ou à l'application qu'il représente.