

Novell NetWare® 6

www.novell.com

NETWARE WEBACCESS
PANORAMICA E INSTALLAZIONE



Novell®

Avvisi Legali

Novell, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia in merito al contenuto o all'uso di questa documentazione e specificamente non riconosce alcuna garanzia espressa o implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Novell, Inc. si riserva inoltre il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di modificarne il contenuto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali revisioni o modifiche a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Inoltre, Novell, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia in merito a qualsiasi software e specificamente non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Novell, Inc. si riserva inoltre il diritto di modificare qualsiasi parte del software Novell in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali modifiche a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Per l'esportazione di questo prodotto dagli Stati Uniti e dal Canada può essere necessaria un'apposita autorizzazione del Ministero del commercio degli Stati Uniti.

Copyright (c) 1999-2001 Novell, Inc. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, fotocopiare, memorizzare su un sistema di recupero o trasmettere la presente pubblicazione senza l'espresso consenso scritto dell'editore.

Brevetti USA n. 5.157.663, 5.349.642, 5.455.932, 5.553.139, 5.553.143, 5.572.528, 5.594.863, 5.608.903, 5.633.931, 5.652.859, 5.671.414, 5.677.851, 5.692.129, 5.701.459, 5.717.912, 5.758.069, 5.758.344, 5.781.724, 5.781.724, 5.781.733, 5.784.560, 5.787.439, 5.818.936, 5.828.882, 5.832.274, 5.832.275, 5.832.483, 5.832.487, 5.850.565, 5.859.978, 5.870.561, 5.870.739, 5.873.079, 5.878.415, 5.878.434, 5.884.304, 5.893.116, 5.893.118, 5.903.650, 5.903.720, 5.905.860, 5.910.803, 5.913.025, 5.913.209, 5.915.253, 5.925.108, 5.933.503, 5.933.826, 5.946.002, 5.946.467, 5.950.198, 5.956.718, 5.956.745, 5.964.872, 5.974.474, 5.983.223, 5.983.234, 5.987.471, 5.991.771, 5.991.810, 6.002.398, 6.014.667, 6.015.132, 6.016.499, 6.029.247, 6.047.289, 6.052.724, 6.061.743, 6.065.017, 6.094.672, 6.098.090, 6.105.062, 6.105.132, 6.115.039, 6.119.122, 6.144.959, 6.151.688, 6.157.925, 6.167.393, 6.173.289, 6.192.365, 6.216.123, 6.219.652, 6.229.809. Brevetti in corso di registrazione.

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
U.S.A.

www.novell.com

NetWare WebAccess - Panoramica e installazione
Dicembre 2001

Documentazione in linea: per accedere alla documentazione in linea per questo e altri prodotti Novell e per ottenere aggiornamenti, visitare il sito Novell all'indirizzo www.novell.com/documentation.

Marchi di fabbrica della Novell

ConsoleOne è un marchio di fabbrica di Novell, Inc.

eDirectory è un marchio di fabbrica di Novell, Inc.

GroupWise è un marchio registrato di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

NetWare è un marchio registrato di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Novell è un marchio registrato di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Novell Authorized Reseller è un marchio di servizio di Novell, Inc.

Novell Client è un marchio di fabbrica di Novell, Inc.

Novell Cluster Services è un marchio di fabbrica di Novell, Inc.

Novell Directory Services e NDS sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Novell Storage Services è un marchio di fabbrica di Novell, Inc.

Marchi di fabbrica di terze parti

Tutti i marchi di fabbrica di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

1	Introduzione	7
2	Installazione e configurazione	9
	Installazione di NetWare WebAccess	9
	Requisiti di sistema	9
	Installazione di NetWare WebAccess durante l'installazione di NetWare 6	10
	Installazione di NetWare WebAccess dopo l'installazione di NetWare 6	11
	Upgrade ed esecuzione di NetWare WebAccess con Novell Portal Services (NPS) 1.01	12
	Configurazione di NetWare WebAccess per l'uso con dispositivi PDA	12
	Gadget di NetWare WebAccess	13
	Descrizione dei gadget di NetWare WebAccess	13
	Configurazione dei gadget	14
	Configurazione aggiuntiva dei gadget	16
	Avvio e uso di NetWare WebAccess	20

1

Introduzione

NetWare® WebAccess è un componente di NetWare 6 che consente agli amministratori di rete di impostare in modo semplice e rapido l'accesso tramite Web alle risorse di rete da parte degli utenti. Nella maggior parte dei casi, per l'impostazione e la configurazione di NetWare WebAccess, agli amministratori di rete non sono richieste competenze specifiche.

NetWare WebAccess è un servlet Java*, ovvero un'applicazione Java basata sulla tecnologia Novell® Portal Services. Se usato con Novell iChain, NetWare WebAccess consente agli utenti della rete di accedere alle risorse principali da qualsiasi computer, senza che sia necessario un client NetWare o VPN (Virtual Private Network).

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali di NetWare WebAccess:

- ◆ Consente agli utenti di accedere alle risorse di rete usate più di frequente da un unico sito Web.
- ◆ Consente agli amministratori di fornire il supporto agli utenti mobili che richiedono l'accesso alla rete da dispositivi diversi.
- ◆ È disponibile immediatamente: non è necessaria alcuna attività di sviluppo a livello di Web.
- ◆ Elimina la necessità di usare prodotti software client NetWare o VPN.
- ◆ Mette a disposizione numerosi gadget per l'accesso alle risorse critiche del sistema, tra cui:
 - ◆ NetStorage (per l'accesso ai file)
 - ◆ Novell iPrint
 - ◆ Gestione di e-mail e calendari (GroupWise®, Exchange, Lotus* Notes*, NIMS, POP3 e IMAP)

- ◆ Rubrica, che consente agli utenti di accedere facilmente ai numeri telefonici e ad altre informazioni memorizzate in Novell eDirectory™
- ◆ Gadget per il cambio della parola d'ordine
- ◆ Fornisce una pagina WebAccess personalizzabile per consentire alle società di aggiungere il proprio logo sul sito di NetWare WebAccess.
- ◆ Include il supporto completo per gli ambienti a cluster. NetWare WebAccess è infatti progettato per funzionare con Novell Cluster Services™ e per essere in esecuzione e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- ◆ I gadget possono essere gestiti in maniera centralizzata mediante l'utility ConsoleOne™ basata su Java.

2

Installazione e configurazione

In questo capitolo sono riportate le istruzioni per l'installazione di NetWare® WebAccess durante o dopo l'installazione di NetWare 6, per la configurazione dei gadget e per l'avvio e l'uso di NetWare WebAccess.

Installazione di NetWare WebAccess

NetWare WebAccess può essere installato come componente facoltativo durante l'installazione di NetWare 6 oppure in un momento successivo. In genere, non è necessario installare NetWare WebAccess su tutti i server NetWare 6 della rete. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente installarlo in un unico server di ciascun albero eDirectory™. Questa condizione dipende dalla dimensione e dalle specifiche esigenze dell'organizzazione.

Durante il processo di installazione di NetWare WebAccess vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni:

- ♦ Creazione di un oggetto container NetWare WebAccess nel contesto eDirectory specificato
- ♦ Installazione del software necessario per configurare ed eseguire NetWare WebAccess
- ♦ Installazione dei gadget preconfigurati e creazione degli oggetti eDirectory relativi a tali gadget nel container NetWare WebAccess

Durante l'installazione, inoltre, è possibile selezionare i gadget da abilitare e quindi specificare l'URL relativo a ciascun gadget.

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema di NetWare WebAccess corrispondono quasi completamente a quelli di NetWare 6.

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema specifici per l'installazione e l'esecuzione di NetWare WebAccess:

- Almeno un server NetWare 6 nell'albero eDirectory™ in cui verrà installato NetWare WebAccess
- Netscape* Navigator* versione 4.7 o successiva oppure Internet Explorer versione 5.0 o successiva

Installazione di NetWare WebAccess durante l'installazione di NetWare 6

Per installare NetWare WebAccess durante l'installazione di NetWare 6, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Iniziare l'installazione di NetWare 6 e continuare finché non viene visualizzata la schermata per la scelta del tipo di installazione (rapida o personalizzata).

- 2** Selezionare l'opzione Personalizzata.

Viene chiesto se si desidera installare un nuovo server oppure eseguire l'upgrade di un server esistente. L'installazione di NetWare WebAccess può essere eseguita con entrambe le opzioni.

Tenere presente che, per installare NetWare WebAccess durante l'installazione di NetWare 6, è assolutamente necessario selezionare l'opzione di installazione personalizzata.

Continuare l'installazione finché non viene visualizzata la schermata con l'elenco dei componenti che è possibile installare con NetWare 6.

- 3** Selezionare la casella di controllo di NetWare WebAccess e quelle relative agli altri componenti che si desidera installare con NetWare 6, quindi fare clic su Avanti.

Continuare l'installazione finché non viene visualizzata la schermata dell'installazione di NetWare WebAccess.

- 4** Specificare il contesto eDirectory in cui si desidera creare l'oggetto NetWare WebAccess, quindi fare clic su Avanti.

È anche possibile usare il pulsante Sfoglia per selezionare il contesto.

- 5** Selezionare le caselle di controllo accanto ai gadget che si desidera abilitare e configurare immediatamente e deselezionare quelle relative ai gadget da abilitare e configurare in un secondo momento. Fare clic su Avanti e completare l'installazione di NetWare 6.

Tutti i gadget di NetWare WebAccess vengono installati automaticamente durante l'installazione del programma. In questa schermata è possibile scegliere se i gadget devono essere abilitati e configurati immediatamente o in un momento successivo. L'impostazione di default prevede l'abilitazione e la configurazione dei gadget in un momento successivo poiché, durante l'installazione di un nuovo server, è possibile che le applicazioni usate dai gadget non siano ancora state installate. Se si sceglie di configurare i gadget immediatamente, per ciascuna applicazione è necessario specificare l'ubicazione (URL) da usare per il collegamento dei gadget.

Se si sceglie di abilitare e configurare subito il gadget per posta, sarà necessario specificare il tipo di e-mail usato, ovvero GroupWise[®], POP/IMAP, Exchange, Notes o NIMS.

Se si sceglie di abilitare e configurare i gadget in un momento successivo, una volta completata l'installazione di NetWare 6, proseguire con **"Configurazione dei gadget" a pagina 14.**

Installazione di NetWare WebAccess dopo l'installazione di NetWare 6

Se durante l'installazione di NetWare 6 si è scelto di non installare NetWare WebAccess, è comunque possibile installarlo in un momento successivo effettuando le seguenti operazioni:

- 1** Inserire il CD di NetWare 6 nell'unità CD-ROM del server NetWare 6.
Per accedere al CD di NetWare 6, è possibile che sia necessario caricare il file CDROM.NLM sul server.
- 2** Dal menu Novell dell'interfaccia grafica di NetWare 6, selezionare Installa.
- 3** Fare clic su Aggiungi, quindi spostarsi nella radice del CD di NetWare 6.
- 4** Selezionare il file PRODUCT.NI, quindi fare clic su OK.
- 5** Selezionare la casella di controllo di NetWare WebAccess e deselezionare quelle relative a tutti gli altri componenti, a meno che non si desideri installarli.

- 6 Proseguire con il **Passo 4** e il **Passo 5 a pagina 11** per completare l'installazione di NetWare WebAccess.

Upgrade ed esecuzione di NetWare WebAccess con Novell Portal Services (NPS) 1.01

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'upgrade di NetWare WebAccess per l'uso con Novell Portal Services (NPS) 1.01.

- 1 Installare Novell Portal Services.

Per informazioni sull'installazione di NPS, vedere [Novell Portal Services Installation Guide \(http://www.novell.com/documentation/italian/nps11/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/italian/nps11/index.html) (Guida all'installazione di Novell Portal Services).

- 2 Immettere il nome di dominio per l'oggetto PCO (Portal Configuration Object) di WebAccess

da usare. Ad esempio: cn=webaccess_pco, ou=webaccess, o=novell.

- 3 Quando viene chiesto di eseguire l'upgrade dell'oggetto PCO esistente, selezionare Sì ed eseguire l'upgrade per tutti gli oggetti.

Il processo di upgrade è completato. È ora possibile eseguire i task successivi all'upgrade, dal **Passo 4** al **Passo 6**.

- 4 Copiare la directory SYS:\WEBAPPS\WEB-INF\CLASSES nella directory *percorso_installazione*\NPS\WEB-INF\CLASSES, quindi scegliere di non sovrascrivere i file esistenti.

- 5 Copiare la directory SYS:\WEBAPPS\WEBACCESS\PORTAL\GADGETS nella directory *percorso_installazione*\NPS\PORTAL\GADGETS, quindi scegliere di non sovrascrivere i file esistenti.

- 6 Rinominare la directory SYS:TOMCAT\33\CONF\NWAPPS-WEBACCESS\PORTAL\GADGETS e trasformare in commento la seguente riga:

```
Include sys:\webapps\webaccess\web-inf\nwa-apache.ncf
```

Al termine di questa procedura, NPS 1.01 sarà in grado di funzionare con i gadget WebAccess.

Configurazione di NetWare WebAccess per l'uso con dispositivi PDA

È possibile accedere a NetWare WebAccess con un dispositivo PDA. Sono supportati i seguenti sistemi:

- ♦ Pocket PC 2000
- ♦ Pocket PC OS 2002
- ♦ Browser AvantGo*

Prima di configurare la funzione per PDA, è necessario eseguire il logout da NetWare WebAccess.

- 1** Aprire WebAccess_PCO dall'albero in ConsoleOne™.
- 2** Fare clic su Abilita supporto PDA > OK.
- 3** Riavviare WebAccess.

Queste impostazioni diventano effettive dopo il riavvio e il login. È ora possibile eseguire il login a NetWare WebAccess con un dispositivo PDA.

Gadget di NetWare WebAccess

Un gadget è costituito da una finestra o da un collegamento, disponibile nella pagina di NetWare WebAccess, che consente di accedere a un contenuto specifico. Facendo clic su un gadget nella pagina di NetWare WebAccess, viene visualizzata una pagina Web preconfigurata relativa all'applicazione o al servizio rappresentato dal gadget.

Ad esempio, in NetWare WebAccess è disponibile un gadget per Novell® NetStorage. Per collegarsi al servizio NetStorage, è sufficiente fare clic sul relativo gadget. Mediante Novell NetStorage, gli utenti possono accedere in modo semplice e sicuro ai file da qualsiasi ubicazione Internet, senza dover scaricare né installare alcuna applicazione sulla workstation.

Inoltre, con i gadget di NetWare WebAccess gli utenti possono effettuare una singola autenticazione alle applicazioni o ai servizi. Una volta effettuata l'autenticazione a eDirectory e avviato NetWare WebAccess, non è necessario che inseriscano il proprio nome utente ogni volta che desiderano accedere alle applicazioni o ai servizi disponibili tramite NetWare WebAccess.

Descrizione dei gadget di NetWare WebAccess

Nella seguente tabella sono descritti i gadget preconfigurati inclusi in NetWare WebAccess.

Tabella 1 **Descrizione dei gadget di NetWare WebAccess**

Nome gadget	Descrizione
NetStorage	Fornisce l'accesso al servizio Novell NetStorage, mediante il quale è possibile accedere tramite Internet ai file memorizzati in una rete Novell.
Exchange	Fornisce l'accesso alle funzioni di calendario e di messaggistica di Microsoft* Exchange.
GroupWise WebAccess	Fornisce l'accesso alle funzioni di calendario e di messaggistica di Novell GroupWise.
NIMS	Fornisce l'accesso al servizio di messaggistica tramite Internet di Novell.
Notes	Fornisce l'accesso alle funzioni di calendario e di messaggistica di Lotus Notes.
Web	Fornisce l'accesso ai sistemi per la gestione di e-mail conformi agli standard POP o IMAP.
Rubrica	Fornisce una schermata per l'accesso semplificato da eDirectory ai numeri telefonici e ad altre informazioni relative agli utenti.
iPrint	Fornisce l'accesso al servizio di stampa su Internet (Novell iPrint).
Cambia parola d'ordine	Fornisce un collegamento a una pagina dalla quale è possibile cambiare la propria parola d'ordine.

Configurazione dei gadget

NetWare WebAccess consente di apportare solo piccole modifiche alla configurazione dei gadget forniti. Ad esempio, è possibile modificare l'URL del servizio o dell'applicazione oppure aggiungere e rimuovere gadget dalla pagina Web principale di NetWare WebAccess. Se si desidera creare altri gadget o personalizzare quelli esistenti, è necessario acquistare Novell Portal Services.

I gadget sono rappresentati in eDirectory come oggetti Gadget e vengono creati durante l'installazione di NetWare WebAccess. Per apportare modifiche alla configurazione dei gadget, è necessario eseguire l'utility ConsoleOne™.

- 1** In ConsoleOne, individuare l'oggetto NetWare WebAccess e selezionarlo.
- 2** Nella parte destra della finestra di ConsoleOne, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto WebAccess_Configuration_All_Users, quindi scegliere Proprietà.

Verrà visualizzata una pagina delle proprietà in cui sono elencate le impostazioni di configurazione attuali per ciascun gadget di NetWare WebAccess.

- 3** Fare clic su Configura > Avanti.

Verrà avviata una procedura guidata per la configurazione dei gadget di NetWare WebAccess.

Se necessario, fare clic sul pulsante Annulla configurazione per annullare le impostazioni di configurazione attuali relative a ciascun gadget.

- 4** Selezionare o deselezionare la casella di controllo relativa a ciascun gadget per abilitare o disabilitare il servizio di NetWare WebAccess corrispondente.

Se una casella di controllo non viene selezionata, il relativo gadget non verrà visualizzato nella pagina principale di NetWare WebAccess e gli utenti non potranno accedere a tale servizio mediante NetWare WebAccess.

- 5** Proseguire specificando l'URL e le altre informazioni di configurazione necessarie per ciascun servizio selezionato nel **Passo 4**.

Per ulteriori dettagli sugli URL dei gadget e sulle altre informazioni di configurazione necessarie per ciascun gadget, vedere "**Configurazione aggiuntiva dei gadget**" a pagina 16.

Per i gadget Rubrica e Cambia parola d'ordine, non è necessario specificare URL né informazioni di configurazione aggiuntive.

- 6** Controllare le informazioni riportate nella schermata di riepilogo, quindi fare clic su Fine per salvare le modifiche apportate alla configurazione dei gadget.

Se necessario, fare clic sul pulsante Indietro per modificare le impostazioni di configurazione attuali relative a ciascun gadget.

- 7** Dalla console del server NetWare 6, immettere **tomcat33 -stop** per interrompere il motore servlet Tomcat, quindi immettere **tomcat33** per riavviarlo.

Per rendere effettive le modifiche apportate alla configurazione dei gadget, è necessario interrompere e riavviare il motore servlet Tomcat sul server NetWare 6 su cui è in esecuzione NetWare WebAccess.

Se si interrompe e si riavvia il motore servlet Tomcat, è possibile che vengano arrestati eventuali servizi Web che usano questo motore sul server.

Configurazione aggiuntiva dei gadget

Per il corretto funzionamento dei gadget di NetWare WebAccess, è necessario che questi ultimi siano configurati in modo appropriato. Per la maggior parte dei gadget di NetWare WebAccess, è sufficiente specificare l'URL corretto, mentre per gli altri sono richieste informazioni di configurazione aggiuntive.

Configurazione del gadget Home page

Specificare l'URL della home page che verrà visualizzata quando gli utenti eseguono il login per accedere a NetWare WebAccess. Questa pagina verrà visualizzata insieme ai gadget al momento del collegamento all'URL di NetWare WebAccess. È possibile creare una pagina personalizzata contenente il logo della società oppure usare la home page di default fornita con NetWare WebAccess. La home page di default per NetWare WebAccess è HOME.HTM, disponibile in SYS:WEBAPPS\WEBACCESS\HTML.

Configurazione del gadget Novell iPrint

Specificare l'URL della pagina Web di Novell iPrint. È possibile specificare l'indirizzo IP o il nome DNS del server e il percorso del file IPP.HTM.

Per configurare questo gadget è necessario che NDPS e Novell iPrint siano installati e configurati. Per ulteriori informazioni su Novell iPrint, vedere *iPrint Administration Guide* (Guida dell'amministratore di iPrint).

Configurazione del gadget NetStorage

Specificare l'URL per l'accesso a Novell NetStorage, ovvero l'indirizzo IP o il nome DNS del server su cui è installato NetStorage oppure l'indirizzo IP selezionato per i servizi basati su Apache durante l'installazione di NetWare 6. Se durante l'installazione di NetWare 6 è stata specificata, per i servizi basati su Apache, una porta diversa dalla porta 80, è necessario specificare anche il numero di questa porta.

Ad esempio, se l'indirizzo IP del server NetStorage è 127.0.0.1 e il numero di porta è 51080, è necessario specificare **127.0.0.1:51080**.

Il percorso di NetStorage è oneNet/NetStorage e non può essere modificato. Viene aggiunto automaticamente da NetWare WebAccess all'URL di NetStorage.

Nel campo Nome utente di default, immettere **%cn%** oppure non specificare alcun valore.

Se si immette **%cn%**, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente nella schermata di login di NetStorage. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente, ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine.

Per configurare questo gadget è necessario che NetStorage sia installato e configurato. Per ulteriori informazioni su NetStorage, vedere *Overview* (Introduzione) in NetStorage Administration Guide (Guida dell'amministratore di NetStorage).

Configurazione del gadget GroupWise WebAccess

Specificare l'URL per l'accesso a GroupWise WebAccess, ad esempio `http://indirizzo_IP_o_nome_DNS/servlet/webacc`. Sostituire questi valori con l'indirizzo IP o il nome DNS del server Web su cui è in esecuzione GroupWise WebAccess.

Nel campo Nome utente di default, immettere **%cn%** oppure non specificare alcun valore.

Si consiglia di immettere **%cn%** se il nome utente GroupWise corrisponde al nome utente eDirectory. In questo caso, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente in GroupWise WebAccess. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente GroupWise ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine. Si consiglia di usare questa opzione quando il nome utente GroupWise e il nome utente eDirectory sono differenti.

Per il corretto funzionamento di NetWare WebAccess con GroupWise WebAccess, è necessario specificare alcune informazioni di configurazione aggiuntive. Una volta completata l'installazione di NetWare WebAccess e GroupWise WebAccess sulla rete, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Copiare tutti i modelli di NetWare WebAccess (file .HTT) dalla cartella SYS:WEBAPPS\WEBACCESS\TEMPLATES sul server in cui è installato NetWare WebAccess nella directory di installazione dei modelli sul server su cui è in esecuzione GroupWise WebAccess.

Ad esempio, se il server di applicazioni usato per GroupWise WebAccess è Tomcat, il percorso in cui copiare i file sarà SYS:TOMCAT\33\WEBAPPS\ROOT\WEB-INF\CLASSES\COM\NOVELL\WEBACCESS\TEMPLATES\TEMPLATES\FRAMES.

- 2 Sul server su cui è in esecuzione GroupWise WebAccess, modificare il file WEBACC.CFG sostituendo la riga

Security.UseClientIP.enable=true

con

Security.UseClientIP.enable=false.

In genere, il file WEBACC.CFG si trova nella directory SYS:NOVELL\WEBACCESS.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di GroupWise WebAccess, visitare [il sito Web della documentazione Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Configurazione del gadget NIMS

Specificare l'URL del server NIMS. Questo indirizzo è stato creato al momento dell'installazione e della configurazione di NIMS.

Nel campo Nome utente di default, immettere %cn% oppure non specificare alcun valore.

Si consiglia di immettere %cn% se il nome utente NIMS corrisponde al nome utente eDirectory. In questo caso, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente in NIMS. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente NIMS, ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine. Si consiglia di usare questa opzione quando il nome utente NIMS e il nome utente eDirectory sono differenti.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di NIMS, visitare il sito [Web della documentazione Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Configurazione del gadget Web

Specificare il nome DNS o l'indirizzo IP assegnato al server IMAP o POP3 al momento dell'installazione. È necessario inoltre specificare il nome DNS o l'indirizzo IP del server SMTP e indicare se il sistema di posta basata sul Web è configurato per l'uso del protocollo IMAP o POP3.

Nel campo Nome utente di default, immettere **%cn%** oppure non specificare alcun valore.

Si consiglia di immettere **%cn%** se il nome utente del servizio di posta basata sul Web corrisponde al nome utente eDirectory. In questo caso, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente nella schermata di login del servizio di posta. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente, ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine. Si consiglia di usare questa opzione quando il nome utente e-mail e il nome utente eDirectory sono differenti.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del servizio di posta basata sul Web, vedere la documentazione relativa al sistema per la gestione di e-mail.

Configurazione del gadget Lotus Notes

Specificare l'URL per l'accesso al server Notes. È necessario inoltre specificare il protocollo che verrà usato per l'accesso a Notes (HTTPS fornisce l'accesso sicuro, al contrario di HTTP) e il tipo di autenticazione (Base o Modulo).

Nel campo Nome utente di default, immettere **%cn%** oppure non specificare alcun valore.

Si consiglia di immettere **%cn%** se il nome utente Notes corrisponde al nome utente eDirectory. In questo caso, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente in Notes. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente Notes, ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine. Si consiglia di usare questa opzione quando il nome utente Notes e il nome utente eDirectory sono differenti.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di Notes, vedere la documentazione relativa a Notes.

Configurazione del gadget Microsoft Exchange

Specificare l'URL per l'accesso al server Exchange.

Nel campo Nome utente di default, immettere **%cn%** oppure non specificare alcun valore.

Si consiglia di immettere **%cn%** se il nome utente Exchange corrisponde al nome utente eDirectory. In questo caso, il nome utente eDirectory verrà inserito automaticamente nel campo relativo al nome utente in Exchange. Non sarà quindi necessario immettere il nome utente Exchange, ma solo la parola d'ordine.

Se il campo viene lasciato vuoto, sarà invece necessario immettere sia il nome utente che la parola d'ordine. Si consiglia di usare questa opzione quando il nome utente Exchange e il nome utente eDirectory sono differenti.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di Exchange, vedere la documentazione relativa a Exchange.

Avvio e uso di NetWare WebAccess

Una volta completata l'installazione, NetWare WebAccess verrà avviato automaticamente all'avvio del server NetWare 6. Se non è possibile accedere a NetWare WebAccess o quest'ultimo non è in esecuzione, riavviare il server NetWare 6 in cui è installato NetWare WebAccess.

- 1 Avviare il browser e immettere l'URL relativo a NetWare WebAccess.

L'URL avrà il seguente formato: `http://indirizzo_ip_server/webaccess/`. Sostituire *indirizzo_ip_server* con l'indirizzo IP del server NetWare 6 in cui è installato NetWare WebAccess oppure con l'indirizzo IP selezionato per i servizi basati su Apache durante l'installazione di NetWare 6.

Se durante l'installazione di NetWare 6 è stata specificata, per i servizi basati su Apache, una porta diversa dalla porta 80, è necessario specificare anche il numero di questa porta.

Ad esempio, se l'indirizzo IP del server NetWare WebAccess è 127.1.1.1 e il numero della porta è 51080, è necessario specificare **127.1.1.1:51080/webaccess/**.

2 Immettere il nome utente e la parola d'ordine.

NetWare WebAccess usa il nome utente e la parola d'ordine eDirectory, quindi non è necessario definire un nome utente e una parola d'ordine diversi.

3 Fare clic su uno qualsiasi dei gadget per accedere al servizio o all'applicazione corrispondente.

