

Novell GroupWise 6.5 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning och snabbmeddelanden. GroupWise innehåller även verktyg för till exempel hantering av aktiviteter, kontakter och dokument. Du kan använda GroupWise på en stationär dator, i en webbläsare med Internet-anslutning och på en trådlös enhet. GroupWise-systemet kan köras i NetWare®, Linux*, Windows* eller i en godtycklig kombination av dessa operativsystem. En GroupWise-användare kan komma åt sin brevlåda på en dator som kör Linux, Windows eller Macintosh*, från en webbläsare med Internet-anslutning eller från en trådlös enhet.

Handboken *Snabbstart* är avsedd som en översiktlig vägledning för dig som installerar GroupWise för första gången och som en kortfattad checklista för mer erfarna användare. Fullständiga systemkrav och installationsanvisningar finns i handboken *Installationsguiden för GroupWise*.

- ☐ "GroupWise-dokumentation" på sidan 2
- ☐ "Installera ett grundläggande GroupWise-system" på sidan 2
- ☐ "Komma åt GroupWise-brevlådan" på sidan 4
- ☐ "Ansluta GroupWise till Internet" på sidan 5
- ☐ "Komma åt GroupWise-brevlådan från webbläsaren eller en trådlös enhet" på sidan 6
- ☐ "Kommunicera i realtid med andra GroupWise-användare" på sidan 7
- ☐ "Övervaka GroupWise-systemet" på sidan 7
- ☐ "Klustra GroupWise-systemet" på sidan 8
- ☐ "Uppdatera GroupWise-systemet med Support Pack" på sidan 9

GROUPWISE-DOKUMENTATION

Följande dokumentation finns på de CD-skivor som medföljer *GroupWise 6.5*:

Dokumentation	Plats
Filen Viktigt för GroupWise	\readmesv.txt
<i>Installationsguiden för GroupWise</i>	\docs\us\GroupWiseInstallationGuide.pdf

På [dokumentationswebbplatsen för GroupWise 6.5 \(http://www.novell.com/documentation/lg/gw65/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/lg/gw65/index.html) finns följande dokumentation:

Handbok	Innehåll
<i>Administration Guide</i>	Information om hur du skapar och hanterar GroupWise-domäner, postkontor, användare och övriga GroupWise-objekt, hur du konfigurerar och optimerar GroupWise-agenter samt strategier för hur du distribuerar GroupWise-klienter
<i>Multi-System Administration Guide</i>	Information om hur du ansluter ett GroupWise-system till andra GroupWise-system samt hur du slår ihop systemen
<i>Interoperability Guide</i>	Använda GroupWise tillsammans med andra produkter, från Novell eller andra leverantörer
<i>Troubleshooting Guides</i>	Information om felmeddelanden, felsökningsstrategier samt diagram över meddelandeflöden och katalogstrukturer
<i>Gateway Guides</i>	Information om hur du ansluter till eller migrerar från andra e-post-system, till exempel Microsoft* Exchange, Microsoft Mail och Lotus Notes*, samt hur du ansluter delar av GroupWise-systemet med hjälp av modem
<i>Windows Client User Guide</i>	Fullständiga instruktioner om hur du använder Windows-klienten för GroupWise. Du kan även visa den här informationen i Windows-klienten genom att klicka på Hjälp och sedan på Användarhandbok.
<i>WebAccess Client User Guide</i>	Fullständiga instruktioner om hur du använder WebAccess-klienten för GroupWise. Du kan även visa den här informationen i WebAccess-klienten genom att klicka på Hjälp och sedan på Användarhandbok.
<i>Cross-Platform Client User Guide</i>	Fullständiga instruktioner om hur du använder GroupWise-klienten för flera plattformar. Du kan även visa den här informationen i klienten för flera plattformar genom att klicka på Hjälp och sedan på Användarhandbok.

INSTALLERA ETT GRUNDLÄGGANDE GROUPWISE-SYSTEM

Den enklaste versionen av GroupWise består av en domän, ett postkontor, ett dokumentbibliotek och ett antal användare. Postkontorsagenten (POA) skickar meddelanden mellan användarnas brevlådor i de olika postkontoren och meddelandeöverföringsagenten dirigerar meddelanden mellan postkontor och domäner i GroupWise- systemet.

Systemkrav för GroupWise

- ❑ Något av följande serveroperativsystem:
 - ♦ NetWare 4.2, NetWare 5.1 eller NetWare 6.x, plus det senaste Support Pack för din version av NetWare
 - ♦ SUSE® Standard Server 8, SUSE Enterprise Server 8, Red Hat® Enterprise Linux 3 ES eller Red Hat Enterprise Linux 3 AS
 - ♦ Windows NT® Server eller Windows 2000 Server tillsammans med senaste Service Pack för respektive Windows-version
- ❑ NDS® eller eDirectory™ (valfri version på valfri plattform; om du vill använda LDAP tillsammans med GroupWise, krävs däremot eDirectory 8.5 eller högre.)
- ❑ ConsoleOne® 1.3.4
 - ♦ Version 1.3.6 eller senare för Linux, tillsammans med X-Window System*, version X11R6
 - ♦ Version 1.3.4 eller senare för Windows

Enkelinstallation av GroupWise

1 Starta installationsguiden för GroupWise:

Om du sitter vid en Windows-arbetsstation (eller en Windows-server som motsvarar systemkraven för agenten om dessa installeras i Windows) kör du setup.exe från rotkatalogen på CD:n *GroupWise 6.5 Administrator*.
eller

På en Linux-server som motsvarar systemkraven för agenten kör du install från rotkatalogen på CD:n *GroupWise 6.5 for Linux Administrator*.

2 Klicka på Skapa el. uppdatera GroupWise-system i Installationsguiden.

3 Följ instruktionerna på skärmen och utöka eDirectory-schemat för GroupWise-objekten, installera snapin-modulerna för GroupWise Administrator i ConsoleOne och skapa en katalog för programvarudistribution.

4 Följ instruktionerna i installationsguiden på skärmen och skapa den första domänen och det första postkontoret, lägg till användare och installera meddelandeöverföringsagenten och postkontorsagenten för den nya domänen och det nya postkontoret.

Om du kör NetWare eller Windows kan du låta konfigurationsguiden starta agenterna direkt.

Utöver informationen i *Installationsguiden för GroupWise* finns mer information i avsnitten Domains, Post Offices, Message Transfer Agent, and Post Office Agent i *GroupWise Administration Guide*.

KOMMA ÅT GROUPWISE-BREVLÅDAN

Varje GroupWise-användare har en brevlåda i ett postkontor. Användare i en företagsmiljö där man använder Windows-arbetsstationer kan köra GroupWise-klienten för Windows när de vill komma åt sina brevlådor och skicka och ta emot meddelanden. Användare med Linux- eller Macintosh-arbetsstationer kan köra GroupWise-klienten för flera plattformar.

Systemkrav för GroupWise-klienten för Windows

☐ Någon av följande Windows-versioner:

- ♦ Windows 98 på en dator med Pentium* 133-processor eller snabbare och med minst 48 MB RAM- minne
- ♦ Windows NT på en dator med Pentium 133-processor eller snabbare och med minst 64 MB RAM- minne
- ♦ Windows 2000 på en dator med Pentium 200-processor eller snabbare och med minst 128 MB RAM- minne
- ♦ Windows XP på en dator med Pentium 300-processor eller snabbare och med minst 128 MB RAM- minne

☐ 60 MB ledigt hårddiskutrymme för installation av Windows-klienten

Installation av GroupWise-klienten för Windows

- 1 Sätt in CD:n *GroupWise 6.5 Client* i en Windows-arbetsstation som uppfyller systemkraven för klienten. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om det inte gör det kör du setup.exe från roten på CD:n.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen och installera programvaran för Windows-klienten på arbetsstationen. Du kan låta installationsprogrammet starta GroupWise-klienten för Windows direkt.

Om du vill distribuera klientprogramvaran för Windows i hela systemet vill du troligtvis inte dela ut en CD till varje GroupWise-användare. I stället kan du använda något av de distribueringsalternativ som beskrivs i avsnittet om klienter i *GroupWise Administration Guide*. Här beskrivs också hur du använder Novell ZENworks® för stationära datorer.

Systemkrav för GroupWise-klienten för flera plattformar

☐ Något av följande operativsystem:

- ♦ SUSE LINUX Desktop, SUSE LINUX 8.2 eller SUSE LINUX 9 Professional, tillsammans med någon av skrivbordsmiljöerna KDE eller GNOME
- ♦ Red Hat 9 eller Red Hat Enterprise 3 WS, tillsammans med skrivbordsmiljön GNOME
- ♦ Macintosh OS 10.3 (Panther)
- ♦ Någon av Windows-versionerna i listan "[Systemkrav för GroupWise-klienten för Windows](#)" på sidan 4

☐ 40 MB ledigt hårddiskutrymme för installation av klienten för flera plattformar

Installera GroupWise-klienten för flera plattformar på Linux

- 1 Sätt in CD:n *GroupWise 6.5 for Linux Client* i en Linux-arbetsstation som uppfyller systemkraven för klienten för flera plattformar. Installationsprogrammet för klienten startar automatiskt. Om det inte gör det kör du install från CD:ns rotkatalog.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen och installera programvaran för klienten för flera plattformar på Linux- arbetsstationen. Du kan låta installationsprogrammet starta GroupWise-klienten direkt.

Installera GroupWise-klienten för flera plattformar på Macintosh

- 1 Sätt in CD:n *GroupWise 6.5 for Linux Client* i en Macintosh-arbetsstation och bläddra till filen GroupWise.sit.
- 2 Dubbelklicka på filen GroupWise.sit och installera programvaran för klienten för flera plattformar på Macintosh-arbetsstationen. Vid installationen läggs ikonen för GroupWise-klienten till på skrivbordet.
- 3 Starta GroupWise-klienten genom att dubbelklicka på ikonen.

Om du vill distribuera klientprogramvaran för flera plattformar i hela systemet vill du troligtvis inte dela ut en CD till varje GroupWise-användare. I stället kan du använda något av de distribueringsalternativ som beskrivs i avsnittet om klienter i *GroupWise Administration Guide*. Här beskrivs också hur du använder Ximian® Red Carpet™.

ANSLUTA GROUPWISE TILL INTERNET

Använd GroupWise Internet Agent när du vill lägga till meddelandetjänster för Internet i GroupWise-systemet. När du har installerat Internet-agenten kan GroupWise-användare skicka meddelanden till alla mottagare, oavsett plats, via Internet. De kan ansluta till sina GroupWise-brevlådor med e-postklienter som använder POP3- eller IMAP4-standard i stället för en GroupWise-klient. GroupWise-användare kan också prenumerera på Internet-adresslistor i GroupWise-klienten för Windows.

Systemkrav för GroupWise Internet Agent

- ☐ Något av de serveroperativsystem som visas i listan "**Systemkrav för GroupWise**" på sidan 3
- ☐ Anslutning till Internet, inklusive en Internet-leverantör eller DNS-namnmatchning i det egna nätverket

Installation av GroupWise Internet Agent

- 1 Starta Installationsguide för GroupWise. Instruktioner finns i "**Enkelinstallation av GroupWise**" på sidan 3.
- 2 Klicka på Installera produkter, peka på GroupWise Internet Agent och välj Installera GroupWise Internet Agent.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen och installera Internet-agenten på den lokala NetWare-, Linux- eller Windows-servern.

Om du kör NetWare eller Windows kan Installationsguiden starta Internet-agenterna direkt.

Utöver informationen i *Installationsguiden för GroupWise* finns mer information om Internet-agenten i handboken *GroupWise Administration Guide*.

KOMMA ÅT GROUPWISE-BREVLÅDAN FRÅN WEBBLÄSAREN ELLER EN TRÅDLÖS ENHET

Med hjälp av GroupWise WebAccess kan användare nå sina GroupWise-brevlådor via webbläsare, trådlösa WAP-telefoner, handdatorer* och Windows CE-enheter. WebAccess-agenten kommunicerar med andra GroupWise- agenter och hämtar information från GroupWise-brevlådor. WebAccess-programmet integreras i webbläsaren så att informationen i GroupWise-brevlådan kan visas i webbläsaren eller på en trådlös enhet.

Systemkrav för GroupWise WebAccess

☐ Något av de serveroperativsystem som visas i listan "**Systemkrav för GroupWise**" på sidan 3

☐ En webbserver:

- NetWare 4.2/5.1 (med senaste Support Pack installerat): NetWare Enterprise Web Server
- NetWare 6.x: Netscape* Enterprise Web Server, Apache webbserver
- NetWare 6.5 (med GroupWise 6.5 Support Pack 1 eller senare installerat): Apache 2
- Linux: Apache 2
- Windows NT (med senaste Service Pack installerat): Microsoft Internet Information Server 4.0, Netscape Enterprise Server* 3.6 eller senare
- Windows 2000: Microsoft Internet Information Server 5 eller senare
- UNIX* Solaris*: Apache webbserver 1.3.3 eller senare

☐ Någon av följande webbläsare:

- Linux: Mozilla 1.4 eller senare och jämförbara Mozilla-baserade webbläsare, Konqueror 3.1.4 eller senare och jämförbara Konqueror-baserade webbläsare
- Windows: Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare, Netscape Navigator* 4.0 eller senare
- Macintosh: Safari* 1.0 eller senare, Microsoft Internet Explorer 4.5 eller senare, Netscape Navigator 4.51 eller senare
- UNIX: Netscape 4.0 eller senare, Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare

☐ Någon av följande trådlösa enheter:

- Valfri trådlös enhet med WAP (Wireless Access Protocol) och en mikrowebbläsare för HDML (Handheld Device Markup Language) 3.0 eller senare eller WML (Wireless Markup Language) 1.1 eller senare
- En handdator med valfritt operativsystem för WCA (Web Clipping Applications) (postkontorsagenter)
- En Windows CE-enhet med valfri Windows CE-version

Installation av GroupWise WebAccess

- 1 Starta Installationsguide för GroupWise. Instruktioner finns i "Enkelinstallation av GroupWise" på sidan 3.
- 2 Klicka på Installera produkter, peka på GroupWise WebAccess och välj Installera GroupWise WebAccess.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen och installera WebAccess-agenten på den lokala NetWare-, Linux- eller Windows-servern samt installera WebAccess-programmet på valfri webbserver.

Om du kör NetWare eller Windows kan Installationsguiden starta WebAccess-agenten och webbservern direkt.

- 4 Använd följande webbadress om du vill visa inloggningssidan för WebAccess-klienten i webbläsaren eller på den trådlösa enheten:

NetWare/Windows: `http://web_server/servlet/webacc`

Linux: `http://web_server/gw/webacc`

där `web_server` är IP-adressen eller DNS-värnamnet för webbservern.

Utöver informationen i *Installationsguiden för GroupWise* finns mer information om WebAccess i handboken *GroupWise Administration Guide*.

KOMMUNICERA I REALTID MED ANDRA GROUPWISE-ANVÄNDARE

Novell GroupWise Messenger är en säker företagslösning för snabbmeddelanden mellan olika plattformar, med funktioner för närvaro och arkivering av konversationer mellan GroupWise-användare i ett företag. Messenger kan köras på NetWare, Linux och Windows. Grundläggande instruktioner finns i *Snabbstart för Messenger*. Mer information finns i handböckerna *Installationsguiden för Messenger* och *Messenger Administration Guide*.

ÖVERVAKA GROUPWISE-SYSTEMET

GroupWise Monitor är ett verktyg för övervakning och hantering som hjälper dig och andra GroupWise-administratörer att övervaka GroupWise- och Messenger-agenter och GroupWise-gateways från en valfri plats med Internet-anslutning där du har tillgång till en webbläsare eller en trådlös enhet. Du kan delvis administrera agenter från webbläsaren eller från en trådlös enhet.

Systemkrav för GroupWise Monitor

- ❑ Något av de serveroperativsystem som visas i listan "Systemkrav för GroupWise" på sidan 3
Monitor Agent finns dock inte för NetWare.
- ❑ Någon av de webbservrar som visas i listan "Systemkrav för GroupWise WebAccess" på sidan 6
- ❑ Någon av de webbläsare som visas i listan "Systemkrav för GroupWise WebAccess" på sidan 6
- ❑ Någon av de trådlösa enheter som visas i listan "Systemkrav för GroupWise WebAccess" på sidan 6

Installation av GroupWise Monitor

- 1 Starta Installationsguide för GroupWise. Instruktioner finns i "Enkelinstallation av GroupWise" på sidan 3.
- 2 Klicka på Installera produkter, peka på GroupWise Monitor och välj Installera GroupWise Monitor.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen och installera Monitor-agenten på den lokala Linux- eller Windows- servern och WebAccess-programmet på valfri webbserver.

Om du kör Windows kan Installationsguiden starta Monitor-agenten och webbservern direkt.
- 4 Använd följande webbadress om du vill visa webbövervakningskonsolen i webbläsaren eller på den trådlösa enheten:

NetWare/Windows: `http://web_server/servlet/gwmonitor`

Linux: `http://web_server/gwmon/gwmonitor`

där `web_server` är IP-adressen eller DNS-värnamnet för webbservern.

Utöver informationen i *Installationsguiden för GroupWise* finns mer information i Monitor-avsnittet i handboken *GroupWise Administration Guide*.

KLUSTRA GROUPWISE-SYSTEMET

Novell Cluster Services™ ger högre tillgänglighet och hanterbarhet för viktiga nätverksresurser med hjälp av funktioner som växling vid fel, återställning efter fel och migration (belastningsutjämning) för klustrade resurser. Genom att konfigurera postkontor som klustrade resurser kan du garantera att GroupWise-användare alltid har tillgång till sina brevlådor från GroupWise-klienten för Windows. Genom att konfigurera WebAccess-agenter som klustrade resurser kan du garantera att GroupWise-användare alltid har tillgång till sina brevlådor från webbläsare och handdatorer. Genom att konfigurera Internet-agenter som klustrade resurser kan du garantera att GroupWise-användare alltid kan skicka e-post via Internet.

- 1 Installera Novell Cluster Services enligt instruktionerna som medföljer produkten.
- 2 Välj Konfigurera GroupWise-agenter för klustring när du installerar en GroupWise-agent (postkontorsagenten, meddelandeöverföringsagenten, Internet-agenten och WebAccess-agenten) på en klustrad volym så att startfilen för agenten konfigureras korrekt.
- 3 När du har installerat de olika GroupWise-agenterna använder du ConsoleOne för att konfigurera det klustrade volymresursobjektet som aktiverar och inaktiverar agenten vid växling eller återställning.

Mer information finns i avsnittet Novell Cluster Services i handboken *GroupWise Interoperability Guide*.

UPPDATERA GROUPWISE-SYSTEMET MED SUPPORT PACK

Uppdateringar till programvaran för GroupWise finns i Novell Consolidated Support Packs.

- 1 Följ instruktionerna i filen Viktigt som medföljer GroupWise Support Pack. Tänk på följande:
 - ♦ Uppdatera alltid den primära domänen först.
 - ♦ När du uppdaterar en domän bör du alltid starta meddelandeöverföringsagenten först (före alla postkontorsagenter) så att domänens databas uppdateras fullständigt.
 - ♦ Först när du har uppdaterat domänen och startat meddelandeöverföringsagenten för den, kan du starta de uppdaterade postkontorsagenterna för de postkontor som tillhör den uppdaterade domänen.

Mer information finns i avsnittet om uppdatering i handboken *Installationsguiden för GroupWise*.