

# ZENworks Reporting 6.2.1

## ZENworks Reporting アプライアンス展開 および管理リファレンス

2016年11月

## 保証と著作権

保証と著作権、商標、免責事項、保証、輸出およびその他の使用制限、米国政府の規制による権利、特許ポリシー、および FIPS コンプライアンスの詳細については、<https://www.novell.com/company/legal/> を参照してください。

Copyright © 2016 Micro Focus Software Inc. All rights reserved.

---

# 目次

このガイドについて	5
<b>1 概要</b>	<b>7</b>
<b>2 システム要件</b>	<b>9</b>
<b>3 アプライアンスの展開</b>	<b>13</b>
3.1 アプライアンスの展開	13
3.2 アプライアンス設定の構成	14
<b>4 ZENworks Reporting 環境設定</b>	<b>17</b>
4.1 ZENworks Reporting の環境設定	17
4.2 ZENworks Reporting の再設定	23
<b>5 アプライアンスの管理</b>	<b>31</b>
5.1 Ganglia 環境設定	32
5.2 Ganglia モニタリング	32
5.3 ネットワーク	33
5.4 時刻	33
5.5 ストレージ	33
5.6 システムサービス	34
5.6.1 システムサービスの開始、停止、または再開	34
5.6.2 システムサービスの自動または手動への設定	34
5.7 ファイアウォール	34
5.8 管理パスワード	35
5.9 フィールドパッチ	35
5.10 オンラインアップデート	35
5.11 ZENworks Reporting アプライアンスのシャットダウンと再起動	36
<b>6 ZENworks Reporting システムの管理</b>	<b>37</b>
6.1 ZENworks Reporting 環境設定	38
6.2 端末とファイルエクスプローラ	40
6.2.1 ターミナル	40
6.2.2 ファイルエクスプローラ	41
6.3 ログ	42
6.4 ZENworks Reporting のバックアップ	44
<b>7 ZENworks Reporting の移行</b>	<b>45</b>
7.1 ZENworks Reporting 5.6.1 のデータのバックアップ	45
7.2 ZENworks Reporting 6.2.1 Appliance の展開、環境設定および移行	45

<b>8 Jaspersoft Studio</b>	<b>47</b>
8.1 Jaspersoft Studio 5.6 のインストール . . . . .	47
8.2 Jaspersoft Studio 5.6 の ZENworks Reporting への接続 . . . . .	48
8.2.1 ZENworks Reporting の証明書のコピー . . . . .	49
<b>A トラブルシューティング</b>	<b>51</b>

# このガイドについて

この『Novell ZENworks Reporting Virtual Appliance 展開および管理リファレンス』には、ZENworks Reporting Appliance を ZENworks Reporting でサポートされている仮想インフラストラクチャに展開および設定するために必要な情報が説明されています。

このガイドの情報は、次のように構成されます。

- ◆ 7 ページの第 1 章「概要」
- ◆ 9 ページの第 2 章「システム要件」
- ◆ 13 ページの第 3 章「アプライアンスの展開」
- ◆ 17 ページの第 4 章「ZENworks Reporting 環境設定」
- ◆ 31 ページの第 5 章「アプライアンスの管理」
- ◆ 37 ページの第 6 章「ZENworks Reporting システムの管理」
- ◆ 45 ページの第 7 章「ZENworks Reporting の移行」
- ◆ 47 ページの第 8 章「Jaspersoft Studio」
- ◆ 51 ページの付録 A「トラブルシューティング」

## 対象読者

このガイドは、ZENworks Reporting 管理者を対象にしています。

## フィードバック

本マニュアルおよびこの製品に含まれているその他のマニュアルについて、皆様のご意見やご要望をお寄せください。オンラインヘルプの各ページの下部にあるユーザコメント機能を使用してください。

## その他のマニュアル

ZENworks Reporting には、製品の概要とその実装方法を説明したその他のマニュアル (PDF 形式および HTML 形式) が用意されています。その他のマニュアルについては、[ZENworks 2017 マニュアル Web サイト \(https://www.novell.com/documentation/zenworks2017/\)](https://www.novell.com/documentation/zenworks2017/) を参照してください。



# 1 概要

ZENworks Reporting6.2.1 は、サポートされている仮想インフラストラクチャに仮想アプライアンスとして展開できます。ZENworks Reporting アプライアンスはカスタマイズされた SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 上に構築されており、ZENworks Reporting6.2.1 がプリインストールされているため、オペレーティングシステムのライセンスコストを削減できます。

展開後、使いやすい Web ベースのコンソールを使用して ZENworks Reporting を再設定できます。同じコンソールを使用して、ZENworks Reporting アプライアンスを保守したり、コマンドの実行、サービスの開始と停止、ログの表示、ファイルのアップロードとダウンロードなどの基本的なタスクを実行したりすることもできます。さらに、基本的なサーバ設定をカスタマイズしたり、サーバパフォーマンスを監視したりすることも可能になります。

Appliance では、root ユーザおよび zenadmin ユーザがサポートされています。root ユーザは Appliance および ZENworks Reporting に対してすべての特権を持ちます。zenadmin ユーザは ZENworks Reporting に対してのみ特権を持ちます。

root ユーザは次の特権を持ちます。

## ◆ アプライアンス

- ◆ Ganglia 環境設定
- ◆ Ganglia モニタリング
- ◆ ネットワーク
- ◆ 時刻
- ◆ ストレージ
- ◆ システムサービス
- ◆ ファイアウォール
- ◆ 管理パスワード
- ◆ フィールドパッチ
- ◆ オンラインアップデート
- ◆ ZENworks Reporting アプライアンスのシャットダウンと再起動

## ◆ ZENworks Reporting

- ◆ ZENworks Reporting 環境設定
- ◆ 端末とファイルエクスプローラ
- ◆ ログ
- ◆ ZENworks Reporting のバックアップ

zenadmin ユーザは次の特権を持ちます。

## ◆ アプライアンス

- ◆ Ganglia 環境設定
- ◆ Ganglia モニタリング

- ◆ システムサービス
- ◆ 管理パスワード
- ◆ フィールドパッチ
- ◆ オンラインアップデート
- ◆ ZENworks Reporting アプライアンスのシャットダウンと再起動
- ◆ **ZENworks Reporting**
  - ◆ ZENworks Reporting 環境設定
  - ◆ 端末とファイルエクスプローラ
  - ◆ ログ
  - ◆ ZENworks Reporting のバックアップ



# 2 システム要件

ZENworks Reporting アプライアンスは、64 ビット (x86\_64) 仮想マシンです。次の各セクションでは、ZENworks Reporting アプライアンスを仮想インフラストラクチャに展開するための要件を示します。

表 2-1 ZENworks Reporting アプライアンスの要件

項目	要件
搭載	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Citrix XenServer 5.x、6.2、および 6.5</li><li>◆ XenServer on SLES 11 SP3 および SLES 12</li><li>◆ VMware ESXi 5.x および 6.x</li><li>◆ Microsoft Hyper-V 2008 R2、2012 R2</li></ul>
仮想マシンの設定	<p>Appliance では、次のデフォルトで事前設定された環境設定が最小限必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>RAM</b>: 8GB 以上</li><li>◆ <b>ディスク容量</b>: 60GB 以上</li><li>◆ <b>CPU コア</b>: 2</li></ul> <p>ZENworks Reporting は、2 つのハードディスクを必要とします。一方のハードディスク (サイズ: 60 GB) はオペレーティングシステムを含むアプライアンスで事前設定されており、もう一方のハードディスク (サイズ: 最低 15 GB) は ZENworks データ用に追加する必要があります。</p> <p>要件に応じて、ZENworks Reporting アプライアンスの展開後に事前設定されたディスク容量を増加できます。</p>

項目	要件
ユーザソース	<p>ZENworks Reporting を設定して、Microsoft Active Directory または Novell e-Directory ユーザソースを使用できます。</p> <p>LDAP 資格情報を持つユーザは ZENworks Reporting にログインできます。ZENworks Reporting サーバからはユーザを管理できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ サポートされる権限のあるユーザソース <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Novell eDirectory 8.7.3 または 8.8</li> <li>◆ Microsoft Active Directory (Windows 2000 SP4 以上に付属)</li> </ul> </li> <li>◆ LDAP ユーザアクセス : ZENworks Reporting は最低でも LDAP ディレクトリへの読み込み専用アクセス権を持つユーザが必要です。</li> <li>◆ LDAP 認証 : 単純認証はユーザを認証し、ユーザがアプリケーションにアクセスできるようにします。 単純認証では、アプリケーションが識別名 (DN) およびその識別名のパスワードを提供します。単純認証を使用するには、クライアントが既存の LDAP エントリの識別名 (DN)、およびそのエントリのユーザパスワード属性と一致するパスワードを提供する必要があります。</li> </ul>
IP アドレス	サーバには、静的な IP アドレスまたは永久にリースされる DHCP アドレスを持つ必要があります。
ポート	<p>プライマリサーバ通信には次のポートが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL、Oracle、および Sybase のデータベースポート</li> <li>◆ プライマリサーバ : 443</li> <li>◆ LDAP: 389 または 636</li> <li>◆ SMTP: 電子メール用に 25</li> <li>◆ NTP: 時間同期用に 123</li> <li>◆ SSH: 22</li> <li>◆ アプライアンス : 8443</li> <li>◆ アプライアンス管理コンソール : 9443</li> </ul>
データベース	<p>サポートされているデータベースは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server 2008 R2、2008 SP2、2012、および 2014</li> <li>◆ Oracle 11.2.0.4 Standard および Enterprise Edition、11.2.0.4 RAC、12c (12.1.0.1 および 12.1.0.2)</li> <li>◆ Sybase SQL Anywhere 12</li> </ul> <p>詳細については、「システム要件」の「<a href="#">データベースの要件</a>」を参照してください。</p>

---

項目	要件
Web ブラウザ	アプライアンスコンソールでサポートされている Web ブラウザは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Internet Explorer バージョン 10 および 11</li><li>◆ Firefox ESR バージョン 31.4 および 31.5</li><li>◆ Firefox バージョン 30 以降 (すべてのパッチを含む)</li></ul>
サポートされている言語	アプライアンスコンソールでサポートされている言語は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 英語 - en</li><li>◆ フランス語 - fr</li><li>◆ ドイツ語 - de</li><li>◆ イタリア語 - it</li><li>◆ 日本語 - ja</li><li>◆ ポルトガル語 ( ブラジル )</li><li>◆ 中国語 ( 簡体字 ) - zh_CN</li><li>◆ 中国語 ( 繁体字 ) - zh_TW</li><li>◆ スペイン語 - es</li></ul>

---



# 3 アプライアンスの展開

ZENworks Reporting アプライアンスを展開するには、次の各セクションのタスクを実行します。

- ◆ 13 ページのセクション 3.1 「アプライアンスの展開」
- ◆ 14 ページのセクション 3.2 「アプライアンス設定の構成」

## 3.1 アプライアンスの展開

ZENworks Reporting アプライアンスを展開するには、次の手順を実行します。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスの展開先にする hypervisor が [9 ページの第2章「システム要件」](#) に一覧されている要件を満たすことを確認します。
- 2 ZENworks Reporting アプライアンスファイルを [Novell ダウンロード](#) Web サイトからダウンロードします。

使用している hypervisor に応じて、次のファイルのいずれかをダウンロードします。

- ◆ **VMware ESXi:** .ova ファイルをダウンロードします。
  - ◆ **Microsoft Hyper-V:** .vhd ファイルをダウンロードします。
  - ◆ **Citrix XenServer:** .ova ファイルをダウンロードします。
  - ◆ **XenServer on SLES:** .tar.gz ファイルをダウンロードします。
- 3 ダウンロードされた (.ova、.vhd、または .tar.gz) ファイルを使用して、ZENworks Reporting アプライアンスを hypervisor に展開します。

デフォルトで、ZENworks Reporting Virtual Appliance の最初のブートで VMware ツールがインストールされます。最初のブート時にインターネット接続が利用できない場合は、インターネット接続が利用可能になったときに、/opt/novell/va\_install に配置されている install\_vmware\_tools スクリプトを実行してください。

- 4 (オプション) 作成した仮想マシンのスナップショットを取ります。  
これにより、特定の時点における仮想マシンの状態とデータが保存されます。
- 5 ZENworks Reporting アプライアンスの展開後、仮想マシンの電源をオンにする前にハードディスクを追加する必要があります。

---

**重要:** ZENworks Reporting 5.6.1 から ZENworks Reporting 6.2.1 に移行するには、アプライアンスを環境設定せずに [45 ページの第7章「ZENworks Reporting の移行」](#) に進みます。

---

- 6 アプライアンスを環境設定するには、[14 ページのセクション 3.2 「アプライアンス設定の構成」](#) に進みます。

## 3.2 アプライアンス設定の構成

アプライアンス設定を指定するには、次の手順を実行します。

- 1 [使用許諾書] ページで、必要な **License Language (ライセンス言語)** および **Keyboard Language (キーボード言語)** を選択して、**受諾する** をクリックします。
- 2 [Passwords and Time Zone (パスワードとタイムゾーン)] ページで、次の情報を指定します。
  - ◆ **Root Password and Confirmation (root パスワードと確認)**: ZENworks Reporting アプライアンスの root パスワード。
  - ◆ **zenadmin Password and Confirmation (zenadmin パスワードと確認)**: ZENworks Reporting アプライアンスの zenadmin のパスワード。
  - ◆ **NTP Server (NTP サーバ)**: 外部の NTP (Network Time Protocol) サーバの IP アドレスまたは DNS 名。
  - ◆ **Optional NTP Server (オプションの NTP サーバ)**: 外部の NTP (Network Time Protocol) サーバの IP アドレスまたは DNS 名。
  - ◆ **地域**: ローカル地域。
  - ◆ **タイムゾーン**: ローカルタイムゾーン。
- 3 **次へ** をクリックします。
- 4 [Network Settings (ネットワーク設定)] ページで、次の情報を指定します。
  - ◆ **ホスト名**: アプライアンスの IP アドレスに関連付けられている完全修飾ドメイン名 (FQDN)。たとえば、server.domain.com です。

ホスト名が解決可能である必要があります。解決できない場合、ZENworks Reporting の一部の機能が適切に動作しなくなります。サーバ名は、DNS 要件をサポートする必要があります。さもないと、ZENworks Reporting ログインが失敗します。使用できる文字は文字 a-z (大文字および小文字)、数字、およびハイフン (-) です。
  - ◆ **Obtain IP Address using DHCP (DHCP を使用して IP アドレスを取得)**: DHCP アドレスを使用して IP アドレスを取得するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、**IP アドレス** と **Networks Mask (ネットワークマスク)** が無効になります。
  - ◆ **IP アドレス**: サーバは、静的な IP アドレスまたは永久にリースされる DHCP アドレスを持つ必要があります。
  - ◆ **Network Mask (ネットワークマスク)**: アプライアンスの IP アドレスに関連付けられているネットワークマスク。
  - ◆ **ゲートウェイ**: ZENworks Reporting アプライアンスが存在するサブネットのゲートウェイの IP アドレス。
  - ◆ **DNS サーバ**: ネットワークのプライマリ DNS サーバの IP アドレス。
  - ◆ **Optional DNS Server (オプションの DNS サーバ)**: ネットワークのプライマリ DNS サーバの IP アドレス。
  - ◆ **Domain Search (ドメイン検索)**: デフォルトでは、**ホスト名フィールド** で指定したドメインが表示されます。
  - ◆ **Optional Domain Search (オプションのドメイン検索)**: 代替ドメイン。
- 5 **次へ** をクリックします。

展開後にハードディスクを追加しないと、警告メッセージが表示されます。この場合は、仮想マシンの電源をオフにし、ハードディスクを追加して、電源をオンにしてから、[ステップ2](#)に進みます。

6 [Data Store Location ( データストアの場所 )] ページで、追加した新しいハードディスクを確認します。

7 [**Configure (構成)**] をクリックします。

構成後、コンソールに URL が表示されます。この URL (<https://<FQDN>:9443>) を使用して、アプライアンスの管理や ZENworks Reporting の設定を行います。

8 次のタスクの [17 ページの第 4 章「ZENworks Reporting 環境設定」](#)に進みます。





# 4 ZENworks Reporting 環境設定

次の各セクションでは、環境設定および再環境設定のフローについて説明します。

- ◆ 17 ページのセクション 4.1 「ZENworks Reporting の環境設定」
- ◆ 23 ページのセクション 4.2 「ZENworks Reporting の再設定」

## 4.1 ZENworks Reporting の環境設定

ZENworks Reporting アプライアンスを hypervisor に展開した後、次の手順を実行して ZENworks Reporting を環境設定します。

- 1 サポートされている Web ブラウザで URL を起動します。  
アプライアンスのコンソールに、URL (<https://<FQDN>:9443> または <https://<ipaddress>:9443>) が表示されます。
- 2 必要な言語を選択します。選択した言語が Web ブラウザでサポートされている場合は、その言語で表示され、サポートされていない場合は、英語で表示されます。  
詳細については、[サポートされている言語の 9 ページの第 2 章「システム要件」](#)を参照してください。
- 3 [14 ページのセクション 3.2「アプライアンス設定の構成」のステップ 2](#)で指定した root または zenadmin の資格情報を使用して、ZENworks Reporting にログインします。  
初回ログイン時、ZENworks Reporting を設定するようプロンプトが表示されます。
- 4 [ZENworks Reporting の環境設定] ページで前提条件を確認します。環境設定を完了するために必要な情報を用意する必要があります。
  - ◆ レポーティング要件固有のドメイン
  - ◆ 認証局の設定  
セキュアな通信を行うには、ZENworks Reporting サーバに証明書が必要です。ZENworks Reporting では、内部および外部の証明書をサポートしています。内部の証明書を使用する場合は、ZENworks Reporting によって自動的に生成されます。外部の証明書を使用する場合は、ZENworks Reporting を使用するか、または組織固有の方法を使用して証明書署名要求 (CSR) を生成してから、署名済み証明書を取得することができます。  
CSR は、SSL (Secure Sockets Layer) デジタル証明書アプリケーションを通じてユーザが認証局 (CA) に提供する暗号化テキストです。CSR は CA によって検証され、署名済み証明書が発行されます。
- 5 これが新しい ZENworks Reporting サーバである場合を選択します。
- 6 ZENworks Reporting で CSR を生成する場合は、**Generate CSR (CSR を生成)** をクリックします。  
このページから CSR を生成する場合は、サーバに秘密鍵が保存されます。

ZENworks Reporting を設定する際、署名済みサーバ証明書、秘密鍵、および CA 証明書が必要になります。署名済みサーバ証明書を取得するには、CSR を生成して、CA で検証する必要があります。

6a 次の情報を指定します。

- ◆ **一般名 (CN):** ZENworks Reporting サーバの完全修飾ドメイン名。ブラウザが SSL 通信のために証明書を受諾できるよう、この名前は URL に含まれるサーバ名に一致する必要があります。たとえば、mail.novell.com です。
- ◆ **組織 (O):** 組織名。
- ◆ **部門 (OU):** 部門名 ( 部署や課など )。
- ◆ **市町村または地域 (L)**
- ◆ **都道府県 (ST)**
- ◆ **国または地域:** 2 文字の国コードまたは地域。たとえば、US。
- ◆ **キー長:** 必要なキー長は 1024 または 2048 にすることができます。

6b 生成をクリックして CSR をダウンロードします。

7 新しい ZENworks Reporting サーバの設定をクリックします。

8 次の項目を指定して管理者アカウントを作成します。

- ◆ **ユーザ名:** ユーザ名には最大 50 文字を使用できます。英数字および特殊文字 ( アンダースコア ( \_ ) およびハイフン ( - ) ) を使用できます。
- ◆ **パスワード:** 管理者パスワードは、ZENworks Reporting へのログインに使用します。パスワードは 6 文字以上にする必要があります。
- ◆ **パスワードの確認:** このフィールドを使用して、パスワードが正しいかどうかを確認します。一致しない場合、次へをクリックした後にエラーメッセージが表示されます。正しいパスワードを再入力する必要があります。

このユーザは管理者権限を持ちます。この管理者アカウントを使用して、ユーザソースに依存しないで ZENworks Reporting にログインできます。また、この管理者アカウントには、設定済みのユーザソースに存在する同様のユーザよりも高い優先度が与えられます。

9 次へをクリックします。

**ドメインの設定** ?

ZENworks Reportingで使用するドメインを1つ以上選択します。ZENworks管理ゾーンからドメインを追加することも、ドメインリソースファイルをインポートすることもできます。

<input type="checkbox"/> ドメイン	バージョン	データベース	データソース
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Audit Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Bundle Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase

- 10** ZENworks Reporting で使用するドメインを1つ以上指定します。ZENworks 管理ゾーンからドメインを追加、またはドメインリソースファイルをインポートできます。
- 10a** **追加**をクリックします。
- 10b** [ドメイン追加] ページで、ドメインを追加してデータソースを設定する方法を選択します。

### ドメインの追加 ?

ドメインを追加してデータソースを設定する方法を選択します。

ZENworks管理ゾーンからドメインを追加する ▾

管理ゾーン内のプライマリサーバについて、次のように指定します:

サーバアドレス:

ポート:

ユーザ名:

パスワード:

追加するドメイン:  ZENworks  
 Audit (ZENworks 11 SP3以上)  
 ZENworksのバンドルドメイン(ZENworks 2017以降)

- ◆ ZENworks 管理ゾーンからドメインを追加するを選択し、次の項目を指定します。
  - ◆ **サーバアドレス**: 管理ゾーンの ZENworks プライマリサーバの有効な IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)。このプライマリサーバを参照してドメインリソースファイルおよび必要なデータベース情報をダウンロードし、そのドメインのデータソースを設定します。
  - ◆ **ポート**: 管理ゾーン内のプライマリサーバによって使用されるポート。デフォルトポートは 443 です。
  - ◆ **ユーザ名**: ZENworks コントロールセンターにログインするための管理ゾーンの管理者ユーザ名。
  - ◆ **パスワード**: ユーザ名フィールドで指定した管理ゾーンの管理者ユーザのパスワード。

- ◆ **追加するドメイン**：追加するドメインを選択します。

ZENworks 2017 以前のバージョンではバンドルドメインはサポートされていません。追加するドメインフィールドで、ZENworks バンドルドメイン (ZENworks 2017 以降) をクリアします。

または

ZENworks 管理ゾーンからドメインを追加またはその他の Micro Focus 製品のドメインリソースファイルをアップロードできます。

ドメインの追加
?

ドメインを追加してデータソースを設定する方法を選択します。

リソースファイルを使用してドメインを追加する

ドメインリソースファイルをアップロードして、データソースタイプを選択します。

リソースファイル: 参照

データソース: Sybase

選択したデータソースについて、次のように指定します。

サーバアドレス:

ポート: 2638

データベース名:

ユーザ名:

パスワード:

追加
キャンセル

- ◆ **リソースファイルを使用してドメインを追加する**を選択します。
- ◆ **リソースファイル (\*.zip)**: ダウンロード済みでローカルで使用できるドメインリソースファイルをドラッグアンドドロップします。
- ◆ **データソース**: アップロードしたドメインのデータソースを選択します。  
データソースがデータベースサーバの場合、次の項目を指定します。
  - ◆ **サーバアドレス**: データベースサーバの有効な IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

- ◆ **ポート**: データベースサーバによって使用されるポート。
- ◆ **データベース名**: データベースの名前。
- ◆ **ユーザ名**: データベースにアクセスするための読み込み / 書き込み許可を持つユーザ名。
- ◆ **パスワード**: データベースにアクセスするための有効なパスワード。

データベースサーバが Microsoft SQL Server の場合、次の項目を指定します。

- ◆ **インスタンス名**: データベースをホストしている Microsoft SQL Server インスタンスの名前を指定します。
- ◆ **認証の種類**: 認証の種類を選択します。
- ◆ **ドメイン**: このフィールドは、Windows 認証を選択した場合に有効になります。完全修飾ドメイン名 (FQDN) またはホスト名を指定します。

データソースが ZENworks 管理ゾーンの場合、次の項目を指定します。

- ◆ **サーバアドレス**: 管理ゾーンの ZENworks プライマリサーバの有効な IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)。このプライマリサーバを参照してドメインリソースファイルおよび必要なデータベース情報をダウンロードし、そのドメインのデータソースを設定します。
- ◆ **ポート**: 管理ゾーン内のプライマリサーバによって使用されるポート。デフォルトポートは 443 です。
- ◆ **ユーザ名**: ZENworks コントロールセンターにログインするための管理ゾーンの管理者ユーザ名。
- ◆ **パスワード**: ユーザ名フィールドで指定した管理ゾーンの管理者ユーザのパスワード。

**10c** テストをクリックし、ZENworks プライマリサーバへの接続が確立されているかどうかを確認し、**追加**をクリックします。

**11** (オプション) **ドメインハイパーリンク**をクリックし、設定したドメインを編集します。

**12** 管理ゾーンの認証局 (CA) のタイプを選択します。

- ◆ **内部 CA**: 証明書は自動的に生成されます。
- ◆ **外部 CA**: **Secure certificate (.p12, or .pfx) (セキュア証明書 (.p12 または .pfx))**、**ルート証明書および秘密鍵の付いたサーバ証明書**、または**ルート証明書およびサーバ証明書**を選択します。

**12a** 必要な証明書に応じて、次の詳細を指定します。

- ◆ **Secure certificate (.p12, or .pfx) (セキュア証明書 (.p12 または .pfx))**
  - ◆ **Secure certificate (セキュア証明書)**: この証明書には、サーバ証明書、中間証明書チェーン、および秘密鍵が、パスワードで保護された暗号化ファイルに保存されます。.p12 または .pfx ファイル形式がサポートされています。
  - ◆ **パスワード**: セキュア証明書ファイルのパスワード。
- ◆ **ルート証明書および秘密鍵の付いたサーバ証明書**
  - ◆ **Root certificate (ルート証明書)**: サーバ証明書および中間証明書チェーンに署名した CA によって発行された、証明書ツリーの最上位の証明書。.pem、.crt、.cer、.der、.p7b、または .p7c のファイル形式がサポートされています。
  - ◆ **サーバ証明書**: ZENworks サーバのために使用される署名済み証明書です。.pem、.crt、.cer、.der、.p7b、または .p7c のファイル形式がサポートされています。

- ◆ **秘密鍵**：署名済みサーバ証明書に関連付けられている秘密鍵ファイル。 .der ファイル形式がサポートされています。
- ◆ **ルート証明書およびサーバ証明書**  
 ルート証明書およびサーバ証明書を使用するには、**Generate CSR (CSR を生成)** リンクを使用して CSR を生成しておく必要があります。
  - ◆ **Root certificate (ルート証明書)**：サーバ証明書および中間証明書チェーンに署名した CA によって発行された、証明書ツリーの最上位の証明書。 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b、または .p7c のファイル形式がサポートされています。
  - ◆ **サーバ証明書**：ZENworks サーバのために使用される署名済み証明書です。 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b、または .p7c のファイル形式がサポートされています。

12b 完了をクリックします。

ZENworks Reporting の設定が開始されます。これには数分かかる場合がありますブラウザを閉じたり、ブラウザがタイムアウトした場合でも、設定プロセスはバックグラウンドで続行されます。

ZENworks Reporting の設定後は、概要ページから **ZENworks Reporting コンソール** を使用して ZENworks Reporting の各機能にアクセスできます。

## 4.2 ZENworks Reporting の再設定

ZENworks Reporting を設定した後、これを再設定できます。

ZENworks Reporting の設定を再設定するには：

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページで、**ZENworks Reporting 環境設定** をクリックします。

ZENworks Reporting 環境設定

概要 | 基本 | 詳細

証明書設定  
ドメイン設定  
ユーザーソース設定  
ユーザーグループ設定  
電子メールサーバ設定  
管理者\*

設定の概要 変更の適用

ZENworks Reportingは実行中です。 [ZENworks Reportingコンソールを開く](#)

ZENworks Reportingサーバ

DNS名:	vkundralnov22.epm.blr.novell.com	バージョン:	6.2.1
アプライアンスのIPアドレス:	172.22.10.196	管理者:	root

証明書

認証局:	内部	有効期限:	1月 26, 2027 02:36 午後 (UTC)
------	----	-------	----------------------------

ユーザー

未設定

管理者役割用のユーザーグループ

未設定

ドメイン

ドメイン	バージョン	データソース	データベースタイプ
ZENworks Domain	17.1.0	172.22.10.76	Sybase
ZENworks Audit Domain	17.1.0	172.22.10.76	Sybase

\* 設定が変更されたことを示します。[ 変更の適用 ] をクリックしてください。



## 2 概要タブをクリックし、必要な設定を再設定します。

- ◆ **認証局の設定**をクリックします。
  - ◆ 設定されている認証局 (CA) が内部の場合、**変更**をクリックして内部証明書を変更します。
  - ◆ **CAの変更**をクリックし、設定済みの CA を変更します。外部認証局の種類に基づいて詳細を指定します。  
詳細については、[17 ページのセクション 4.1 「ZENworks Reporting の環境設定」のステップ 12](#) を参照してください。
  - ◆ **証明書の表示**をクリックして証明書の詳細を表示します。
- ◆ **ドメインの設定**をクリックします。

ドメインはリソースファイルにパッケージされています。よって、新しいリソースファイル (更新済みのドメイン) が ZENworks または ZENworks Reporting のリリースの一部としてリリースされている場合、このリソースファイルを使用してドメインを再設定し、新しい更新を取得する必要があります。

このページでは、ドメインを追加または編集できます。設定済みのドメインを編集するには、名前をクリックします。ドメインの最新バージョンまたは以前のバージョンを選択するか、またはそのドメインのデータソースの詳細を変更できます。

---

### 注

- ◆ 新しい ZENworks リソースファイルでドメインを再設定する場合、既存のカスタムレポート、カスタムデータソース、およびカスタムドメインは変更されません。事前定義されたレポートのみが更新されます。
- ◆ ZENworks Reporting を再設定する前に、次のように ZENworks Reporting のリソース (レポート、ビューなど) をバックアップします。
  1. ZENworks Reporting 5 サーバコンソール (<https://<ip>:8443>) に管理者としてログインします。
  2. **管理 > サーバ設定 > エクスポート**に移動します。
  3. ファイル export.zip をローカルマシンに保存します。

---

ドメインの再設定については、[17 ページのセクション 4.1 「ZENworks Reporting の環境設定」のステップ 10](#) を参照してください。

- ◆ **ユーザソース設定**をクリックします。  
複数のユーザソースを追加または編集します。



## ユーザソースの設定



ZENworks Reportingにアクセスするためのユーザソースを追加します。[上へ移動] (▲)または[下へ移動] (▼)を使用して順序を設定します。複数のユーザソースに存在するユーザがZENworks Reportingへのログインを試行した場合にユーザ競合を解決するため、順序の設定が必要です。

追加

削除

テスト



	サーバ	ポート	ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">172.22.10.180</a>	389	cn=admin,o=context

OK

キャンセル

- ◆ 追加をクリックしてユーザソースを追加し、次の詳細を指定します。

**ユーザソースの編集** ?

ZENworks Reportingへのログインに使用するユーザソースの詳細を指定します。

サーバアドレス:

ポート:   SSLの使用

ユーザ名:   
cn=ReadOnlyUser,o=mycompany(eDir)  
 cn=ReadOnlyUser,dc=organization,dc=com (Active Directory)

パスワード:

- ◆ **サーバアドレス** : ユーザソースの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレスを指定します。これはユーザ認証に使用されます。
- ◆ **ポート** : 選択した SSL に応じてデフォルトのポート値が表示されます。デフォルトの SSL ポートは 636、デフォルトの非 SSL ポートは 389 です。ユーザソースが上記のデフォルトのポート以外のポートで設定されている場合、適切にそのポートを更新する必要があります。
- ◆ **ユーザ名** : ZENworks Reporting サーバは、認証されるにはログインを試みるたびに LDAP ディレクトリに対する読み込み専用アクセス権が必要です。読み込み専用アクセス権の取得にこのユーザの資格情報が使用されます。

識別名 (DN) 形式でユーザ名を指定します。次に例を示します。

- ◆ **Novell eDirectory**: cn=ReadOnlyUser,o=mycompany
- ◆ **Microsoft Active Directory**:

cn=ReadOnlyUser,cn=users,dc=organization,dc=com

設定後、このユーザの資格情報が変更された場合、ZENworks Reporting サーバは LDAP ディレクトリにアクセスしてログインを認証できなくなります。新しい資格情報を使用して ZENworks Reporting を再設定する必要があります。

Active Directory を使用すると、ZENworks Reporting アプライアンスでは許可されていない特殊文字を使用して組織ユニット (OU) およびユーザ名を作成できません (アプライアンスはサポートされていない特殊文字があると処理を続行できません)。このシナリオでは、これらの特殊文字 (; =, + <>) それぞれにバックスラッシュ “\” をつける必要があります。たとえば、ReadOnly,User は ReadOnly\,User と指定します。

- ◆ **パスワード**：最初の認証ユーザのパスワードを指定します。
- ◆ **テスト**をクリックし、ユーザソースへの接続が確立されているかどうかを確認し、**追加**をクリックします。
- ◆ **削除**：削除するユーザソースを選択し、**削除**をクリックします。ユーザソースが削除されると、そのユーザソースのユーザはZENworks Reporting にアクセスできなくなります。
- ◆ **上へ移動**：リスト内で上に移動するユーザソースを選択します。このユーザソースのユーザ認証はリストの下位ユーザソースよりも高い優先度になります。
- ◆ **下へ移動**：リスト内で下に移動するユーザソースを選択します。このユーザソースのユーザ認証はリストの上位ユーザソースよりも低い優先度になります。
- ◆ **ユーザグループ設定**をクリックします。

設定済みのユーザソースからユーザグループを追加し、そのグループのメンバーのZENworks Reporting 管理者権限を取得します。

## 管理者役割用のユーザグループの設定



管理者の役割を割り当てる1つ以上のグループをユーザソースから選択します。これらのグループのユーザは管理者特権を持ちます。

追加

削除

<input type="checkbox"/> グループ	ユーザソース
<input type="checkbox"/> cn=admingroup,o=context	172.22.10.180

OK

キャンセル

- ◆ 追加をクリックし、次の項目を指定して LDAP グループを追加します。

**管理者グループの追加** ?

ソース  ▾

検索対象  ▾ 参照

サブフォルダの検索

検索対象  🔍

名前	場所

- ◆ ソース：設定済みのユーザソースを選択します。
- ◆ 検索対象：ユーザソース全体を検索またはブラウズをクリックして、ユーザソースから特定の検索コンテナを選択できます。サブフォルダを選択するチェックボックスを選択し、コンテナを再帰的に検索します。
- ◆ 検索対象：検索するグループの名前または名前を含む数文字を指定し、検索アイコンをクリックします。検索テキストを含むグループ名が検索コンテナに表示されます。検索結果から1つ以上のグループを選択できます。OKをクリックしてユーザグループを追加します。または、これらを設定する場合には追加をクリックして続行します。
- ◆ リストから1つ以上のグループを選択し、削除をクリックして、これらの管理者グループに属しているユーザから管理者特権を取り消します。
- ◆ グループチェックボックスを選択してリストからすべてのグループを選択し、削除します。

### 重要

- ◆ ZENworks Reporting へのアクセス許可を持っているのは、管理者のみです。管理者特権は次のとおりです。
  - ◆ さまざまな ZENworks Reporting リソース (レポート、ビュー、ドメイン、データソースなど) の表示、実行、スケジュール、作成、保存、および削除

- ◆ さまざまな ZENworks Reporting リソースのアクセス許可 (読み込み、書き込み、削除、実行および管理) の他ユーザへの割り当て (役割レベルまたはユーザレベルで実行)。
- ◆ ZENworks Reporting サーバの設定の管理
- ◆ ユーザまたは役割の削除
- ◆ 親グループ (他のサブグループを含むグループ) を選択した場合、次のことに注意してください。
  - ◆ **Active Directory の場合** : サブグループのユーザには管理者特権はありません。これらのユーザに管理者特権を割り当てるには、個々に設定します。
  - ◆ **eDirectory の場合** : サブグループすべてに管理者特権があります。

- ◆ **電子メールサーバ設定** をクリックします。アウトバウンド電子メールサーバ設定を設定し、電子メール通知およびレポートを送信します。

アウトバウンド電子メールサーバを設定するには、次の項目を指定します。

- ◆ **アウトバウンド電子メールサーバ** : SMTP サーバの FQDN または IP アドレスを指定します。SMTP サーバはスケジュールされたレポートの送信に使用されます。
- ◆ **ポート** : SMTP サーバがリスンするポート番号を指定します。デフォルトポート番号は 25 です。
- ◆ **SSL/TLS を使用する** : SMTP サーバが SSL または TLS で動作している場合にはこのオプションを選択します。
- ◆ **送信者の電子メールアドレス** : スケジュールされたすべてのレポートの送信者の電子メールアドレスを指定します。
- ◆ **パスワード要** : チェックボックスをクリアして認証なしでアウトバウンド電子メールサーバを設定します。送信者が認証にパスワードを使用する場合にはチェックボックスを選択します。
- ◆ **パスワード** : 送信者のパスワードを指定します。
- ◆ **OK** をクリックします。
- ◆ **管理者** をクリックします。

ZENworks Reporting 管理者のパスワードを変更します。

アスタリスク (\*) は変更された設定を示します。

- 3 **変更を適用する** をクリックします。

ZENworks Reporting 環境設定ページの詳細については、[38 ページのセクション 6.1 「ZENworks Reporting 環境設定」](#) を参照してください。

# 5 アプライアンスの管理

ZENworks Reporting アプライアンスでは、アプライアンスの管理に Web ベースのインターフェースが提供されます。このユーザインターフェースにより、ZENworks Reporting サーバの設定や操作を簡単に行うことができます。ログインユーザに応じてタイルが表示されます。

ZENworks Reporting を管理するには、[31 ページの第 5 章「アプライアンスの管理」](#)を参照してください。

ZENworks Reporting アプライアンスでは、管理パスワード、ネットワーク設定、証明書設定などのアプライアンスの設定を再指定できます。

ZENworks Reporting アプライアンスでは、root ユーザおよび zenadmin ユーザがサポートされています。ZENworks Reporting アプライアンスに対して操作を実行したい場合は、root ユーザを使用する必要があります。つまり、root ユーザは ZENworks Reporting アプライアンスおよび ZENworks Reporting に対してすべての特権を持ちます。

ZENworks Reporting アプライアンスを管理するには、次の手順を実行します。

- 1 サポートされている Web ブラウザで URL を起動して、管理コンソールにアクセスします。  
アプライアンスのコンソールに、URL (<https://<FQDN>:9443> または <https://<ipaddress>:9443>) が表示されます。
- 2 ログイン資格情報を指定して、ログインをクリックします。  
[アプライアンスの設定] に、次のオプションが表示されます。
  - ◆ [32 ページのセクション 5.1「Ganglia 環境設定」](#)
  - ◆ [32 ページのセクション 5.2「Ganglia モニタリング」](#)
  - ◆ [33 ページのセクション 5.3「ネットワーク」](#)
  - ◆ [33 ページのセクション 5.4「時刻」](#)
  - ◆ [33 ページのセクション 5.5「ストレージ」](#)
  - ◆ [34 ページのセクション 5.6「システムサービス」](#)
  - ◆ [34 ページのセクション 5.7「ファイアウォール」](#)
  - ◆ [35 ページのセクション 5.8「管理パスワード」](#)
  - ◆ [35 ページのセクション 5.9「フィールドパッチ」](#)
  - ◆ [35 ページのセクション 5.10「オンラインアップデート」](#)
  - ◆ [36 ページのセクション 5.11「ZENworks Reporting アプライアンスのシャットダウンと再起動」](#)

## 5.1 Ganglia 環境設定

Ganglia は、ZENworks Reporting アプライアンスシステムに関する情報を収集できるスケーラブルな分散型モニタリングシステムです。監視可能なデフォルトのメトリックは、CPU、ディスク、負荷、メモリ、ネットワーク、およびプロセスです。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、**Ganglia 環境設定** をクリックします。
- 2 次の環境設定オプションを変更できます。

- ◆ **完全なモニタリングサービスを有効にする**：このオプションを選択すると、他のアプライアンスからのメトリックの受信や保存、Ganglia Web インタフェースの ZENworks Reporting アプライアンスと同じデバイスでの実行が可能です。

このオプションをオフにすると、Ganglia モニタリングを無効にできます。無効にできるのは、ZENworks Reporting アプライアンス用のモニタリングシステムがある場合、またはモニタリング情報の表示専用アプライアンスを設定する場合のみです ( そのためには、下にある **ユニキャスト** を選択して、モニタリング情報が保存されているアプライアンスの FQDN または IP アドレスを指定します )。

- ◆ **このアプライアンスでモニタリングを有効にする**：このオプションを選択すると、このアプライアンスで Ganglia モニタリングが有効になります。
  - ◆ **マルチキャスト**：このオプションを選択すると、モニタリング情報をネットワーク上の他のアプライアンスに送信できます。
  - ◆ **ユニキャスト**：このオプションを選択すると、モニタリング情報を 1 つの宛先に送信できます。
  - ◆ **Publish to (発行先)**：ユニキャストモードでの動作時に、Ganglia がモニタリング情報を送信する URL を指定します。
  - ◆ **モニタリングツールのオプション**：このオプションを選択すると、http://:9080/gweb/ のような URL を使用して、モニタリングツールから HTTP ポート 9080 経由でこのサーバにアクセスできるようになります。

- 3 (オプション) **データベースのリセット** をクリックして、このアプライアンスから既存の Ganglia メトリックをすべて削除します。

このオプションは、ZENworks Reporting データベースには適用できません。

- 4 [OK] をクリックします。

Ganglia モニタリングを ZENworks Reporting アプライアンスで使用方法の詳細については、[32 ページのセクション 5.2 「Ganglia モニタリング」](#) を参照してください。

## 5.2 Ganglia モニタリング

Ganglia は、ZENworks Reporting アプライアンスシステムに関する情報を収集できるスケーラブルな分散型モニタリングシステムです。監視可能なデフォルトのメトリックは、CPU、ディスク、負荷、メモリ、ネットワーク、およびプロセスです。詳細については、[Ganglia](#) を参照してください。



## 5.3 ネットワーク

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、ネットワークをクリックします。
- 2 **DNS 環境設定**で、ZENworks Reporting アプライアンスネットワークのネームサーバ、検索ドメイン、およびゲートウェイの設定を変更できます。
- 3 **NIC 環境設定の ID** をクリックして、アプライアンスに関連付けられている NIC (ネットワークインタフェースコントローラ) の IP アドレス、ホスト名、およびネットワークマスクを変更します (ZENworks Reporting アプライアンスに複数の NIC が設定されている場合、追加の NIC を設定できます)。
- 4 **OK** をクリックし、アプライアンスを再起動して変更を反映します。
- 5 (オプション) **アプライアンス管理 UI (ポート 9443) のアクセス制限**で、ZENworks Reporting アプライアンスへのアクセスを許可するネットワークの IP アドレスを指定します。すべてのネットワークに対して ZENworks Reporting へのアクセスを許可するには、このフィールドを空白のままにします。
- 6 **OK** をクリックします。

## 5.4 時刻

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、時刻をクリックします。
- 2 必要な時刻設定オプションを変更します。
  - ◆ **NTP Server (NTP サーバ)**: 時刻の同期に使用する NTP サーバを指定します。スペースを使用して複数のサーバを指定することができます。
  - ◆ **地域**: ZENworks Reporting アプライアンスが配置されている場所の地域を選択します。
  - ◆ **タイムゾーン**: ZENworks Reporting アプライアンスが配置されている場所のタイムゾーンを選択します。
  - ◆ **Hardware Clock Set To UTC (ハードウェアクロックを UTC に設定)**
- 3 **OK** をクリックします。

## 5.5 ストレージ

ハードディスクパーティション (/vastorage および /var) を作成している場合、ZENworks Reporting アプライアンスで提供されているツールを使用して、/vastorage および /var パーティションのストレージ領域を拡張できます。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、ストレージをクリックします。
- 2 仮想化プラットフォームベンダーが提供するツールを使用して、拡張するパーティションが含まれる仮想ディスクを拡張します。
- 3 **未割り当ての空き領域が含まれるアプライアンスディスク**で、拡張するパーティションを選択します。
- 4 **パーティションの拡張**をクリックします。

アプライアンスサービスが停止され、選択したパーティションが各ディスクのサイズまで拡張され、アプライアンスサービスが再起動されます。

- 5 アプライアンスを再起動して、拡張されたディスクをオペレーティングシステムに検出させます。

## 5.6 システムサービス

これは、ZENworks Reporting アプライアンスで動作する SSH サービスです。次のシステムサービスが利用可能です。

- ◆ SSH
- ◆ プロキシ DHCP

[システムサービス] ページでは、次の操作を実行できます。

- ◆ [34 ページのセクション 5.6.1 「システムサービスの開始、停止、または再開」](#)
- ◆ [34 ページのセクション 5.6.2 「システムサービスの自動または手動への設定」](#)

### 5.6.1 システムサービスの開始、停止、または再開

- 1 [システムサービス] ページで、開始、停止、または再開するサービスを選択します。
- 2 **アクション**をクリックし、**開始**、**停止**、または**再開**をクリックします。

### 5.6.2 システムサービスの自動または手動への設定

- 1 [システムサービス] ページで、自動または手動に設定するサービスを選択します。
- 2 **オプション**をクリックし、**自動**として設定または**手動**として設定をクリックします。  
自動として設定を選択した場合、SSH サービスはアプライアンスを実行すると自動的に開始します。  
手動として設定を選択した場合は、アプライアンスを実行した後に手動で SSH サービスを開始または停止する必要があります。

## 5.7 ファイアウォール

設定時には、アプライアンスのいくつかのポートが開いています。ZENworks Reporting アプライアンスから現在のファイアウォール設定を表示できます。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、**ファイアウォール**をクリックします。  
ポート番号が現在の状態と共に表示されます。

ファイアウォールが設定されている場合、ZENworks Reporting アプライアンスをシームレスに使用できるように、表示されているポート番号を許可する必要があります。ベストプラクティスとして、デフォルトポートからはポート番号を変更しないでください。

## 5.8 管理パスワード

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、**管理パスワード**をクリックします。
- 2 root 管理者と zenadmin 管理者の新しいパスワードを指定します。  
root パスワードを変更する場合、まず現在の root パスワードを指定する必要があります。
- 3 (オプション) **Allow root access to SSH (SSH への root アクセスを許可)** をオン/オフにします。  
このオプションをオンにすると、root ユーザがアプライアンスに SSH でアクセスできるようになります。このオプションがオンになっていない場合、アプライアンスに SSH でアクセスできるのは zenadmin のみです。
- 4 **OK** をクリックします。

## 5.9 フィールドパッチ

[フィールドパッチ] ページでは、ZENworks Reporting アプライアンスのフィールドテストパッチを管理できます。問題を修復する新しいパッチのインストール、現在インストールされているパッチの表示、およびアンインストールされたパッチの表示を行うことができます。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、**フィールドパッチ**をクリックします。
- 2 (オプション) ダウンロードしたパッチをインストールします。
  - 2a **Novell ダウンロード**のサイトから、パッチをデバイスにダウンロードします。
  - 2b [フィールドテストパッチ] ページで、**参照**をクリックして、ダウンロードしたパッチを選択します。
  - 2c [インストール] をクリックします。
- 3 (オプション) インストール済みパッチを管理します。
  - 3a **インストール済みパッチの管理**の下にある**パッチ名列**で、アンインストールするパッチを選択します。
  - 3b **最新のパッチのアンインストール**をクリックします。

## 5.10 オンラインアップデート

オンラインアップデートを使用することで、Appliance をアップデートできます。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの [アプライアンスの設定] で、**オンラインアップデート**をクリックします。

次のアクションを実行できます。

- ◆ **登録** : Novell Customer Center (NCC) サーバまたは Local Subscription Management Tool (SMT) サーバに登録し、これらのサーバから、ソフトウェアアップデートをダウンロードしたり、自動的にインストールして製品を更新することができます。

オンラインアップデートサービスを登録するには、次の手順を実行します。

1. [登録] タブをクリックします。

- サービスのタイプ **Local SMT (Local SMT)** (Subscription Management Tool) または **Novell Customer Center (Novell Customer Center)** (NCC) を選択します。

サービスのタイプに基づいて、次のものを指定します。

Local SMT

- ◆ **ホスト名**: ダウンロード元となるサーバのホスト名。
- ◆ **SSL Cert URL (SSL 証明書 URL) (オプション)**: サーバと通信するための SSL 証明書。
- ◆ **Namespace path (ネームスペースパス) (オプション)**: ファイルまたはディレクトリのネームスペース。

Novell Customer

- ◆ **電子メール**: アプライアンスに対するアップデートを受信するための電子メールアドレス。
- ◆ **アクティベーションキー**: サーバベースライセンス用のアクティベーションキー。
- ◆ **Allow data send (データ送信を許可)**: データ **Hardware Profile (ハードウェアプロファイル)** または **Optional information (オプション情報)** を受信する方法を選択します。

3. **[登録]** をクリックします。

- ◆ **更新**: 登録後、**更新**をクリックして、ダウンロードしたアップデートを起動します。
- ◆ **スケジュール**: 登録後、ダウンロードするアップデートのタイプ、およびライセンスに自動的に同意するかどうかを設定できます。

オンラインアップデートをスケジュールするには、次の手順を実行します。

1. **[Schedule (スケジュール)]** タブをクリックします。
  2. アップデートのダウンロード用のスケジュール (手動、毎日、毎週、毎月) を選択します。
- ◆ **View Info (情報を表示)**: インストール済みおよびダウンロード済みのソフトウェアアップデートのリストを表示します。
  - ◆ **更新**: Appliance のアップデートの状態を更新します。

## 5.11 ZENworks Reporting アプライアンスのシャットダウンと再起動

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **[アプライアンスの設定]** で、**再起動**または**シャットダウン**をクリックします。

ZENworks Reporting アプライアンスが再起動またはシャットダウンされます。

# 6 ZENworks Reporting システムの管理

このユーザインタフェースにより、ZENworks Reporting の設定や操作を簡単に行うことができます。ログインユーザに応じてタイルが表示されます。

ZENworks Reporting アプライアンスでは、root または zenadmin ユーザにすべての特権が付与されています。zenadmin ユーザは、ZENworks Reporting の日常的なアクティビティを実行するために ZENworks Reporting 管理者として使用されます。

root および zenadmin が実行できる操作は次のとおりです。

- ◆ アプライアンスシステムの全ファイルと全フォルダの探索
- ◆ ログの表示と編集
- ◆ ZENworks Reporting 環境設定の表示と編集
- ◆ アプライアンスと ZENworks Reporting の両方の再起動
- ◆ 端末の起動と ZENworks Reporting コマンドの実行

図 6-1 Appliance ホームページ (ZENworks Reporting の設定後)



ZENworks Reporting を管理するには、次の手順を実行します。

- 1 サポートされている Web ブラウザで URL を起動します。  
例 : <https://<FQDN>:9443> または <https://<ipaddress>:9443>

- 2 ログイン資格情報を指定して、ログインをクリックします。  
 [ZENworks Reporting アプライアンス] に、次のオプションが表示されます。

- ◆ 38 ページのセクション 6.1 「ZENworks Reporting 環境設定」
- ◆ 40 ページのセクション 6.2 「端末とファイルエクスプローラ」
- ◆ 42 ページのセクション 6.3 「ログ」
- ◆ 44 ページのセクション 6.4 「ZENworks Reporting のバックアップ」

## 6.1 ZENworks Reporting 環境設定

[ZENworks Reporting 環境設定] ページは、ZENworks Reporting の設定が正常に完了した後にのみ有効になります。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **ZENworks Reporting アプライアンス** で、**ZENworks Reporting 環境設定** をクリックします。

[ZENworks Reporting 環境設定] ページには、[概要]、[基本]、および [詳細] のビューがあります。[基本] ビューには、よく使うサーバ環境設定が表示されます。[詳細] ビューでは、関連するサーバ環境設定ファイルをオンラインで編集できます。変更を反映するには、一部のサービスの再開が必要になる場合があります。


[概要] ビューでは、証明書、ドメイン、ユーザソース、ユーザグループ、電子メールサーバ設定などの ZENworks Reporting の設定の表示および再設定、管理者パスワードや使用している hypervisor の種類、オペレーティングシステム、RAM、ファイルシステムなどのアプライアンスの詳細および HDD 詳細の変更を実行できます。

**ZENworks Reporting コンソールを開く** をクリックして ZENworks Reporting を使用します。

ZENworks Reporting の設定を再設定するには、[23 ページのセクション 4.2 「ZENworks Reporting の再設定」](#) を参照してください。

Appliance には、43GB の rootfs ファイルシステムが搭載されています。このファイルシステムは、ルートディレクトリにマウントされています。追加のハードディスクは、/dev/sdb1 にアタッチされ、/vastorage にマウントされます。すべての ZENworks Reporting 関連の設定、ログファイル、バックアップファイル、証明書、およびバイナリは、追加のハードディスクに保存されます。

図 6-2 [ZENworks の設定] のビュー



[基本] ビューには、よく使用されるサーバ設定が個別の設定値として表示されます。最小ヒープサイズ、最大ヒープサイズ、最小永久生成サイズ、最大永久生成サイズ、スレッドスタックサイズなど頻繁に使用する ZENworks Reporting 関連の設定を編集できます。

たとえば、デフォルト値を変更して**スレッドスタックサイズ (MB)**を設定、保存してから、[サービスの再開] ページで保留中の使用可能なサービスを再開することができます。

[基本] ビューには、次のオプションがあります。

- ◆ **保存** : 変更した設定を保存します。
- ◆ **更新** : すべての ZENworks Reporting 環境設定を更新します。
- ◆ **Reset all values to default (すべての値をデフォルトにリセット)** : 設定後、設定を元の状態に戻します。これは、最後に適用または移行された ZENworks Reporting です。
- ◆ **サービスの再開** : 設定を変更するために再開する必要があるサービスを選択して、変更を反映できます。

ZENworks Reporting プロセスに関連付けられた環境設定ファイルに変更がある場合、その変更が自動的に特定されて、[サービスの再開] ページにプロセスが一覧表示されます。

[詳細] ビューでは、Tomcat、ZENworks Reporting など、ZENworks Reporting 関連のすべてのサーバ環境設定ファイルを表示、設定、または編集できます。

図 6-3 ツールバー




デフォルトでは、ファイルは読み込み専用モードになります。ファイルを編集するには、**Edit Mode (編集モード)**に切り替え、ファイルで必要な内容を変更してから、**保存**をクリックします。ファイルに変更ある場合には必ず**サービスの再開**をクリックして対応するプロセスを再起動する必要があります。

[詳細] ビューには、次のオプションがあります。

- ◆ **ダウンロード** : サーバ環境設定ファイルをダウンロードします。
- ◆ **Edit Mode (編集モード)** : エディタでサーバ環境設定ファイルの切り替えまたは編集を行うことができます。
- ◆ **再ロード** : ファイルシステムからサーバ環境設定ファイルをロードします。ブラウザエディタで加えた変更を保存していない場合、変更は失われます。
- ◆ **Reset all values to default (すべての値をデフォルトにリセット)** : 設定後、ファイルを元の状態に戻します。これは最後に適用された ZENworks Reporting システムの更新です。
- ◆ **Download all Files (すべてのファイルをダウンロード)** : 左ペインに表示されているすべてのサーバ環境設定フォルダをダウンロードします。アプライアンスによって、ダウンロード対象ファイルの圧縮されたアーカイブが作成されます。
- ◆ **保存** : サーバ環境設定ファイルをファイルシステムに保存します。
- ◆ **サービスの再開** : 設定を変更するために再開する必要があるサービスを選択して ([基本] ビューまたは [詳細] ビュー)、変更を反映できます。

ZENworks Reporting プロセスに関連付けられた環境設定ファイルに変更がある場合、その変更が自動的に特定されて、[サービスの再開] ページで変更のリストがプロセスされます。

- ◆ **パスの選択** : パスの選択  アイコンをクリックして、環境設定ファイルの物理パスをコピーします。
- ◆ **更新** : すべての ZENworks Reporting 環境設定を更新します。



## 6.2 端末とファイルエクスプローラ

このタイルにより、ファイルシステムエクスプローラと端末用の統合ビューが起動されます。

- ◆ 40 ページのセクション 6.2.1 「ターミナル」
- ◆ 41 ページのセクション 6.2.2 「ファイルエクスプローラ」


### 6.2.1 ターミナル

端末を機能させるには、SSH サービスが実行されている必要があります。セキュリティ上の理由により、デフォルトでは SSH サービスが開始されません。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **アプライアンスの設定** で、**システムサービス** アイコンをクリックします。
- 2 [システムサービス] ページの **SSH service (SSH サービス)** を選択します。
- 3 **アクション** をクリックし、**開始** をクリックします。  
デバイスの再起動後に SSH サービスを自動再開する場合、[SSH service (SSH サービス)] を自動に設定します。
- 4 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **ZENworks Reporting アプライアンス** で、**Terminal & File Explorer (端末とファイルエクスプローラ)** をクリックします

新しいブラウザウィンドウで 2 つのフレームが起動します。各フレームには、それぞれ **ファイルエクスプローラ** (ファイル操作の実行用) と **Terminal (端末)** が表示されます。端末ブラウザまたはタブを閉じると、確認メッセージが表示されます。

図 6-4 ターミナル



ローカルファイルシステムとリモートファイルシステム間でコンテンツを転送できる組み込みのファイルエクスプローラを使用することで、ファイル操作を実行できます。リモートファイルシステムの任意のフォルダをルートにした状態で、新しい端末を開くこともできます。


新しい端末をクリックして、複数の端末を開くことができます。デフォルトでは、最大 5 つの端末を起動できます。



端末にデフォルト値以外の値を設定するには、次の手順を実行します。

- 1 /etc/opt/novell/base に移動します。
- 2 terminal\_config.properties ファイルを開きます。
- 3 maxTerminalsPerBrowser の値を必要な値に変更し、ファイルを保存します。

端末のテーマ (前景色と背景色) を選択するには、次の手順を実行します。

- 1 設定  アイコンをクリックして、必要な端末のテーマを選択します。

テーマを作成するには、次の手順を実行します。

- 1 /etc/opt/novell/base に移動します。
- 2 terminal-themes.xml ファイルを開きます。
- 3 独自のテーマを追加し、ファイルを保存します。次に例を示します。


```
<theme>
  <name>example</name>
  <background-color>#000000</background-color>
  <foreground-color>yellow</foreground-color>
</theme>
```

## 6.2.2 ファイルエクスプローラ

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **ZENworks Reporting** で、**Terminal & File Explorer (端末とファイルエクスプローラ)** をクリックします

新しいブラウザウィンドウで2つのフレームが起動します。各フレームには、それぞれファイルエクスプローラ (ファイル操作の実行用) と **Terminal (端末)** (SSH) が表示されます。

図 6-5 ファイルエクスプローラ













ここでは、ファイルやフォルダを操作できます。

- ◆ ファイル操作はユーザ特権 (POSIX ファイルパーミッション) に基づきます。

- zenadmin としてログインした場合、すべてのファイル操作は zenworks ユーザとして実行されま  
す。
- root としてログインした場合、すべてのファイル操作は root ユーザとして実行されます。
- 表形式の表示では、コンテキストメニューを利用できます。表示されるオプションは、端末を  
開く、更新、アップロード、新規フォルダ、および新規ファイルです。
- アプライアンスのファイルシステムのツリー表示には、アプライアンスのファイルシステムが  
ツリーとして表示されます。ツリー表示で表示されるのはフォルダのみです。利用できるオプ  
ションは、新規フォルダ、削除、リネーム、端末を開く、更新、切り取り、コピー、貼り付け、  
アップロード、およびダウンロードです。
- ファイルエクスプローラでは、Appliance (SLES -Unix) のファイルシステムの探索、ブレッ  
ドクラムナビゲーション、アップロード、ダウンロード、更新、名前変更、作成、削除、または  
CCP (切り取り、コピー、および貼り付け) の各操作を行うことができます。

ファイルパスの下にツールバーが表示され、次の操作を実行できます。

アイコン	名前	説明
	端末設定	端末テーマ表示設定を変更します。
	パスの選択	ブレッドクラムに表示されるファイルパスを選択します。
	設定	表示または非表示にするファイル設定を設定します。
/	ブレッドクラム	選択したファイルまたはフォルダのパスを表示します。
	親ディレクトリ	親フォルダの内容を表形式で表示します。
	ダウンロード	指定したフォルダにあるファイルやフォルダをダウンロードしま す。
	アップロード	複数のファイルをアップロードできます。フォルダのアップロー ドはサポートされていません。
	新規フォルダ	現在のフォルダ内にフォルダを作成します。
	新規ファイル	現在のフォルダに新規ファイルを作成します。
	更新	表形式の表示を、アプライアンスの最新の内容に更新します。
	削除	指定したフォルダにあるファイルやフォルダを削除できます。

## 6.3 ログ


ZENworks Reporting アプライアンスで監視されるすべてのログファイルが仮想ツリー構造で整理さ  
れ、特定のファイルまたはフォルダのパスが表示されます。監視モードまたは最初から表示モード  
で、ログファイルを表示できます。

監視モードでは、ログファイルの最後からログファイルが表示されます。

最初から表示モードでは、ログファイルの最初からログファイルが表示されます。ログファイルが、複数のファイルバージョンにわたっている場合、そのファイルの最初のバージョンから、内容が表示されます。

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの ZENworks Reporting アプライアンスで、ログをクリックします。

図 6-6 ログ



ここでは、ZENworks Reporting サーバのログを表示できます。ログは、Appliance ログ、オペレーティングシステムログ、および ZENworks Reporting ログに基づいて分類されます。

ログには、次のオプションがあります。

- ◆ **表示、最初から表示、および更新。**
- ◆ **ダウンロード**を使用すると、ログファイルまたはフォルダをダウンロードできます。
- ◆ **再開および一時停止**を使用すると、ログファイルを監視して最新情報を参照できます。**更新時間**を秒単位で指定することで、監視の更新間隔を設定できます。[更新]では、2つの要求間の時間間隔を指定します。

**Lines to load (ロードする行)**を指定して、監視間隔中に取得する行数を制御します。デフォルトでは、**Lines to load (ロードする行)**は100に設定されます。

ログファイルを表示する速度を制御します。ログファイルは、複数のHTTP要求を定期的に行うことによってロードされます。要求ごとに、設定可能な行数がロードされます。

- ◆ **クリア**では、現在表示されているログをクリアできます。ただし、ZENworks Reporting アプライアンス内ではログはクリアされません。クリアされたログを表示するには、ログファイルを開始します。
- ◆ **検索**では、検索条件に基づいてログをフィルタできます。端末から tail および grep を使用してログファイルを監視できます。ログビューアは、ログファイルの内容の監視とフィルタ処理を行うための GUI を提供します。検索は、INFO、ERROR、DEBUGなどのログレベルに基づいて実行し、正規表現 (AND および OR) を使用することもできます。

## 6.4 ZENworks Reporting のバックアップ

ZENworks Reporting のバックアップでは、ZENworks Reporting サーバの設定、プロパティ、ドメイン、証明書、カスタマイズしたレポート、スケジュールなどの ZENworks Reporting 関連のファイルをバックアップできます。バックアップは、移行中にすべてのバックアップ設定ファイルを新しいアプライアンスに復元するために使用されます。

ZENworks Reporting のファイルをバックアップするには：

- 1 ZENworks Reporting アプライアンスホームページの **ZENworks Reporting アプライアンス**で、**ZENworks Reporting のバックアップ**をクリックします。
- 2 **[バックアップの開始]** をクリックします。  
バックアップファイルは /vastorage/backup の場所に保存されます。

# 7 ZENworks Reporting の移行

この章では、ZENworks Reporting 5.6.1 から ZENworks Reporting 6.2.1 への移行について説明します。

次の各セクションでは、移行方法を説明します。

- ◆ [45 ページのセクション 7.1「ZENworks Reporting 5.6.1 のデータのバックアップ」](#)
- ◆ [45 ページのセクション 7.2「ZENworks Reporting 6.2.1 Appliance の展開、環境設定および移行」](#)

## 7.1 ZENworks Reporting 5.6.1 のデータのバックアップ

ZENworks Reporting 5.6.1 のデータをバックアップするには：

- 1 [ZENworks Reporting のバックアップ] ウィンドウ (<https://<FQDN>:9443> または <https://<ipaddress>:9443>) をクリックし、ZENworks Reporting 5.6.1 のデータをバックアップします。
- 2 ファイル zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm.zip を [ダウンロード](#) Web サイトからダウンロードします。
- 3 ファイル zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm.zip を抽出します。
- 4 ファイル zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm を ZENworks Reporting 5.6.1 Appliance にインストールし、ネットワーク設定をバックアップします。
- 5 2 番目のハードディスクの場所を書き留め、データをアクセス可能な場所にコピーします。
- 6 ZENworks Reporting 5.6.1 Appliance の電源をオフにします。
- 7 次のタスクに進みます。[ZENworks Reporting 6.2.1 Appliance の展開、環境設定および移行](#)を参照してください。

---

**重要：**ZENworks Reporting をバックアップした後、ZENworks Reporting サーバで変更を行うと、その変更は移行後に使用できない場合があります。

---

## 7.2 ZENworks Reporting 6.2.1 Appliance の展開、環境設定および移行

ZENworks Reporting 6.2.1 Appliance を展開して既存の ZENworks Reporting 5.6.1 を移行し、そのネットワーク設定でアプライアンスを設定する必要があります。

- 1 [13 ページのセクション 3.1「アプライアンスの展開」](#)の指示に従ってアプライアンスを展開します。
- 2 ハードディスクを ZENworks 6.2.1 Appliance に追加し、コピーしたハードディスク ([45 ページのセクション 7.1「ZENworks Reporting 5.6.1 のデータのバックアップ」](#)のステップ 5) を指します。

- 3 ZENworks Reporting 管理者パスワードを指定します。
  - ◆ **パスワード** : 管理者パスワードは、ZENworks Reporting へのログインに使用します。パスワードは 6 文字以上にする必要があります。
  - ◆ **パスワードの確認** : このフィールドを使用して、パスワードが正しいかどうかを確認します。一致しない場合、**次へ**をクリックした後にエラーメッセージが表示されます。正しいパスワードを再入力する必要があります。
- 4 **ドメインの検証**をクリックします。

ZENworks が更新されると、ドメインを更新できることを示すメッセージが表示されます。
- 5 **OK** をクリックしてドメインを再設定し、新しいバンドルドメインを使用できるようにします。または、**スキップ**をクリックして既存のドメインの使用を継続します。
- 6 移行プロセスを完了するには、**完了**をクリックします。

---

**重要** : 証明書が有効つまりアプライアンスのホスト名が証明書のホスト名と同じである場合のみ移行は完了します。

---

# 8 Jaspersoft Studio

Jaspersoft Studio 5.6 は、ZENworks Reporting の Eclipse ベースのレポートデザイナーです。これは iReport の完全な書き換えです。Jaspersoft Studio を使用すると、グラフ、イメージ、サブレポート、クロスタブなどを含む高度なレイアウトを作成できます。JDBC、TableModel、JavaBeans、XML、Hibernate、ビッグデータ (Hive など)、CSV、XML などのさまざまなソースおよびカスタムソースを介してデータにアクセスできます。次に PDF、RTF、XML、XLS、CSV、HTML、XHTML、テキスト、DOCX、または Open Office としてレポートを発行できます。

---

**重要 :** Jaspersoft Studio 5.6 は Windows のみをサポートしています。

---

Jaspersoft Studio 5.6 をインストールし、ZENworks Reporting に接続するには、次のタスクを実行します。

- ◆ [47 ページのセクション 8.1 「Jaspersoft Studio 5.6 のインストール」](#)
- ◆ [48 ページのセクション 8.2 「Jaspersoft Studio 5.6 の ZENworks Reporting への接続」](#)

## 8.1 Jaspersoft Studio 5.6 のインストール

Jaspersoft Studio 5.6 をインストールするには :

- 1 [Novell ダウンロード](#) サイトからファイル Jaspersoft\_Studio\_5.6.iso をダウンロードします。
- 2 ファイル Jaspersoft\_Studio\_5.6.iso をマウントします。
- 3 Jaspersoft\_Studio\_5.6.iso ディレクトリをブラウズします。
- 4 setup.exe ファイルをダブルクリックします。
- 5 言語を選択し、**続行**をクリックします。
- 6 [使用許諾契約] ページの契約を受諾し、**次へ**をクリックします。
- 7 インストールディレクトリを選択し、**次へ**をクリックします。
- 8 概要ページを確認します。前の設定を変更するには、**戻る**をクリックします。それ以外の場合は、**インストール**をクリックし、**実行**をクリックします。
- 9 **スタート > Jaspersoft > Jaspersoft Studio Professional-5.6.0 final** に移動し、**Jaspersoft Studio Professional-5.6.0 final** をクリックします。
- 10 [Workspace 選択] ページが表示されたら、**Workspace** のルートパスを指定し、**OK** をクリックします。
- 11 Workspace のディレクトリを作成する場合、**OK** をクリックします。
- 12 Jaspersoft Studio で **ヘルプ** を選択し、**ライセンスマネージャ** をクリックします。
- 13 [ライセンスマネージャ] ページで、**新しいライセンスをインストールする** をクリックします。
- 14 ファイル jasperserver.license の場所をブラウズします (たとえば、C:\jsstudio\js-studio-pro-5.6.0)。
- 15 **開く** をクリックし、Jaspersoft Studio の新しいライセンスをインストールします。



- [ライセンスマネージャ] ページで、**ライセンスタイプ**が**評価用**から**製品用**に変更されます。
- 16 **閉じる**をクリックして [ライセンスマネージャ] ページを閉じます。

## 8.2 Jaspersoft Studio 5.6 の ZENworks Reporting への接続

Jaspersoft Studio 5.6 を ZENworks Reporting に接続するには：

- 1 ZENworks Reporting の証明書をインストールします。
  - 1a 管理者が ZENworks Reporting の証明書を提供します。ZENworks Reporting の証明書を取得するには、[49 ページのセクション 8.2.1 「ZENworks Reporting の証明書のコピー」](#)を参照してください。
  - 1b ZENworks Reporting の証明書 (server.cert) を Jaspersoft Studio 5.6 をインストールするデバイスにコピーします。
  - 1c コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。

```
cd <studio install path>\js-studio-pro-5.6.0\features\jre.win32.win32.x86_64.feature_1.7.0.u25\jre\bin
```

<studio install path> は Jaspersoft Studio 5.6 のインストール場所です。C:\Program Files\Jaspersoft などにインストールします。
  - 1d 次のコマンドを実行します：

```
keytool -import -keystore <studio install path>\js-studio-pro-5.6.0\features\jre.win32.win32.x86_64.feature_1.7.0.u25\jre\lib\security\cacerts -file <certificate path>\<certificate name> -storepass changeit
```

<studio install path> は Jaspersoft Studio 5.6 のインストール場所です。C:\Program Files\Jaspersoft などにインストールします。

<certificate path> は、Jaspersoft Studio 5.6 をインストールするデバイスにコピーする ZENworks Reporting の証明書の場所です。C:\Program Files\Certificate などです。

<certificate name> は ZENworks Reporting の証明書の名前です。zrs-appl.labs.blr.novell.com などです。
- 2 Jaspersoft Studio 5.6 を起動します。
- 3 Jaspersoft Studio 5.6 で、**Window > ビューの表示**を選択し、**その他**をクリックします。
- 4 [ビューの表示] ページの **Jaspersoft Studio ビュー**の下で、**Repository Explorer** を選択し、**OK** をクリックします。
- 5 [リポジトリ] ビューで、**サーバ**を右クリックし、**JasperReports サーバ接続を作成する**をクリックします。
- 6 サーバプロファイルウィザードで、次の項目を指定します。
  - ◆ **名前**：接続の名前。
  - ◆ **URL**：ZENworks Reporting URL (https://<hostname>:<port number>/jasperserver-pro/)。
  - ◆ **組織**：組織の名前。
  - ◆ **ユーザ**：有効な ZENworks Reporting ユーザ名。
  - ◆ **パスワード**：前のフィールドで指定したユーザ名の関連パスワード。
- 7 **テスト接続**をクリックします。接続が正しく確立された後に ZENworks Reporting のコンテンツが表示されます。



8 完了をクリックして、接続を保存します。

Jaspersoft Studio 5.6 の使用法の詳細については、[Jaspersoft Studio 5.6](#) を参照してください。

## 8.2.1 ZENworks Reporting の証明書のコピー

ZENworks Reporting の証明書をコピーするには：

◆ **Windows:**

- 1 管理者として ZENworks Reporting にログインします。
- 2 %ZRS\_HOME%\conf\security に移動します。
- 3 ファイル server.cert をコピーします。

◆ **Linux:**

- 1 ルートユーザとして ZENworks Reporting にログインします。
- 2 /opt/novell/zenworks-reporting/conf/security に移動します。
- 3 ファイル server.cert をコピーします。



# A

## トラブルシューティング

以降のセクションでは、ZENworks Reporting アプライアンスの展開時および設定時に遭遇する可能性がある問題の解決策を提供します。

### java.lang.IllegalStateException: 「Form too large」 エラーメッセージが表示される

ソース : ZENworks Reporting.

説明 : **Advanced Configuration ( 詳細設定 )** タブに表示されているファイルのサイズがデフォルト値の 400000 バイト (400KB) を超えている場合、次のエラーメッセージが表示されます。

```
java.lang.IllegalStateException:Form too large
```

アクション : start.ini ファイルのフォームコンテンツサイズパラメータを増やします。

- 1 /opt/novell/jetty8 に移動します。
- 2 start.ini ファイルを開きます。
- 3 **Dorg.eclipse.jetty.server.Request.maxFormContentSize** パラメータを見つけて、値を増やします。
- 4 rcnovell-jetty stop コマンドを使用して、Jetty サーバを停止します。
- 5 rcnovell-jetty start コマンドを使用して、Jetty サーバを起動します。

### ZENworks Reporting セッションのタイムアウトの変更

ソース : ZENworks Reporting.

説明 : デフォルトの ZENworks Reporting セッションのタイムアウトは 30 分に設定されています。

アクション : ZENworks Reporting セッションのタイムアウトは web.xml ファイルを使用して変更できます。

ZENworks Reporting セッションのタイムアウトを変更するには :

1. web.xml ファイルをバックアップします。
  - ◆ **Windows の場合** : %ZRS\_HOME%\js\apache-tomcat\webapps\jsperserver-pro\WEB-INF\web.xml
  - ◆ **Linux の場合** : /opt/novell/zenworks-reporting/js/apache-tomcat/webapps/jasperserver-pro/WEB-INF/web.xml
2. web.xml ファイルを開きます。
3. <session-timeout> に移動します。

4. `<session-timeout>30</session-timeout>` で既存のタイムアウト (30) を希望のタイムアウトに変更します。
5. ZENworks Reporting サービスを手動で再起動します。