

发现、部署和淘汰参考手册

Novell[®] ZENworks[®] 10 Asset Management SP2

10.2

2009 年 5 月 27 日

www.novell.com



法律声明

Novell, Inc. 对本文档的内容或使用不作任何声明或担保，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不作任何明示或暗示的担保。另外，Novell, Inc. 保留随时修改本出版物及其内容的权利，并且没有义务将这些修改通知任何个人或实体。

另外，Novell, Inc. 对任何软件不作任何声明或保证，特别是对适销性或用于任何特定目的的适用性不作任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时修改 Novell 软件全部或部分内容的权利，并且没有义务将这些修改通知任何个人或实体。

依据本协议提供的任何产品或技术信息都将受到美国出口控制和其它国家 / 地区的贸易法律的约束。您同意遵守所有出口控制法规，并同意在出口、再出口或进口可交付产品之前取得所有必要的许可证或分类证书。您同意不出口或再出口至当前美国出口排除列表上所列的实体，或者美国出口法律中规定的任何被禁运的国家 / 地区或支持恐怖主义的国家 / 地区。您同意不将可交付产品用于禁止的核武器、导弹或生物化学武器等终端用途。有关出口 Novell 软件的详细信息，请访问 [Novell International Trade Services 万维网页面 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)。如果您未能获得任何必要的出口许可，Novell 对此不承担任何责任。

版权所有 © 2007-2009 Novell, Inc. 保留所有权利。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传送此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。

Novell, Inc. 对本文档中介绍的产品中所包含的相关技术拥有知识产权。这些知识产权特别包括但不限于 [Novell 法律专利万维网页 \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) 上列出的一项或多项美国专利，以及美国和其它国家 / 地区的一项或多项其它专利或者正在申请的专利。

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
U.S.A.
www.novell.com

联机文档: 要访问该 Novell 产品及其它 Novell 产品的最新联机文档，请参见 [Novell 文档万维网页 \(http://www.novell.com/documentation/\)](http://www.novell.com/documentation/)。

Novell 商标

有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

第三方资料

所有第三方商标均属其各自所有者的财产。

目录

关于本指南	9
I 设备发现	11
1 基本概念	13
1.1 发现方法	13
1.2 IP 和 LDAP 发现任务	13
1.3 IP 发现技术	13
1.4 LDAP 发现技术	17
1.5 发现的设备	17
1.6 可部署设备	18
2 使用 IP 地址发现设备	19
2.1 配置发现设置	19
2.2 指定发现和部署代理服务器	21
2.3 创建 IP 发现任务	22
3 发现 LDAP 目录中的设备	29
4 从 CSV 文件导入设备	35
5 查看或更新设备细节	37
II ZENworks 自适应代理部署	39
6 基本概念	41
6.1 部署方法	41
6.2 部署包	41
6.3 自适应代理与仅储存模块	41
7 管理部署包	43
7.1 包类型和结构	43
7.2 默认的系统包与自定义包	44
7.3 自定义包	44
7.4 重构建包	46
7.4.1 重构建默认包	46
7.4.2 重构建自定义包	47
8 注册设备	49
8.1 注册期间发生的事件	49
8.2 创建注册表项和规则	49

8.2.1	创建注册表项	50
8.2.2	创建注册规则	52
8.3	修改注册期间使用的设备命名模板	55
8.4	注册期间启用设备的动态重命名	56
8.4.1	在管理区域启用设置	57
8.4.2	启用设备文件夹的设置	58
8.5	禁用注册规则	59
8.6	手动注册设备	60
8.6.1	执行初始注册	60
8.6.2	使用其他注册表项重新注册设备	61
8.7	取消注册设备	61
9	部署 ZENworks 自适应代理	63
9.1	自定义代理功能	63
9.1.1	在部署之前自定义功能	63
9.1.2	部署后自定义功能	65
9.2	更改目标安装目录	65
9.3	使用任务部署代理	65
9.3.1	部署到设备的先决条件	65
9.3.2	部署到已发现的设备	68
9.3.3	部署至未发现的设备	71
9.4	手动部署代理	86
9.5	卸载代理	87
10	将 ZENworks 自适应代理部署到 Linux 从属设备	89
10.1	将代理部署到 Linux 从属设备	89
10.2	从 Linux 从属设备卸载 ZENworks 自适应代理	90
11	部署仅储存模块	91
11.1	从 ZENworks 服务器下载模块	91
11.2	在 Linux 上安装 /UNIX	92
11.3	在 NetWare 上安装	92
11.4	在 Windows 上安装	93
11.5	在 Macintosh OS X 上安装	93
III	去除和淘汰设备	95
12	从 ZENworks 系统中删除设备	97
13	淘汰或取消淘汰设备	99
IV	附录	101
A	预定义报告	103
B	日程安排	105
B.1	现在	105
B.2	无日程安排	105

B.3	特定日期	105
B.3.1	开始日期	105
B.3.2	每年运行事件	105
B.3.3	选择日程安排开始执行的时间	105
B.3.4	使用世界标准时间 (UTC)	105
B.4	重复	106
B.4.1	星期日期	106
B.4.2	每月	106
B.4.3	固定间隔	107
C	配置 ZENworks 的 NMAP	109
D	发现、部署和淘汰查错	111

关于本指南

本《Novell ZENworks 10 *Asset Management* 发现、部署和淘汰手册》可帮助您将设备添加到“ZENworks 管理区域”，然后将“ZENworks 自适应代理”或“仅储存模块”安装到设备。该参考手册还可以帮助您将“ZENworks 自适应代理”安装到 Linux 设备，以将该设备当作“ZENworks 从属设备”使用。

本指南中信息的组织结构如下：

- ◆ “设备发现”在第 11 页
- ◆ “ZENworks 自适应代理部署”在第 39 页
- ◆ “去除和淘汰设备”在第 95 页
- ◆ “附录”在第 101 页

适用对象

本指南的适用对象为配置和管理 ZENworks 系统的所有用户。

反馈

我们期待听到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每页底部的“用户意见”功能，或转到 [Novell 文档反馈站点 \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) 并在其中输入您的意见。

其他文档

ZENworks 10 Asset Management 还有其他两种采用 PDF 和 HTML 格式的支持文档，可供您了解并实施本产品。有关其他文档，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 文档 \(http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html)。

文档约定

在 Novell 文档中，大于号 (>) 用于分隔步骤内的操作和交叉参照路径中的项目。

商标符号 (®、™ 等) 代表一个 Novell 商标。星号 (*) 表示第三方商标。

在书写单一路径名时，一些平台使用反斜杠而另一些平台使用正斜杠，但在本文档中路径名一律使用反斜杠表示。要求使用正斜杠的平台（例如 linux*）用户应根据软件的要求使用正斜杠。

设备发现

以下各节的信息和指导可以帮助您将设备添加到 ZENworks® 数据库中。将设备添加到数据库之后，“ZENworks 服务器”就可以自动对该设备部署 ZENworks 自适应代理。

- ◆ 第 1 章“基本概念”（第 13 页）
- ◆ 第 2 章“使用 IP 地址发现设备”（第 19 页）
- ◆ 第 3 章“发现 LDAP 目录中的设备”（第 29 页）
- ◆ 第 4 章“从 CSV 文件导入设备”（第 35 页）
- ◆ 第 5 章“查看或更新设备细节”（第 37 页）

设备发现就是将工作站和服务器信息添加到 Novell® ZENworks® 数据库中的过程，添加之后您便可使用该信息将 ZENworks 自适应代理从“ZENworks 服务器”自动部署到设备。以下各节提供的信息可以帮助您了解发现术语和概念：

- ◆ 第 1.1 节“发现方法”（第 13 页）
- ◆ 第 1.2 节“IP 和 LDAP 发现任务”（第 13 页）
- ◆ 第 1.3 节“IP 发现技术”（第 13 页）
- ◆ 第 1.4 节“LDAP 发现技术”（第 17 页）
- ◆ 第 1.5 节“发现的设备”（第 17 页）
- ◆ 第 1.6 节“可部署设备”（第 18 页）

1.1 发现方法

可以使用的发现方法有三种：

- ◆ **IP 发现：**使用 ZENworks 发现引擎收集有关网络中设备的信息。引擎使用各种协议和标准（WMI、WinAPI、MAC 地址、NMAP、ZENworks、SNMP、SSH）来发现和收集您通过 IP 地址范围识别的设备的信息。
- ◆ **LDAP 目录发现：**使用 ZENworks 发现引擎搜索 Novell® eDirectory™ 或 Microsoft* Active Directory* 中的设备对象。您要指定搜索环境和用于搜索的过滤器。
- ◆ **CSV 导入：**导入逗号分隔值 (CSV) 文件中的设备信息。文件中至少应包含每个设备的 IP 地址或 DNS 名称。

1.2 IP 和 LDAP 发现任务

IP 和 LDAP 发现是通过发现任务执行的。您可以在“ZENworks 控制中心”内创建发现任务。LDAP 发现需要有 Novell eDirectory™ 或 Microsoft* Active Directory* 才能搜索设备。

1.3 IP 发现技术

ZENworks 发现引擎可以利用各种不同的技术来执行基于 IP 的发现。使用多种技术时，发现引擎会对每种技术启动一个发现请求。对每个目标 IP 地址都会执行此操作。例如，如果使用 MAC 地址、SNMP 和 WMI，发现引擎就会为每个目标 IP 地址创建三个请求。这些请求会排队供发现引擎处理，发现引擎一次可以处理五个请求，直到处理完为止。五个请求是默认设置。您可以根据需要更改该默认设置（请参见第 2.1 节“配置发现设置”（第 19 页））或覆盖发现任务中的设置。

如果有多个技术请求返回了某个已发现设备的信息，则信息将合并在一起。在信息冲突的情况下，发现进程会选择“最佳”信息。如果高优先级发现技术成功并返回信息，则其他较低优先级发现技术便不会执行，以使性能最佳化。例如，如果 WinAPI 或 WMI 成功，那么 MAC 地址和 NMAP 技术便会中止。

默认情况下，会启用 MAC 地址、SSH、WinAPI 和 ZENworks 技术；禁用 SNMP、WMI 和 NMAP 技术。您可以根据需要更改该默认设置，详情请参见第 2.1 节“配置发现设置”（第 19 页）。

使用较少的发现技术可以缩短完成发现任务所需的时间，但也有可能会减少收到的信息量。

IP 发现任务需要以下信息：

- ◆ 要发现的设备的 IP 地址范围。
- ◆ 使用 SSH、WMI、WinAPI 和 SNMP 发现技术检索设备的信息时所需的身份凭证。NMAP、MAC 地址和 ZENworks 三项技术不需要身份凭证。
并非所有技术都使用相同的身份凭证，也不一定所有设备都具有相同的身份凭证，因此，您可能需要指定多个身份凭证，以涵盖所有目标设备并使用所有发现技术。例如，WMI 和 WinAPI 需要 Windows 身份凭证，而 SNMP 需要 SNMP 身份凭证。
- ◆ 运行任务的日程安排。可以安排立即运行任务，也可以安排在指定的日期和时间运行任务。（可选）您可以选择不设置日程安排，在这种情况下，如果您没有手动启动任务或安排运行时间，任务就不会运行。
- ◆ 要运行任务的“ZENworks 服务器”。

下表提供有关 IP 发现技术的详细信息：

表 1-1 IP 发现技术

IP 发现技术	功能	要求	先决条件
WMI (Windows Management Instrumentation)	WMI 是 Windows 操作系统上的管理数据和操作的基础结构。发现会向基于 IP 的发现任务所识别的设备上的 WMI 服务发出远程请求以取得信息。检索设备的操作系统类型和版本、MAC 地址、网络适配器以及 CPU 细节。 有关 WMI 的详细信息，请参见 MSDN 万维网站点 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384642(VS.85).aspx) 。	由于 WMI 是专用于 Windows 的技术，因此必须将 Linux 上运行的 ZENworks 服务器所生成的请求路由到 Windows 代理才能进行处理。有关更多信息，请参见第 2.2 节“指定发现和部署代理服务器”（第 21 页）。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 目标 Windows 设备上已安装并运行 Microsoft Windows Management Instrumentation 服务。 ◆ 在发现任务中，目标设备上管理员帐户的身份凭证应指定为 Windows 身份凭证。必须满足该要求才能连接 WMI 服务。 ◆ 要使用 Windows 身份凭证来进行鉴定，请将“本地安全设置”中网络访问：本地帐户的共享和安全模型的值设置为经典 - 本地用户以自己的身份验证。有关如何配置“本地安全设置”的详细信息，请参见启用经典文件共享（第 67 页）。 ◆ 由于远程 WMI 连接会建立与目标 Windows 设备的 RPC 连接，因此目标设备的 Windows 防火墙必须允许 TCP 端口 139 和 445，才能执行 WMI 发现技术。有关如何打开这些端口的详细信息，请参见启用通过 Windows 防火墙的文件和打印机共享（第 66 页）。

IP 发现技术	功能	要求	先决条件
WinAPI	<p>将向由基于 IP 的发现任务所识别的设备上的注册表发出请求，以检索操作系统类型和版本以及 CPU 细节。</p>	<p>由于 WinAPI 是专用于 Windows 的技术，因此必须将 Linux 上运行的 ZENworks 服务器所生成的请求路由到 Windows 代理才能进行处理。有关更多信息，请参见第 2.2 节“指定发现和部署代理服务器”（第 21 页）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 目标 Windows 设备上已安装并运行 Microsoft 远程注册表服务。 ◆ 在发现任务中，目标设备的 Windows 注册表中具有读取特权的管理员帐户的身份凭证应指定为 Windows 身份凭证。必须满足该要求才能连接远程注册表服务。 ◆ 必须启用 <i>适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享</i> 选项。有关详细信息，参见 <i>启用适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享</i>（第 66 页）。 ◆ 要使用 Windows 身份凭证来进行鉴定，请将“本地安全设置”中 <i>网络访问：本地帐户的共享和安全模型</i> 的值设置为 <i>经典 - 本地用户以自己的身份验证</i>。有关如何配置“本地安全设置”的详细信息，请参见 <i>启用经典文件共享</i>（第 67 页）。 ◆ 由于远程注册表连接会建立与目标 Windows 设备的 RPC 连接，因此目标设备的 Windows 防火墙必须允许 TCP 端口 139 和 445。有关如何打开这些端口的详细信息，请参见 <i>启用通过 Windows 防火墙的文件和打印机共享</i>（第 66 页）。如果目标设备与运行任务的 Windows 代理或主服务器位于不同的子网内，则应将这些情况包括在防火墙的例外范围内。
MAC 地址	<p>检索发现设备的 MAC 地址。使用 ping 和 arp（地址解析协议）命令将基于 IP 的发现任务所识别设备的 IP 地址映射到关联的 MAC 地址。</p> <p>MAC 地址发现只能获取设备的 MAC 地址，而不提供任何操作系统信息。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 要成功执行 arp 命令，目标设备必须与执行发现请求的“ZENworks 服务器”位于同一网络内。 ◆ 要成功执行 ping 命令，设备上必须启用传入 ICMP 回应请求 (ping)，且网络中必须允许 ICMP 回应请求和回应响应。

IP 发现技术	功能	要求	先决条件
NMAP	使用 NMAP（网络映射器）检索由基于 IP 的发现任务所识别的设备的操作系统类型和版本细节。		<ul style="list-style-type: none"> ◆ NMAP 必须安装在处理发现请求的“ZENworks 服务器”上。 <p>您可以从 InSecure.org (http://www.insecure.org) 免费下载 NMAP。有关如何配置 ZENworks 的 NMAP 的详细信息，请参见附录 C“配置 ZENworks 的 NMAP”（第 109 页）。</p>
ZENworks	向基于 IP 的发现任务所识别的设备上的 ZENworks 自适应代理或 ZENworks 预代理发出请求。如果设备安装有 ZENworks 自适应代理，则该代理会以操作系统类型和版本、MAC 地址、网络适配器、CPU、受管设备 GUID、管理区域 GUID、管理区域名称、自适应代理版本、磁盘空间及内存细节进行响应。如果设备安装有 ZENworks 预代理，则该预代理会以操作系统类型、CPU、磁盘空间、内存以及用于在管理区域中注册设备的 GUID 细节进行响应。		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 预代理只会安装在 OEM 设备或已从区域中删除了注册的设备上。
SNMP	向基于 IP 的发现任务所识别的设备上的 SNMP 服务发出请求。支持 SNMP 2.0 版和 1.0 版，并且先尝试 SNMP 2.0 版。检索操作系统类型和版本、MAC 地址、网络适配器以及 CPU 细节。	由于发现进程使用基于 Windows 的 SNMP 技术，因此必须将 Linux 上运行的 ZENworks 服务器所生成的请求路由到 Windows 代理才能进行处理。有关详细信息，参见第 2.2 节“指定发现和部署代理服务器”（第 21 页）。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 要使用 SNMP 来查询设备，设备必须已启用 SNMP。 ◆ 在发现任务中，SNMP 团体字符串必须指定为 SNMP 身份凭证。 ◆ SNMP 使用 UDP 端口 161。必须将防火墙配置为允许通过此端口进行访问。
SSH	使用 SSH 协议与基于 IP 的发现任务所识别的设备上的 SSH 服务器进行通信。设备会检索操作系统类型、操作系统或内核版本、CPU、网络适配器以及内存细节，具体视设备的操作系统（Linux 或 NetWare）而定。		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 要使用 SSH 查询设备，设备应已启用 SSH，并且在发现任务中，用户名和口令必须指定为“一般”或 Linux 身份凭证。

1.4 LDAP 发现技术

如果是 LDAP 发现，ZENworks 发现引擎会向 LDAP 服务器发出 LDAP 请求。LDAP 请求包含 LDAP 服务器名称、LDAP 端口、身份凭证、要搜索的环境或组，以及是否以递归方式搜索子容器或子组。

系统会查询找到的设备对象是否含有常见属性（dnsHostName、OperatingSystem、wmNameDNS 和 wmNameOS 等属性），以尝试确定设备的 OS 版本和 DNS 名称。如果该请求指定递归式搜索，则会搜索环境中已知的容器对象。系统会为找到的每个容器对象创建新的 LDAP 请求，并将此请求追加到当前请求的搜索环境。

LDAP 发现任务需要以下信息：

- ◆ LDAP 服务器的连接信息（地址和端口）。
- ◆ 读取 LDAP 目录中的信息时所需的身份凭证。
- ◆ 要搜索设备的目录环境。
- ◆ 运行任务的日程安排。可以安排立即运行任务，也可以安排在指定的日期和时间运行任务。（可选）您可以选择不设置日程安排，在这种情况下，如果您没有手动启动任务或安排运行时间，任务就不会运行。
- ◆ 要运行任务的“ZENworks 服务器”。

1.5 发现的设备

设备被发现后，会添加到 ZENworks 数据库中，并列在“发现的设备”页上“已发现”面板中适当的设备类型文件夹中。

图 1-1 已发现面板（设备选项卡 > 已发现页）



已发现		已储存	受管
已发现			
类型	已发现		
所有类型	4		
服务器	0		
工作站	0		
打印机	0		
网络设备	0		
瘦客户机	0		
其他设备	0		
未知设备	4		
可部署类型	4		
通过 ZENworks 迁移创建的设备	0		
通过 ZENworks Asset Management 迁移创建的设备	0		

发现的各个设备会按照类型进行分类。

- ◆ **所有类型**：所有发现的设备，无论什么类型。
- ◆ **服务器**：识别为服务器的所有发现的设备。
- ◆ **工作站**：识别为工作站的所有发现的设备。

- ◆ **打印机：**识别为打印机的所有发现的设备。ZENworks 不会管理打印机，因此不能对打印机部署 ZENworks 自适应代理。
- ◆ **网络设备：**识别为网络设备的所有发现的设备，包括路由器等设备。ZENworks 并不管理网络设备，因此不能对这些设备部署 ZENworks 自适应代理。
- ◆ **瘦客户机：**识别为瘦客户机的所有发现的设备。
- ◆ **其他设备：**已识别但不属于其他某种类别的所有发现的设备。此类别包括安装了 ZENworks 自适应代理的设备。
- ◆ **未知设备：**无法识别其操作系统的所有发现的设备。由于设备的防火墙配置可能禁止使用发现技术，或提供给发现技术的身份凭证无效，因此系统可能会将设备列为未知。如果您能以手动方式确保这些设备支持“ZENworks 自适应代理”，便可以将该代理部署到这些设备。有关所支持的设备列表的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#)中的**受管设备要求**。
- ◆ **可部署类型：**识别为可部署 ZENworks 自适应代理的设备类型的所有已发现设备。
- ◆ **通过 ZENworks 迁移创建的设备：**使用“ZENworks 迁移实用程序”从 ZENworks 7 迁移的所有设备。
- ◆ **通过 ZENworks Asset Management 创建的设备：**使用“ZENworks Asset Management 迁移实用程序”从 ZENworks Asset Management 迁移的所有设备。

1.6 可部署设备

符合 ZENworks 自适应代理要求的设备会显示在“ZENworks 控制中心”内“部署”页上的“可部署设备”面板中。

图 1-2 可部署设备面板（部署选项卡）

名称	IP 地址	操作系统	发现的日期	部署状态
192.168.9.240	192.168.9.240	未知操作系统	2008年8月5日	错误
192.168.9.241	192.168.9.241	未知操作系统	2008年8月5日	错误
rawhide.rawhide.sqa	192.168.9.1	未知操作系统	2008年8月5日	错误
SYMCLIENT	192.168.9.242	未知操作系统	2008年8月5日	错误

您可以使用该面板对设备部署自适应代理、从 ZENworks 数据库中去掉设备或使用过滤器从列表中过滤掉这些设备以忽略它们。

使用 IP 地址发现设备

您可以对网络执行基于 IP 的发现，将设备添加到 ZENworks® 数据库中。通过 IP 发现，“ZENworks 服务器”可以使用一组技术（WMI、WinAPI、MAC 地址、NMAP、ZENworks、SNMP 和 SSH）尽可能多地发现有关目标设备的信息。目标设备由您指定的 IP 地址范围决定。

- ◆ 第 2.1 节“配置发现设置”（第 19 页）
- ◆ 第 2.2 节“指定发现和部署代理服务器”（第 21 页）
- ◆ 第 2.3 节“创建 IP 发现任务”（第 22 页）

2.1 配置发现设置


如有必要，IP 发现会使用以下可修改的配置设置：

- ◆ 可同时处理的发现数（默认值为 5）
- ◆ 要从发现中排除的 IP 子网或地址范围
- ◆ 使用的发现技术（默认为 LDAP、MAC 地址、WinAPI、ZENworks 以及 SSH）

1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡。

配置	注册	系统信息	资产库存	资产管理	系统更新
管理区域设置					
内容					
设备管理					
发现和部署					
类别	说明				已配置
基于通告的发现设置	配置网络上广告设备的间隔和子网。				是
发现	配置与发现新设备相关的设置。				是
Windows 代理	配置要用作发现和部署的 Windows 代理的受管 Windows 设备。				否
事件和消息					
基础结构管理					
库存					
报告服务					
资产管理					
增补程序管理					

2 在“管理区域设置”面板中，单击 **发现和部署**，然后单击 **发现** 选项。



- 3 在“发现进程设置”面板中，根据需要修改以下设置。

同时发现的最大数量：一个发现任务由一个或多个发现请求组成。对于基于 IP 的发现任务，将为每个发现技术以及指定范围内的每个 IP 地址创建请求。因此，如果使用 6 种技术来发现 10 个 IP 地址，则需要创建 60 个请求。对于基于 LDAP 的发现任务，将为要搜索的每个环境或组创建请求。

使用该字段可以指定“ZENworks 服务器”一次可以处理的最大发现请求数。数字较小可以减轻网络上的交通量负载，但是需要更多时间来完成发现任务；因此当您在安排于网络负载高峰时段运行发现任务时，应使用较小的数字。数字较大则相反，这会加重交通量负载，但是完成任务所需的时间较短。

发现技术：发现进程可以利用各种不同的技术。使用多种技术时，发现进程会对每种技术启动一个发现请求，并且所有技术请求会同时运行。对每个目标 IP 地址都会执行此操作。例如，如果使用 MAC 地址、SNMP 和 WMI，则发现过程会为每个目标 IP 地址创建三个请求。请求会排队，并根据*同时发现的最大数量*设置运行。

如果有多个技术请求返回了某个已发现设备的信息，则信息将合并在一起。在信息冲突的情况下，发现进程会选择“最佳”信息。

使用较少的发现技术可以缩短完成发现任务所需的时间，但也有可能会减少收到的信息量。

有关每项技术的详细信息，请参见第 1.3 节“IP 发现技术”（第 13 页）。

- 4 在“要排除的 IP 地址”面板中，指定要从发现中排除的 IP 子网或地址范围。

注释：所有发现任务都会继承在管理区域级别指定的 IP 地址范围。如果在任务级别指定了 IP 地址范围，则将从发现中排除管理区域和发现任务的合并范围。

您可以手动添加要排除的 IP 地址或从 CSV 文件导入要排除的 IP 地址。

- ◆ 手动添加要排除的 IP 地址：

1. 在*范围*字段中，使用以下一种格式输入 IP 地址范围：

xxx.xxx.xxx.xxx：适用于单个地址的标准点分十进制表示法。例如 123.45.167.100。

xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx: 适用于地址范围的标准点分十进制表示法。例如 123.45.167.100 - 123.45.167.125。

xxx.xxx.xxx.xxx/n: 标准的 CIDR（无类别域间路由）表示法。使用 CIDR 时，点分十进制的 IP 地址会解析成 4 个 8 位字节的 32 位二进制数。斜杠 (/n) 后面的数字是前缀长度，也就是从地址左侧算起的共享起始位数。/n 数字的范围可以在 0 到 32 之间，常用的有 8、16、24 和 32。例如，123.45.167.100/24 与以 123.45.167 开头的所有 IP 地址匹配。在选定的 IP 范围列表中添加 IP 地址范围（参见下一步）时，该列表将自动展开，以点分十进制表示法显示地址范围。

2. 要将 IP 地址范围添加到选定的 IP 范围列表中，请单击添加。

◆ 使用 CSV 列表导入要排除的 IP 地址：

1. 在选定的 IP 范围列表中，单击导入。

“导入 CSV 文件”对话框即会显示。

2. 单击浏览浏览并选择包含逗号分隔或多栏式格式的 IP 地址列表的文件。

3. 单击确定。

5 在“网络发现设置”面板中，根据需要修改以下设置：

IP 设置：使用 WMI 和 SNMP 发现技术时会应用下列设置。

◆ **初始 PING 超时：**指定发现技术等待 ICMP 查询响应 (PING) 的时间长短。

◆ **最大 PING 重试次数：**指定在放弃 PING 操作之前重复该操作的次数。

◆ **重试时 PING 超时的增量：**每次重试增加指定的时间量。例如，如果初始 PING 超时为 200 毫秒，最大 PING 重试次数为 3 次，增量为 200 毫秒，那么，第一次重试超时为 400 毫秒，第二次重试超时为 600 毫秒，第三次重试超时为 800 毫秒。

◆ **执行名称查找：**使用反向查找将目标 IP 地址与 DNS 名称关联。如果不需要发现 DNS 名称，请取消选择该选项。

SNMP 设置：使用 SNMP 发现技术时会应用下列设置。

◆ **初始 SNMP 超时：**指定发现技术在认为包已丢失之前，等待 SNMP 查询响应的的时间长短。

◆ **最大 SNMP 重试次数：**指定在放弃 SNMP 查询之前重复该操作的次数。

◆ **重试时 SNMP 超时的增量：**每次重试增加指定的时间量。例如，如果初始 SNMP 超时为 500 毫秒，最大 SNMP 重试次数为 3 次，增量为 1000 毫秒，那么，第一次重试超时为 1500 毫秒，第二次重试超时为 2500 毫秒，第三次重试超时为 3500 毫秒。

6 单击确定保存更改。

2.2 指定发现和部署代理服务器

在 Linux 上运行的“ZENworks 服务器”无法执行使用专用于 Windows 的技术（如 WMI 和 WinAPI）的发现任务。Linux 服务器还无法执行将 ZENworks 自适应代理部署到 Windows 设备的任务，这是因为部署过程使用的是专用于 Windows 的技术。为了让采用 Linux 系统的“ZENworks 服务器”能够执行发现和部署任务，您可以将区域中的某个 Windows 受管设备指定为发现和部署代理服务器。受管设备可以是 Windows 服务器，也可以是 Windows 工作站。

当采用 Linux 系统的“ZENworks 服务器”收到包含专用于 Windows 的技术的发现任务时，会处理非 Windows 发现技术并将专用于 Windows 的技术转移给代理。代理会执行发现任务并将结果返回给采用 Linux 系统的“ZENworks 服务器”。部署任务则会完全卸载给 Windows 代理。

如果环境中只有 Linux 服务器，则必须先从 <https://ZENworks 服务器的 IP 地址 /zenworks-setup> 上下载 ZENworks 自适应代理，并将该代理手动安装在某个 Windows 设备上，然后将该设备指定为执行发现和部署任务的代理。


指定代理：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击配置选项卡。



- 2 在“管理区域设置”面板中，单击发现和部署，然后单击 Windows 代理选项。

配置 > Windows 代理



- 3 填写以下字段：

Windows 代理：单击 浏览并选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”执行发现任务的 Windows 受管设备（服务器或工作站）。

Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。

- 4 单击确定保存更改。

2.3 创建 IP 发现任务

您可以使用“创建新的发现任务向导”来创建以及安排任务，供“ZENworks 服务器”用于发现网络中的设备并将这些设备添加到 ZENworks 数据库中。

运行发现任务时，“ZENworks 服务器”会为每个 IP 地址和采用的发现技术（WMI、WinAPI、MAC 地址、NMAP、ZENworks、SNMP 或 SSH）创建发现请求。例如，如果指定一个 IP 地址，并使用了所有七种发现技术，则“ZENworks 服务器”将发出七个发现请求。因此，指定的 IP 地址越多，使用的发现进程越多，那么完成发现任务所需的时间就越长。要尽快得到结果，创建任务时就应锁定较小的 IP 地址范围，如果可能，还可以指派不同的“ZENworks 服务器”来处理任务。

1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。



2 在“发现任务”面板中，单击 **新建** 启动“新建发现任务向导”。

部署 > 新建发现任务向导

新建发现任务向导

步骤 1: 选择发现类型

选择要创建的发现任务的类型。输入此任务的名称及可选说明。

IP 发现任务
 LDAP 发现任务

名称: *

说明:

* 带有星号的字段为必需字段。

3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
选择发现类型页	<p>选择 <i>IP 发现任务</i>。</p> <p>指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ \ * ? : " ' < > ` % ~</p>
发现设置页 > <i>覆盖区域发现设置</i> 字段	<p>选择是否覆盖在“管理区域”中配置的发现设置。</p> <p>若要配置设备文件夹或设备的设置，必须选择 <i>覆盖区域发现设置</i> 才能修改这些设置。</p>
发现设置页 > <i>发现技术</i>	<p>发现进程可以利用各种不同的技术。使用多种技术时，发现进程会对每种技术启动一个发现请求，并且所有技术请求会同时运行。对每个目标 IP 地址都会执行此操作。例如，如果使用 MAC 地址、SNMP 和 WMI，则发现过程会为每个目标 IP 地址创建三个请求。请求会排队，并根据 <i>同时发现的</i> 最大数量设置运行。</p> <p>如果有多个技术请求返回了某个已发现设备的信息，则信息将合并在一起。在信息冲突的情况下，发现进程会选择“最佳”信息。</p> <p>使用较少的发现技术可以缩短完成发现任务所需的时间，但也有可能会减少收到的信息量。</p> <p>有关每项技术的详细信息，请参见第 1.3 节“IP 发现技术”（第 13 页）。</p>
输入 IP 发现设置页 > <i>范围</i> 字段	<p>为发现任务指定 IP 地址范围：</p> <ol style="list-style-type: none"> 在 <i>范围</i> 字段中，使用以下其中一种格式指定 IP 地址范围： <ul style="list-style-type: none"> xxx.xxx.xxx.xxx：适用于单个地址的标准点分十进制表示法。例如，123.45.167.100。 xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx：适用于地址范围的标准点分十进制表示法。例如，123.45.167.100 - 123.45.167.125。 xxx.xxx.xxx.xxx/n：标准的 CIDR（无类别域间路由）表示法。使用 CIDR 时，点分十进制的 IP 地址会解析成 4 个 8 位字节的 32 位二进制数。斜杠 (/n) 后面的数字是前缀长度，也就是从地址左侧算起的共享起始位数。/n 数字的范围可以在 0 到 32 之间，常用的有 8、16、24 和 32。例如，123.45.167.100/24 会匹配所有以 123.45.167 开头的 IP 地址。在 <i>选定的 IP 范围</i> 列表中添加 IP 地址范围（参见下一步）时，该列表将自动展开，以点分十进制表示法显示地址范围。 <p>建议在指定的 IP 地址范围内所包含的设备不超过 50,000 台。如果 IP 地址范围过大，任务将无法启动。有关详细信息，请参见 <i>查错情况当发现任务的 IP 地址范围过大时，任务保持待发状态</i>（第 113 页）。</p> 要将 IP 地址范围添加到 <i>选定的 IP 范围</i> 列表中，请单击 <i>添加</i>。 （可选）要从发现中排除 IP 子网或地址范围，请单击 <i>排除</i>。“要排除的 IP 地址”对话框即会显示。 <p>有关如何排除 IP 子网或地址范围的详细信息，请参见 <i>输入 IP 发现设置页 > 要排除的 IP 地址对话框</i>（第 25 页）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 要添加其他范围，请重复第 1 步和第 2 步。

输入 IP 发现设置页 > 要排除的 IP 地址对话框

指定要从 IP 发现中排除的 IP 子网或地址范围。这些范围会添加到管理区域中指定的范围中，并将在运行发现任务时排除合并的范围。

要指定将从发现中排除的 IP 子网或地址范围，请执行以下操作之一：

- ◆ 手动添加要排除的 IP 地址：
 1. 在 *范围* 字段中，使用以下一种格式输入 IP 地址范围：
 - xxx.xxx.xxx.xxx**：适用于单个地址的标准点分十进制表示法。例如，123.45.167.100。
 - xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx**：适用于地址范围的标准点分十进制表示法。例如，123.45.167.100 - 123.45.167.125。
 - xxx.xxx.xxx.xxx/n**：标准的 CIDR（无类别域间路由）表示法。使用 CIDR 时，点分十进制的 IP 地址会解析成 4 个 8 位字节的 32 位二进制数。斜杠 (/n) 后面的数字是前缀长度，也就是从地址左侧算起的共享起始位数。/n 数字的范围可以在 0 到 32 之间，常用的有 8、16、24 和 32。例如，123.45.167.100/24 会匹配所有以 123.45.167 开头的 IP 地址。在 *选定的 IP 范围* 列表中添加 IP 地址范围（参见下一步）时，该列表将自动展开，以点分十进制表示法显示地址范围。
 2. 要将 IP 地址范围添加到 *选定的 IP 范围* 列表中，请点击 *添加*。
- ◆ 使用 CSV 文件导入要排除的 IP 地址：
 1. 在 *选定的 IP 范围* 列表中，单击 *导入*，“导入 CSV 文件”对话框即会显示。
 2. 单击 *浏览* 浏览并选择包含逗号分隔或多栏式格式的 IP 地址列表的文件。
 3. 单击 *确定*。

输入 IP 发现设置页 > 将身份凭证保存到数据存储中字段

要使用 SSH、WMI、WinAPI 和 SNMP 发现技术检索设备的信息，必须提供这些发现技术可以使用的身份凭证。NMAP、MAC 地址和 ZENworks 三项技术不需要身份凭证。

如果不保存身份凭证，它们只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。

重新启动“ZENworks 服务器”时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排好的部署任务，可能需要保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。

输入 IP 发现设置页 > 身份凭证字段

并非所有技术都使用相同的身份凭证，也不一定所有设备都具有相同的身份凭证，因此，您可能需要指定多个身份凭证，以涵盖所有目标设备并使用所有发现技术。

添加身份凭证：

1. 在“身份凭证”面板中，单击添加以显示“输入身份凭证信息”对话框。
2. 在类型字段中，选择要定义的身份凭证类型：
 - 一般：**指定除 SNMP 以外的其他所有发现技术要使用的身份凭证。
 - Linux：**指定使用 SSH 技术与 Linux 设备上的 SSH 服务器进行通信所需的身份凭证。
 - Windows：**指定使用 WMI 和 WinAPI 技术访问 Windows 设备上的 WMI 服务和 Windows 注册表时所需的身份凭证。
 - SNMP：**指定使用 SNMP 技术访问设备上的 SNMP 服务时所需的团体字符串。默认情况下，发现进程使用公共作为团体字符串。
3. 如果选择了一般、Linux 或 Windows，则填写用户名和口令。
可以采用以下几种格式输入 Windows 设备的用户名：

用户名
 域名\用户名
 用户@域名
 用户名@完全限定的域名

注释：Windows Server 2008 不支持用户名@域名这种格式。

4. 如果选择了 SNMP，则填写团体字符串。
5. 单击确定将身份凭证添加到“身份凭证”面板中。
6. 重复第 1 步至第 5 步，以添加其他身份凭证。

如果添加了同一类型的多个身份凭证（例如多个 Windows 身份凭证），则需要这些身份凭证的技术将按“身份凭证”面板中从上到下的显示顺序来使用这些身份凭证。因此，应确保将最常用的身份凭证排在前面，以加快发现的速度。

设置发现日程安排页

选择在创建任务后立即运行任务（现在选项），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择根据日程安排，请选择以下其中一种日程安排：

无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。

特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。

重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。

有关日程安排的详细信息，请参见附录 B“日程安排”（第 105 页）或单击帮助按钮。

向导页	细节
选择主服务器页 > 主服务器字段	<p>选择要执行发现任务的“ZENworks 服务器”。</p> <p>如果您使用的是专用于 Windows 的发现技术（WMI 或 WinAPI），则必须选择在 Windows（而非 Linux）上运行的“ZENworks 服务器”，或者必须已将某个 Windows 的“ZENworks 服务器”指定为 Linux 服务器的发现代理。有关发现代理的信息，请参见第 2.2 节“指定发现和部署代理服务器”（第 21 页）。</p>
选择 Windows 代理页 > 使用 > 适用于 Windows 主服务器的 Windows 代理字段	<p>如果要使用 Windows 代理代替 Windows 主服务器执行发现任务，请选择此选项。</p> <p>Windows 代理可用于以下对象：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 ◆ Windows 服务器（如果要发现或部署的设备与主服务器位于不同的子网中）
	<hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页面上选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p> <hr/> <p>使用 WMI、WinAPI 和 SNMP 的发现要求可到达目标设备上的某些端口，以便主服务器可将远程注册表、WMI 或 SNMP 请求发送到目标设备。可通过在 Windows 防火墙配置设置中将端口作为例外添加的方式，将其打开。默认情况下，例外范围仅适用于本地子网。如果目标设备与运行发现的“主服务器”位于不同的子网中，则需要将“主服务器”的 IP 地址作为例外添加。但是，如果您使用的是与目标设备位于相同子网中的 Windows 代理，就不需要更改 Windows 防火墙例外的范围。</p>
选择 Windows 代理页 > 覆盖区域 Windows 代理设置字段	<p>选择此选项可覆盖管理区域中配置的 Windows 代理设置。如果要配置任务上的设置，必须先选择“覆盖区域 Windows 代理设置”，然后才能修改这些设置。“Windows 代理设置”面板可让您指定区域中的受管 Windows* 设备，以代替 ZENworks 服务器执行发现和部署任务。此操作主要用于启用 Linux* 上运行的“ZENworks 服务器”，以卸载使用 Windows 特定的发现技术（例如 WMI 和 WinAPI）的发现任务和包含 Windows 受管设备的部署任务。为保护信息（例如在“ZENworks 服务器”和“Windows 代理”之间传递的发现身份凭证），将通过 SSL 来保护连接的安全性。</p> <p>Windows 代理：选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”来执行发现和部署任务的 Windows 受管设备（服务器或工作站）。</p> <p>Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。</p>

完成向导后，发现任务会添加到“发现任务”面板的列表中。使用该面板可以监视任务状态。设备被发现后，会列在“可部署设备”面板中。如果您指定了要从发现任务中排除的 IP 地址，则不会针对这些 IP 地址运行发现，并且排除的 IP 地址也不会包含在结果选项卡中。

发现 LDAP 目录中的设备

您可以搜索 LDAP 目录中的设备，将其添加到 ZENworks® 数据库中。该目录可以是已定义为“管理区域”中用户来源的 LDAP 目录，也可以是一个新目录。

您可以从根环境中搜索整个目录。也可以指定一或多个环境来限制搜索范围。系统会查询找到的设备对象是否含有常见属性（dnsHostName、OperatingSystem、wmNameDNS 和 wmNameOS 等属性），以尝试确定设备的 OS 版本和 DNS 名称。

在执行 LDAP 发现之前，请确保已满足以下先决条件：

- ◆ LDAP 搜索要求“ZENworks 服务器”提供身份凭证，说明其对要搜索的环境拥有读取访问权。访问 Novell® eDirectory™ 时，帐户还需要对工作站和服务器对象的 WM:NAME DNS 属性具有读取权限。
- ◆ 要对 Active Directory 进行 LDAP 搜索，“ZENworks 服务器”需使用 DNS 服务器将设备的 DNS 名称（记录于 Active Directory 内对象的 DNS 名称属性中）解析为其 IP 地址。否则，不会将该设备添加为已发现的设备。

您可以使用“创建新的发现任务向导”创建并安排 LDAP 发现任务：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。



- 2 在“发现任务”面板中，单击 **新建** 以启动“新建发现任务向导”。
- 3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
选择发现类型页	<p>选择 <i>LDAP 发现任务</i>。</p> <p>指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ \ * ? : " ' < > ` % ~</p>
<p>输入 LDAP 设置页 > <i>搜索预配置的 LDAP 源</i> 字段</p>	<p>“输入 LDAP 设置”页可让您指定执行发现任务的 LDAP 目录和环境。</p> <p>预配置的 LDAP 源是指已在“管理区域”中定义为用户来源的 LDAP 源。如果要选择新来源，请参见输入 LDAP 设置页 > 指定 LDAP 源字段（第 31 页）。</p> <p>使用预配置的源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 <i>搜索预配置的 LDAP 源</i>，然后选择所需的源。 2. 如果不想搜索整个 LDAP 目录，可以指定特定的搜索环境 / 组。按以下步骤执行： <ol style="list-style-type: none"> a. 在“LDAP 搜索环境 / 组”面板中，单击 <i>添加</i> 会显示 <i>输入环境或组信息</i> 对话框。 b. 填写以下字段： <p>环境 / 组 DN：单击 <i>浏览</i>，找到并选择要搜索的环境 / 组。</p> <p>递归搜索：选择此选项会搜索所有子环境 / 子组。</p> c. 单击 <i>确定</i> 保存搜索环境 / 组。 3. 如有必要，可以修改 LDAP 搜索过滤器。 <p>默认情况下，过滤器将搜索计算机 objectClass 或服务器 objectClass。修改过滤器时，可以对 LDAP 目录使用标准过滤器语法。</p>

输入 LDAP 设置页 > 指定 LDAP 源字段

可以创建到 LDAP 目录的新连接，以便发现该目录中的设备。如果要使用现有连接，请参见上面的[输入 LDAP 设置页 > 搜索预配置的 LDAP 源字段](#)。

创建到 LDAP 目录的新连接：

1. 选择指定 LDAP 源，然后填写以下字段：

LDAP 服务器：指定 LDAP 目录所在服务器的 IP 地址或 DNS 主机名。

LDAP 端口 / 使用 SSL：默认值为标准 SSL 端口 (636) 或非 SSL 端口 (389)，具体视使用 SSL 选项是否启用而定。如果 LDAP 服务器在其他端口上侦听，则选择侦听的端口号。

根环境：在目录中建立项点；位于项点以上的部分不会进行搜索。指定根环境为可选操作。如果不指定根环境，目录的根容器就会成为项点。

将身份凭证保存到数据存储中：除非另外保存身份凭证（定义于身份凭证列表），否则它们仅储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。重新启动“ZENworks 服务器”后，身份凭证将从内存中清除。如果要永久保留身份凭证，可以对它们进行保存。

身份凭证：单击添加可以指定提供目录只读访问权限的用户名和口令。用户还可以具有只读访问权以上的权限，但只读访问权已足够，因此推荐使用。访问 Novell eDirectory 时，用户帐户还需要对工作站和服务器对象的 WM:NAME DNS 属性具有读取权限。

如果是 Novell eDirectory™ 访问，请使用标准 LDAP 表示法。例如，cn=admin_read_only,ou=users,o=mycompany

如果是 Microsoft Active Directory，请使用标准域表示法。例如，AdminReadOnly@mycompany.com

2. 如果不想搜索整个 LDAP 目录，可以指定特定的搜索环境 / 组。按以下步骤执行：
 - a. 在“LDAP 搜索环境 / 组”面板中，单击添加会显示输入环境或组信息对话框。
 - b. 填写以下字段：

环境 / 组 DN：单击浏览，找到并选择要搜索的环境 / 组。

递归搜索：选择此选项会搜索所有子环境 / 子组。
 - c. 单击确定保存搜索环境 / 组。
3. 如有必要，可以修改 LDAP 搜索过滤器。默认情况下，过滤器将搜索计算机 objectClass 或服务器 objectClass。

向导页	细节
发现设置页	<p>LDAP 发现可检索主机名、操作系统类型和版本以及来自 LDAP 源的发现设备的 IP 地址。根据所选的发现技术，您可以获取设备的下列其他信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ZENworks 管理状态 ◆ 操作系统套件 ◆ MAC 地址 ◆ 网络适配器 ◆ CPU ◆ 内存和磁盘空间 <p>获取设备的其他信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 <i>使用 IP 发现技术来收集更多信息</i> 选项。 2. 选择 <i>覆盖区域发现设置</i>，然后选择发现技术。 3. 在“身份凭证”面板中，添加身份凭证信息。 <p>有关如何添加身份凭证信息的详细信息，请单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>
设置发现日程安排页	<p>选择在创建任务后立即运行任务（<i>现在</i>选项），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择 <i>已安排</i>，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>
选择主服务器页	<p>选择要执行部署任务的“ZENworks 服务器”。</p>
选择 Windows 代理页 > 使用适用于 Windows 主服务器的 Windows 代理字段	<p>如果要使用 Windows 代理代替 Windows 主服务器执行发现任务，请选择此选项。</p> <p>Windows 代理可用于以下对象：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 ◆ Windows 服务器（如果要发现或部署的设备与主服务器位于不同的子网中）
	<hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页中选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p> <hr/> <p>使用 WMI、WinAPI 和 SNMP 的发现要求可到达目标设备上的某些端口，以便主服务器可将远程注册表、WMI 或 SNMP 请求发送到目标设备。可通过在 Windows 防火墙配置设置中将端口作为例外添加的方式，将其打开。默认情况下，例外范围仅适用于本地子网。如果目标设备与运行发现的“主服务器”位于不同的子网中，则需要将“主服务器”的 IP 地址作为例外添加。但是，如果您使用的是与目标设备位于相同子网中的 Windows 代理，就不需要更改 Windows 防火墙例外的范围。</p>

向导页**细节**

选择 Windows 代理页 > 覆盖区域 Windows 代理设置 字段

选择“管理区域”中配置的覆盖 Windows 代理设置。如果要配置任务上的设置，必须先选择“覆盖区域 Windows 代理设置”，然后才能修改该设置。“Windows 代理设置”面板可让您指定区域中的受管 Windows* 设备，以代替“ZENworks 服务器”执行发现和部署任务。此操作主要用于启用 Linux* 上运行的“ZENworks 服务器”，以卸载使用 Windows 特定的发现技术（例如 WMI 和 WinAPI）的发现任务和包含 Windows 受管设备的部署任务。为保护信息（例如在“ZENworks 服务器”和“Windows 代理”之间传递的发现身份凭证），将通过 SSL 来保护连接的安全性。

Windows 代理：选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”来执行发现和部署任务的 Windows 受管设备（服务器或工作站）。

Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。


完成向导后，发现任务会添加到“发现任务”面板的列表中。使用该面板可以监视任务状态。设备被发现后，会列在“可部署设备”面板中。

从 CSV 文件导入设备

您可以从 CSV（逗号分隔值）文件导入设备的信息，将设备添加到 ZENworks 数据库中。从 CSV 文件导入信息时，要将 CSV 字段映射到 ZENworks® 数据库字段。CSV 文件应至少包含要导入的各设备的 DNS 名称或 IP 地址。CSV 文件包含的信息并无固定顺序；从 CSV 文件导入设备时，系统会提供选项让您选择包含 IP 地址和 DNS 的列。

从 CSV 文件导入设备：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *部署* 选项卡。
- 2 在左侧导航面板的 *部署活动* 列表中，单击 *导入可部署设备*，以启动“从 CSV 文件导入设备向导”。



- 3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
选择要导入的文件页	浏览并选择包含要导入设备的 CSV 文件。CSV 文件至少应包含要导入的每个设备的 DNS 名称或 IP 地址。
配置导入	<p>将 CSV 文件中的列映射到 ZENworks 数据库中的设备字段。您必须至少将 CSV 文件的 DNS 名称或 IP 地址映射到 ZENworks 数据库的“DNS 名称”字段或“IP 地址”字段。</p> <p>创建信息映射：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击 <i>添加</i> 显示“指定导入列”对话框。 2. 填写以下字段： <ul style="list-style-type: none"> 字段：选择要映射到 CSV 文件中列的设备字段。 列：指定要映射到选定字段的列的编号。 3. 单击 <i>确定</i> 创建信息映射并将其添加到列表中。 4. 要校验字段是否已映射到正确的列，请单击 <i>显示示例</i>。 5. 要创建并校验其他的信息映射，请重复以上步骤。

完成向导后，设备会添加到“可部署设备”面板的列表中。

查看或更新设备细节

发现设备后，会根据其可用的信息在 ZENworks® 控制中心中列出设备的细节。例如，如果发现的设备没有 SNMP 信息，便不会显示“SNMP 信息”面板。

如果已发现设备的信息不正确或不足，拥有“编辑发现的设备”权限的管理员可以手动更改旁边有 [编辑](#) 按钮的字段的信息。不过，当再次针对相同的 IP 地址运行发现时，系统会使用发现的信息重写手动更新的信息（资产信息除外）。

您可以查看下列有关已发现设备的细节：

- ◆ **发现信息：**显示标识信息、设备类型、发现进程状态、部署进程状态、发现模式及设备的网络类型。
- ◆ **网络信息：**显示设备的 IP 地址、MAC 地址和 DNS 名称。
- ◆ **管理信息：**显示自适应代理版本和管理区域名称。您也可以查看运行发现的区域中，受管设备的“摘要”页及关联的受管设备的硬件和软件库存信息。

只有受管设备会显示这些细节。

- ◆ **资产信息：**显示设备的说明、制造商、型号、序号及资产标签编号。

如果是路由器、集线器和交换机，还会显示端口数量和固件修订版等细节。

如果是打印机，会显示页数和固件修订版等细节。有关打印机警报和供应级别的信息，需要安装 ZENworks 10 Management 报告服务器，并使用预定义发现报告或创建自定义报告。有关详细信息，参见 [附录 A“预定义报告”](#)（第 103 页）。

- ◆ **操作系统信息：**显示操作系统类型和版本、内存、磁盘空间及硬件信息。
- ◆ **SNMP 信息：**显示 SNMP 对象标识、SNMP 系统名称和 SNMP 服务的运行时间。

查看或更新设备细节：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，单击 [设备 > 已发现](#)。

图 5-1 已发现面板（设备选项卡 > 已发现页）

已发现	已储存	受管																								
已发现																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>类型</th> <th>已发现</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所有类型</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>服务器</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>工作站</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>打印机</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>网络设备</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>瘦客户机</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他设备</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>未知设备</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>可部署类型</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>通过 ZENworks 迁移创建的设备</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通过 ZENworks Asset Management 迁移创建的设备</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			类型	已发现	所有类型	4	服务器	0	工作站	0	打印机	0	网络设备	0	瘦客户机	0	其他设备	0	未知设备	4	可部署类型	4	通过 ZENworks 迁移创建的设备	0	通过 ZENworks Asset Management 迁移创建的设备	0
类型	已发现																									
所有类型	4																									
服务器	0																									
工作站	0																									
打印机	0																									
网络设备	0																									
瘦客户机	0																									
其他设备	0																									
未知设备	4																									
可部署类型	4																									
通过 ZENworks 迁移创建的设备	0																									
通过 ZENworks Asset Management 迁移创建的设备	0																									

- 2 在“已发现”面板中，单击设备类型，然后单击要查看或更新细节的已发现设备。

“细节”页会列出已发现设备的相关信息。

- 3（视情况而定）如果设备的发现信息不正确或不足，请单击 *编辑*，然后手动更改字段的细节。

当下次针对该设备运行发现时，这些手动更改会被重写。

ZENworks 自适应代理部署



以下几节提供的信息和指导可以帮助您在设备中部署“ZENworks® 自适应代理”，以便管理这些设备。

- ◆ 第 6 章“基本概念”（第 41 页）
- ◆ 第 7 章“管理部署包”（第 43 页）
- ◆ 第 8 章“注册设备”（第 49 页）
- ◆ 第 9 章“部署 ZENworks 自适应代理”（第 63 页）
- ◆ 第 10 章“将 ZENworks 自适应代理部署到 Linux 从属设备”（第 89 页）
- ◆ 第 11 章“部署仅储存模块”（第 91 页）

基本概念

部署就是在设备上安装 ZENworks® 自适应代理并在“管理区域”中注册设备的过程。以下各节提供的信息可以帮助您了解部署术语和概念：

- ◆ 第 6.1 节“部署方法”（第 41 页）
- ◆ 第 6.2 节“部署包”（第 41 页）
- ◆ 第 6.3 节“自适应代理与仅储存模块”（第 41 页）

6.1 部署方法

可以使用的部署方法有以下几种：

- ◆ **部署任务：**“ZENworks 服务器”可以将 ZENworks 自适应代理递送给设备并启动代理的安装。这就要求您为“ZENworks 服务器”创建一个任务，即部署任务。该任务会识别目标设备、在设备上执行安装时所需的身份凭证、要使用的注册表项（可选），以及安装前后要在设备上执行的其他任务。您可以让“ZENworks 服务器”立即执行任务，也可以安排任务在特定的日期和时间执行。
- ◆ **手动部署：**您可以手动从“ZENworks 服务器”上将 ZENworks 自适应代理部署包下载到设备，并启动安装。
- ◆ **自动部署：**可以使用任何一种能启动自适应代理部署包的方法进行自动部署。例如，可以使用登录脚本，如果有旧版 ZENworks，还可以通过 Novell® Application Launcher™ 将自适应代理部署包作为“应用程序”对象进行分发。

安装指导请参见第 9 章“部署 ZENworks 自适应代理”（第 63 页）。

6.2 部署包

部署包包含在设备上安装 ZENworks 自适应代理以及在“管理区域”中注册设备时所需的文件和信息。每个“ZENworks 服务器”上都有六个默认的系统包。这些包可用于通过本地或网络在各种操作系统结构（32 位和 64 位）上安装自适应代理（完整代理或部分代理）。

您也可以根据需要修改部署包，以更改包中包含的“ZENworks 服务器”地址或注册表项。例如，假设您要使用同一个包将代理部署到专用网络中的设备，或部署到防火墙另一端或使用 NAT（网络地址转换）的路由器另一端的设备。可以修改包，以便列出“ZENworks 服务器”的专用网络地址（IP 地址、DNS 名称或两者）及其 NAT 地址。

有关部署包及其使用方式的详细信息，请参见第 7 章“管理部署包”（第 43 页）。

6.3 自适应代理与仅储存模块

ZENworks 自适应代理支持 Windows 2000、XP、2003 和 Vista 设备。您可以全权管理部署了自适应代理的设备。包括分发软件、实施策略、远程管理设备等。“ZENworks 控制中心”会在“设备”页的“受管”选项卡上显示受管设备。

图 6-1 受管设备页 > 服务器文件夹



有关部署自适应代理的指导，请参见第 9 章“部署 ZENworks 自适应代理”（第 63 页）。

如果 Windows 设备不符合自适应代理的部署要求（请参见 ZENworks 10 Asset Management 安装指南中的最低要求获取详细信息），或者您要储存 Linux、NetWare® 或 Macintosh* 设备，则可以安装“仅储存”模块。

部署该模块之后，设备就会添加到 ZENworks 数据库中。“ZENworks 控制中心”会在“设备”页的已储存选项卡上显示仅储存的设备。

图 6-2 已储存设备页 > 工作站文件夹



有关部署“仅储存”模块的指导，请参见第 11 章“部署仅储存模块”（第 91 页）。

管理部署包

部署包包含在设备上安装 ZENworks® 自适应代理以及在“管理区域”中注册设备时所需的文件和信息。

每个“ZENworks 服务器”都包含 9 个默认的系统包。这些包将在“ZENworks 服务器”的安装和系统更新期间创建。除了自适应代理文件之外，每个默认的系统包都包含“ZENworks 服务器”的地址和（可选）注册时要使用的注册表项。您无法更改默认系统包中包含的文件，但可以自定义“ZENworks 服务器”地址和注册表项（不指定则为空）。

例如，假设您要将自适应代理部署到专用网络中的设备，或部署到防火墙另一端或使用 NAT（网络地址转换）的路由器另一端的设备。可以修改包，以便列出“ZENworks 服务器”的专用网络地址（IP 地址、DNS 名称或两者）及其 NAT 地址。

以下各节所提供的信息和指导可以帮助您管理部署包：

- ◆ [第 7.1 节“包类型和结构”（第 43 页）](#)
- ◆ [第 7.2 节“默认的系统包与自定义包”（第 44 页）](#)
- ◆ [第 7.3 节“自定义包”（第 44 页）](#)
- ◆ [第 7.4 节“重构建包”（第 46 页）](#)

7.1 包类型和结构

为了支持通过本地或网络媒体中的文件部署 ZENworks 自适应代理，部署包分为以下两种类型：

- ◆ **网络：**网络包只包含预代理。在设备上安装预代理后，它会从“ZENworks 服务器”上下载并安装“ZENworks 自适应代理”文件。

网络包为 PreAgentPkg_Agent.exe。

网络包要求将代理部署到设备之前，先在设备上安装 Microsoft .NET。

- ◆ **独立：**独立包包含预代理、所有“ZENworks 自适应代理”模块文件和 Microsoft .NET Framework 2.0 安装包。此包无需访问“ZENworks 服务器”即可安装自适应代理，因此您可以通过可卸媒体（CD、USB 驱动器等）将其分发到设备，或在尚未安装 .NET 的设备上使用。安装“自适应代理”之后，它会于下次可以访问“ZENworks 服务器”时在“管理区域”中注册。

独立包的名称为 PreAgentPkg_AgentComplete.exe。

为了能够支持各种 Windows 操作系统结构，这两个包各有三种版本：

- ◆ **x86 版本：**可以使用 x86 版本手动部署到 32 位 Windows 设备上。只有当您执行手动部署时才会使用此包；“ZENworks 服务器”完成部署任务时不会使用它。

x86 包（PreAgentPkg_Agent.exe 和 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）位于“ZENworks 服务器”的以下目录：

Windows 上的 %ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86 和 Linux 上的 /opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86。

- ◆ **x86_64 版本:** 可以使用 x86_64 版本手动部署到 64 位 Windows 设备上。只有当您执行手动部署时才会使用此包；“ZENworks 服务器”完成部署任务时不会使用它。

x86_64 包（PreAgentPkg_Agent.exe 和 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）位于“ZENworks 服务器”的以下目录：

Windows 上的 %ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86_64 和 Linux 上的 /opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86_64。

- ◆ **所有结构版本:** 当“ZENworks 服务器”完成部署任务时会使用该包。它包含用于 32 位和 64 位设备的文件。

所有结构包（PreAgentPkg_Agent.exe 和 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）位于“ZENworks 服务器”的以下目录：

Windows 上的 %ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup_all 和 Linux 上的 /opt/novell/zenworks/install/downloads/setup_all。

7.2 默认的系统包与自定义包

您可以自定义任何默认的系统包，以更改现有包或创建新的自定义包。自定义包时，您可以修改“ZENworks 服务器”地址和注册表项；但不可以修改、添加或删除自适应代理文件。

如第 7.1 节“包类型和结构”（第 43 页）中所述，“ZENworks 服务器”完成部署任务时只会使用“所有结构”包。因此，只有在手动部署自适应代理时，才会使用您创建的自定义包或对 x86 或 x86_64 系统包所做的修改。

7.3 自定义包

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *部署* 选项卡。
- 2 单击 *编辑部署包*（位于左侧导航窗格的 *部署活动* 列表中），启动“编辑部署包向导”。

部署 > 编辑部署包

编辑部署包
第 1 步: 选择要编辑的部署包

先选择要编辑的包的目标操作系统、结构和安装类型。然后选择包名称。

目标操作系统
目标结构
包安装类型
包名称

3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
选择要编辑的部署包页	<p>在 <i>目标结构</i> 列表中，选择要编辑的包的结构。</p> <ul style="list-style-type: none">◆ x86 结构 (32 位)：用于手动将代理部署到 32 位设备。◆ x86_64 结构 (64 位)：用于手动将代理部署到 64 位设备。◆ 所有支持的结构：“ZENworks 服务器”用来完成对 32 位或 64 位设备的部署任务。 <p>在 <i>包安装类型</i> 列表中，选择要编辑的包的安装类型。</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 网络安装：仅包含预代理。预代理会从“ZENworks 服务器”下载自适应代理文件。◆ 独立安装：包含预代理和所有自适应代理文件。 <p>在 <i>包名称</i> 列表中，选择要编辑的包的名称。</p> <p>列表中的名称由您之前选择的结构和安装类型决定。列表中会显示与选定的结构和安装类型相符的包的名称。</p> <p>默认情况下，系统包将一直显示。系统包是指符合指定的结构和安装类型准则的预定义部署包（PreAgentPkg_Agent.exe 或 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）。</p> <p>仅当之前已对系统包进行了编辑并将自定义的版本另存为新包时，才会显示其他包的名称。您可以为自定义的包指定任何名称。为此包的存储目录赋予指定的名称，包名称仍保留原名（PreAgentPkg_Agent.exe 或 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）。</p>
提供主服务器信息页	<p>指定可用于访问“ZENworks 服务器”的地址。当部署是通过网络安装进行时（预代理必须从“ZENworks 服务器”下载 ZENworks 自适应代理文件）或设备注册为受管设备时，需要访问“ZENworks 服务器”。指定的所有地址都必须属于同一“ZENworks 服务器”。</p> <p>例如，假设您要将自适应代理部署到专用网络中的设备，或部署到防火墙另一端或使用 NAT（网络地址转换）的路由器另一端的设备。则需列出“ZENworks 服务器”的专用网络地址（IP 地址、DNS 名称或两者）以及其 NAT 地址。</p>
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。</p> <p>您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
其他语言选择页	<p>选择部署包中要包含的其他语言包。</p> <p>部署过程的进度和讯息记录默认以英文显示。如果想要接收以计算机区域设置语言显示的讯息，则必须将必要的附加语言包添加至部署包。</p>

向导页	细节
为新的部署包选择目标页	<p>选择是否要重写现有的包或将编辑过的包另存为自定义包。两个选项为：</p> <p>重写原始的部署包：以编辑过的包替换原始包。</p> <p>为新的部署包选择名称：将编辑过的包另存为新的自定义包。原始的包将保持不变。</p> <p>可以为新的自定义包指定任意名称。指定的名称用于识别 zenworks 设置页中更新的包。事实上，包名称不会改变（PreAgentPkg_Agent.exe 或 PreAgentPkg_AgentComplete.exe），只是用于存储此包的目录被赋予了您指定的名称。</p> <p>所有新包都保存于“ZENworks 服务器”的 %ZENworks_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\custom 目录（Windows 上）和 /opt/novell/zenworks/install/downloads/custom 目录（Linux 上）。例如，如果您修改了 x86 版本的 PreAgentPkg_Agent.exe 包并以名称 ExternalPack 保存，则该文件将存储于以下路径：</p> <p>Windows 上的 %ZENworks_HOME%\Novell\ZENworks\install\downloads\custom\ExternalPack\x86\PreAgentPkg_Agent.exe 和 Linux 上的 /opt/novell/zenworks/install/downloads/custom/ExternalPack/x86/PreAgentPkg_Agent.exe。</p> <hr/> <p>注释：如果要删除自定义部署包，则必须手动删除该包所在的目录。</p>

7.4 重建包

在下列情况下，必须重建默认部署包和自定义部署包：

- ◆ 如果“主服务器”端口已更改或在包中不正确。
- ◆ 要包括所有以增补程序形式提供的新的和更新的 MSI 或 RPM 文件。

新的和更新的 MSI 或 RPM 文件位于 %ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\msi 目录（Windows 上）和 /opt/novell/zenworks/install/downloads/msi 目录（Linux 上）。

- ◆ 如果服务器证书已更改。

以下各节提供了重建默认包和自定义包的指导：

- ◆ [第 7.4.1 节“重建默认包”](#)（第 46 页）
- ◆ [第 7.4.2 节“重建自定义包”](#)（第 47 页）

7.4.1 重建默认包

默认包为包含在每个“ZENworks 服务器”中的系统包，可将代理部署到您的设备。有关默认包的详细信息，请参见 [第 6.2 节“部署包”](#)（第 41 页）。

1 执行以下操作之一：

- ◆ **在 Windows 上：**在命令提示符处输入：
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -Z

- ◆ **在 Linux 上：** 在控制台提示符处，转至 `/opt/novell/zenworks/bin` 目录，然后输入：
`./novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -Z`
- 2** 系统会提示您选择要重建的包。默认情况下仅会选择代理网络包。执行以下操作之一：
- ◆ 要仅重建默认的包，请按 `Enter`。
 - ◆ 要重建其他包，请输入该包对应的编号，然后按两次 `Enter`。
例如，如果您输入 2，然后按两次 `Enter`，则将重建代理网络（默认）和代理完整包。
 - ◆ 要重建所有包（代理网络、代理完整和从属服务器），请输入 2,3，然后按两次 `Enter`。

7.4.2 重建自定义包

可通过自定义任何默认的系统包来创建自定义包。有关自定义包的详细信息，请参见第 7.2 节“默认的系统包与自定义包”（第 44 页）。

- 1** 执行以下操作之一：
- ◆ **在 Windows 上：** 在命令提示符处输入：
`novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z`
 - ◆ **在 Linux 上：** 在控制台提示符处，转至 `/opt/novell/zenworks/bin` 目录，然后输入：
`./novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z`
- 2** 系统提示您选择是否重建自定义包时，请按 `Enter`。

注册设备

在设备上安装 ZENworks® 自适应代理时，会在“管理区域”中将设备注册为受管设备。以下各节提供的信息可以帮助您了解和管理注册过程：

- ◆ 第 8.1 节“注册期间发生的事件”（第 49 页）
- ◆ 第 8.2 节“创建注册表项和规则”（第 49 页）
- ◆ 第 8.3 节“修改注册期间使用的设备命名模板”（第 55 页）
- ◆ 第 8.4 节“注册期间启用设备的动态重命名”（第 56 页）
- ◆ 第 8.5 节“禁用注册规则”（第 59 页）
- ◆ 第 8.6 节“手动注册设备”（第 60 页）
- ◆ 第 8.7 节“取消注册设备”（第 61 页）

8.1 注册期间发生的事件

ZENworks 自适应代理包含执行所有注册任务的服务。“注册”服务所执行的任务取决于设备是否是第一次注册，是否正在执行安排好的刷新或是否以新的注册表项重新注册。下表列出了每种情况下执行的任务。

表 8-1 注册任务

任务	初始注册	刷新	重新注册 ¹
在 ZENworks 数据库中创建设备对象	是	否	否
根据设备命名模板命名设备对象	是	是 ²	是 ²
将设备添加到文件夹	是	否	否
将设备添加到组 ³	是	否	是
添加地点、部门和位置信息 ³	是	否	是
更新设备属性（GUID、IP 地址、DNS 名称、上一次连接的时间等）	是	是	是

¹ 重新注册要求设备对象尚未从 ZENworks 数据库中去掉，并且设备只是使用新的注册表项重新注册。

² 仅当启用了 *设备动态重命名* 选项后才会发生。有关更多信息，请参见第 8.4 节“注册期间启用设备的动态重命名”（第 56 页）。

³ 仅当用于注册的注册表项或规则包含该信息时才会发生。有关详细信息，请参见第 8.2 节“创建注册表项和规则”（第 49 页）。

8.2 创建注册表项和规则

设备第一次注册时会添加到文件夹中。默认情况下，设备会添加到 / 服务器文件夹或 / 工作站文件夹，具体取决于设备类型。

您可以使用注册表项和注册规则覆盖默认文件夹指派并指定其他文件夹，以及将设备指派给组。尽管您可以在设备注册后手动将其移到其他文件夹以及将其添加到组，但是如果设备很多或是要不断添加新设备，这项任务就会变得相当繁重。管理大量设备的最佳方法，就是使用注册表项和注册规则让它们在注册期间自动添加到正确的文件夹和组中。

- ◆ **注册表项：**注册表项是手动定义或随机生成的字母数字字符串。在设备上部署 ZENworks 自适应代理期间，必须提供注册表项。设备在第一次连接到“ZENworks 服务器”时，会被添加到注册表项内定义的文件夹和组中。
- ◆ **注册规则：**注册规则是您定义的一组预定义准则（例如，操作系统类型、CPU 或 IP 地址）。如果设备符合准则，就会使用规则进行注册。您可以创建多项规则；在使用默认文件夹之前会先检查所有规则。注册规则只在未使用注册表项的情况下才会使用。

以下各节提供了创建注册表项和规则的指导。

- ◆ [第 8.2.1 节“创建注册表项”（第 50 页）](#)
- ◆ [第 8.2.2 节“创建注册规则”（第 52 页）](#)

8.2.1 创建注册表项

这一节包含的步骤说明如何创建注册表项。创建注册表项后，可以通过下列方式来使用：

- ◆ 在部署任务中添加注册表项，以便在安装 ZENworks 自适应代理时使用。请参见 [第 9.3 章“使用任务部署代理”（第 65 页）](#)。
- ◆ 将注册表项添加到部署包中，以便在部署任务或手动安装期间使用该包时应用注册表项。请参见 [第 6.2 节“部署包”（第 41 页）](#)。
- ◆ 可以将该注册表项与 ZENworks 自适应代理命令行实用程序 (zac) 搭配使用，在区域内首次注册设备（zac register 命令），也可以使用其他注册表项手动重新注册该设备（zac add-reg-key 命令）。请参见 [第 8.6 节“手动注册设备”（第 60 页）](#)。

创建注册表项：

- 1 在“ZENworks 控制中心”中，单击 **配置** 选项卡，然后单击 **注册** 选项卡。



- 2 在“注册表项”面板中，单击 **新建 > 注册表项** 以启动“创建新的注册表项向导”。

创建新的注册表项

第1步: 基本信息

请为新的注册表项提供名称、说明和限制。可以通过单击“生成”按钮生成唯一名称。

注册表项代码: *

文件夹: *



说明:


此注册表项的可使用次数:

无限制

限于:

3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
基本信息页	<p>可让您定义注册表项的名称和文件夹位置、添加用于说明注册表项的信息，以及指定注册表项可以使用的次数。</p> <p>名称：为注册表项提供名称。显示此名称的所有设备都会获得与此注册表项相关联的指派。</p> <p>选择简单的名称会降低安全性，您也可以单击生成以生成难以被猜出的复杂注册字符串。将生成选项结合注册表项限制一起使用可以提高安全性。如果手动输入名称，则名称不得与其他注册表项同名，也不得包含下列任何无效字符：<code>\ \ * ? : " ' < > ` % ~</code>。</p> <p>文件夹：为此注册表项指定文件夹。这只是为了便于组织。设备无需知道注册表项的位置，只需知道其名称即可使用注册表项进行注册。</p> <p>说明：使用该字段来提供有关新注册表项的信息。这对您有利无害。该字段只在“ZENworks 控制中心”内显示。</p> <p>该注册表项的可使用次数：出于安全考虑，此选项能让您限制可以使用此注册表项进行注册的设备数。</p>
包容规则页	<p>指定要存放设备的文件夹。</p> <p>一般情况下，具有相似配置设置（刷新间隔、记录设置和远程管理设置等）的设备应分组在同一文件夹中，以便在文件夹上指定配置设置后再由文件夹内的设备继承。需要不同配置设置的设备不应使用同一文件夹；否则，您将无法使用该文件夹来定义设置，而不得不对每个设备定义设置。</p>
设备字段	<p>指定注册设备时要在设备的细节页上输入的部门、地点和位置信息。例如，如果在部门字段中输入会计，则会在设备细节页的部门字段中输入会计。</p>


向导页	细节
组成员资格页	<p>指定设备在注册后所属的组。</p> <p>添加组会让注册设备接收组中成员资格提供的所有指派。来自组成员资格的指派具有加性，因此如果同时将某个设备指派给组 A 和组 B，该设备就会收到来自这两个组的所有指派。</p> <p>只能添加对在向导上一页中指定的设备文件夹类型有效的组。例如，如果指定 / 设备 / 工作站文件夹，则只能选择工作站组。</p> <p>指定组：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示“组”对话框。 浏览并选择要添加设备的一个或多个组。按以下步骤执行： <ol style="list-style-type: none"> 单击文件夹（例如，工作站文件夹或服务器文件夹）旁边的  浏览文件夹，直至找到要选择的组。 或 通过在 <i>项目名称</i> 框中输入组的名称搜索组。可以使用星号 (*) 作为通配符。例如，输入 P* 将查找以 P 开头的所有组，输入 *Accounting 将查找以 Accounting 结尾的所有组。 单击 <i>名称</i> 列中带下划线的链接选择组，组名称会显示在 <i>选定列表框</i> 中。 重复步骤 2a 和 2b，直到选定要指派成员资格的所有组。 单击 确定 将选定组添加到列表中。

完成向导后，该注册表项即会添加到“注册表项”面板中。

您也可以在 zman 实用程序中使用 registration-create-key 命令来创建注册表项。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 命令行实用程序参考手册](#) 中的 [注册命令](#)。

8.2.2 创建注册规则

- 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡，然后单击 **注册** 选项卡。



- 在“注册规则”面板中，单击 **新建** 以启动“创建新的注册规则向导”。

创建新规则

第1步：基本信息

提供新规则的名称及说明。


名称: *

说明:

3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
基本信息页	<p>定义规则的名称并添加规则的说明信息。</p> <p>名称：提供规则的名称。用户看不到规则名称；规则名称只显示在“ZENworks® 控制中心”内。该名称不得与其他注册表项同名，也不得包含下列任何无效字符：/ \ * ? : " ' < > ` % ~。</p> <p>说明：提供有关新注册规则的信息。该信息只出现在“Zenworks 控制中心”内。</p>

向导页	细节
设备准则页	<p>定义设备要应用注册规则时必须符合的准则。准则通过过滤器进行定义。必须至少定义一个过滤器。</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加过滤器 以添加过滤器行。 创建过滤器表达式。 表达式由准则选项、运算符和值组成。例如： IP 地址开始于 1.1 IP 地址是准则选项，开始于是运算符，123.456 是值。在上例中，注册规则仅应用于 IP 地址以 123.456 开头的设备。 如有必要，可以使用“非”来执行表达式中的逻辑非。例如： 不是 IP 地址开始于 1.1 在上例中，注册规则仅应用于 IP 地址不以 123.456 开头的设备。 以下列出了可用的准则选项以及可能的值。所有值（设备类型和 OS 除外）的格式都是自由格式字符串。 <ul style="list-style-type: none"> ◆ CPU: Intel(R) Pentium(R) M 处理器 1600MHz ◆ DNS: abc.xyz.com ◆ 设备类型: 工作站或服务器 ◆ GUID: 5bf63fb9b1ed4cd880e1a428a1fcf737 ◆ 主机名: zenserver ◆ IP 地址: 123.456.78.99 ◆ 语言: 葡萄牙语（巴西） ◆ 操作系统: win2003-se-sp1-x86 如有必要，请单击 添加过滤器 以创建其他过滤器。 过滤器和 AND 运算符结合使用时，设备必须符合每个过滤器中定义的准则才能应用注册规则。例如： OS 等于 Windows Server 2003 与 IP 地址开始于 123.456 在以上示例中，注册规则仅应用于操作系统为 Windows 2003 并且 IP 地址以 123.456 开头的设备。
包容规则页	<p>指定要存放设备的文件夹。</p> <p>一般情况下，具有相似配置设置（刷新间隔、记录设置和远程管理设置等）的设备应分组在同一文件夹中，以便在文件夹上指定配置设置后再由文件夹内的设备继承。需要不同配置设置的设备不应使用同一文件夹；否则，您将无法使用该文件夹来定义设置，而不得不对每个设备定义设置。</p>
设备字段	<p>指定注册设备时要在设备的细节页上输入的部门、地点和位置信息。例如，如果在部门字段中输入 <i>会计</i>，则会在设备细节页的部门字段中输入 <i>会计</i>。</p>

向导页	细节
组成员资格页	<p>指定设备在注册后所属的组。</p> <p>添加组会让注册设备接收组中成员资格提供的所有指派。来自组成员资格的指派具有加性，因此如果同时将某个设备指派给组 A 和组 B，该设备就会收到来自这两个组的所有指派。</p> <p>只能添加对在向导上一页中指定的设备文件夹类型有效的组。例如，如果指定 / 设备 / 工作站文件夹，则只能选择工作站组。</p> <p>指定组：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示“组”对话框。 浏览并选择要添加设备的一个或多个组。按以下步骤执行： <ol style="list-style-type: none"> 单击文件夹（例如，工作站文件夹或服务器文件夹）旁边的  浏览文件夹，直至找到要选择的组。 或 通过在 <i>项目名称</i> 框中输入组的名称搜索组。可以使用星号 (*) 作为通配符。例如，输入 P* 将查找以 P 开头的所有组，输入 *Accounting 将查找以 Accounting 结尾的所有组。 单击 <i>名称</i> 列中带下划线的链接选择组，组名称会显示在 <i>选定</i> 列表框中。 重复步骤 2a 和 2b，直到选定要指派成员资格的所有组。 单击 确定 将选定组添加到列表中。

完成向导后，该规则即会添加到“注册规则”面板中。规则会按自上而下的顺序应用。所以，应先列出较严格的规则，然后再列出一般规则。如果没有规则适用，则会应用默认的服务器规则和工作站规则。

- 4 如果要对规则重新排序，请单击 **高级**（位于“注册规则”面板的右上角）。
- 5 选中要移动的规则前面的复选框。
- 6 单击 **上移** 或 **下移** 重新排列规则。

您也可以在 zman 实用程序中使用 `ruleset-create` 命令来创建注册规则。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 命令行实用程序参考手册](#) 中的 **规则集命令**。

8.3 修改注册期间使用的设备命名模板

设备命名模板可确定设备注册时的命名方式。默认情况下，会使用设备的主机名。您可以使用以下计算机变量的任意组合更改名称：\${HostName}、\${GUID}、\${OS}、\${CPU}、\${DNS} 和 \${IPAddress}。

如果命名模板导致设备对象名称发生冲突，则系统会自动追加另一个计算机变量，使第二个名称保持唯一。例如，如果使用主机名作为名称，且有两个设备的主机名相同，就会在主机名中会添加 GUID，以创建唯一的名称。

修改模板：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡。

配置	注册	系统信息	资产库存	资产管理	系统更新
管理区域设置					
内容					
设备管理					
类别	说明	已配置			
本地设备日志记录	启用并配置受管设备所遇到的警告和错误的本地日志记录。	是			
设备刷新日程安排	配置设备刷新间隔。	是			
ZENworks 代理	ZENworks 代理配置。	否			
注册	配置注册设置。	是			
ZENworks 资源管理器配置	配置 ZENworks 资源管理器在受管设备上的行为。	否			
系统变量	配置系统变量。	否			
预引导服务	配置预引导服务。	否			
主用户	配置关于如何确定主用户的设置。	否			
主工作站	配置关于如何确定主工作站的设置。	是			
动态组刷新日程安排	配置动态组刷新日程安排。	是			
网络唤醒	配置网络唤醒设置	否			
远程管理	启用并配置远程管理。	否			
发现和部署					
事件和消息					
基础结构管理					
库存					
报告服务					
资产管理					
增补程序管理					

2 在“管理区域设置”面板中，单击 *设备管理*，然后单击 *注册* 显示“注册”页。

配置 > 注册

注册 ✕

配置注册设置。

设备命名模板 ⌵

为新计算机指定的名称:

📄

注册规则 ⌵

启用注册规则。

启用默认注册规则。

设备动态重命名 ⌵

启用设备自动重命名。

3 在“设备命名模板”面板中，单击 ，然后从列表中选择所需的计算机变量。

可以使用一个或多个变量的任意组合。例如：

`{HostName}{GUID}`

4 单击 *确定* 保存更改。

8.4 注册期间启用设备的动态重命名

“设备动态重命名”设置可让您允许在设备刷新其注册信息时对设备重命名（如果需要）。发生以下情况时，设备可能需要重命名：

- 命名模板的设置已更改。例如，名称模板现在使用了主机名和 GUID 两个变量，而不仅仅是主机名这个变量。

- ◆ 设备目前应用了不同的命名模板。例如，目前应用的是文件夹命名模板，而不是“管理区域”命名模板。
- ◆ 用作名称的设备变量已更改。例如，命名时使用了设备的主机名，而设备的实际主机名已更改。

由于在与其他 ZENworks 对象（文件夹、组等）建立关系时使用的是设备的 GUID 而非其名称，因此重命名设备只会影响“ZENworks 控制中心”内显示的名称。

默认情况下，会禁用“设备动态重命名”设置。您可以在“管理区域”内启用该设置，此时所有设备都会继承该设置，您也可以对设备文件夹启用该设置，此时只有该文件夹中的设备会继承设置。

- ◆ [第 8.4.1 节“在管理区域启用设置”](#)（第 57 页）
- ◆ [第 8.4.2 节“启用设备文件夹的设置”](#)（第 58 页）

8.4.1 在管理区域启用设置

1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *配置* 选项卡。

配置	注册	系统信息	资产库存	资产管理	系统更新
管理区域设置					
内容					
设备管理					
类别	说明	已配置			
本地设备日志记录	启用并配置受管设备所遇到的警告和错误的本地日志记录。	是			
设备刷新日程安排	配置设备刷新间隔。	是			
ZENworks 代理	ZENworks 代理配置。	否			
注册	配置注册设置。	是			
ZENworks 资源管理器配置	配置 ZENworks 资源管理器在受管设备上的行为。	否			
系统变量	配置系统变量。	否			
预引导服务	配置预引导服务。	否			
主用户	配置关于如何确定主用户的设置。	否			
主工作站	配置关于如何确定主工作站的设置。	是			
动态组刷新日程安排	配置动态组刷新日程安排。	是			
网络唤醒	配置网络唤醒设置	否			
远程管理	启用并配置远程管理。	否			
发现和部署					
事件和消息					
基础结构管理					
库存					
报告服务					
资产管理					
增补程序管理					

2 在“管理区域设置”面板中，单击 *设备管理*，然后单击 *注册* 显示“注册”页。

配置 > 注册

注册

配置注册设置。

设备命名模板

为新计算机指定的名称:

{HostName}

注册规则

启用注册规则。

启用默认注册规则。

设备动态重命名

启用设备自动重命名。

- 3 在“设备动态重命名”面板中，单击 *启用设备自动重命名*。
- 4 单击 *确定* 保存更改。

8.4.2 启用设备文件夹的设置

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *设备* 选项卡。
- 2 浏览并找到要更改设置的设备文件夹。然后单击 *细节* 以显示文件夹的细节。
- 3 单击 *设置* 选项卡。

设备 > 服务器

服务器

摘要 关系 设置

类别	说明	继承自
本地设备日志记录	启用并配置受管设备所遇到的警告和错误的本地日志记录。	<系统>
设备刷新日程安排	配置设备刷新间隔。	<系统>
ZENworks 代理	ZENworks 代理配置。	<系统>
注册	配置注册设置。	<系统>
ZENworks 资源管理器配置	配置 ZENworks 资源管理器在受管设备上的行为。	<系统>
系统变量	配置系统变量。	---
预引导服务	配置预引导服务。	<系统>
主用户	配置关于如何确定主用户的设置。	---
远程管理	启用并配置远程管理。	<系统>
设备动态重命名	启用设备自动重命名。	<系统>

基础结构管理

库存

资产管理

- 4 在“设置”面板中，单击 *设备管理*，然后单击 *设备动态重命名*，显示“设备动态重命名”页。

设备 > 服务器 > 设备动态重命名

服务器



- 5 单击 **覆盖设置** 激活“设备动态重命名”面板。
- 6 在“设备动态重命名”面板中，单击 **启用设备自动重命名**。
- 7 单击 **确定** 保存更改。

8.5 禁用注册规则

默认情况下，会启用注册规则功能。这可确保未使用注册表项注册的设备至少可添加到正确的文件夹，即 / 服务器或 / 工作站文件夹，具体视设备类型而定。

如果要完全依赖注册表项，则可禁用注册规则。禁用注册规则时有两个选项可供选择：


- ◆ **仅禁用默认注册规则：** 试图不使用注册表项注册或不符合自定义注册规则中定义的准则的任何设备都会被拒绝。默认注册规则会被忽略。
- ◆ **禁用所有注册规则：** 试图不使用注册表项注册的任何设备都会被拒绝。

禁用注册规则：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡。



- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 **设备管理**，然后单击 **注册** 显示“注册”页。



3 在“注册规则”面板中，取消选择下列其中一个选项：

启用注册规则：禁用此选项将迫使设备在注册时使用注册表项。试图不使用注册表项注册的任何设备都会被拒绝。

启用默认注册规则：禁用此选项将迫使设备使用注册表项或符合自定义注册规则中定义的准则。任何不使用注册表项或不符合准则的设备都会被拒绝。

4 单击 *确定* 保存更改。

8.6 手动注册设备

安装 ZENworks 自适应代理时设备会自动注册。只有在下列情况下，您才需要手动注册设备：

- ◆ 设备已取消注册。
- ◆ 设备的对象已从 ZENworks 数据库中删除。自适应代理仍安装在设备上，但您现在要再次注册设备。
- ◆ 您要使用其他注册表项重新注册已注册过的设备。

要手动注册设备，必须在设备上使用 ZENworks 自适应代理命令行实用程序 (zac)。

以下各节提供了相关指导：

- ◆ [第 8.6.1 节“执行初始注册”](#)（第 60 页）
- ◆ [第 8.6.2 节“使用其他注册表项重新注册设备”](#)（第 61 页）

8.6.1 执行初始注册

1 在设备上打开命令提示符。

2 输入下面的命令：

```
zac reg [-k 注册表项] [-u 用户名 -p 口令] 服务器 URL: 端口]
```

例如：

```
zac reg -k acct -u zadmin -p novell https://zserver.novell.com
```

其中，`-k`、`-u` 和 `-p` 均为可选参数。如果不使用 `-u` 和 `-p` 参数，系统会提示您输入用户名和口令。对于 服务器 URL: 端口参数，您也可以使用 IP 地址，只有在“ZENworks 服务器”不使用默认端口（80 或 443）的情况下才需要指定端口。

8.6.2 使用其他注册表项重新注册设备

- 1 在设备上打开命令提示符。
- 2 输入下面的命令：

```
zac add-reg-key 注册表项
```

例如：

```
zac add-reg-key acct
```

注册表项具有加性。如果使用多个注册表项进行注册，设备会收到与每个注册表项关联的所有组成员资格。

8.7 取消注册设备

卸装 ZENworks 自适应代理时设备会自动取消注册。

如有必要，可以手动取消注册设备。要取消注册设备，必须在设备上使用 ZENworks 自适应代理命令行实用程序 (`zac`)。

- 1 在设备上打开命令提示符。
- 2 输入下面的命令：

```
zac unr [-f] [-u 用户名 -p 口令]
```

例如：

```
zac unr -u zadmin -p novell
```

其中，`-f`、`-u` 和 `-p` 均为可选参数。如果不使用 `-u` 和 `-p` 参数，系统会提示您输入用户名和口令。`-f` 参数会忽略 ZENworks 数据库并强制从本地取消注册设备；只有当设备对象已从 ZENworks 数据库中删除或设备无法连接到数据库时才需使用此选项。

部署 ZENworks 自适应代理

所有要通过 ZENworks® 管理的设备都必须已部署 ZENworks 自适应代理。“自适应代理”会在受管设备上执行所有 ZENworks 管理任务。

有关受管设备的支持平台和系统要求的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [受管设备要求](#)。

部署代理的方法有以下几种。以下各节提供了相关指导：

- ◆ [第 9.1 节“自定义代理功能”](#)（第 63 页）
- ◆ [第 9.2 节“更改目标安装目录”](#)（第 65 页）
- ◆ [第 9.3 节“使用任务部署代理”](#)（第 65 页）
- ◆ [第 9.4 节“手动部署代理”](#)（第 86 页）
- ◆ [第 9.5 节“卸装代理”](#)（第 87 页）

9.1 自定义代理功能

默认情况下，[部署包](#)（PreAgentPkg_Agent.exe 和 PreAgentPkg_AgentComplete.exe）会安装带有以下功能的 ZENworks 自适应代理：

- ◆ Asset Management
- ◆ 用户管理

您可以选择在代理部署之前和之后于管理区域、设备文件夹和设备级别安装、卸装、启用或禁用这些功能。

请查看以下各节：

- ◆ [第 9.1.1 节“在部署之前自定义功能”](#)（第 63 页）
- ◆ [第 9.1.2 节“部署后自定义功能”](#)（第 65 页）

9.1.1 在部署之前自定义功能

部署后的 ZENworks 自适应代理拥有在管理区域级别选择的功能。在管理区域级别选择的功能除非是属于许可证已失效或已停用的产品，否则都会安装。

在管理区域级别，您可以先安装、启用或禁用代理功能，然后再执行下列操作：

- ◆ 创建并启动新的部署任务
- ◆ 启动现有的部署任务
- ◆ 手动下载或部署代理

1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 [配置](#) 选项卡。

配置	注册	系统信息	资产库存	资产管理	系统更新
管理区域设置					
内容					
设备管理					
类别	说明	已配置			
本地设备日志记录	启用并配置受管设备所遇到的警告和错误的本地日志记录。	是			
设备刷新日程安排	配置设备刷新间隔。	是			
ZENworks 代理	ZENworks 代理配置。	否			
注册	配置注册设置。	是			
ZENworks 资源管理器配置	配置 ZENworks 资源管理器在受管设备上的行为。	否			
系统变量	配置系统变量。	否			
预引导服务	配置预引导服务。	否			
主用户	配置关于如何确定主用户的设置。	否			
主工作站	配置关于如何确定主工作站的设置。	是			
动态组刷新日程安排	配置动态组刷新日程安排。	是			
网络唤醒	配置网络唤醒设置。	否			
远程管理	启用并配置远程管理。	否			
发现和部署					
事件和消息					
基础结构管理					
库存					
报告服务					
资产管理					
增补程序管理					

2 在“管理区域设置”面板中，单击 *设备管理*，然后单击 *ZENworks 代理*。

ZENworks 代理 X
ZENworks 代理配置。

一般

允许用户卸载代理

超额缓存有效期： 小时

超额缓存孤立天数阈值： 天

重试请求忙碌服务器的次数：

初始重试请求等待时间（后续请求逐一增加 1 秒）： 秒

重试请求等待时间上限： 秒

代理功能

资产管理 已安装 已启用 已禁用

用户管理 已安装 已启用 已禁用

选择重引导行为（如果需要）：
 提示用户重引导（默认）
 不重引导设备
 强制设备重引导

3 在“代理功能”面板中：

- ◆ 如果不想安装某一功能，请取消选择该功能旁的 *已安装*。设备上将不会安装选定功能。如果您取消选择所有功能，则只会安装核心代理。
- ◆ 如果要安装某一功能但却要将其禁用，请选择功能旁的 *已安装* 和 *已禁用*。禁用的功能不会从当前的受管设备卸装。功能将安装在设备上，但是不起作用。

4 要保存更改，请单击 *应用*。

您现在可以手动的方式或使用任务继续将代理部署到设备。

有关如何使用任务部署代理的信息，请参见第 9.3 节“使用任务部署代理”（第 65 页）。有关如何手动部署代理的信息，请参见第 9.4 节“手动部署代理”（第 86 页）。

9.1.2 部署后自定义功能

部署后的 ZENworks 自适应代理拥有在管理区域级别选择的功能。将代理部署到设备后，您可以执行下列任一操作：

- ◆ 更改在管理区域级别配置的代理设置
- ◆ 覆盖设备文件夹或设备级别的管理区域设置

设备刷新时，新设置会应用于代理。

有关如何覆盖和配置现有代理的设置的信息，请参见《ZENworks 10 Configuration Management Asset Management 系统管理参考手册》中的配置“自适应代理”设置（部署之后）。

9.2 更改目标安装目录

ZENworks 自适应代理默认安装于 Windows 设备的以下位置：

Windows 驱动器 \Program Files\Novell\ZENworks

要将代理安装到其他位置，可在部署并将变量设置为新目标安装目录之前，在设备上创建 ZENWORKS_HOME 系统环境变量。路径的结尾必须始终为 \Novell\ZENworks。可接受的路径示例如下：

c:\Novell\ZENworks

c:\Program Files\Corporate\Novell\ZENworks

d:\Applications\Novell\ZENworks

9.3 使用任务部署代理

“ZENworks 服务器”可以将 ZENworks 自适应代理部署到设备。这就要求您为“ZENworks 服务器”创建一个任务，即部署任务。该任务可识别目标设备、在设备上执行安装时所需的身份凭证、要使用的注册表项（可选）、执行安装的日期和时间，以及安装前后要在设备上执行的其他任务。

创建部署任务的步骤会根据目标设备是否已列为“管理区域”中的发现设备而略有不同（请参见“设备发现”在第 11 页）：

- ◆ 第 9.3.1 节“部署到设备的先决条件”（第 65 页）
- ◆ 第 9.3.2 节“部署到已发现的设备”（第 68 页）
- ◆ 第 9.3.3 节“部署至未发现的设备”（第 71 页）

9.3.1 部署到设备的先决条件

在“ZENworks 服务器”将 ZENworks 自适应代理部署到设备之前，请确保已满足以下先决条件：

- ◆ 启用适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享（第 66 页）
- ◆ 启用通过 Windows 防火墙的文件和打印机共享（第 66 页）
- ◆ 启用经典文件共享（第 67 页）

除以上要求之外，还需确保“ZENworks 服务器”与受管设备上的日期和时间均准确无误。

启用适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享

您需要启用 *适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享* 选项，以允许网络上的其他计算机通过 Microsoft 网络访问您的计算机上的资源。

Windows 2000、Windows 2003 和 Windows XP

- 1 右键单击 *我的网络位置* > *属性*。
“网络连接”窗口即会显示。
- 2 右键单击 *本地连接* > *属性*。
“本地连接属性”对话框即会显示。
- 3 在一般选项卡中，确保已选择 *适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享* 选项。
- 4 单击 *确定*。

有关详细信息，请参见 [适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享 \(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779133.aspx\)](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779133.aspx)。

Windows Vista 和 Windows Server 2008

- 1 右键单击 *网络* > *属性*。
“网络和共享中心”窗口即会显示。
- 2 在左侧窗格中，单击 *管理网络连接*。
- 3 右键单击 *本地连接* > *属性*。
“本地连接属性”对话框即会显示。
- 4 在 *联网* 选项卡中，确保已选择 *适用于 Microsoft 网络的文件和打印机共享* 选项。
- 5 单击 *确定*。

启用通过 Windows 防火墙的文件和打印机共享

使用“Windows 防火墙”的所有目标设备都需要进行配置，方可实现通过防火墙的文件和打印机共享。方法就是在“Windows 防火墙”配置设置中启用 *文件和打印机共享* 异常。您可以通过“控制面板”或“Windows 安全中心”访问“Windows 防火墙”。

默认情况下，例外范围仅适用于本地子网。如果目标设备与运行部署的“主服务器”位于不同的子网内，则必须将“主服务器”的 IP 地址以及本地子网添加到“Windows 防火墙”。

- 1 从桌面 *开始* 菜单中，单击 *设置* > *控制面板*。
- 2 双击 *Windows 防火墙*。
“Windows 防火墙”窗口随即显示。
- 3 单击 *例外* 选项卡。
- 4 在 *程序和服务* 列表中，选择 *文件和打印共享*，然后单击 *编辑*。
“编辑服务”窗口随即显示。
- 5 单击 *更改范围*，将“主服务器”的 IP 地址和本地子网包括在范围内。
- 6 单击“*确定*”。

启用经典文件共享

“ZENworks 服务器”需要对目标设备上的管理共享（显示为 Admin\$）拥有 Classic 文件共享访问权。

- ◆ Windows 2000（第 67 页）
- ◆ Windows 2003（第 67 页）
- ◆ Windows XP（第 67 页）
- ◆ Windows Vista（第 67 页）
- ◆ Windows Server 2008（第 68 页）

Windows 2000

Windows 2000 设备默认会使用经典文件共享。如果“自适应代理”在 Windows 2000 设备上部署失败，请检查 HKLM\System\currentcontrolset\Services\lanmanserver\parameters\AutoShareWrks 注册表项是否设为 0（禁用）。如果已设为 0，Admin\$ 共享便无法访问，而且还会显示错误。请删除整个设置。

Windows 2003

Windows 2003 设备默认会使用经典文件共享。如果因身份凭证无效而导致将自适应代理部署到 Windows 2003 设备的任务失败，则必须启用经典文件共享。

- 1 在 Windows 2003 设备中，单击桌面 *开始菜单* > *设置* > *控制面板*。
- 2 双击 *管理工具* > *本地安全策略*。
“本地安全设置”窗口随即显示。
- 3 在 *安全设置* 中，浏览到 *本地策略* > *安全选项*。
- 4 将 *网络访问：本地帐户的共享和安全模型* 的值更改为 *经典 - 本地用户以自己的身份验证*。
- 5 单击 *确定*。

您也可以使用“Windows 组策略”来更改设置。

Windows XP

Windows XP 默认会使用简单文件共享。您需要禁用简单文件共享方可启用经典文件共享。

- 1 在 Windows XP 设备上，右键单击 *我的电脑* 图标，然后单击 *打开*。
- 2 单击 *工具菜单* > *文件夹选项* 以显示“文件夹选项”对话框。
- 3 单击 *查看选项卡*。
- 4 在 *高级设置* 列表中，取消选择 *使用简单文件共享* 选项，然后单击 *确定* 保存更改。

禁用此选项会将“本地安全策略”（本地策略 > 安全选项）中的 *网络访问：本地帐户的共享和安全模式* 选项更改为 *经典 - 本地用户以自己的身份验证*。您也可以使用“Windows 组策略”来更改设置。

Windows Vista

- 1 打开“Windows 注册表”并访问以下项：
HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/LocalAccountTokenFilterPolicy

如果不存在，则创建该注册表项。

- 2 将其 DWORD（32 位）值更改为 1。
这将允许远程用户登录，而且不限定为 Guest 用户。
- 3 关闭注册表以保存更改。
- 4 打开“服务”窗口，并将“远程注册表”服务设置为自动启动，然后将其启动。
- 5 单击 *开始 > 设置 > 控制面板*。
- 6 双击 *网络与共享中心*。
- 7 选择 *打开文件共享*，然后单击 *应用*。

Windows Server 2008

- 1 在 Windows Server 2008 计算机上，单击桌面的 *开始菜单 > 设置 > 控制面板*。
- 2 双击 *网络与共享中心*。
- 3 选择 *打开文件共享*，然后单击 *应用*。

9.3.2 部署到已发现的设备

这一节假设您已执行了要将目标设备添加到 ZENworks 数据库中的发现任务。如果尚未尚未执行此任务，可以在继续部署之前执行发现任务（请参见“[设备发现](#)”在 [第 11 页](#)），或在执行部署任务的过程中执行发现任务（请参见 [第 9.3.3 节“部署至未发现的设备”](#)（[第 71 页](#)））。

在发现的设备上部署 ZENworks 自适应代理：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *部署* 选项卡。
“可部署设备”面板会列出您可以部署自适应代理的所有设备（导入或发现的设备）。
- 2 在“部署任务”面板中，单击 *新建* 启动“部署设备向导”。

部署 > 部署设备向导

部署设备向导

第1步: 输入部署任务名称

名称: *


说明:

* 带有星号的字段为必填字段。


<< 返回 下一步 >> 取消

- 3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
输入部署任务页	指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ \ * ? : " ' < > ` % ~

向导页	细节
选择设备页	<ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 会显示 “已发现的设备浏览器” 对话框。 默认视图会显示 “管理区域” 中所有已发现的设备。 单击  选择设备。 选好设备后，单击 确定 返回 “选择设备” 页。 所选的设备就会显示在列表中。
输入身份凭证页 > <i>将身份凭证保存到数据存储中字段</i>	<p>“输入身份凭证” 页可让您提供将自适应代理部署到任务所包括的设备时需要的用户名和口令。</p> <p>如果不保存身份凭证，它们就只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。</p> <p>重新启动 “ZENworks 服务器” 时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排好的部署任务，可能需要保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。</p>
输入身份凭证页 > <i>身份凭证字段</i>	<p>添加身份凭证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示 “输入身份凭证信息” 对话框。在 <i>用户名</i> 字段中，指定合适的用户名。 要部署自适应代理，“ZENworks 服务器” 必须能将一个驱动器映射到设备的管理共享 (ADMIN\$)。这就需要下列身份凭证： <ul style="list-style-type: none"> ◆ 如果设备是域成员： 可以使用域或本地 “管理员” 组身份凭证。如果使用本地身份凭证，则必须将用户名指定为工作站名称 \ 用户名，以便与域身份凭证进行区分。 ◆ 如果设备不是域成员： 必须使用本地 “管理员” 组身份凭证。 在 <i>口令</i> 和 <i>再次输入口令</i> 字段中输入用户口令。 单击 确定 保存身份凭证。 <p>某些环境下，一个身份凭证可能还不具备对所有要部署自适应代理的设备的访问权限。此时，您需要根据情况添加足够数量的身份凭证，以涵盖任务中包含的所有设备。“ZENworks 服务器” 会使用第一个有效的身份凭证。</p>
选择日程安排页	<p>“选择日程安排” 页可让您选择在创建任务后立即运行任务 (<i>现在选项</i>)，或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择 <i>已安排</i>，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排： 表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期： 指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复： 指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请参见 附录 B “日程安排” (第 105 页) 或单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>
选择主服务器页 > <i>主服务器</i> 字段	<p>选择要执行部署任务的 “ZENworks 服务器”。</p>

向导页	细节
<p>选择“Windows 代理”页 > 使用适用于 Windows 主服务器的 Windows 代理字段</p>	<p>如果要使用 Windows 代理代替 Windows 主服务器执行部署任务，请选择此选项。</p> <p>Windows 代理可用于以下对象：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 <p>Windows 服务器（如果要发现或部署的设备与主服务器位于不同的子网中）。</p> <hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页面上选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p> <hr/> <p>对于部署，您需要在 Windows 防火墙配置设置中将文件和打印机共享作为例外添加。默认情况下，例外范围仅适用于本地子网。如果目标设备与运行部署的主服务器位于不同的子网中，则还需要将主服务器的 IP 地址作为例外添加。但是，如果您使用的是与目标设备位于相同子网中的 Windows 代理，就不需要更改 Windows 防火墙例外的范围。</p>
<p>选择 Windows 代理页 > 覆盖区域 Windows 代理设置字段</p>	<p>选择覆盖在“管理区域”中配置的“Windows 代理”设置。</p> <p>若要配置任务的设置，必须选择覆盖区域 Windows 代理设置才能修改这些设置。</p> <p>“Windows 代理设置”面板可让您指定区域中代替“ZENworks 服务器”执行发现和部署任务的 Windows 受管设备。设计此面板的主要目的是为了让 Linux 上运行的“ZENworks 服务器”可以卸载需使用专用于 Windows 的发现技术（如 WMI 和 WinAPI）执行的发现任务，以及涉及 Windows 受管设备的部署任务。</p> <p>为了保护在“ZENworks 服务器”和“Windows 代理”之间传递的信息（如发现身份凭证），将通过 SSL 来保护连接的安全性。</p> <p>Windows 代理：选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”来执行发现和部署任务的受管 Windows 设备（服务器或工作站）。</p> <p>Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。</p>
<p>一般选项页 > 部署包字段</p> <p>一般选项页 > 指定代理安装文件夹字段</p>	<p>根据受管设备的处理器结构，选择用于在设备上安装 ZENworks 自适应代理的部署包。</p> <p>如果无法确定设备的处理器结构，请选择目标结构为“全部”的包，它适用于 32 位和 64 位平台。如果选定的包已从“主服务器”中删除，系统会部署默认部署包。</p> <p>指定受管设备上要安装 ZENworks 自适应代理的目录。默认情况下，代理安装到 %ZENWORKS_HOME% 系统环境变量中指定的目录，如果受管设备上未设置该变量，则安装到 %ProgramFiles%\novell\zenworks 目录。</p> <p>确保安装路径不包含空格。</p> <hr/> <p>注释：如果无法创建所指定的目录，则会将代理安装在默认位置。</p>

向导页	细节
一般选项页 > 重引导选项	<p>安装 ZENworks 自适应代理后，设备必须重引导才能使自适应代理正常运行。执行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择所需的重引导选项。 <ul style="list-style-type: none"> 立即：要在安装自适应代理之后立即重引导，请选择 立即强制设备重引导。 手动：要允许用户在方便时手动重引导设备，请选择 手动。 已安排：要在指定时间重引导设备，请选择 已安排。填写日程安排字段。 <ul style="list-style-type: none"> 开始日期：单击  显示日历，您可以用它来选择事件日期。 开始时间：指定事件必须开始的时间。 使用世界标准时间 (UTC)：“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。 (可选) 如果不想显示重引导提示讯息，请选择 不提示重引导选项。
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
部署前 / 后页	<p>指定在设备上安装自适应代理前与安装后要运行的命令。例如，您可以执行操作系统命令、运行脚本以及启动可执行文件。</p> <p>这些命令会作为部署任务包的一部分传递给预代理。预代理将在系统空间内执行这些命令，所以必须指定不需要用户交互的命令。</p> <p>有关部署前命令和部署后命令的详细信息，请单击 帮助 按钮。</p>

9.3.3 部署至未发现的设备

如果目标设备尚未通过发现任务添加到 ZENworks 数据库，可以在创建部署任务的过程中选择设备。以下各节分情况（要通过 IP 地址 / 主机名、CSV 文件，还是 LDAP 目录识别目标设备）说明了如何创建发现任务。

- ◆ **IP 地址 / 主机名**（第 72 页）
- ◆ **新建 CSV 文件**（第 75 页）
- ◆ **现有的 LDAP 源**（第 79 页）
- ◆ **新建 LDAP 源**（第 82 页）

IP 地址 / 主机名


- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。
- 2 在“部署任务”面板中，单击 **新建** 启动“部署设备向导”。

- 3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
输入部署任务页	指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ \ * ? : " ' < > ` % ~
选择设备页	<ol style="list-style-type: none">1. 单击 添加 会显示“已发现的设备浏览器”对话框。2. 在 源 列表中，选择 IP 地址。3. 填写 IP 地址范围 / 主机名字段。 该地址可以采用以下任一格式： xxx.xxx.xxx.xxx：适用于单个地址的标准点分十进制表示法。 例如， 123.45.167.100。 xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx：适用于地址范围的标准点分十进制表示法。例如， 123.45.167.100 - 123.45.167.125。 xxx.xxx.xxx.xxx/n：标准 CIDR（无类别域间路由）表示法。 例如， 123.45.167.100/24 与以 123.45.167 开头的所有 IP 地址匹配。 主机名：标准设备主机名。例如， workstation1。4. 要将设备添加到 选定的设备列表，请单击 添加。5. 选好设备后，单击 确定。
输入身份凭证页 > 将身份凭证保存到数据存储中 字段	<p>“输入身份凭证”页可让您提供将自适应代理部署到任务所包括的设备时需要的用户名和口令。</p> <p>如果不保存身份凭证，它们就只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。</p> <p>重新启动“ZENworks 服务器”时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排好的部署任务，可能需要保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。</p>

向导页	细节
输入身份凭证页 > <i>身份凭证</i> 字段	<p>添加身份凭证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示“输入身份凭证信息”对话框。在 <i>用户名</i> 字段中，指定合适的用户名。 要部署自适应代理，“ZENworks 服务器”必须能将一个驱动器映射到设备的管理共享 (ADMIN\$)。这就需要下列身份凭证： <ul style="list-style-type: none"> ◆ 如果设备是域成员：可以使用域或本地“管理员”组身份凭证。如果使用本地身份凭证，则必须将用户名指定为工作站名称\用户名，以便与域身份凭证进行区分。 ◆ 如果设备不是域成员：必须使用本地“管理员”组身份凭证。 在 <i>口令</i> 和 <i>再次输入口令</i> 字段中输入用户口令。 单击 确定 保存身份凭证。 <p>某些环境下，一个身份凭证可能还不具备对所有要部署自适应代理的设备的访问权限。此时，您需要根据情况添加足够数量的身份凭证，以涵盖任务中包含的所有设备。“ZENworks 服务器”会使用第一个有效的身份凭证。</p>
选择日程安排页	<p>“选择日程安排”页可让您选择在创建任务后立即运行任务（<i>现在</i> 选项），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择 <i>已安排</i>，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请参见 附录 B“日程安排”（第 105 页） 或单击 帮助 按钮。</p>
选择主服务器页 > <i>主服务器</i> 字段	<p>选择要执行部署任务的“ZENworks 服务器”。</p>
选择“Windows 代理”页 > <i>使用适用于 Windows 主服务器的 Windows 代理</i> 字段	<p>如果要使用 Windows 代理代替 Windows 主服务器执行部署任务，请选择此选项。</p> <p>Windows 代理可用于以下对象：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 ◆ 无法执行 Windows 特定发现和部署任务的 Linux 主服务器 <p>Windows 服务器（如果要发现或部署的设备与主服务器位于不同的子网中）。</p> <hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页面上选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p>
	<p>对于部署，您需要在 Windows 防火墙配置设置中将文件和打印机共享作为例外添加。默认情况下，例外范围仅适用于本地子网。如果目标设备与运行部署的主服务器位于不同的子网中，则还需要将主服务器的 IP 地址作为例外添加。但是，如果您使用的是与目标设备位于相同子网中的 Windows 代理，就不需要更改 Windows 防火墙例外的范围。</p>

向导页	细节
选择 Windows 代理页 > <i>覆盖区域 Windows 代理设置</i> 字段	<p>选择是否覆盖在“管理区域”中配置的 Windows 代理设置。</p> <hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页面上选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p> <hr/> <p>若要配置任务的设置，必须选择 <i>覆盖区域 Windows 代理设置</i> 才能修改这些设置。</p> <p>“Windows 代理设置”面板可让您指定区域中代替“ZENworks 服务器”执行发现和部署任务的 Windows 受管设备。设计此面板的主要目的是为了 Linux 上运行的“ZENworks 服务器”可以卸载需使用专用于 Windows 的发现技术（如 WMI 和 WinAPI）执行的发现任务，以及涉及 Windows 受管设备的部署任务。</p> <p>为了保护在“ZENworks 服务器”和“Windows 代理”之间传递的信息（如发现身份凭证），将通过 SSL 来保护连接的安全性。</p> <p>Windows 代理：选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”来执行发现和部署任务的受管 Windows 设备（服务器或工作站）。</p> <p>Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。</p>
一般选项页 > <i>部署包</i> 字段	<p>根据受管设备的处理器结构，选择用于在设备上安装 ZENworks 自适应代理的部署包。</p> <p>如果无法确定设备的处理器结构，请选择目标结构为“全部”的包，它适用于 32 位和 64 位平台。如果选定的包已从“主服务器”中删除，系统会部署默认部署包。</p>
一般选项页 > <i>指定代理安装文件夹</i> 字段	<p>指定受管设备上要安装 ZENworks 自适应代理的目录。默认情况下，代理安装到 %ZENWORKS_HOME% 系统环境变量中指定的目录，如果受管设备上未设置该变量，则安装到 %ProgramFiles%\novell\zenworks 目录。</p> <p>确保安装路径不包含空格。</p> <hr/> <p>注释：如果无法创建所指定的目录，则会将代理安装在默认位置。</p>

向导页	细节
一般选项页 > 重引导选项	<p>安装 ZENworks 自适应代理后，设备必须重引导才能使自适应代理正常运行。执行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择所需的重引导选项。 <ul style="list-style-type: none"> 立即：要在安装自适应代理之后立即重引导，请选择 立即强制设备重引导。 手动：要允许用户在方便时手动重引导设备，请选择 手动。 已安排：要在指定时间重引导设备，请选择 已安排。填写日程安排字段。 <ul style="list-style-type: none"> 开始日期：单击  显示日历，您可以用它来选择事件日期。 开始时间：指定事件必须开始的时间。 使用世界标准时间 (UTC)：“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。 (可选) 如果不想显示重引导提示讯息，请选择 不提示重引导选项。
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
部署前 / 后页	<p>指定在设备上安装自适应代理前与安装后要运行的命令。例如，您可以执行操作系统命令、运行脚本以及启动可执行文件。</p> <p>这些命令会作为部署任务包的一部分传递给预代理。预代理将在系统空间内执行这些命令，所以必须指定不需要用户交互的命令。</p> <p>有关部署前命令和部署后命令的详细信息，请单击 帮助 按钮。</p>

新建 CSV 文件

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。
- 2 在“部署任务”面板中，单击 **新建启动**“部署设备向导”。

部署 > 部署设备向导

部署设备向导

第1步: 输入部署任务名称


名称: *

说明:

* 带有星号的字段为必填字段。


<< 返回 下一步 >> 取消

3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
输入部署任务页	指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ * ? : " ' < > ` % ~
选择设备页	<ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 会显示“已发现的设备浏览器”对话框。 在 源 列表中，选择 添加新的 CSV 文件 以显示“添加新来源”对话框。 填写以下字段： <ul style="list-style-type: none"> CSV 文件：浏览并选择包含要对其部署代理的设备的 CSV 文件。 DNS 名称列：选择包含 DNS 名称信息的列的编号。 IP 地址列：选择包含 IP 地址信息的列的编号。如果希望从 DNS 名称解析 IP，而不是从文件中导入，则选择从 DNS 名称解析 IP 选项。 OS 类型列：选择包含操作系统信息的列的编号。如果想要指定默认的 OS 类型，而不是从文件中导入，则选择为 所有选择使用默认 OS 选项，然后在 默认 OS 类型 字段中选择默认的操作系统。 单击“确定”以在源列表中显示设备。 单击  将设备移到 选定的设备 列表中。 选好设备后，单击 确定。
输入身份凭证页 > <i>将身份凭证保存到数据存储中</i> 字段	<p>“输入身份凭证”页可让您提供将自适应代理部署到任务所包括的设备时需要的用户名和口令。</p> <p>如果不保存身份凭证，它们就只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。</p> <p>重新启动“ZENworks 服务器”时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排的部署任务，应保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。</p>


向导页	细节
输入身份凭证页 > <i>身份凭证</i> 字段	<p>添加身份凭证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示 “输入身份凭证信息” 对话框。在 <i>用户名</i> 字段中，指定合适的用户名。 要部署自适应代理，“ZENworks 服务器” 必须能将一个驱动器映射到设备的管理共享 (ADMIN\$)。这就需要下列身份凭证： <ul style="list-style-type: none"> ◆ 如果设备是域成员：可以使用域或本地 “管理员” 组的身份凭证。如果使用本地身份凭证，则必须将用户名指定为 工作站名称 \ 用户名，以便与域身份凭证进行区分。 ◆ 如果设备不是域成员：必须使用本地 “管理员” 组身份凭证。 在 <i>口令</i> 和 <i>再次输入口令</i> 字段中输入用户口令。 单击 确定 保存身份凭证。 <p>某些环境下，一个身份凭证可能还不具备对所有要部署自适应代理的设备的访问权限。此时，您需要根据情况添加足够数量的身份凭证，以涵盖任务中包含的所有设备。“ZENworks 服务器” 会使用第一个有效的身份凭证。</p>
选择日程安排页	<p>“选择日程安排” 页可让您选择在创建任务后立即运行任务（<i>现在选项</i>），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择 <i>已安排</i>，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请参见 附录 B “日程安排”（第 105 页）或单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>
选择主服务器页 > <i>主服务器</i> 字段	<p>选择要执行部署任务的 “ZENworks 服务器”。</p>

向导页	细节
选择“主服务器”页 > <i>覆盖区域 Windows 代理设置</i> 选项	<p>选择是否覆盖在“管理区域”中配置的 Windows 代理设置。</p> <hr/> <p>注释：仅当在“选择主服务器”页面上选择了“Windows 主服务器”时，此选项才会显示。</p> <hr/> <p>若要配置任务的设置，必须选择 <i>覆盖区域 Windows 代理设置</i> 才能修改这些设置。</p> <p>“Windows 代理设置”面板可让您指定区域中代替“ZENworks 服务器”执行发现和部署任务的 Windows 受管设备。设计此面板的主要目的是为了 Linux 上运行的“ZENworks 服务器”可以卸载需使用专用于 Windows 的发现技术（如 WMI 和 WinAPI）执行的发现任务，以及涉及 Windows 受管设备的部署任务。</p> <p>为了保护在“ZENworks 服务器”和“Windows 代理”之间传递的信息（如发现身份凭证），将通过 SSL 来保护连接的安全性。</p> <p>Windows 代理：选择要代替基于 Linux 的“ZENworks 服务器”来执行发现和部署任务的受管 Windows 设备（服务器或工作站）。</p> <p>Windows 代理超时：指定要“ZENworks 服务器”等待来自“Windows 代理”的响应的秒数。指定的超时时间后将丢弃收到的所有响应。</p>
一般选项页 > <i>部署包</i> 字段	<p>根据受管设备的处理器结构，选择用于在设备上安装 ZENworks 自适应代理的部署包。</p> <p>如果无法确定设备的处理器结构，请选择目标结构为“全部”的包，它适用于 32 位和 64 位平台。如果选定的包已从“主服务器”中删除，系统会部署默认部署包。</p>
一般选项页 > <i>指定代理安装文件夹</i> 字段	<p>指定受管设备上要安装 ZENworks 自适应代理的目录。默认情况下，代理安装到 %ZENWORKS_HOME% 系统环境变量中指定的目录，如果受管设备上未设置该变量，则安装到 %ProgramFiles%\novell\zenworks 目录。</p> <p>确保安装路径不包含空格。</p> <hr/> <p>注释：如果无法创建所指定的目录，则会将代理安装在默认位置。</p>

向导页	细节
一般选项页 > 重引导选项	<p>安装 ZENworks 自适应代理后，设备必须重引导才能使自适应代理正常运行。执行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择所需的重引导选项。 <ul style="list-style-type: none"> 立即：要在安装自适应代理之后立即重引导，请选择 立即强制设备重引导。 手动：要允许用户在方便时手动重引导设备，请选择 手动。 已安排：要在指定时间重引导设备，请选择 已安排。填写日程安排字段。 <ul style="list-style-type: none"> 开始日期：单击  显示日历，您可以用它来选择事件日期。 开始时间：指定事件必须开始的时间。 使用世界标准时间 (UTC)：“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。 (可选) 如果不想显示重引导提示讯息，请选择 不提示重引导选项。
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
部署前 / 后页	<p>指定在设备上安装自适应代理前与安装后要运行的命令。例如，您可以执行操作系统命令、运行脚本以及启动可执行文件。</p> <p>这些命令会作为部署任务包的一部分传递给预代理。预代理将在系统空间内执行这些命令，所以必须指定不需要用户交互的命令。</p> <p>有关部署前命令和部署后命令的详细信息，请单击 帮助 按钮。</p>

现有的 LDAP 源


- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。
- 2 在“部署任务”面板中，单击 **新建** 启动“部署设备向导”。



3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。


向导页	细节
输入部署任务页	指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ \ * \ ? \ : \ " \ ' \ < \ > \ \ ` \ % \ ~
选择设备页	<ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 会显示“已发现的设备浏览器”对话框。 在 源 列表中，选择现有的用户来源。 用户来源的根会显示在源列表中。 浏览目录寻找所需的设备。 单击 ➡ 将设备移到 选定的设备 列表中。 选好设备后，单击 确定。
输入身份凭证页 > <i>将身份凭证保存到数据存储中字段</i>	<p>“输入身份凭证”页可让您提供将自适应代理部署到任务所包括的设备时需要的用户名和口令。</p> <p>如果不保存身份凭证，它们就只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。</p> <p>重新启动“ZENworks 服务器”时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排好的部署任务，可能需要保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。</p>
输入身份凭证页 > <i>身份凭证</i> 字段	<p>添加身份凭证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 显示“输入身份凭证信息”对话框。在 用户名 字段中，指定合适的用户名。 要部署自适应代理，“ZENworks 服务器”必须能将一个驱动器映射到设备的管理共享 (ADMIN\$)。这就需要下列身份凭证： <ul style="list-style-type: none"> ◆ 如果设备是域成员：可以使用域或本地“管理员”组的身份凭证。如果使用本地身份凭证，则必须将用户名指定为工作站名称 \ 用户名，以便与域身份凭证进行区分。 ◆ 如果设备不是域成员：必须使用本地“管理员”组身份凭证。 在 口令 和 再次输入口令 字段中输入用户口令。 单击 确定 保存身份凭证。 <p>某些环境下，一个身份凭证可能还不具备对所有要部署自适应代理的设备的访问权限。此时，您需要根据情况添加足够数量的身份凭证，以涵盖任务中包含的所有设备。“ZENworks 服务器”会使用第一个有效的身份凭证。</p>

向导页	细节
选择日程安排页	<p>“选择日程安排”页可让您选择在创建任务后立即运行任务（<i>现在选项</i>），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择<i>已安装</i>，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请参见附录 B“日程安排”（第 105 页）或单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>
选择主服务器页 > 主服务器字段	<p>选择要执行部署任务的“ZENworks 服务器”。</p>
一般选项页 > 部署包字段	<p>根据受管设备的处理器结构，选择用于在设备上安装 ZENworks 自适应代理的部署包。</p> <p>如果无法确定设备的处理器结构，请选择目标结构为“全部”的包，它适用于 32 位和 64 位平台。如果选定的包已从“主服务器”中删除，系统会部署默认部署包。</p>
一般选项页 > 指定代理安装文件夹字段	<p>指定受管设备上要安装 ZENworks 自适应代理的目录。默认情况下，代理安装到 %ZENWORKS_HOME% 系统环境变量中指定的目录，如果受管设备上未设置该变量，则安装到 %ProgramFiles%\novell\zenworks 目录。</p> <p>确保安装路径不包含空格。</p>
<p>注释：如果无法创建所指定的目录，则会将代理安装在默认位置。</p>	

向导页	细节
一般选项页 > 重引导选项	<p>安装 ZENworks 自适应代理后，设备必须重引导才能使自适应代理正常运行。执行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择所需的重引导选项。 <ul style="list-style-type: none"> 立即：要在安装自适应代理之后立即重引导，请选择 立即强制设备重引导。 手动：要允许用户在方便时手动重引导设备，请选择 手动。 已安排：要在指定时间重引导设备，请选择 已安排。填写日程安排字段。 <ul style="list-style-type: none"> 开始日期：单击  显示日历，您可以用它来选择事件日期。 开始时间：指定事件必须开始的时间。 使用世界标准时间 (UTC)：“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。 (可选) 如果不想显示重引导提示讯息，请选择 不提示重引导选项。
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
部署前 / 后页	<p>指定在设备上安装自适应代理前与安装后要运行的命令。例如，您可以执行操作系统命令、运行脚本以及启动可执行文件。</p> <p>这些命令会作为部署任务包的一部分传递给预代理。预代理将在系统空间内执行这些命令，所以必须指定不需要用户交互的命令。</p> <p>有关部署前命令和部署后命令的详细信息，请单击 帮助 按钮。</p>

新建 LDAP 源


- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **部署** 选项卡。
- 2 在“部署任务”面板中，单击 **新建** 启动“部署设备向导”。



3 使用下表中的信息填写各字段，以完成向导。

向导页	细节
输入部署任务页	指定任务的名称。名称不得包含以下无效字符：\ * ? : " ' < > ` % ~
选择设备页	<ol style="list-style-type: none"> 单击 添加 会显示“已发现的设备浏览器”对话框。 在 源 列表中，选择 添加新的 LDAP 源 显示“添加新来源”对话框。 填写以下字段： <ul style="list-style-type: none"> LDAP 源名称：提供 LDAP 源的名称。 LDAP 服务器：指定 LDAP 服务器的 IP 地址或 DNS 主机名。 LDAP 端口 / 使用 SSL：默认值为标准 SSL 端口 (636) 或非 SSL 端口 (389)，具体视 使用 SSL 选项是否启用而定。如果 LDAP 服务器在其他端口上侦听，则选择该端口。 LDAP 根环境：建立浏览目录的起始点。如果不指定基本 DN，目录的根容器就会成为顶点。 将身份凭证保存到数据存储中：除非另外保存身份凭证（定义于 身份凭证 列表），否则它们仅储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。重新启动“ZENworks 服务器”后，身份凭证将从内存中清除。如果希望将身份凭证作为部署任务的一部分永久保留，则应该保存身份凭证。 身份凭证：单击“添加”可以输入提供目录只读访问权的用户名和口令。用户还可以具有只读访问权以上的权限，但只读访问权已足够，因此推荐使用。 <p>如果要访问 Novell eDirectory，请使用标准 LDAP 表示法。例如： cn=admin_read_only,ou=users,o=mycompany</p> <p>如果是 Microsoft Active Directory，请使用标准域表示法。例如： AdminReadOnly@mycompany.com</p> 单击 确定 以在源列表中显示 LDAP 目录。 浏览目录寻找所需的设备。 单击 将设备移到 选定的设备 列表中。 选好设备后，单击 确定。

向导页	细节
输入身份凭证页 > 将身份凭证保存到数据存储中字段	<p>“输入身份凭证”页可让您提供将自适应代理部署到任务所包括的设备时需要的用户名和口令。</p> <p>如果不保存身份凭证，它们就只会储存在内存中。保存的身份凭证会在数据库中加密，以提高安全性。</p> <p>重新启动“ZENworks 服务器”时，会从内存清除未保存的身份凭证。如果要创建安排好的部署任务，可能需要保存身份凭证，以确保执行部署时这些身份凭证仍然可用。</p>
输入身份凭证页 > 身份凭证字段	<p>添加身份凭证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击添加显示“输入身份凭证信息”对话框。在用户名字段中，指定合适的用户名。 <ul style="list-style-type: none"> 要部署自适应代理，“ZENworks 服务器”必须能将一个驱动器映射到设备的管理共享 (ADMIN\$)。这就需要下列身份凭证： <ul style="list-style-type: none"> 如果设备是域成员：可以使用域或本地“管理员”组的身份凭证。如果使用本地身份凭证，则必须将用户名指定为工作站名称\用户名，以便与域身份凭证进行区分。 如果设备不是域成员：必须使用本地“管理员”组身份凭证。 在口令和再次输入口令字段中输入用户口令。 单击“确定”保存身份凭证。 <p>某些环境下，一个身份凭证可能还不具备对所有要部署自适应代理的设备的访问权限。此时，您需要根据情况添加足够数量的身份凭证，以涵盖任务中包含的所有设备。“ZENworks 服务器”会使用第一个有效的身份凭证。</p>
选择日程安排页	<p>“选择日程安排”页可让您选择在创建任务后立即运行任务（现在选项），或者将任务安排在以后某个日期和时间运行。如果选择已安排，请选择以下日程安排之一：</p> <p>无日程安排：表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动启动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。</p> <p>特定日期：指定运行任务的一个或多个日期。</p> <p>重复：指定运行任务的星期日期、月份日期或固定的间隔。</p> <p>有关日程安排的详细信息，请参见附录 B“日程安排”（第 105 页）或单击帮助按钮。</p>
选择主服务器页 > 主服务器字段	<p>选择要执行部署任务的“ZENworks 服务器”。</p>
一般选项页 > 部署包字段	<p>根据受管设备的处理器结构，选择用于在设备上安装 ZENworks 自适应代理的部署包。</p> <p>如果无法确定设备的处理器结构，请选择目标结构为“全部”的包，它适用于 32 位和 64 位平台。如果选定的包已从“主服务器”中删除，系统会部署默认部署包。</p>

向导页	细节
一般选项页 > 指定代理安装文件夹字段	<p>指定受管设备上要安装 ZENworks 自适应代理的目录。默认情况下，代理安装到 %ZENWORKS_HOME% 系统环境变量中指定的目录，如果受管设备上未设置该变量，则安装到 %ProgramFiles%\novell\zenworks 目录。</p> <p>确保安装路径不包含空格。</p>
	<p>注释：如果无法创建所指定的目录，则会将代理安装在默认位置。</p>
一般选项页 > 重引导选项	<p>安装 ZENworks 自适应代理后，设备必须重引导才能使自适应代理正常运行。执行下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择所需的重引导选项。 <ul style="list-style-type: none"> 立即：要在安装自适应代理之后立即重引导，请选择 <i>立即</i> 强制设备重引导。 手动：要允许用户在方便时手动重引导设备，请选择 <i>手动</i>。 已安排：要在指定时间重引导设备，请选择 <i>已安排</i>。填写日程安排字段。 <ul style="list-style-type: none"> 开始日期：单击  显示日历，您可以用它来选择事件日期。 开始时间：指定事件必须开始的时间。 使用世界标准时间 (UTC)：“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。 (可选) 如果不想显示重引导提示讯息，请选择 <i>不提示重引导</i> 选项。
添加注册表项页	<p>选择一个注册表项，用于部署过程的注册阶段。注册表项提供有关注册期间设备指派到的文件夹和组的信息。您也可以不选择注册表项，这样会使用注册规则来确定文件夹和组指派。要部署到服务器或工作站，请分别选择服务器注册表项或工作站注册表项。</p> <p>有关注册表项和规则的详细信息，请参见第 8 章“注册设备”（第 49 页）。</p>
部署前 / 后页	<p>指定在设备上安装自适应代理前与安装后要运行的命令。例如，您可以执行操作系统命令、运行脚本以及启动可执行文件。</p> <p>这些命令会作为部署任务包的一部分传递给预代理。预代理将在系统空间内执行这些命令，所以必须指定不需要用户交互的命令。</p> <p>有关部署前命令和部署后命令的详细信息，请单击 <i>帮助</i> 按钮。</p>

9.4 手动部署代理

您可以手动从“ZENworks 服务器”服务器下载自适应代理部署包然后进行安装，而无需让服务器将自适应代理递送给设备。

- 1 确保设备满足所要求（请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [受管设备要求](#)）。
- 2 在目标设备上，打开万维网浏览器并转到以下地址：

[http:// 服务器 /zenworks-setup](http://服务器/zenworks-setup)

其中，*服务器*是“ZENworks 服务器”的 DNS 名称或 IP 地址。



万维网浏览器会显示部署包列表。每种结构（32 位和 64 位）都有两类部署包：

网络：网络包只会下载预代理并将其安装到目标设备；预代理随后会从“ZENworks 服务器”下载并安装 ZENworks 自适应代理。网络包要求将代理部署到设备之前，先在设备上安装 Microsoft .NET。

独立：独立包会将预代理和自适应代理下载到目标设备；预代理随后会从本地设备安装自适应代理。如果需要将 ZENworks 自适应代理安装到当前与网络断开连接的设备上，独立包会非常有用。您可以将包保存到可卸媒体（CD、USB 闪存驱动器等）并让独立设备从该媒体运行包。自适应代理会安装到设备，但只有当设备连接到网络后，才能进行注册或管理。

自定义：包名称、默认代理指预定义的部署包。通过单击“部署 > 编辑部署包”创建的自定义部署包的显示名称为创建该包时指定的名称。

- 3 单击要使用的部署包的名称，然后将包保存到设备的本地驱动器或从“ZENworks 服务器”运行。
- 4 如果下载了该包，请在设备上启动该包。
有关该包可用选项的信息，请参见 [包选项（第 87 页）](#)。
- 5 安装完成时，会显示讯息询问是否要重引导。选择以下选项之一：

- 不执行任何操作，在 5 分钟后自动重引导。
- 单击 *取消*。稍后需要重引导。
- 单击 *确定*，立即重引导。

重引导后，设备会注册到“管理区域”中，并在系统盘通知区域内显示 ZENworks 图标。

在“ZENworks 控制中心”中，设备会显示在“设备”页的 \Servers 文件夹或 \Workstation 文件夹下。

包选项

从命令行起动部署包时可用的选项如下。语法为：

包名称 选项1 选项2 ...

例如：

```
PreAgentPkg_Agent.exe -q -v -k regkey1
```

-d 目标路径： 将文件提取到指定的目标路径。默认目标路径为 c:\windows\novell\zenworks\stage。

-h： 显示帮助信息。

-k： 注册表项用于在管理区域中注册设备。

-l： 仅列出包的内容。不提取包内容直接运行安装。

-n： 提取包内容但不运行安装。

-x： 安装后不重引导。

-q： 隐藏重引导提示。

-v： 打开冗长屏幕日志记录。

除了上述选项，还有两个附加 BUILDTIME 选项（**-f 文件** 和 **-o 输出文件**），可在构建包时使用。这两个选项只能在“Novell 技术服务”的指导下使用。

9.5 卸载代理

有关如何卸载 ZENworks 自适应代理的信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [卸载 Windows 主服务器、从属设备或受管设备](#)。

将 ZENworks 自适应代理部署到 Linux 从属设备

ZENworks Asset Management 不支持 Linux 设备的管理。但是，您可以将适用于 Linux 的“ZENworks 自适应代理”部署到 Linux 设备，以便将该设备当作从属设备使用。

从属设备是指可执行通常由“ZENworks 主服务器”执行的角色的设备。将 Linux 设备配置为从属设备时，您需要指定其执行的角色（“映像”、“集合”或“内容”）。

请查看以下各节：

- ◆ 第 10.1 节“将代理部署到 Linux 从属设备”（第 89 页）
- ◆ 第 10.2 节“从 Linux 从属设备卸载 ZENworks 自适应代理”（第 90 页）

10.1 将代理部署到 Linux 从属设备


以下步骤提供了将 Linux 设备转换成“ZENworks 从属设备”所需的“Linux 自适应代理”包的安装指导。创建从属设备后，您需要使用“ZENworks 控制中心”来配置从属设备。有关信息，请参见 [ZENworks 10 Management 系统管理参考手册](#) 中的 [从属设备](#)。

将 Linux 自适应代理包部署到 Linux 从属设备：

- 1 确保设备满足所要求（请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [从属设备要求](#)）。
- 2 在目标设备上，打开万维网浏览器并转到以下地址：

`https:// 服务器 /zenworks-setup`

其中，*服务器*是“ZENworks 服务器”的 DNS 名称或 IP 地址。



每种结构（32 位和 64 位）都拥有一个独立包。

- 3 单击 [从属服务器](#) 选项卡。
- 4 单击要使用的部署包的名称，将该包保存到设备的本地驱动器，然后通过运行命令 `chmod 755 文件名` 授予对文件的可执行权限。

有关该包可用选项的信息，请参见 [包选项](#)（第 87 页）。

- 5 在终端窗口中，转到下载包的目录，然后通过运行命令 `./文件名` 启动设备上的包，其中文件名为您在 [步骤 4](#) 中下载的包的名称。

在“ZENworks 控制中心”中，设备会显示在“设备”页的 \Servers 文件夹或 \Workstation 文件夹下。

安装完成后，如果设备连接到网络，代理中的“ZENworks 管理守护程序”就会在管理区域中自我注册。

您可以使用 `zac` 命令行实用程序在设备上本地运行命令。如果使用 `xsession` 或 `ssh` 会话在 Linux 设备上安装了代理，则需要输入命令 `/opt/novell/zenworks/bin/zac` 运行 `zac`。不过，再次登录后，您可以从命令行直接运行 `zac`，而无需输入完整的路径。

包选项

从命令行启动部署包时可用的选项如下。语法为：

包名称 *选项1* *选项2* ...

例如：

```
SatelliteServer.bin -k regkey1
```

-d 目标路径：将文件提取到指定的目标路径。默认目标路径为 `c:\opt\novell\zenworks\stage`。

-h：显示帮助信息。

-k：注册表项用于在管理区域中注册设备。

-l：仅列出包的内容。不提取包直接运行安装。

-n：提取包但不运行安装。

-v：打开冗长屏幕日志记录。

除了上述选项，还有两个附加 BUILDTIME 选项（`-f 文件` 和 `-o 输出文件`），可在构建包时使用。这两个选项只能在 Novell 支持部门的指导下使用。

10.2 从 Linux 从属设备卸载 ZENworks 自适应代理

有关如何从 Linux 从属设备卸载 ZENworks 自适应代理的详细信息，请参见 [卸载 Linux 从属设备中的 ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#)。

部署仅储存模块

如果 Windows 设备不符合“自适应代理”的部署要求，或者您要储存 Windows、Linux、NetWare® 或 Macintosh OS X 设备，则可以部署“仅储存”模块。有关支持“仅储存”模块的平台版本的信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [最低要求](#)。

以下各节提供了相关指导：

- ◆ 第 11.1 节“从 ZENworks 服务器下载模块”（第 91 页）
- ◆ 第 11.2 节“在 Linux 上安装 /UNIX”（第 92 页）
- ◆ 第 11.3 节“在 NetWare 上安装”（第 92 页）
- ◆ 第 11.4 节“在 Windows 上安装”（第 93 页）
- ◆ 第 11.5 节“在 Macintosh OS X 上安装”（第 93 页）

11.1 从 ZENworks 服务器下载模块

1 在目标设备上，打开万维网浏览器并转到以下地址：

`http:// 服务器 /zenworks-setup`

其中，*服务器*是“ZENworks® 服务器”的 DNS 名称或 IP 地址。

如果要下载 NetWare 模块，请在对 NetWare 服务器具有文件复制访问权的设备上打开万维网浏览器。

重要：仅储存模块使用默认端口（80 或 443），而不是 ZENworks 服务器上配置的自定义端口。

2 在左侧导航窗格中，单击 *库存工具*。



该页中会显示适用于各平台的“仅储存”模块：

平台	文件名
Novell® NetWare	ZENworks_ 自适应代理 _Netware.zip
Mac OS X	ZENworks_ 自适应代理 _OSX.dmg
Microsoft Windows	ZENworks_ 自适应代理 _Windows.exe
AIX	zaaio-10.1.0-aix-powerpc.tar.gz

平台	文件名
HP-UX	zaaio-10.1.0-hpux.-parisc.tar.gz
Linux	zaaio-10.1.0-linux-x86.tar.gz
Solaris	zaaio-10.1.0-sunos-sparc.tar.gz

- 3 单击所需平台的文件名并下载文件。
- 4 跳到下面其中一节，继续安装模块：
 - ◆ 第 11.2 节“在 Linux 上安装 /UNIX”（第 92 页）
 - ◆ 第 11.3 节“在 NetWare 上安装”（第 92 页）
 - ◆ 第 11.4 节“在 Windows 上安装”（第 93 页）
 - ◆ 第 11.5 节“在 Macintosh OS X 上安装”（第 93 页）

11.2 在 Linux 上安装 /UNIX

- 1 以拥有在设备上安装权限的用户身份登录。
- 2 请确保已将正确的“仅储存”模块包下载到目标设备。如果还没有，请参见第 11.1 节“从 ZENworks 服务器下载模块”（第 91 页）。
- 3 创建要将安装文件解压缩到的临时目录。请不要将 /tmp 用作临时安装目录，因为它会干扰包的安装。不过，您可以在 /tmp 下面创建一个独立目录，例如 /tmp/zaaio。
- 4 将下载的包移至步骤 3 中创建的目录。
- 5 在命令提示符处，转到“仅储存”模块包文件的位置。
- 6 通过从包所在的目录运行以下命令来解压缩“仅储存”模块包，例如使用 Linux 包：

```
tar -zxvf zaaio-10.1.0-linux-x86.tar.gz
```
- 7 通过从文件所在的目录运行以下命令来安装“仅储存”模块，例如使用 Linux 包：

```
./zenumia-install.sh -s <服务器>
```

其中，*服务器*是 ZENworks 服务器的 DNS 名称或 IP 地址。

安装程序不需要与用户交互。安装完成后，“仅储存”模块会启动，并且设备会添加到“ZENworks 控制中心”的“已储存设备”页（*设备选项卡* > *已储存选项卡* > *工作站或服务器文件夹*）。
- 8 删除步骤 3 中创建的目录及其内容。

11.3 在 NetWare 上安装

- 1 确保已将 ZENworks_自适应代理_Netware.zip 下载到对目标 NetWare 服务器具有访问权限的设备。如果还没有，请参见第 11.1 节“从 ZENworks 服务器下载模块”（第 91 页）。
- 2 将 ZENworks_自适应代理_Netware.zip 解压缩到目标 NetWare 服务器上的 sys:\temp\zen_aa 中。
- 3 在 NetWare 控制台中输入以下命令开始安装：

```
sys:\temp\zen_aa\install ZENworks 服务器的IP地址
```

例如：

```
sys:\temp\zen_aa\install 1.1.1.1
```

“仅储存”模块文件会复制到 `sys:\zenworks\zaa` 中，并装载 `zenaa.nlm`。

如果 `zenaa.nlm` 尚未装载，请输入以下命令：

```
load zenaa
```


设备会添加到“ZENworks® 控制中心”的“已储存设备”页（设备选项卡 > 已储存选项卡 > 工作站或服务器文件夹）。

11.4 在 Windows 上安装

- 1 确保已将 `ZENworks_自适应代理_Windows.exe` 下载到目标 Windows 设备。如果还没有，请参见第 11.1 节“从 ZENworks 服务器下载模块”（第 91 页）。
- 2 确保 `msiexec.exe` 在目标计算机上的位置包含于目标计算机的路径变量中。
- 3 在命令提示符处，运行 `ZENworks_自适应代理_Windows.exe` 以启动安装程序。

安装程序不需要与用户交互。安装完成后，“仅储存”模块会启动，并且设备会添加到“ZENworks 控制中心”的“已储存设备”页（设备选项卡 > 已储存选项卡 > 工作站或服务器文件夹）。

11.5 在 Macintosh OS X 上安装

- 1 确保已将 `ZENworks_自适应代理_OSX.dmg` 磁盘映像下载到目标 Macintosh 设备。
有关如何下载 `ZENworks_自适应代理_OSX.dmg` 磁盘映像的详细信息，请参见第 11.1 节“从 ZENworks 服务器下载模块”（第 91 页）。
 - 2 双击 `ZENworks_自适应代理_OSX.dmg` 文件。
 - 3 采用以下一种方式将 `ZENworks_自适应代理_OSX` 包压缩为 `zip` 文件：
 - 如果您使用的是单按钮鼠标，请选择 `ZENworks_自适应代理_OSX` 包，单击工具栏上的 ，然后选择 `压缩 ZENworks_自适应代理_OSX` 选项。
 - 如果使用的是三按钮鼠标，右键单击 `ZENworks_自适应代理_OSX` 包，然后选择 `压缩 ZENworks_自适应代理_OSX` 选项。
- 即会在桌面上生成 `ZENworks_自适应代理_OSX.zip` 文件。
- 4 双击 `ZENworks_自适应代理_OSX.zip` 文件以生成 `ZENworks_自适应代理_OSX.pkg` 文件。
 - 5 双击 `ZENworks_自适应代理_OSX.pkg` 文件以启动安装包。
 - 6 如果出现讯息，告知您需要运行程序以确定是否可以安装该包，请单击 *继续*，直到进入“选择目标”页。
 - 7 选择目标卷，然后单击 *继续* 显示“安装类型”页。
 - 8 单击 *安装*。
 - 9 系统提示您进行鉴定时，输入目标设备的用户名和口令，然后单击 *确定*。

安装随即开始。TextEdit 窗口中会打开 `servername.txt` 文件，其中有文字显示要求您输入“ZENworks 服务器”的名称。

- 10 在文本文件的最后一行，输入设备要与之通讯的“ZENworks 服务器”的 IP 地址或 DNS 名称。
- 11 保存文件并关闭窗口。
客户机文件即安装完毕。

如果要将该模块分发到多个设备，可以创建一个选项文件，将其添加到该包中。安装完选项文件后，不会显示 TextEdit 窗口，因此可以跳过此步骤。有关创建选项文件的信息，请参见[自定义安装程序选项文件（第 94 页）](#)。

12 安装完成后，单击关闭。

即会启动“仅储存”模块，并且会将设备添加到“ZENworks 控制中心”的“已储存设备”页（[设备选项卡](#) > [已储存选项卡](#) > [工作站或服务器文件夹](#)）。

自定义安装程序选项文件

如果需要在多个设备上安装“仅储存”模块，并想让它们连接到同一个“ZENworks 服务器”，可以创建包含“ZENworks 服务器”名称的选项文件。这样，安装包便会启动 *servername.txt* 文件而不再提示您输入“ZENworks 服务器”名称。当您在设备安装模块时，会自动创建该选项文件。如果要让其他设备使用同一个选项文件，只需分发安装“收集客户机”时使用的包副本即可。

创建其他选项文件：

1 打开文本编辑器（而非 TextEdit），并输入下行命令：

```
-s ZENworks 服务器名称
```

如果 Macintosh 设备无法解析“ZENworks 服务器”的 DNS 名称，可以使用 IP 地址：

```
-s 192.168.3.39
```

2 将文本文件保存为选项（不含扩展名）。


3 确保文本文件保存为简单文本文件。

4 按住 Ctrl 键的同时单击 *zenumia.pkg* 文件，然后选择 *获取信息*。确保将权限设置为“读写”。

5 将文件复制到 *zenumia.pkg* 文件中。

您现在便可以使用包文件，并且安装过程中不会再出现 TextEdit 窗口。

去除和淘汰设备



以下各节所提供的信息和指导可以帮助您从 ZENworks® 系统中删除或淘汰设备。

如果删除服务器或工作站设备，就会从 ZENworks® 系统中去除选定的设备。

淘汰设备不同于删除设备。淘汰设备时，将保留其 GUID（与之相反，删除设备还会删除其 GUID）。设备淘汰后，所有库存信息均会保留并可访问，但会去除所有指派。在取消淘汰或删除设备之前，淘汰的设备处于暂挂状态。如果在将来取消淘汰设备，将会恢复其指派。可以淘汰受管设备和已储存设备。

- ◆ [第 12 章“从 ZENworks 系统中删除设备”](#)（第 97 页）
- ◆ [第 13 章“淘汰或取消淘汰设备”](#)（第 99 页）

从 ZENworks 系统中删除设备

12

如果删除服务器或工作站设备，选定设备就会从 ZENworks® 系统中去除，其 GUID 会被删除，并且所有库存信息和指派都会被去除。

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *设备* 选项卡。
- 2 单击 *服务器* 或 *工作站* 文件夹旁边带下划线的链接，显示 ZENworks 系统中的服务器或工作站列表。
- 3 选中服务器或工作站前面的复选框（可以选择多个设备）。
- 4 单击 *删除*。

您无法从 *设备* 选项卡中删除 ZENworks 主服务器。如果在 **步骤 3** 中选择了主服务器，然后单击 *删除*，就会显示下列错误讯息：

```
Error: The object "vm232w2k3ent" is a Primary Server and cannot be
deleted. To delete a Primary Server, go to Configuration, Server Hierarchy,
(select a Primary Server), Action, Delete ZENworks Server.
```

有关删除 ZENworks 主服务器的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Management 系统管理参考手册](#) 中的 [删除 ZENworks 主服务器](#)。

淘汰或取消淘汰设备

如果淘汰服务器或工作站设备，就会从 ZENworks® 区域中去除选定的设备。淘汰设备不同于删除设备。淘汰设备时，将保留其 GUID（与之相反，删除设备还会删除其 GUID）。设备淘汰后，所有库存信息均会保留并可访问，但会去除所有指派。在取消淘汰或删除设备之前，淘汰的设备处于暂挂状态。如果在将来取消淘汰设备，将会恢复其指派。可以淘汰受管设备和已储存设备。

要淘汰或取消淘汰设备，您必须具有“修改设备”权限。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Management 系统管理参考手册](#) 中的 [管理管理员权限](#)。

淘汰或取消淘汰受管设备：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 [设备](#) 选项卡。
- 2 单击 [服务器](#) 或 [工作站](#) 文件夹旁边带下划线的链接，显示 ZENworks 系统中的服务器或工作站列表。

图 13-1 显示服务器列表的设备面板。



状态	名称	类型	操作系统	上一次连接	已淘汰
<input type="checkbox"/>	Windows 2000 Servers	动态服务器组			
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2003	动态服务器组			
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2008	动态服务器组			
<input checked="" type="checkbox"/>	zendoc1b	服务器	win2003-se-sp2-x86	下午2:13	


- 3 选中服务器或工作站前面的复选框（可以选择多个设备）。

在淘汰“ZENworks 主服务器”之前，必须先将其降级。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Management 系统管理参考手册](#) 中的 [更改主服务器的父子关系](#)。

- 4 单击 [操作](#) > [淘汰设备](#)，以在下次刷新设备时将其淘汰。

或

单击 [操作](#) > [取消淘汰](#)，以在下次刷新时取消淘汰设备。

已淘汰设备的 [服务器](#) 或 [工作站](#) 列表中的 [状态](#) 列会显示  图标。可以将鼠标移动到时间上，查看完整的日期和时间。

注释：要立即淘汰设备，请选中服务器或工作站前面的复选框，然后单击 [快速任务](#) > [立即淘汰设备](#)。

要立即取消淘汰设备，请选中服务器或工作站前面的复选框，然后单击 [快速任务](#) > [立即取消淘汰设备](#)。

淘汰或取消淘汰已储存设备：

- 1 在“ZENworks 控制中心”中，单击 [设备](#) > [已储存](#)。
- 2 单击 [服务器](#) 或 [工作站](#) 文件夹旁边带下划线的链接，显示 ZENworks 系统中的服务器或工作站列表。

图 13-2 显示已储存设备清单的设备面板。




3 选中要淘汰或取消淘汰的服务器或工作站前面的复选框（可以选择多个设备）。

4 单击 *操作 > 淘汰设备*。

或

单击 *操作 > 取消淘汰设备*。

已淘汰设备的 *服务器* 或 *工作站* 列表中的 *状态* 列会显示  图标。可以将鼠标移动到时间上，查看完整的日期和时间。

在 ZENworks 系统中搜索所有淘汰的设备。

搜索淘汰的服务器和工作站：

1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *设备* 选项卡。

2（视情况而定）要同时搜索淘汰的服务器和工作站，请跳至 **步骤 3**。

或

要仅搜索淘汰的服务器，请单击 *服务器* 文件夹旁边带下划线的链接，显示服务器列表。

或

要仅搜索淘汰的工作站，请单击 *工作站* 文件夹旁边带下划线的链接，显示工作站列表。

3 在“搜索”框的 *设备状态* 下拉列表中，选择 *已淘汰*。

图 13-3 选择了已淘汰的搜索框。



4 单击 *搜索*。

附录

IV

- ◆ 附录 A“预定义报告”（第 103 页）
- ◆ 附录 B“日程安排”（第 105 页）
- ◆ 附录 C“配置 ZENworks 的 NMAP”（第 109 页）
- ◆ 附录 D“发现、部署和淘汰查错”（第 111 页）

预定义报告



必须安装 ZENworks 报告服务器，才能查看预定义报告。有关如何安装 ZENworks 报告服务器的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 报告服务器安装指南](#)。

查看已发现设备和 ZENworks® 系统的预定义报告：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *报告* 选项卡。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告”面板中，单击 *ZENworks Reporting Server InfoView* 起动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 3 浏览到 *Novell ZENworks 报告 > 预定义报告* 文件夹，然后展开列表。
- 4 单击 *已发现的设备*。

发现的设备包括以下预定义报告：

- ◆ **CISCO 路由器：**显示有关发现的 CISCO 路由器的信息。
- ◆ **可部署设备：**显示识别为可部署“ZENworks 自适应代理”类型的所有发现的设备。
- ◆ **设备列表：**显示管理区域中的已发现设备、已储存设备和受管设备。此报告包含在 *ZENworks 系统文件夹 (Novell ZENworks 报告 > 预定义报告文件夹)* 中。
- ◆ **按 ZENworks 管理区域列出的受管设备：**显示所有已安装“ZENworks 自适应代理”的发现的设备。还会显示所有发现设备的“管理区域”信息。
- ◆ **非合规性设备：**显示区域中存在的非合规性设备的数量。
- ◆ **按打印机统计页数：**显示发现的打印机及每台打印机所打印的页数。
- ◆ **打印机警报：**显示打印机警报和发现的打印机的警报装置。
- ◆ **打印机供应级别：**显示发现的打印机装置（包括墨粉、废墨粉和加热器）的供应级别。
- ◆ **不受管服务器：**显示识别为可部署“ZENworks 自适应代理”的服务器的所有发现的设备。
- ◆ **不受管工作站：**显示识别为可部署“ZENworks 自适应代理”的工作站的所有发现的设备。

有关创建和管理报告的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 系统报告参考手册](#) 文档。

日程安排

以下是发现和部署任务的日程安排：

- ◆ 第 B.1 节“现在”（第 105 页）
- ◆ 第 B.2 节“无日程安排”（第 105 页）
- ◆ 第 B.3 节“特定日期”（第 105 页）
- ◆ 第 B.4 节“重复”（第 106 页）

B.1 现在

完成任务向导后立即运行任务。


B.2 无日程安排

表示尚未设置日程安排。任务只能在设置日程安排后或通过手动起动才会运行。如果要先创建任务，以后再为其建立日程安排或手动运行它，该选项将十分有用。

B.3 特定日期

*特定日期*日程安排选项可让您指定一个或多个日期以运行任务。

B.3.1 开始日期

单击  显示日历，您可以用它来选择任务日期。一次可以添加多个日期。

B.3.2 每年运行事件

选择此选项将在每年按 *开始日期* 列表中所显示的日期运行任务。

B.3.3 选择日程安排开始执行的时间

选择以下选项之一：

- ◆ **在开始时间立即开始：** 在 *开始时间* 字段中指定的时间启动任务。
- ◆ **在开始时间和结束时间之间的随机时间启动：** 在 *开始时间* 和 *结束时间* 字段指定的时间范围内，随机选择一个时间启动任务。使用该选项可以避免出现因同时执行安排的任务而导致网络超载。

B.3.4 使用世界标准时间 (UTC)

“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。

B.4 重复

重复日程安排选项可让您按指定的间隔反复运行任务。

B.4.1 星期日期

该日程安排可让您指定要运行事件的星期日期。该事件将在每周同样的那几天运行。


选择*星期日期*，然后填写以下字段：

- ◆ **星期日 ... 星期六：**指定要运行事件的星期日期。
- ◆ **开始时间：**指定要运行事件的时间。
- ◆ **使用世界标准时间：**“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。
- ◆ **在开始时间和结束时间之间的随机时间启动：**在*开始时间*和*结束时间*字段指定的时间范围内，随机选择一个时间启动事件。使用该选项可以避免出现因同时执行安排的事件而导致网络超载。
- ◆ **将日程安排的执行限制在以下日期范围内：**将事件的运行时间限制在开始日期和结束日期所指定的时间范围内。

B.4.2 每月

该日程安排可让您指定一个月中运行事件的一个或多个日期。

选择*每月*，然后填写以下字段：

- ◆ **月份日期：**指定一个月中运行事件的日期。有效项为 1 至 31。如果指定 29、30 或 31，但这个月没有这几天，则该月不运行事件。
- ◆ **每月最后一天：**在当月的最后一天运行事件，不管最后一天是哪一天（28、30 或 31 号）。
- ◆ **第一个星期日：**指定特定的星期日期。例如，第一个星期一或第三个星期二。单击  可以添加多个日期。
- ◆ **开始时间：**指定要运行事件的时间。
- ◆ **使用世界标准时间：**“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。
- ◆ **在开始时间和结束时间之间的随机时间启动：**在“开始时间”和“结束时间”框中指定的时间范围内，随机选择一个时间启动事件。使用该选项可以避免出现因同时执行安排的事件而导致网络超载。
- ◆ **将日程安排的执行限制在以下日期范围内：**将事件的运行时间限制为开始日期和结束日期所指定的时间范围内。

B.4.3 固定间隔

该日程安排可让您指定运行事件的日期间隔。例如，您可以每隔 14 天运行事件。

选择*固定间隔*，然后填写以下字段：

- ◆ **月、周、天、小时、分钟：**指定运行事件的时间间隔。可以使用月、周、天、小时和分钟的任意组合。例如，*7 天*，*8 小时*和*1 周，8 小时*会采用相同的日程安排。
- ◆ **开始日期：**指定间隔的初始开始日期。
- ◆ **开始时间：**指定间隔的初始开始时间。
- ◆ **使用世界标准时间：**“开始时间”已转换为“世界标准时间”(UTC)。选择该选项即表示输入的“开始时间”已采用了“世界标准时间”格式，因此不应转换。例如，假设您位于美国东部时区。如果输入“10:00 a.m.”并选择该选项，则安排的“开始时间”为 10:00 UTC。如果不选择该选项，则安排的“开始时间”为 14:00 UTC，因为美国东部时间比 UTC 晚 4 个小时。
- ◆ **将日程安排的执行限制在以下日期范围内：**将事件的运行时间限制在开始日期、结束日期和结束时间所指定的时间范围内。

配置 ZENworks 的 NMAP



网络发现任务由 ZENloader 模块来执行，该模块运行时使用的用户名为 zenworks，使用的命令为包含选项 -O 的 nmap。但是，nmap 命令需要有根特权才能成功执行。因此，当您使用 zenworks 用户名运行 NMAP 发现命令时，该命令会失败。而您又不应使用根用户名来运行 ZENloader。要解决这个问题，必须配置 ZENworks® 的 NMAP，让 zenworks 用户能够使用根特权来运行 NMAP 以执行发现任务。

要配置 ZENworks 的 NMAP，请在“Linux 主服务器”上执行以下操作：

- 1 以根用户身份登录。
- 2 输入 visudo 命令，在 vi 编辑器中打开 sudo 用户配置文件。

提示：在 vi 编辑器中打开 sudo 配置文件时，编辑器还会验证该文件以确保使用的语法正确。

- 3 在以下几行的开头键入 #，将其变为注释：

```
Defaults targetpw      # ask for the password of the target user i.e. root
ALL ALL=(ALL) ALL # WARNING! Only use this together with 'Defaults
targetpw'!
```

- 4 在以下几行的后面添加 zenworks ALL= ALL) NOPASSWD:/usr/bin/nmap:

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL) ALL
```

- 5 保存所做的更改并退出编辑器。

发现、部署和淘汰查错

D

以下几节提供了您在发现设备、将“自适应代理”部署到设备及淘汰设备时可能会遇到问题的解决方案：

- ◆ 通过部署任务安装 ZENworks 自适应代理时出现错误（第 111 页）
- ◆ LDAP 发现任务将在启动后立即完成（第 111 页）
- ◆ ZENworks 自适应代理的手动安装已暂停，状态为正在启动（第 111 页）
- ◆ NMAP 发现未从已安装 NMAP 的 Windows 主服务器运行（第 112 页）
- ◆ 如何启用调试日志记录？（第 112 页）
- ◆ 何处可找到预代理日志文件？（第 112 页）
- ◆ 刷新“部署”页导致再次执行发现任务（第 113 页）
- ◆ 系统未清理使用代理的部署任务所产生的孤立和删除的文件（第 113 页）
- ◆ 当发现任务的 IP 地址范围过大时，任务保持待发状态（第 113 页）

通过部署任务安装 ZENworks 自适应代理时出现错误

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

解释： 如果通过部署任务将 ZENworks 自适应代理安装在安装了 .NET Framework 2.0 的受管设备中，则可能会出现以下错误讯息：

```
An unhandled exception (System.Security.SecurityException)
occurred in
micasad.exe.
Additional Information: Ecall methods must be packaged into a
system module.
```

操作： 在受管设备上卸装并重新安装 .NET Framework 2.0。有关如何卸装并重新安装 .NET Framework 2.0 的详细信息，请参见 [Microsoft .NET Framework 2.0 解决中心万维网站点 \(http://support.microsoft.com/ph/8291\)](http://support.microsoft.com/ph/8291)。

LDAP 发现任务将在启动后立即完成

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

解释： LDAP 发现任务将在启动后立即完成。“ZENworks 控制中心”中只会显示指明任务已完成的讯息。


可能的原因： LDAP 发现任务未配置任何搜索环境或组。

操作： 无。

ZENworks 自适应代理的手动安装已暂停，状态为正在启动

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

解释： MSI 包下载后，“ZENworks 自适应代理”的手动安装在受管设备上突然停止。以下是一些症状：

- ◆ 在相当长的一段时间内， 图标显示的安装状态为“正在启动...”。
- ◆ 在“Windows 服务控制管理器”中，“Novell ZENworks 预代理”服务的状态不是 *已启动*。
- ◆ `%SystemRoot%\novell\zenworks\bin\zenpreagent.installerr` 文件包含以下错误讯息：
Exception during start: Cannot start service ZENPreAgent on computer.

可能的原因： 由于“Novell ZENworks 预代理”服务无法及时响应启动请求，因此被“Windows 服务管理器”终止。如果设备速度很慢且负载过重，很可能会出现此问题。

操作： 执行下列操作：

- 1 启动 Novell ZENworks 预代理服务：
 - 1a 从 Windows 桌面开始菜单，单击 *设置 > 控制面板*。
 - 1b 双击 *管理工具 > 服务*。
 - 1c 启动 Novell ZENworks 预代理服务。
这会自动继续“ZENworks 自适应代理”的安装。
- 2（视情况而定）如果该问题持续存在，请执行以下操作：
 - 2a 关闭 `zenpreagent.exe` 和 `zpa_iface.exe` 进程。
 - 2b 启动“ZENworks 自适应代理”安装。有关详细信息，参见第 9.4 节“手动部署代理”（第 86 页）。

NMAP 发现未从已安装 NMAP 的 Windows 主服务器运行

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

可能的原因： 在“Windows 主服务器”上，NMAP (`nmap.exe`) 安装在 `%ProgramFiles%\nmap` 目录下，并已添加到安装它的用户的 PATH 变量中。因此，ZENworks 用户无法使用 PATH 变量找到 `nmap.exe`。

操作： 将 NMAP 安装目录 (`%ProgramFiles%\nmap`) 的位置追加到 Windows 的系统环境变量 PATH 中。

如何启用调试日志记录？

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

操作： 要启用日志，请参见 Novell 支持知识库 (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) 中的 TID 3418069。

何处可找到预代理日志文件？

源： ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

操作： 以下是位于 `%SystemRoot%\novell\zenworks\bin\` 中的预代理日志文件

```
zenpreagent.installerr  
zenpreagent.installlog
```

zenpreagent.installstate

ZPA.status

cmdline.txt（启动受管代理包时，即会执行该命令行。）

安装“预代理”服务后，即可在系统应用程序事件日志中获取所有日志记录信息。

刷新“部署”页导致再次执行发现任务

源：ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

可能的原因：对于万维网浏览器而言，为了刷新页面而重发送信息属于正常现象。ZENworks 每隔 5 分钟会自动更新“部署”页上的数据，因此在运行发现任务后，不需要刷新“部署”页。如果您在运行发现任务后刷新 ZENworks 控制中心的“部署”页，系统会请求您确认重发送，以便刷新该页面。确认之后，会再次运行发现任务。

操作：不要在运行发现任务后刷新“部署”页。而是退出此页面，然后返回页面查看更改。

系统未清理使用代理的部署任务所产生的孤立和删除的文件

源：ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

解释：在使用代理的部署任务运行期间，没有清理任务前后所产生的孤立或需删除的文件。

例如，如果通过 Windows 代理从 Linux 服务器运行部署任务，Windows 设备上的 *zenworks 安装目录* \novell\zenworks\bin_rfu_cache 目录中就会创建一个包含任务前或任务后命令文件的文件夹。如果删除 ZENworks 控制中心中的任务，命令文件会保留在 Windows 代理设备上。但是，如果使用相同的 Windows 代理运行其他部署任务，就会去除所有超过五天的命令文件。

操作：要立即从 *zenworks 安装目录* \novell\zenworks\bin_rfu_cache 目录中删除孤立文件，必须手动进行。

当发现任务的 IP 地址范围过大时，任务保持待发状态

源：ZENworks 10 Asset Management；发现、部署和淘汰。

解释：如果发现任务的 IP 地址范围内包含 50,000 台以上的设备，该任务就不会启动，并保持待发状态。因此，其他发现任务可能需要很长时间才能完成。

可能的原因：ZENworks 加载器的内存不足，无法运行包含过大 IP 地址范围的任务。

操作：执行下列操作：

1 停止包含过大 IP 地址范围的发现任务：

1a 在“发现任务”面板中，选择包含过大 IP 地址范围的发现任务。

1b 单击 *操作* > *中止发现任务*。

2 创建多个 IP 地址范围内少于 50,000 台设备的任务。

3（视情况而定）如果其他发现任务或加载器任务需要花很长时间才能完成，请重新启动 ZENworks 加载器。

◆ **在 Windows 上：** 执行下列操作：

1. 从 Windows 桌面 *开始菜单*，单击 *设置 > 控制面板*。
2. 双击 *管理工具 > 服务*。
3. 重新启动 *Novell ZENworks 加载器服务*。

◆ **在 Linux 上：** 在控制台提示符处，输入 `/etc/init.d/novell-zenloader restart`。

4 重新启动 ZENworks 加载器。