

Referenz zur Softwareverteilung

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2

10.2

27. Mai 2009

www.novell.com



Rechtliche Hinweise

Novell, Inc. bietet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieses Handbuchs. Insbesondere werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Novell, Inc. behält sich weiterhin das Recht vor, diese Dokumentation zu revidieren und ihren Inhalt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Des Weiteren übernimmt Novell, Inc. für Software keinerlei Haftung und schließt insbesondere jegliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungsansprüche bezüglich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Novell, Inc. das Recht vor, Novell-Software ganz oder teilweise jederzeit inhaltlich zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Produkte oder technischen Informationen unterliegen möglicherweise den US-Gesetzen zur Exportkontrolle sowie den Handelsgesetzen anderer Länder. Sie erkennen alle Ausfuhrkontrollbestimmungen an und erklären sich damit einverstanden, alle für ausstehende Exporte, Re-Exporte oder Importe erforderlichen Lizenzen bzw. Klassifizierungen einzuholen. Sie erklären sich damit einverstanden, nicht an juristische Personen, die in der aktuellen US-Exportausschlussliste enthalten sind, oder an in den US-Exportgesetzen aufgeführte terroristische Länder oder Länder, die einem Embargo unterliegen, zu exportieren oder zu reexportieren. Sie stimmen zu, keine Lieferungen für verbotene nukleare oder chemisch-biologische Waffen oder Waffen im Zusammenhang mit Flugkörpern zu verwenden. Weitere Informationen zum Export von Novell-Software finden Sie auf der Webseite [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell übernimmt keine Verantwortung für das Nichteinholen notwendiger Exportgenehmigungen.

Copyright © 2007 - 2009 Novell, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert, übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden.

Novell, Inc. besitzt Anrechte auf geistiges Eigentum für Technologie, die in das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt integriert ist. Diese Rechte auf geistiges Eigentum umfassen möglicherweise insbesondere ein oder mehrere Patente in den USA, die auf der Webseite [Legal Patents \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) von Novell aufgeführt sind, sowie ein oder mehrere andere Patente oder laufende Patentanträge in den USA und in anderen Ländern.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
USA.
www.novell.com

Online-Dokumentation: Die neueste Online-Dokumentation für dieses und andere Novell-Produkte finden Sie auf der [Dokumentations-Webseite \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation) von Novell.

Novell-Marken

Hinweise zu Novell-Marken finden Sie in der [Novell Trademark and Service Mark-Liste \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materialien von Drittanbietern

Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch	9
1 Grundlegende Konzepte	11
1.1 Bundles	11
1.2 Zuweisen von Bundles zu Geräten oder zu Benutzern	12
1.3 Überlegungen zu Paketen	12
1.4 Abhängigkeits-Bundles	13
1.4.1 Primäre Anwendungen und abhängige Anwendungen	14
1.4.2 Bundle-Ketten	14
1.4.3 Verteilen, Installieren und Starten eines Bundles mit Abhängigkeiten	15
1.5 Inhalt	16
1.5.1 Der Inhaltsreproduktion	16
1.5.2 Inhaltsübermittlung	16
2 Erstellen von Bundles	19
2.1 Erstellen von Anweisungs-Bundles	19
2.2 Erstellen von Datei-Bundles	24
2.3 Erstellen von Imaging-Bundles	33
2.4 Erstellen von Windows-Bundles	33
2.5 Erstellen von Bundles unter Verwendung des zman-Kommandozeilenprogramms	42
2.5.1 Erstellen eines Bundles ohne Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle	43
2.5.2 Erstellen eines Bundles mit Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle	44
2.5.3 Verstehen des XML-Dateiformats für zman-Bundles	45
3 Verwalten von Bundles	49
3.1 Erstellen von Bundles	49
3.2 Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten	50
3.3 Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern	53
3.4 Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe	56
3.5 Umbenennen, Kopieren oder Verschieben von Bundles	57
3.6 Hinzufügen von Systemanforderungen für ein Bundle	58
3.6.1 Filterbedingungen	59
3.6.2 Filterlogik	63
3.7 Kopieren der Systemanforderungen eines Bundles	64
3.8 Löschen eines Bundles	65
3.9 Erhöhen der Versionsnummer eines Bundles	65
3.9.1 Verwenden des Menüs "Aktion"	65
3.9.2 Bearbeiten des Bundles	66
3.10 Installieren eines Bundles	66
3.11 Starten eines Bundles	67
3.12 Kopieren eines Bundles auf einen Inhaltsserver	68
3.13 Verhindern der Bereitstellung eines Bundles	70
3.14 Aktivieren eines Bundles für die Bereitstellung	70
3.15 Aktivieren eines Bundles für die Deinstallation	71
3.16 Deinstallieren eines Bundles	71
3.16.1 Bundle	72

3.16.2	Geräte	73
3.17	Ändern von Aktionssatzoptionen	73
3.17.1	Aktionssatzoptionen für die Installation	74
3.17.2	Starten von Aktionssatzoptionen	75
3.17.3	Aktionssatzoptionen für die Deinstallation	75
3.17.4	Aktionssatzoptionen für die Beendigung	76
3.18	Anzeigen der Bundle-Aktivität auf dem verwalteten Gerät	77
3.19	Anzeigen der vordefinierten Berichte	77
4	Verwalten von Bundle-Gruppen	79
4.1	Erstellen von Bundle-Gruppen	79
4.2	Umbenennen oder Verschieben von Bundle-Gruppen	80
4.3	Kopieren der Systemanforderungen einer Bundle-Gruppe	81
4.4	Löschen einer Bundle-Gruppe	81
4.5	Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Geräten	81
4.6	Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Benutzern	84
4.7	Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe	86
4.8	Kopieren einer Bundle-Gruppe auf einen Inhaltsserver	86
5	Verwalten von Ordnern	89
5.1	Erstellen von Ordnern	89
5.2	Umbenennen bzw. Verschieben von Ordnern	89
5.3	Kopieren der Systemanforderungen eines Ordners	90
5.4	Löschen eines Ordners	91
6	Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent	93
6.1	Bundles im Vergleich zu Anwendungen	93
6.2	Benutzern zugewiesene Bundles im Vergleich zu Geräten zugewiesene Bundles	94
6.3	Zugreifen auf Bundles	94
6.3.1	ZENworks-Fenster	94
6.3.2	ZENworks Explorer	97
6.3.3	ZENworks-Symbol	98
6.4	Erläuterung von Bundle-Symbolen	98
6.5	Starten eines Bundles	99
6.6	Verschieben eines Bundle-Downloads	100
6.7	Überprüfen eines Bundles	100
6.8	Anzeigen der Eigenschaften eines Bundles	100
6.9	Deinstallieren eines Bundles	101
A	Parameter für Installation, Deinstallation und Reparatur	103
A.1	Installationsparameter	103
A.1.1	Neustartoptionen	104
A.1.2	Anzeigeoptionen	104
A.1.3	Installationsoptionen	105
A.1.4	Befehlszeilenparameter	105
A.2	Parameter deinstallieren	105
A.2.1	Neustartoptionen	106
A.2.2	Anzeigeoptionen	106
A.2.3	Befehlszeilenparameter	107
A.3	Parameter reparieren	107

A.3.1	Neustartoptionen	108
A.3.2	Anzeigeoptionen	109
A.3.3	Reparaturoptionen	109
A.3.4	Befehlszeilenparameter	110
B	Authentifizierungs-Hook	111
C	Novell File Upload-Erweiterung	113
C.1	Installieren der Novell File Upload-Erweiterung	113
C.1.1	In Mozilla Firefox	113
C.1.2	Im Microsoft Internet Explorer	114
C.2	Neuinstallieren der Novell File Upload-Erweiterung	114
D	Arten von Bundle-Zeitplänen	117
D.1	Datum.	117
D.2	Ereignis	118
D.3	Aktuell	119
D.4	Wiederkehrend.	119
E	Aktionen	123
E.1	Persönlichkeit anwenden	124
E.2	Aktion - Verzeichnis kopieren.	125
E.3	Aktion - Datei(en) kopieren	128
E.4	Aktion - Verzeichnis erstellen/löschen	129
E.5	Aktion - Verzögerung	131
E.6	Aktion - Meldung anzeigen.	132
E.7	Aktion - INI-Datei bearbeiten	133
E.7.1	Dateiname	134
E.7.2	Kodierung	134
E.7.3	Datei erstellen, wenn noch nicht vorhanden	134
E.7.4	INI-Änderungen	134
E.7.5	Erweiterte Optionen	136
E.8	Aktion - Textdatei bearbeiten	137
E.9	Aktion - Prozess beenden	139
E.10	Aktion - Entfernen von Dateien	140
E.11	Aktion - Bundle installieren.	141
E.12	Aktion - Installationsverzeichnis	142
E.13	Aktion - Datei(en) installieren	144
E.14	Aktion - MSI installieren	147
E.15	Aktion - MSP installieren	150
E.16	Aktion - Netzwerk-MSI installieren	151
E.17	Aktion - Bundle aufrufen.	155
E.18	Aktion - Java-Anwendung starten	155
E.19	Aktion - URL aufrufen.	157
E.20	Aktion - Ausführbare Windows-Datei aufrufen	158
E.21	Aktion - Windows Thin-Client-Anwendung starten	162
E.21.1	ICA-Sitzung	162
E.21.2	RDP-Sitzung	163
E.22	Aktion - Eingabeaufforderung für Benutzer	165
E.23	Aktion - Reboot/herunterfahren	166

E.24	Aktion - Bearbeiten der Registrierung	169
E.24.1	Registrierungsbaum	169
E.24.2	Erweiterte Einstellungen	172
E.25	Aktion - Skript ausführen	173
E.25.1	Eine Datei auf einem verwalteten Gerät angeben	174
E.25.2	Eigenes Skript definieren	176
E.25.3	Wählen Sie aus diesem Gerät aus	177
E.26	Aktion - Dienst starten/stoppen	179
E.27	Persönlichkeit speichern	180
E.28	Aktion - Anwendung beenden	181
E.29	Aktion - Eingabeaufforderung der Anwendung beenden	183
E.30	Aktion - Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen	184
E.31	Aktion - Bundle deinstallieren	184
E.32	Aktion - Bundle überprüfen	185
E.33	Aktion - Installationsbezogene Aktionen überprüfen	186
F	Fehlersuche	187
G	Optimale Verfahren	189
G.1	Ändern des Aussehens des Menüs "Start" auf einem Windows Vista-Gerät	189
G.2	Aufnehmen von Anwendungen in das Menü "Start" auf einem Windows Vista-Gerät	189
G.3	Zuweisen von Bundles zu einem Gerät oder Benutzer	189
G.4	Namenskonvention für ZENworks Explorer-Ordner	190
H	Makros	191
H.1	Windows-Makros	191
H.2	Anmeldeskriptmakros	194
I	Aktualisierungen für Dokumentationen	197
I.1	27. Mai 2009: SP2 (10.2)	197
I.1.1	Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent	197
I.1.2	Fehlersuche	198
I.1.3	Makros	198
I.1.4	Aktionen	198
I.1.5	Verwalten von Berichten	198
I.1.6	Novell File Upload-Erweiterung	198
I.1.7	Verwalten von Bundles	199
I.1.8	Verwalten von Bundle-Gruppen	199

Informationen zu diesem Handbuch

Diese *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz zur Softwareverteilung* enthält konzeptionelle und aufgabenbasierte Informationen, die Sie bei der effektiven Softwareverteilung in Ihrem ZENworks® 10 Configuration Management SP2-System unterstützen. Dieses Handbuch gliedert sich wie folgt:

- ♦ Kapitel 1, „Grundlegende Konzepte“, auf Seite 11
- ♦ Kapitel 2, „Erstellen von Bundles“, auf Seite 19
- ♦ Kapitel 3, „Verwalten von Bundles“, auf Seite 49
- ♦ Kapitel 4, „Verwalten von Bundle-Gruppen“, auf Seite 79
- ♦ Kapitel 5, „Verwalten von Ordnern“, auf Seite 89
- ♦ Kapitel 6, „Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent“, auf Seite 93
- ♦ Anhang A, „Parameter für Installation, Deinstallation und Reparatur“, auf Seite 103
- ♦ Anhang B, „Authentifizierungs-Hook“, auf Seite 111
- ♦ Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113
- ♦ Anhang D, „Arten von Bundle-Zeitplänen“, auf Seite 117
- ♦ Anhang E, „Aktionen“, auf Seite 123
- ♦ Anhang F, „Fehlersuche“, auf Seite 187
- ♦ Anhang G, „Optimale Verfahren“, auf Seite 189
- ♦ Anhang H, „Makros“, auf Seite 191
- ♦ Anhang I, „Aktualisierungen für Dokumentationen“, auf Seite 197

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Administratoren von ZENworks Configuration Management.

Rückmeldungen

Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Handbuch und den anderen Teilen der Dokumentation zu diesem Produkt. Sie können uns über die Funktion "Kommentare von Benutzern" im unteren Bereich jeder Seite der Online-Dokumentation oder auf der [Website für Feedback zur Novell-Dokumentation \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) Ihre Meinung mitteilen.

Zusätzliche Dokumentation

Im Lieferumfang von ZENworks Linux Management finden Sie weitere Dokumentationen (im PDF- und HTML-Format), die Informationen zum Produkt und zu dessen Implementierung beinhalten. Weitere Dokumentationen finden Sie in der [Dokumentation zu ZENworks 10 Configuration Management SP2 \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/).

Konventionen in der Dokumentation

In dieser Novell-Dokumentation wird ein „Größer als“-Zeichen (>) verwendet, um verschiedene Aktionen innerhalb eines Schritts und Meldungen in einem Querverweispfad voneinander zu trennen.

Ein Markensymbol (®, ™ usw.) kennzeichnet eine Novell-Marke. Ein Sternchen (*) kennzeichnet eine Drittanbieter-Marke.

Wenn ein Pfadname für bestimmte Plattformen mit einem umgekehrten Schrägstrich und für andere Plattformen mit einem Schrägstrich geschrieben werden kann, wird der Pfadname in diesem Handbuch mit einem umgekehrten Schrägstrich dargestellt. Benutzer von Plattformen wie Linux *, die einen Schrägstrich erfordern, sollten wie von der Software gefordert Schrägstriche verwenden.

Novell® ZENworks® Configuration Management bietet Ihnen große Flexibilität beim Verteilen von Software. Sie können Anwendungen und einzelne Dateien verteilen oder einfach Änderungen an bestehenden Dateien auf einem Gerät vornehmen.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie zusätzliche Informationen, die wichtig sind, wenn Sie mit der Erstellung und der Verwaltung von Bundles beginnen:

- ♦ **Abschnitt 1.1, „Bundles“, auf Seite 11**
- ♦ **Abschnitt 1.2, „Zuweisen von Bundles zu Geräten oder zu Benutzern“, auf Seite 12**
- ♦ **Abschnitt 1.3, „Überlegungen zu Paketen“, auf Seite 12**
- ♦ **Abschnitt 1.4, „Abhängigkeits-Bundles“, auf Seite 13**
- ♦ **Abschnitt 1.5, „Inhalt“, auf Seite 16**

1.1 Bundles

Software wird mithilfe von Bundles verteilt. Ein Bundle umfasst alle Dateien, Konfigurationseinstellungen, Installationsanweisungen usw., die zur Bereitstellung und Verwaltung der Anwendung oder Dateien auf einem Gerät erforderlich sind. Es gibt vier Arten von Bundles, die Sie erstellen können:

- ♦ **Anweisungs-Bundle:** Führt eine oder mehrere Aktionen auf einem Gerät aus. Sie können beispielsweise ein Anweisungs-Bundle verwenden, um eine Windows*-INI-Datei oder -Textdatei zu bearbeiten. Sie können ein Skript ausführen, einen Dienst starten und stoppen oder eine Datei löschen. Darüber hinaus umfasst das Bundle die Erstellung verschiedener anderer Aktionen und Persönlichkeitsaktionen wie "Persönlichkeit speichern" und "Persönlichkeit anwenden".
- ♦ **Datei-Bundle:** Kopiert oder installiert Dateien oder Verzeichnisse auf ein Gerät. Beispielsweise können Sie ein Datei-Bundle verwenden, um Konfigurationsdateien oder Datendateien hinzuzufügen. Ein Datei-Bundle ist nützlich, wenn Sie Dateien verteilen, die nicht Teil eines Windows-Bundles sind.
- ♦ **Imaging-Bundle:** Führt Vorgänge aus, bevor das Betriebssystem gestartet wird. Mithilfe der unterschiedlichen Imaging-Bundle-Typen können Sie Images auf einem oder mehreren Geräten installieren oder ZENworks-Skripten mit Kommandos ausführen, die von der Imaging-Bash-Eingabeaufforderung ausgegeben werden können.
- ♦ **Windows-Bundle:** Verteilt ein Microsoft* Windows Installer-Paket (MSI-Paket), ein Microsoft Windows Software Patch-Paket (MSP-Paket), eine Thin-Client-Anwendung oder andere Windows-basierte Anwendungen an ein Windows-Gerät.

Die in einem Bundle enthaltene Software wird auf das ZENworks-Server-Repository hochgeladen. Das ermöglicht dem ZENworks-Server und dem ZENworks Adaptive Agent, die Software zu verteilen, ohne Zugriff auf andere Netzwerkspeicherorte zu verlangen.

Verwenden Sie zum Erstellen eines Software-Bundles den Assistenten zum Erstellen von Software-Bundles im ZENworks-Kontrollzentrum oder das zman-Befehlszeilenprogramm. Weitere Informationen zum Erstellen von Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums finden Sie

unter **Kapitel 2, „Erstellen von Bundles“**, auf **Seite 19** und zum Erstellen von Bundles mithilfe des zman-Befehlszeilenprogramms unter **„ZENworks-Befehlszeilenprogramme“** in **ZENworks 10 Configuration Management: Referenz für Befehlszeilen-Dienstprogramme**.

Die Abschnitte dieses Handbuchs enthalten konzeptionelle und aufgabenbasierte Informationen, die Sie bei der effektiven Verwaltung der Softwareverteilung in Ihrem ZENworks-System unterstützen. Sie können auch die Online-Hilfe verwenden, um Informationen zur Erstellung von Bundles zu erhalten.

1.2 Zuweisen von Bundles zu Geräten oder zu Benutzern

Sie können Bundles sowohl Benutzern als auch Geräten zuweisen. Zwischen den beiden Zuordnungstypen bestehen Unterschiede, die Sie beachten müssen. Wenn Sie ein Bundle Benutzern zuweisen, steht das Bundle allen zugewiesenen Benutzern zur Verfügung, unabhängig von dem Gerät, bei dem Sie sich anmelden. Wenn Sie ein Bundle einem Gerät zuweisen, steht das Bundle allen Benutzern zur Verfügung, die sich bei dem zugewiesenen Gerät anmelden.

1.3 Überlegungen zu Paketen

Aufgrund der Art, wie ZENworks Configuration Management die Bundle-Paketerstellung handhabt, müssen Sie bei der Erstellung von Bundles Folgendes beachten:

- ♦ **Für die Paketerstellung erforderliche Zeit:** Bei der Erstellung großer MSI- und MSP-Bundles können mehrere Stunden für das Packen erforderlich sein, bevor diese auf ZENworks-Inhaltsservern (ZENworks-Servern und Inhaltsverteilungspunkten) in Ihrer Verwaltungszone verfügbar sind.

Große Anwendungsdateien werden komprimiert und verschlüsselt. Dies führt zu kleineren Bundles, wodurch die Bandbreite während der Übertragung reduziert wird sowie zu einer größeren Sicherheit während der Übertragung und auf dem Inhaltsserver. Die verschlüsselten Bundles können nicht von dem Inhaltsserver entfernt und inadäquat verwendet werden.

- ♦ **Für die Paketerstellung erforderlicher Speicherplatz:** Die Erstellung von Bundles mit temporärem Inhalt erfordert doppelt so viel Festplattenspeicher wie die ursprünglichen Dateien. Während des Bundle-Erstellungsprozesses werden Kopien der ursprünglichen Dateien von dem lokalen Computer in ein temporäres Verzeichnis auf dem ZENworks-Inhaltsserver kopiert. Der Prozess packt diese Dateien anschließend zu verschlüsselten, komprimierten ZENworks-Inhaltsdateien. Nach der Erstellung der ZENworks-Inhaltsdateien werden die ursprünglich hochgeladenen Dateien automatisch gelöscht.

Wenn Sie zur Erstellung des Bundles das ZENworks-Kontrollzentrum verwenden und sich aus irgendeinem Grund nicht richtig abmelden (Sie schließen den Browser, bevor Sie den Assistenten zur Erstellung neuer Bundles beendet haben, Sie wechseln zu einer anderen Seite oder Ihr Computer stürzt ab), wird das oben genannte Verzeichnis automatisch nach dem Erreichen der Sitzungszeitüberschreitung gelöscht (standardmäßig nach 30 Minuten).

Unter bestimmten Umständen (der ZENworks-Server stürzt beispielsweise während der Verarbeitung ab) kann der Bundle-Erstellungsprozess diese temporären Dateien nicht löschen. Sie können diese temporären Dateien bei Bedarf manuell löschen.

In Abhängigkeit vom Betriebssystem und dem für die Erstellung der Bundles verwendeten Dienstprogramm, befinden sich die Dateien in folgenden Verzeichnissen:

Tabelle 1-1 Speicherort für temporäre Dateien unter Windows

Für die Erstellung des Bundles verwendetes Dienstprogramm	Speicherort für temporäre Dateien
ZENworks-Kontrollzentrum	<code>zenworks_installationsverzeichnis\share\tomcat\temp</code>
zman (Kommandozeilenprogramm)	<code>zenworks_installationsverzeichnis\work\content-repo\tmp</code>
ZENworks Migration Utility	<code>zenworks_basisverzeichnis\work\collection\datamodel1</code>

Tabelle 1-2 Speicherort für temporäre Dateien unter Linux

Für die Erstellung des Bundles verwendetes Dienstprogramm	Speicherort für temporäre Dateien
ZENworks-Kontrollzentrum	<code>/opt/novell/zenworks/share/tomcat/temp/</code>
zman (Kommandozeilenprogramm)	<code>/var/opt/novell/zenworks/content-repo/tmp/</code>
ZENworks Migration Utility	<code>/var/opt/novell/zenworks/collection/datamodel/</code>

1.4 Abhängigkeits-Bundles

Wenn Sie die folgenden Aktionen für ein Bundle erstellen, erstellen Sie Bundleabhängigkeiten:

- ♦ **Aktion - Bundle installieren**
- ♦ **Aktion - Bundle aufrufen**
- ♦ **Aktion - Bundle deinstallieren**
- ♦ **Aktion - Bundle überprüfen**

Aus der Struktur der Abhängigkeits-Bundles sind die Verkettungsinformationen eines Bundles sowie die Aktionssätze ersichtlich, in denen sich die jeweilige Abhängigkeit befindet. Um die Struktur der Abhängigkeits-Bundles anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie auf ein Bundle mit abhängigen Bundles und klicken Sie auf die Registerkarte *Zusammenfassung*, klicken Sie auf den Link *Bundle-Abhängigkeiten anzeigen* in der Zeile *Abhängigkeits-Bundles*. Wenn das ausgewählte Bundle keine abhängigen Bundles besitzt, zeigt der Link *Keine* anstatt von *Bundle-Abhängigkeiten anzeigen*.


Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ **Abschnitt 1.4.1, „Primäre Anwendungen und abhängige Anwendungen“, auf Seite 14**
- ♦ **Abschnitt 1.4.2, „Bundle-Ketten“, auf Seite 14**
- ♦ **Abschnitt 1.4.3, „Verteilen, Installieren und Starten eines Bundles mit Abhängigkeiten“, auf Seite 15**

1.4.1 Primäre Anwendungen und abhängige Anwendungen

Beim Arbeiten mit Bundle-Abhängigkeiten ist das primäre Bundle das Bundle, für das Abhängigkeiten eingerichtet werden. Die als Abhängigkeiten definierten Bundles werden als abhängige Bundles bezeichnet. Die folgende Abbildung veranschaulicht diese Beziehung. Anwendung A als primäres Bundle mit Anwendungen B, C und D als abhängige Bundles.


Abbildung 1-1 Struktur der Abhängigkeits-Bundles



Ein primäres Bundle kann eine oder mehrere abhängige Anwendungen (siehe Beispiel oben) aufweisen.

Darüber hinaus kann ein Bundle sowohl als primäres als auch als abhängiges Bundle fungieren (siehe folgende Abbildung). Anwendung A als primäres Bundle mit Anwendungen B, B1, B2, C und D als abhängige Bundles.

Abbildung 1-2 Struktur der Abhängigkeits-Bundles




In obigem Beispiel ist Anwendung B eines der abhängigen Bundles von Anwendung A. Gleichzeitig ist Anwendung B von zwei Bundles abhängig, nämlich Anwendung B1 und B2.

1.4.2 Bundle-Ketten


Als Bundle-Kette werden zwei oder mehr Bundles bezeichnet, die durch Abhängigkeiten miteinander verknüpft sind. In ihrer einfachsten Form besteht eine Anwendungskette aus zwei Ebenen (siehe folgende Abbildung).

Abbildung 1-3 Struktur der Abhängigkeits-Bundles



Sind Bundle-Abhängigkeiten jedoch verschachtelt, kann eine Bundle-Kette zahlreiche Ebenen enthalten. Im folgenden Beispiel besteht eine Abhängigkeit zwischen Anwendung A und B. Des Weiteren bestehen Abhängigkeiten zwischen Anwendung B und den Anwendungen B1 und B2. Daraus ergibt sich, dass zusätzlich zu den Anwendungen C und D alle drei Bundles (B, B1, B2) vorhanden sein müssen, damit Anwendung A ausgeführt werden kann.

Abbildung 1-4 Struktur der Abhängigkeits-Bundles



In einigen Fälle gehört ein Bundle zu mehr als einer Bundle-Kette. Dies ist im folgenden Beispiel der Fall, in dem Anwendung D eine abhängige Anwendung von Anwendung A und E darstellt.



1.4.3 Verteilen, Installieren und Starten eines Bundles mit Abhängigkeiten

Bei der Einrichtung von Bundle-Abhängigkeiten sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

Bundle-Zuweisung: Ein abhängiges Bundle muss keinen Geräten oder Benutzern zugewiesen sein. Das primäre Bundle hingegen muss einem oder mehreren Geräten oder Benutzern zugewiesen sein, um die ein ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten.

Verteilung und Installation: Wenn abhängige Bundles noch nicht auf die Arbeitsstation des Benutzers verteilt oder dort installiert wurden, werden diese von ZENworks Adaptive Agent verteilt und installiert, wenn ein Benutzer ein Bundle startet oder installiert. ZENworks Adaptive Agent nimmt die Verteilung eines abhängigen Bundles nur ein Mal vor, es sei denn, die Version des abhängigen Bundles wird aktualisiert bzw. bei der Verteilung oder Installation ist ein Fehler aufgetreten. Wenn ZENworks Adaptive Agent ein abhängiges Bundle nicht verteilen oder installieren kann (weil beispielsweise der Arbeitsplatzrechner des Benutzers die Systemanforderungen des abhängigen Bundles nicht erfüllt), wird das primäre Bundle nicht gestartet bzw. installiert.

Verteilung über ein Zusatzimage: Wenn Sie die Verteilung eines Bundles über ein Zusatzimage vornehmen, müssen die zugehörigen abhängigen Bundles als weiteres Zusatzimage aufgenommen werden. Andernfalls kann die Verteilung des primären Bundles nicht ausgeführt werden.

Verteilung an getrennte Arbeitsstationen: Bei Arbeitsplatzrechnern, zu denen keine Verbindung besteht, muss das Speichern der Bundles im Cache des Arbeitsplatzrechners erzwungen werden, bevor die Trennung erfolgt. Wenn nach dem Caching der Bundles auf den Arbeitsplatzrechnern Änderungen an abhängigen Bundles vorgenommen werden, muss die Versionsnummer des primären Bundles aktualisiert werden, um ein erneutes Caching der Bundles zu erzwingen.

Starten: Bei jedem Aufrufen (Starten) eines Bundles führt ZENworks Adaptive Agent sämtliche Aufrufvorgänge, beispielsweise andere Aktionen durch, die für die zugehörigen abhängigen Bundles definiert wurden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das abhängige Bundle keine Aktion "Neustart/Herunterfahren" enthält.

1.5 Inhalt

Wenn Sie Bundles erstellen, die einen Inhalt enthalten, wird der Inhalt auf den Inhaltsserver (ZENworks-Server oder Inhaltsverteilungspunkte) kopiert, auf andere Inhaltsserver reproduziert und an verwaltete Geräte übermittelt.

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt 1.5.1, „Der Inhaltsreproduktion“, auf Seite 16](#)
- ♦ [Abschnitt 1.5.2, „Inhaltsübermittlung“, auf Seite 16](#)

1.5.1 Der Inhaltsreproduktion

Mithilfe der Inhaltsreproduktion können Sie festlegen, wie oft der Inhalt (Bundle- und Richtliniendateien) auf den ZENworks-(Primär-)Servern und auf den Inhaltsverteilungspunkten aktualisiert wird. ZENworks-Server und Inhaltsverteilungspunkte werden beide als Inhaltsserver bezeichnet, wenn ihre Funktion als Inhaltshost erläutert wird.

Wenn ein Bundle oder eine Richtlinie mit Inhalt zur Verwaltungszone hinzugefügt wird, so wird die ZENworks-Datenbank aktualisiert, um dem hinzugefügten Inhalt zu entsprechen. Inhaltsserver lesen die ZENworks-Datenbank in periodischen Abständen, um neuen Inhalt zu erkennen. Jeder Inhaltsserver, dem dieser Inhalt fehlt, ruft diesen dann von einem Inhaltsserver ab, auf dem er sich befindet.

Wenn ein bestimmter Inhalt aus der Verwaltungszone entfernt wurde, entfernt auch jeder Inhaltsserver diesen veralteten Inhalt bei der periodischen Aktualisierung.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Inhaltsreproduktion](#)“ im Handbuch *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung*.

1.5.2 Inhaltsübermittlung

Mit Inhaltsübermittlung bzw. -verteilung bezeichnet man die Übertragung von Bundle- und Richtlinieninhalten von einem Inhaltsserver (ZENworks-Server oder Inhaltsverteilungspunkt) auf verwaltete Geräte.

Die Inhaltsübermittlung auf die verwalteten Geräte kann durch verschiedene Einstellungen gesteuert werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ♦ Einrichten von Regeln für den nächstgelegenen Server, die festlegen, von welchem Inhaltsserver ein verwaltetes Gerät seine Inhalte herunterlädt
- ♦ Festlegen von so genannten Blackout-Zeiten, zu denen die verwalteten Geräte keine Inhalte herunterladen dürfen
- ♦ Festlegen des Abrufintervalls, in dem verwaltete Geräte nach neuen Inhalten zum Herunterladen suchen

Informationen zu diesen Aufgaben finden Sie unter „**Inhaltsübermittlung**“ im Handbuch *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung*.

Erstellen von Bundles

2

Ein Bundle umfasst alle Dateien, Konfigurationseinstellungen, Installationsanweisungen usw., die zur Bereitstellung und Verwaltung der Anwendung oder Dateien auf einem Gerät erforderlich sind.

Mit Novell® ZENworks® Configuration Management können Sie Bundles unter Verwendung des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Befehlszeilenprogramms erstellen.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie detaillierte Anweisungen für das Erstellen von Bundles unter Verwendung des ZENworks-Kontrollzentrums.

- ♦ [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“, auf Seite 19](#)
- ♦ [Abschnitt 2.2, „Erstellen von Datei-Bundles“, auf Seite 24](#)
- ♦ [Abschnitt 2.3, „Erstellen von Imaging-Bundles“, auf Seite 33](#)
- ♦ [Abschnitt 2.4, „Erstellen von Windows-Bundles“, auf Seite 33](#)

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie Sie Bundles unter Verwendung des zman-Kommandozeilenprogramms erstellen.

- ♦ [Abschnitt 2.5, „Erstellen von Bundles unter Verwendung des zman-Kommandozeilenprogramms“, auf Seite 42](#)

2.1 Erstellen von Anweisungs-Bundles

Mithilfe eines Anweisungs-Bundles können Sie eine oder mehrere **Aktionen** für ein oder mehrere Geräte ausführen, unabhängig von der Plattform. Beispielsweise können Sie ein Anweisungs-Bundle verwenden, um eine Windows-INI-Datei oder eine Textdatei zu bearbeiten. Sie können ein Skript ausführen, einen Dienst starten und stoppen, eine Datei löschen usw. Darüber hinaus umfasst das Bundle die Erstellung verschiedener anderer Aktionen und Persönlichkeitsaktionen wie "Persönlichkeit speichern" und "Persönlichkeit anwenden".

Sie können Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms erstellen. Die folgende Vorgehensweise erläutert, wie Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums erstellt werden. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „[Bundle-Befehle](#)“ in „[ZENworks-Befehlszeilenprogramme](#)“.

So erstellen Sie ein Anweisungs-Bundle:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundle* auf *Neu* und dann auf *Bundle*, um die Seite "Bundle-Typ auswählen" aufzurufen.

Neues Bundle erstellen
Anweisungs-Bundle1

Schritt 1: Bundle-Typ auswählen

Wählen Sie den Typ für das zu erstellende Bundle in der Optionenliste aus.

Neuer Bundle-Typ:

Anweisungs-Bundle
Datei-Bundle
Imaging-Bundle
Windows-Bundle

Beschreibung:

Anweisungs-Bundle - Wählen Sie diese Option aus, um ein Bundle zu erstellen, das einen Aufgabensatz unabhängig von der Plattform auf einer Reihe von verwalteten Geräten ausführt.

<< Zurück
Weiter >>
Abbrechen

- Wählen Sie *Anweisungs-Bundle* und klicken Sie anschließend auf *Weiter*, um die Seite "Bundle-Kategorie auswählen" anzuzeigen.

Neues Bundle erstellen

Schritt 2: Bundle-Kategorie auswählen

Wählen Sie die Kategorie für das zu erstellende Bundle in der Liste der Optionen aus.

Neue Bundle-Kategorie:

(Leeres Bundle)
Aktionen
Persönlichkeit anwenden
Persönlichkeit speichern

Beschreibung:

(Leeres Bundle) - Mit dieser Option erstellen Sie ein Bundle, bei dem keine anfänglichen Aufgaben definiert sind.

<< Zurück
Weiter >>
Abbrechen

- Wählen Sie die gewünschte Bundle-Kategorie aus:

Leeres Bundle: Ein Bundle, das noch keine Aufgaben enthält. Diese Bundle-Kategorie ist hilfreich, wenn Sie schnell ein Bundle erstellen möchten, ohne alle Aufgaben im Assistenten zum Erstellen neuer Bundles auszuführen. Nachdem Sie das leere Bundle erstellt haben, können Sie seine Details bearbeiten, um später Zuweisungen, Aktionen usw. hinzuzufügen.

Aktionen: Ein Bundle mit einer oder mehreren Aktionen.

Persönlichkeit anwenden: Ein Bundle, das die Persönlichkeit eines oder mehrerer Benutzer des verwalteten Geräts aus einer in einem lokalen oder einem Netzwerkverzeichnis gespeicherten Persönlichkeitsdatei anwendet.

Persönlichkeit speichern: Ein Bundle, das die Persönlichkeit eines oder mehrerer Benutzer des verwalteten Geräts in eine Persönlichkeitsdatei in einem lokalen oder einem Netzwerkverzeichnis speichert. Die Persönlichkeitsdateien werden nicht in das ZENworks-Inhalts-Repository hochgeladen.

- Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Details definieren" anzuzeigen, und füllen Sie dann die Felder aus.

Bundle-Name: Geben Sie einen Namen für das Bundle an. Der Bundle-Name darf nicht mit dem Namen eines anderen Objekts (Bundle, Gruppe, Ordner usw.) identisch sein, das sich im selben Ordner befindet. Der angegebene Name wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent (auf verwalteten Geräten) angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum](#)“.

Ordner: Geben Sie den Namen ein oder navigieren Sie zum ZENworks-Kontrollzentrum-Ordner, in dem das Bundle abgelegt werden soll und wählen Sie ihn aus. Der Standardordner ist /bundles, aber Sie können auch andere Ordner erstellen, um Ihre Bundles zu organisieren.


Symbol: In ZENworks Configuration Management können Sie ein Symbol auswählen, das den Benutzern während der Installation eines bestimmten Bundles angezeigt wird. Dies gilt nur für das Symbol, das vom ZENworks Adaptive Agent auf dem verwalteten Gerät angezeigt wird. ZENworks-Kontrollzentrum verwendet Standardsymbole für die verschiedenen Bundles (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles).

Um ein Symbol auszuwählen, klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie das Symbol aus, das auf verwalteten Geräten angezeigt werden soll.

Wenn das gewünschte Symbol in eine .exe-, .dll- oder .ico-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, müssen Sie zusätzliche Elemente installieren, bevor Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Wenn Sie Mozilla Firefox* verwenden, installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload auf diesem Gerät, falls dies noch nicht geschehen ist. Erst dann können Sie das Download-Plugin herunterladen und installieren oder nach einem Symbol suchen und dieses hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#). Nach der Installation der Novell-Erweiterung für den Datei-Upload müssen Sie auch das Download-Plugin installieren. Klicken Sie dazu auf das Meldungsfeld *Hier klicken, um Plugin herunterzuladen*, das im Dialogfeld "Symbol auswählen" angezeigt wird. (Falls das Plugin auf diesem Gerät bereits installiert ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.) Klicken Sie auf *Manuelle Installation* und anschließend auf *Jetzt installieren*.

Wenn Sie Microsoft Internet Explorer* verwenden, müssen Sie nur das Novell ActiveX*-Steuerelement für den Datei-Upload installieren. Für Internet Explorer gibt es kein Download-Plugin. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#).

Nachdem Sie die benötigten Erweiterungen und ggf. das Plugin heruntergeladen und installiert haben, klicken Sie auf , um das Symbol auszuwählen, das der ZENworks Adaptive Agent zur Darstellung des Bundles verwenden soll. Wenn das gewünschte Symbol in eine .exe-, .dll- oder .ico-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, müssen Sie zusätzliche Elemente installieren, bevor Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Falls Sie kein Symbol festlegen, wird ein standardmäßiges Symbol verwendet.

Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Bundle-Inhalts an. Diese Beschreibung wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent angezeigt.

6 Klicken Sie auf *Weiter* und fahren Sie entsprechend der unter [Schritt 4](#) gewählten Bundle-Kategorie mit dem nächsten Schritt fort.

- ♦ **Aktionen:** Fahren Sie mit [Schritt 7](#) fort.
- ♦ **Persönlichkeit anwenden:** Fahren Sie mit [Schritt 8](#) fort.
- ♦ **Persönlichkeit speichern:** Fahren Sie mit [Schritt 9](#) fort.


- 7 (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Aktions-Bundle erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird, und fahren Sie dann mit **Schritt 10** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Hinzufügen</i>	Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i> und dann auf eine Aktion. Tragen Sie die Optionen im angezeigten Dialogfeld ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i> , wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Entfernen</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), die Sie entfernen möchten. Klicken Sie auf <i>Entfernen</i> .
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Nach oben</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), die Sie nach oben verschieben möchten. Klicken Sie auf <i>Nach oben</i> .
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Nach unten</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), die Sie nach unten verschieben möchten. Klicken Sie auf <i>Nach unten</i> .
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Aktivieren</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf <i>Aktivieren</i> .
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Deaktivieren</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), die Sie deaktivieren möchten. Klicken Sie auf <i>Deaktivieren</i> .
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Optionen</i>	Klicken Sie auf <i>Optionen</i> . Ändern Sie die gewünschten Einstellungen und klicken Sie dann auf <i>OK</i> , um zur Seite "Aktionen hinzufügen" zurückzukehren. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i> , wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Seite <i>Aktionen hinzufügen</i> > <i>Bei Fehler fortfahren</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aktion (oder den Aktionen), wenn die verbleibenden Aktionen weiterhin ausgeführt werden sollen, falls bei der ausgewählten Aktion ein Fehler auftritt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte <i>Bei Fehler fortfahren</i> und klicken Sie dann auf <i>Anwenden</i> .

- 8 (Bei Bedarf) Wenn Sie eine Aktion zum Anwenden einer Persönlichkeit erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird, und fahren Sie dann mit **Schritt 10** fort.


Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Persönlichkeit anwenden" > Feld <i>Eine Vorlage von diesem Gerät hochladen</i>	Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf  , um das Dialogfeld "Inhalt hochladen" anzuzeigen. Suchen Sie die Schablone, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus.

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Persönlichkeit anwenden" > Feld <i>Eine Vorlage auf dem verwalteten Gerät angeben</i>	Wählen Sie diese Option aus, um den Pfad der Vorlagendatei für die Persönlichkeitsmigration auf dem verwalteten Gerät anzugeben. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.
Seite "Persönlichkeit anwenden" > Feld <i>Pfad, aus dem die PNP-Datei geladen werden soll</i>	Geben Sie den Pfad der PNP-Datei an, die die Migrationseinstellungen und -daten auf dem verwalteten Gerät enthält. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.
Seite "Persönlichkeit anwenden" > <i>Passwort zur Entschlüsselung der PNP-Datei</i>	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Passwort zur Entschlüsselung der PNP-Datei einzugeben. Wenn die Ausdehnung auf die PNP-Datei erfolgte, behalten Sie unbedingt die enthaltenen Dateien und die PNP-Datei im selben Ordner.

- 9 (Bei Bedarf) Wenn Sie eine Aktion zum Speichern einer Persönlichkeit erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird, und fahren Sie dann mit **Schritt 10** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Persönlichkeit speichern" > Feld <i>Eine Vorlage von diesem Gerät hochladen</i>	Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf  , um das Dialogfeld "Inhalt hochladen" anzuzeigen. Suchen Sie die Schablone, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus.
Seite "Persönlichkeit speichern" > Feld <i>Pfad der Vorlagendatei auf dem verwalteten Gerät angeben</i>	Wählen Sie diese Option aus, um den Pfad der Vorlagendatei für die Persönlichkeitsmigration auf dem verwalteten Gerät anzugeben. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.
Seite "Persönlichkeit speichern" > Feld > <i>Pfad, unter dem die PNP-Datei erstellt werden soll</i>	Geben Sie den Pfad der PNP-Datei auf dem verwalteten Gerät an, in die die Migrationseinstellungen und -daten gespeichert werden sollen. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.
Seite "Persönlichkeit speichern" > <i>Passwort zur Verschlüsselung der PNP-Datei</i>	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Passwort zum Schutz der PNP-Datei einzugeben. Geben Sie das Passwort noch einmal im Feld Passwort wiederholen ein, um es zu bestätigen.
Seite "Persönlichkeit speichern" > <i>Auf mehrere Dateien ausdehnen</i>	Wählen Sie diese Option aus, um die Daten für die Persönlichkeitsmigration auf mehrere Dateien aufzuteilen, damit Sie die Daten auf Wechselmedien speichern können. Wählen Sie <i>Nie ausdehnen</i> aus, wenn Sie die Daten für die Persönlichkeitsmigration nicht auf mehrere Dateien aufteilen möchten. Wählen Sie <i>Ausdehnen bei Größe</i> aus, um die Größe der aufgeteilten Datendateien anzugeben. Die Standard-Ausdehnungsgröße ist 650 MB.

- 10 Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Zusammenfassung" und nehmen Sie über die Schaltfläche *Zurück* etwaige Änderungen an den Bundle-Einstellungen vor.
- 11 (Bei Bedarf) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Zusätzliche Eigenschaften aktivieren*, um nach Fertigstellung des Assistenten die Seite "Zusammenfassung" anzuzeigen. Sie können über verschiedene Registerkarten die Zuweisungen, **Systemanforderungen**, Aktionen, Einstellungen und Inhaltsreproduktionseinstellungen des Bundles bearbeiten.
- 12 Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um das Bundle gemäß den Einstellungen auf der Seite "Zusammenfassung" zu erstellen.

Wenn Sie auf "Fertig stellen" klicken, wird das Bundle erstellt, ihm sind jedoch keine Benutzer oder Gruppen zugewiesen und es weist keine Zeitpläne und Gruppenmitgliedschaften auf. Wenn Sie zusätzliche Optionen für das Bundle konfigurieren müssen, fahren Sie dazu mit **Abschnitt 3.2, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten“, auf Seite 50** oder **Abschnitt 3.3, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern“, auf Seite 53** fort.

2.2 Erstellen von Datei-Bundles

Mithilfe eines Datei-Bundles können Sie Dateien oder Verzeichnisse auf ein Gerät kopieren bzw. dort installieren. Beispielsweise können Sie ein Datei-Bundle verwenden, um Konfigurationsdateien oder Datendateien hinzuzufügen. Ein Datei-Bundle ist nützlich, wenn Sie Dateien verteilen, die nicht Teil eines Windows-Bundles sind.

Sie können Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms erstellen. Die folgende Vorgehensweise erläutert, wie Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums erstellt werden. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „**Bundle-Befehle**“ in „**ZENworks-Befehlszeilenprogramme**“.

Wichtige Informationen zur Erstellung von Datei-Bundles erhalten Sie unter **Abschnitt 1.3, „Überlegungen zu Paketen“, auf Seite 12**.

So erstellen Sie ein Datei-Bundle:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundle* auf *Neu* und dann auf *Bundle*, um die Seite "Bundle-Typ auswählen" aufzurufen.

- 3 Wählen Sie *Datei-Bundle* und klicken Sie anschließend auf *Weiter*, um die Seite "Bundle-Kategorie auswählen" anzuzeigen.

Neues Bundle erstellen

Schritt 2: Bundle-Kategorie auswählen

Wählen Sie die Kategorie für das zu erstellende Bundle in der Liste der Optionen aus.

Neue Bundle-Kategorie:

- (Leeres Bundle)
- Datei(en) installieren
- Datei(en) kopieren
- Installationsverzeichnis
- Verzeichnis kopieren

Beschreibung:

(Leeres Bundle) - Mit dieser Option erstellen Sie ein Bundle, bei dem keine anfänglichen Aufgaben definiert sind.

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

- 4 Wählen Sie die gewünschte Bundle-Kategorie aus:

Leeres Bundle: Ein Bundle, das noch keine Aufgaben enthält. Diese Bundle-Kategorie ist hilfreich, wenn Sie schnell ein Bundle erstellen möchten, ohne alle Aufgaben im Assistenten zum Erstellen neuer Bundles auszuführen. Nachdem Sie das leere Bundle erstellt haben, können Sie seine Details bearbeiten, um später Zuweisungen, Aktionen usw. hinzuzufügen.

Verzeichnis kopieren: Kopiert ein Verzeichnis (einen Ordner) auf ein verwaltetes Gerät (bzw. vom verwalteten Gerät an einen anderen Ort). Das Verzeichnis wird beim Aufruf dieses Bundles auf dem verwalteten Gerät von einem Standort an den anderen kopiert. Das Verzeichnis wird nicht in das ZENworks-Inhaltssystem hochgeladen.

Dateien kopieren: Kopiert eine oder mehrere Dateien auf ein verwaltetes Gerät (bzw. vom verwalteten Gerät an einen anderen Ort). Die Dateien werden beim Aufruf dieses Bundles auf dem verwalteten Gerät von einem Standort an den anderen kopiert. Die Dateien werden nicht in das ZENworks-Inhaltssystem hochgeladen.

Verzeichnis erstellen/löschen: Erstellt oder löscht ein Verzeichnis auf dem verwalteten Gerät.

Verzeichnis installieren: Lädt den Inhalt eines Verzeichnisses und aller zugehörigen Unterverzeichnisse in das ZENworks-Inhaltssystem hoch und nimmt dann die Installation unter dem Zielpfad auf dem verwalteten Gerät vor. Der Inhalt wird (standardmäßig) auf allen Primärservern repliziert.

Dateien installieren: Lädt die ausgewählten Dateien in das ZENworks-Inhaltssystem hoch und nimmt dann die Installation unter dem Zielpfad auf dem verwalteten Gerät vor. Der Inhalt wird (standardmäßig) auf allen Primärservern repliziert.

Hinweis: Durch Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird diese Datei oder dieses Verzeichnis von einem Speicherort auf einen anderen kopiert, ohne dass die Dateien auf das Inhalts-Repository von ZENwork hochgeladen werden. Das Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren ohne Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses führt das verwaltete Gerät den Kopiervorgang aus und muss in der Lage sein, sowohl den Quell- als auch den Zielpfad aufzulösen. Auch wird beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses die Kopie nicht im Cache des verwalteten Geräts abgelegt.

Durch Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei oder das Verzeichnis auf das Inhalts-Repository von ZENworks hochgeladen und dann auf die zugewiesenen Geräte verteilt. Das Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren unter Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei bzw. das Verzeichnis im Cache auf den verwalteten Geräten abgelegt.

Beim Installieren einer ausführbaren Datei wird diese Datei nicht gestartet oder ausgeführt. Wenn Sie die Datei aufrufen oder ausführen möchten, müssen Sie dem Bundle eine Aktion zum Aufrufen der ausführbaren Datei ("Ausführbare Windows-Datei aufrufen", "Java-Anwendung starten" usw.) hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anhang E, „Aktionen“](#), auf Seite 123.

-
- 5 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Details definieren" anzuzeigen, und füllen Sie dann die Felder aus:

Bundle-Name: Geben Sie einen Namen für das Bundle an. Der Bundle-Name darf nicht mit dem Namen eines anderen Objekts (Bundle, Gruppe, Ordner usw.) identisch sein, das sich im selben Ordner befindet. Der angegebene Name wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent (auf verwalteten Geräten) angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum](#)“.

Ordner: Geben Sie den Namen ein oder navigieren Sie zum ZENworks-Kontrollzentrum-Ordner, in dem das Bundle abgelegt werden soll und wählen Sie ihn aus. Der Standardordner ist `/bundles`, aber Sie können auch andere Ordner erstellen, um Ihre Bundles zu organisieren.


Symbol: In ZENworks Configuration Management können Sie ein Symbol auswählen, das den Benutzern während der Installation eines bestimmten Bundles angezeigt wird. Dies gilt nur für das Symbol, das vom ZENworks Adaptive Agent auf dem verwalteten Gerät angezeigt wird. ZENworks-Kontrollzentrum verwendet Standardsymbole für die verschiedenen Bundles (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles).

Um ein Symbol auszuwählen, klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie das Symbol aus, das auf verwalteten Geräten angezeigt werden soll.

Wenn das gewünschte Symbol in eine `.exe`-, `.dll`- oder `.ico`-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, müssen Sie zusätzliche Elemente installieren, bevor Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Wenn Sie Mozilla Firefox verwenden, installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload auf diesem Gerät, falls dies noch nicht geschehen ist. Erst dann können Sie das Download-Plugin herunterladen und installieren oder nach einem Symbol suchen und dieses hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#). Nach der Installation der Novell-Erweiterung für den Datei-Upload müssen Sie auch das Download-Plugin installieren. Klicken Sie dazu auf das Meldungsfeld *Hier klicken, um Plugin herunterzuladen*, das im Dialogfeld "Symbol auswählen" angezeigt wird. (Falls das Plugin auf diesem Gerät bereits installiert ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.) Klicken Sie auf *Manuelle Installation* und anschließend auf *Jetzt installieren*.

Wenn Sie Microsoft Internet Explorer verwenden, müssen Sie nur das Novell ActiveX-Steuerelement für den Datei-Upload installieren. Für Internet Explorer gibt es kein Download-Plugin. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#).

Nachdem Sie die benötigten Erweiterungen und ggf. das Plugin heruntergeladen und installiert haben, klicken Sie auf , um das Symbol auszuwählen, das der ZENworks Adaptive Agent zur Darstellung des Bundles verwenden soll. Wenn das gewünschte Symbol in eine .exe-, .dll- oder .ico-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, wird ein weiteres Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Falls Sie kein Symbol festlegen, wird ein standardmäßiges Symbol verwendet.

Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Bundle-Inhalts an. Diese Beschreibung wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent angezeigt.

6 Klicken Sie auf *Weiter* und fahren Sie entsprechend der unter **Schritt 4** gewählten Bundle-Kategorie mit dem nächsten Schritt fort.

- ♦ **Verzeichnis kopieren:** Fahren Sie mit **Schritt 7 auf Seite 27** fort.
- ♦ **Dateien kopieren:** Fahren Sie mit **Schritt 8 auf Seite 28** fort.
- ♦ **Verzeichnis erstellen/löschen:** Fahren Sie mit **Schritt 9 auf Seite 29** fort.
- ♦ **Verzeichnis installieren:** Fahren Sie mit **Schritt 10 auf Seite 30** fort.
- ♦ **Dateien installieren:** Fahren Sie mit **Schritt 11 auf Seite 31** fort.

7 (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Bundle zum Kopieren von Verzeichnissen erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 32** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Ursprungsverzeichnis</i>	Quellverzeichnis angeben. Der Pfad muss vom Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113 .
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Zielverzeichnis</i>	Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem Gerät an, in das das Verzeichnis kopiert werden soll. Der Pfad muss vom Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Kontrollkästchen <i>Versteckt</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Versteckt</i> , um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation verborgen werden soll.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i> , um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation schreibgeschützt ist.

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Dateien auswählen" > Liste <i>Kopieroption</i>	<p>Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:</p> <p>Immer kopieren: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses unabhängig davon, ob die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.</p> <p>Kopieren, falls vorhanden: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.</p> <p>Kopieren, falls nicht vorhanden: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.</p> <p>Kopieren, falls neuer: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien neuer sind als die bereits vorhandenen Dateien oder wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.</p> <p>Kopieren, falls neuer und vorhanden: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn dieser bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.</p> <p>Kopieren, falls neuere Version: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die interne Version der Datei neuer ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).</p> <p>Bestätigung anfordern: Fordert den Benutzer auf, zu überprüfen, ob der Inhalt des Verzeichnisses kopiert werden soll.</p> <p>Kopieren, falls verschieden: Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn das Erstellungsdatum, die Erstellungszeit oder die Größe der Datei im Verzeichnis von dem Datum, der Zeit oder der Größe der bereits vorhandenen Datei abweicht.</p>

- 8 (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Bundle zum Kopieren von Dateien erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 32** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Dateien auswählen" > Feld <i>Datei</i>	Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i> , um das Dialogfeld "Datei auswählen" anzuzeigen. Klicken Sie auf <i>Durchsuchen</i> , um die Datei zu suchen und auszuwählen, die Sie auf das Gerät kopieren möchten, und klicken Sie auf <i>OK</i> . Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig, bis die gewünschten Dateien kopiert wurden. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Dateien auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“ , auf Seite 113.
Seite "Dateien auswählen" > Feld <i>Zielverzeichnis</i>	Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem Gerät an, in das die Datei kopiert werden soll. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Verknüpfungen für Quelldateien erstellen</i>	Aktivieren Sie die Option <i>Verknüpfungen für Quelldateien erstellen</i> , um im Zielverzeichnis Verknüpfungssymbole für die Quelldateien zu erstellen. Dabei werden die Quelldateien nicht in das Zielverzeichnis kopiert, sondern es werden lediglich Verknüpfungen erstellt.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Versteckt</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Versteckt</i> , um festzulegen, dass die Datei nach der Installation verborgen werden soll.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i> , um festzulegen, dass die Datei nach der Installation schreibgeschützt ist.
Seite "Dateien auswählen" > Liste <i>Kopieroption</i>	<p>Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:</p> <p>Immer kopieren: Die Datei wird in jedem Fall kopiert, unabhängig davon, ob die Datei bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls vorhanden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls nicht vorhanden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn deren Datum und Uhrzeit nach dem Datum und der Uhrzeit der vorhandenen Datei liegen bzw. die Datei noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer und vorhanden: Kopiert die Datei nur dann, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.</p> <p>Kopieren, falls neuere Version: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn die interne Version höher ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).</p> <p>Bestätigung anfordern: Fragt den Benutzer, ob die Datei kopiert werden soll.</p> <p>Kopieren, falls verschieden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn das Datum, die Uhrzeit und/oder die Größe nicht mit den entsprechenden Angaben der vorhandenen Datei übereinstimmen.</p>


- 9 (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Bundle zum Erstellen/Löschen von Verzeichnissen erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird, und fahren Sie dann mit [Schritt 12 auf Seite 32](#) fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Verzeichnis erstellen</i>	Wählen Sie die Option <i>Verzeichnis erstellen</i> aus, um ein Verzeichnis auf dem verwalteten Gerät zu erstellen.
Seite "Dateien auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“ , auf Seite 113.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Verzeichnis löschen</i>	Wählen Sie die Option <i>Verzeichnis löschen</i> aus, um ein Verzeichnis vom verwalteten Gerät zu löschen.
Seite "Verzeichnis auswählen" > <i>Verzeichnisname</i>	Klicken Sie auf <i>Durchsuchen</i> , um das Verzeichnis zu suchen und auszuwählen, das Sie auf dem verwalteten Gerät erstellen oder löschen möchten. Sie können auch den Verzeichnisnamen angeben. Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.

- 10** (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Bundle zum Installieren von Verzeichnisdateien erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit [Schritt 12 auf Seite 32](#) fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Ursprungsverzeichnis</i> .	Klicken Sie auf  , um das Dialogfeld "Verzeichnis auswählen" anzuzeigen. Suchen Sie die Datei, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus. Das Feld <i>Status</i> zeigt den Upload-Status für jede Datei an.
Seite "Dateien auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“ , auf Seite 113.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Zielverzeichnis</i>	Geben Sie das Zielverzeichnis an, in dem das Verzeichnis installiert werden soll. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Kontrollkästchen <i>Versteckt</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Versteckt</i> , um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation verborgen werden soll.
Seite "Verzeichnis auswählen" > Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i> , um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation schreibgeschützt ist.

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Verzeichnis auswählen" > Liste <i>Kopieroption</i>	<p>Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:</p> <p>Immer kopieren: Das Verzeichnis wird in jedem Fall installiert, unabhängig davon, ob es bereits auf der Arbeitsstation vorliegt oder nicht.</p> <p>Kopieren, falls vorhanden: Das Verzeichnis wird nur dann kopiert, wenn es bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls nicht vorhanden: Das Verzeichnis wird nur dann kopiert, wenn es noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer: Das Verzeichnis wird nur dann kopiert, wenn dessen Datum und Uhrzeit nach dem Datum und der Uhrzeit des vorhandenen Verzeichnisses liegen bzw. das Verzeichnis noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer und vorhanden: Installiert das Verzeichnis nur dann, wenn dieses bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und das Verzeichnis neuer ist als die bereits vorhandene Datei.</p> <p>Kopieren, falls neuere Version: Das Verzeichnis wird nur dann kopiert, wenn die interne Version höher ist als die Version des vorhandenen Verzeichnisses (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).</p> <p>Bestätigung anfordern: Fragt den Benutzer, ob das Verzeichnis kopiert werden soll.</p> <p>Kopieren, falls verschieden: Das Verzeichnis wird nur dann kopiert, wenn das Datum, die Uhrzeit und/oder die Größe nicht mit den entsprechenden Angaben des vorhandenen Verzeichnisses übereinstimmen.</p>

- 11** (Bei Bedarf) Wenn Sie ein Bundle zum Installieren von Dateien erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 32** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Dateien auswählen" > Feld <i>Datei</i>	<p>Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>, um das Dialogfeld "Datei auswählen" anzuzeigen. Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>, um die Datei zu suchen und auszuwählen, die Sie auf dem Gerät installieren möchten, und klicken Sie dann auf <i>OK</i>. Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig, bis die gewünschten Dateien kopiert wurden.</p> <p>Durch Klicken auf <i>Löschen</i> können Sie einzelne Dateien aus der Liste entfernen.</p>
Seite "Dateien auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	<p>Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.</p>

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Verzeichnis auswählen" > Feld <i>Zielverzeichnis</i>	Geben Sie das Zielverzeichnis an, in dem die Datei installiert werden soll. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Versteckt</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Versteckt</i> , um festzulegen, dass die Datei nach der Installation verborgen werden soll.
Seite "Dateien auswählen" > Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i>	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Nur Lesen</i> , um festzulegen, dass die Datei nach der Installation schreibgeschützt ist.
Seite "Dateien auswählen" > Liste <i>Kopieroption</i>	<p>Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:</p> <p>Immer kopieren: Die Datei wird in jedem Fall kopiert, unabhängig davon, ob die Datei bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls vorhanden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls nicht vorhanden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn deren Datum und Uhrzeit nach dem Datum und der Uhrzeit der vorhandenen Datei liegen bzw. die Datei noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.</p> <p>Kopieren, falls neuer und vorhanden: Kopiert die Datei nur dann, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.</p> <p>Kopieren, falls neuere Version: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn die interne Version höher ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).</p> <p>Bestätigung anfordern: Fragt den Benutzer, ob die Datei kopiert werden soll.</p> <p>Kopieren, falls verschieden: Die Datei wird nur dann kopiert, wenn das Datum, die Uhrzeit und/oder die Größe nicht mit den entsprechenden Angaben der vorhandenen Datei übereinstimmen.</p>

- 12 Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Zusammenfassung" und nehmen Sie über die Schaltfläche *Zurück* etwaige Änderungen an den Bundle-Einstellungen vor.
- 13 (Bei Bedarf) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Zusätzliche Eigenschaften aktivieren*, um nach Fertigstellung des Assistenten die Seite "Zusammenfassung" anzuzeigen. Sie können über verschiedene Registerkarten die Zuweisungen, **Systemanforderungen**, Vorgänge, Einstellungen und Inhaltsreproduktionseinstellungen des Bundles bearbeiten.
- 14 Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um das Bundle so zu erstellen, wie es durch die Einstellungen auf der Seite "Zusammenfassung" konfiguriert wurde.

Wenn Sie auf *Fertig stellen* klicken, wird das Bundle erstellt, ihm sind jedoch keine Benutzer oder Gruppen zugewiesen und es weist keine Zeitpläne und Gruppenmitgliedschaften auf. Sie müssen zusätzliche Optionen für das Bundle zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren.

Fahren Sie dazu mit **Abschnitt 3.2, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten“**, auf **Seite 50** oder **Abschnitt 3.3, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern“**, auf **Seite 53** fort.

2.3 Erstellen von Imaging-Bundles

Mithilfe von Imaging-Bundles können Sie vor dem Starten des Betriebssystems Vorgänge durchführen. Mithilfe der unterschiedlichen Imaging-Bundle-Typen können Sie Images auf einem oder mehreren Geräten installieren oder ZENworks-Skripten mit Kommandos ausführen, die von der Imaging-Bash-Eingabeaufforderung ausgegeben werden können.

Weitere Informationen zu Imaging-Bundles finden Sie in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz zu Preboot Services und Imaging*.

2.4 Erstellen von Windows-Bundles


Mithilfe eines Windows-Bundles können Sie ein Microsoft* Windows Installer-Paket (MSI-Paket), ein Microsoft Windows Software Patch-Paket (MSP-Paket), eine Thin-Client-Anwendung oder andere Windows-basierte Anwendungen an ein Windows-Gerät verteilen.

Sie können Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms erstellen. Die folgende Vorgehensweise erläutert, wie Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums erstellt werden. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „**Bundle-Befehle**“ in „**ZENworks-Befehlszeilenprogramme**“.

So erstellen Sie ein Windows-Bundle:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundle* auf *Neu* und dann auf *Bundle*, um die Seite "Bundle-Typ auswählen" aufzurufen.

- 3 Wählen Sie *Windows-Bundle* und klicken Sie anschließend auf *Weiter*, um die Seite "Bundle-Kategorie auswählen" anzuzeigen.



4 Wählen Sie die gewünschte Bundle-Kategorie aus:

Leeres Bundle: Ein Bundle, das noch keine Aufgaben enthält. Diese Bundle-Kategorie ist hilfreich, wenn Sie schnell ein Bundle erstellen möchten, ohne alle Aufgaben im Assistenten zum Erstellen neuer Bundles auszuführen. Nachdem Sie das leere Bundle erstellt haben, können Sie seine Details bearbeiten, um später Zuweisungen, Aktionen usw. hinzuzufügen.

MSI-Anwendung: Eine Anwendung, die als .msi-Dateipaket bereitgestellt wird, damit sie vom Microsoft Windows Installer installiert werden kann.

Wichtige Informationen zur Erstellung von MSI-Anwendungs-Bundles erhalten Sie unter [Abschnitt 1.3, „Überlegungen zu Paketen“, auf Seite 12.](#)

MSP-Anwendung: Ein Anwendungs-Patch, das als .msp-Dateipaket bereitgestellt wird, damit es vom Microsoft* Windows Installer angewendet werden kann.

Wichtige Informationen zur Erstellung von MSP-Anwendungs-Bundles erhalten Sie unter [Abschnitt 1.3, „Überlegungen zu Paketen“, auf Seite 12.](#)

Einfache Anwendung: Ein Beispiel für eine einfache Anwendung wäre das Starten des Windows Editor. In der Regel erfordern einfache Anwendungen, dass der ZENworks Adaptive Agent einige Dateien auf die Arbeitsstation kopiert oder ein paar Änderungen an der Registrierung der Arbeitsstation, den INI-Dateien, den Umgebungsvariablen usw. vornimmt.

Bei komplexeren Nicht-MSI-Anwendungen wird empfohlen, die ZENworks-Softwarepaket-Erstellung der AdminStudio* ZENworks Edition zu verwenden, um ein MSI-Paket für die Anwendung zu erstellen und dann mithilfe der Option "MSI-Anwendung" ein Bundle zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im [Acesso* AdminStudio 9.0 ZENworks Edition-Installationshandbuch \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/pdfdoc/adminstudio/AS9ZENInstallGuide.pdf\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/pdfdoc/adminstudio/AS9ZENInstallGuide.pdf).

Thin-Client-Anwendung: Eine Anwendung, die auf einem Terminalserver ausgeführt wird und auf die über eine Terminalserver-Client-Sitzung (entweder RDP oder ICA) zugegriffen wird.

Webanwendung: Eine Anwendung, die über eine URL in einem Webbrowser gestartet wird.

5 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Details definieren" anzuzeigen, und füllen Sie dann die Felder aus:

Bundle-Name: Geben Sie einen Namen für das Bundle an. Der Bundle-Name darf nicht mit dem Namen eines anderen Objekts (Bundle, Gruppe, Ordner usw.) identisch sein, das sich im selben Ordner befindet. Der angegebene Name wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent (auf verwalteten Geräten) angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum](#)“.

Ordner: Geben Sie den Namen ein oder navigieren Sie zum ZENworks-Kontrollzentrum-Ordner, in dem das Bundle abgelegt werden soll und wählen Sie ihn aus. Der Standardordner ist `/bundles`, aber Sie können auch andere Ordner erstellen, um Ihre Bundles zu organisieren.


Symbol: In ZENworks Configuration Management können Sie ein Symbol auswählen, das den Benutzern während der Installation eines bestimmten Bundles angezeigt wird. Dies gilt nur für das Symbol, das vom ZENworks Adaptive Agent auf dem verwalteten Gerät angezeigt wird. ZENworks-Kontrollzentrum verwendet Standardsymbole für die verschiedenen Bundles (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles).

Um ein Symbol auszuwählen, klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie das Symbol aus, das auf verwalteten Geräten angezeigt werden soll.

Wenn das gewünschte Symbol in eine `.exe`-, `.dll`- oder `.ico`-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, müssen Sie zusätzliche Elemente installieren, bevor Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Wenn Sie Mozilla Firefox verwenden, installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload auf diesem Gerät, falls dies noch nicht geschehen ist. Erst dann können Sie das Download-Plugin herunterladen und installieren oder nach einem Symbol suchen und dieses hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#). Nach der Installation der Novell-Erweiterung für den Datei-Upload müssen Sie auch das Download-Plugin installieren. Klicken Sie dazu auf das Meldungsfeld *Hier klicken, um Plugin herunterzuladen*, das im Dialogfeld "Symbol auswählen" angezeigt wird. (Falls das Plugin auf diesem Gerät bereits installiert ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.) Klicken Sie auf *Manuelle Installation* und anschließend auf *Jetzt installieren*.

Wenn Sie Microsoft Internet Explorer verwenden, müssen Sie nur das Novell ActiveX-Steuerelement für den Datei-Upload installieren. Für Internet Explorer gibt es kein Download-Plugin. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf [Seite 113](#).

Nachdem Sie die benötigten Erweiterungen und ggf. das Plugin heruntergeladen und installiert haben, klicken Sie auf , um das Symbol auszuwählen, das der ZENworks Adaptive Agent zur Darstellung des Bundles verwenden soll. Wenn das gewünschte Symbol in eine `.exe`-, `.dll`- oder `.ico`-Datei eingebettet ist, die mehrere Symbole enthält, wird ein weiteres Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das gewünschte Symbol auswählen können.

Falls Sie kein Symbol festlegen, wird ein standardmäßiges Symbol verwendet.

Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Bundle-Inhalts an. Diese Beschreibung wird im ZENworks-Kontrollzentrum und im ZENworks Adaptive Agent angezeigt.


6 Klicken Sie auf *Weiter* und fahren Sie entsprechend der unter [Schritt 4](#) gewählten Bundle-Kategorie mit dem nächsten Schritt fort.



- ♦ **MSI-Anwendung:** Fahren Sie mit [Schritt 7 auf Seite 36](#) fort.
- ♦ **MSP-Anwendung:** Fahren Sie mit [Schritt 8 auf Seite 38](#) fort.
- ♦ **Einfache Anwendung:** Fahren Sie mit [Schritt 9 auf Seite 39](#) fort.
- ♦ **Thin-Client-Anwendung:** Fahren Sie mit [Schritt 10 auf Seite 40](#) fort.

- ♦ **Webanwendung:** Fahren Sie mit **Schritt 11 auf Seite 41** fort.

7 (Bei Bedarf) Wenn Sie ein MSI-Anwendungs-Bundle erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 42** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>.msi-Datei für die normale Installation hochladen</i>	<p>Verwenden Sie diese Option, wenn die <i>.msi</i>-Datei auf den ZENworks®-Server kopiert und dann über den ZENworks-Server an zugewiesene Benutzer und Geräte verteilt werden soll. Dies wird als normale Installation bezeichnet, da ZENworks Adaptive Agent die <i>.msi</i>-Datei auf das lokale Laufwerk des verwalteten Geräts kopiert und dann das Microsoft Windows Installer-Programm die Anwendung über die lokale <i>.msi</i>-Datei installiert.</p> <hr/> <p>Hinweis: Der Zeitüberschreitungswert des ZENworks-Kontrollzentrums ist standardmäßig auf 30 Minuten eingestellt. Wenn Sie das ZENworks-Kontrollzentrum mehr als 30 Minuten lang nicht verwendet haben, werden Sie vor dem Fortfahren aufgefordert, sich neu anzumelden. Da das Heraufladen einer großen <i>.msi</i>-Datei sehr zeitaufwändig sein kann, gilt der standardmäßige Zeitüberschreitungswert nicht für diese Seite.</p>
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>UNC-Pfad der .msi-Datei für die Netzwerkinstallation eingeben</i>	<p>Verwenden Sie diese Option, wenn der Microsoft Windows Installer die Anwendung über die <i>.msi</i>-Datei an einem Netzwerkstandort installieren soll. Sie müssen den vollständigen Pfad zur <i>.msi</i>-Datei angeben, die bei der Verteilung an den Arbeitsplatzrechner als Quelldatei verwendet werden soll.</p> <p>Sie können ein zugeordnetes Laufwerk oder einen UNC-Pfad verwenden. Wenn Sie eine Laufwerkzuordnung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass auf allen Arbeitsstationen dasselbe Laufwerk dem Quellverzeichnis zugeordnet ist. Aus diesem Grund wird empfohlen, einen UNC-Pfad anzugeben.</p> <p>Nach Erstellung eines MSI-Bundles kann der Name der <i>.msi</i>-Datei nicht geändert werden, der Pfad zur <i>.msi</i>-Datei jedoch schon. Wenn Sie den Namen der <i>.msi</i>-Datei ändern, tritt bei der Installation ein Fehler auf.</p>
Seite "msi-Datei auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	<p>Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.</p>
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>Installationsparameter</i>	<p>Klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Installationsparameter" anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i> klicken oder unter Abschnitt A.1, „Installationsparameter“, auf Seite 103.</p>

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>Deinstallationsparameter</i>	<p>Klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Parameter deinstallieren" anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i> klicken oder unter Abschnitt A.2, „Parameter deinstallieren“, auf Seite 105.</p>
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>Reparaturparameter</i>	<p>Klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Parameter reparieren" anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i> klicken oder unter Abschnitt A.3, „Parameter reparieren“, auf Seite 107.</p>
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>Transformationsdatei auswählen</i>	<p>Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>, um nach der gewünschten Transformationsdatei zu suchen und sie auszuwählen. Sie können die Transformationsdatei hochladen oder ihren Standort angeben.</p> <p>Meist verwenden verschiedene Gruppen in einer Organisation dieselbe Anwendung, benötigen hierbei aber nicht dieselben Funktionen. Zu den Vorteilen von Windows Installer gehört, dass Sie für verschiedene Benutzergruppen mit unterschiedlichem Bedarf an Funktionen oder Änderungen dasselbe MSI-Paket mit jeweils einer eigenen Transformationsdatei (MST) implementieren können.</p> <p>Eine Transformationsdatei ist eine Sammlung von Änderungen, die an einer MSI-Installation vorgenommen wurden. Sie enthält alle Informationen zu den Änderungen, beispielsweise ob Funktionen installiert sind, wie sie installiert sind, welche Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge enthalten sind sowie Applet-Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Programmen.</p> <p>Wenn Sie MSI-Pakete des Herstellers verwenden, können Sie die Transformationsdateien mit Macrovision AdminStudio 8.0 ZENworks Edition erstellen und verwalten.</p>

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "msi-Datei auswählen" > Feld <i>MSI-Eigenschaften</i>	<p>Das MSI-Paket enthält die Eigenschaftswerte, die während der administrativen Installation der Anwendung festgelegt wurden. Diese Eigenschaftswerte bestimmen, auf welche Weise Microsoft Windows Installer die Anwendung auf der Arbeitsstation installiert. In bestimmten Fällen müssen Eigenschaftswerte geändert werden. Ein Eigenschaftswert legt beispielsweise den Standardpfad für die Arbeitsdateien eines Benutzers fest. Wenn Sie diese Eigenschaft zur Liste hinzufügen und den Wert der Eigenschaft ändern, können Sie somit den Standardpfad aus dem MSI-Paket überschreiben.</p> <p>Nötigenfalls können Sie öffentliche Eigenschaften hinzufügen, die nicht im MSI-Paket enthalten waren. Dabei sollten Sie sorgfältig vorgehen und nur solche Eigenschaften hinzufügen, die für das Paket gültig sind.</p> <p>Um einen Eigenschaftswert zu überschreiben, ändern Sie diesen und fügen die Eigenschaft zur Liste "Eigenschaften" hinzu, damit Application Launcher erkennt, dass diese Eigenschaft anstelle der im MSI-Paket definierten verwendet werden soll. Klicken Sie hierzu auf <i>Hinzufügen</i>, um das Dialogfeld <i>MSI-Eigenschaften</i> anzuzeigen. Wählen Sie im Feld <i>Name</i> die Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben werden soll, geben Sie den neuen Wert im Feld <i>Wert</i> ein und klicken Sie dann auf <i>OK</i>. Die Eigenschaft wird zur Liste <i>MSI-Eigenschaften</i> hinzugefügt.</p> <p>Um eine Eigenschaft in der Liste <i>MSI-Eigenschaften</i> zu ändern, wählen Sie die Eigenschaft aus und klicken Sie auf <i>Bearbeiten</i>. Ändern Sie die Wertedaten und klicken Sie auf <i>OK</i>.</p> <p>Um eine Eigenschaft aus der Liste <i>MSI-Eigenschaften</i> zu entfernen, wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus und klicken Sie auf <i>Entfernen</i>. Durch das Löschen der Eigenschaft wird bei den nachfolgenden Installationen der Anwendung der im MSI-Paket definierte Eigenschaftswert verwendet.</p>
Seite "Befehl auswählen" > Feld <i>Auszuführende Datei</i>	<p>Sie können auf der Seite "Befehl wählen" eine optionale ausführbare Datei festlegen, die nach der Installation der <i>.msi</i>-Datei ausgeführt wird. Klicken Sie auf <i>Durchsuchen</i>, um das auszuführende Programm zu suchen und auszuwählen.</p> <p>Wenn das Programm im Verzeichnis <i>Programme</i> auf dem verwalteten Gerät installiert ist, müssen Sie Makros wie folgt verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Auf Geräten mit 32-Bit-System: <code>%ProgramFiles%\Dateiname.</code> ♦ Auf Geräten mit 64-Bit-System: <code>%ProgramFiles32%\Dateiname.</code> <p>Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.</p>

- 8** (Bei Bedarf) Wenn Sie ein MSP-Anwendungs-Bundle erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit [Schritt 12 auf Seite 42](#) fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "msp-Datei auswählen" > Feld <i>Laden Sie die MSP-Datei für die normale Installation herauf</i>	Verwenden Sie diese Option, wenn die .msp-Datei auf den ZENworks-Server kopiert und dann über den ZENworks-Server an zugewiesene Benutzer und Geräte verteilt werden soll. Dies wird als normale Installation bezeichnet, da ZENworks Adaptive Agent die .msp-Datei auf das lokale Laufwerk des verwalteten Geräts kopiert und dann die Installation über die lokale .msp-Datei vorgenommen wird.
Seite "msp-Datei auswählen" > Feld <i>Geben Sie den UNC-Pfad der MSP-Datei für die Netzwerkinstallation ein</i>	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Installation über die .msp-Datei auf einem Netzwerkstandort installieren möchten. Sie müssen den vollständigen Pfad zur .msp-Datei angeben, die bei der Verteilung an die Arbeitsstation als Quelldatei verwendet werden soll. Sie können ein zugeordnetes Laufwerk oder einen UNC-Pfad verwenden. Wenn Sie eine Laufwerkzuordnung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass auf allen Arbeitsstationen dasselbe Laufwerk dem Quellverzeichnis zugeordnet ist. Aus diesem Grund wird empfohlen, einen UNC-Pfad anzugeben. Nach Erstellung des MSP-Bundles kann der Name der .msp -Datei nicht geändert werden, der Pfad zur .msp-Datei jedoch schon. Wenn Sie den Namen der .msp-Datei ändern, tritt bei der Installation ein Fehler auf.
Seite "msi-Datei auswählen" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.
Seite ".msp-Datei auswählen" > Feld <i>Kommandozeilenparameter</i>	Nach der Auswahl der .msp-Datei wird das Feld <i>Befehlszeilenparameter</i> automatisch ausgefüllt, beispielsweise <i>/p patch_package /qn</i> , dabei bezeichnet <i>/p</i> eine Patch-Datei, <i>patch_package</i> gibt die .msp-Datei an und <i>/qn</i> gibt eine Installation ohne Benutzeroberfläche (automatische Installation) an. Zur Installation einer .msp-Datei sollten Sie in der Regel die Option <i>/qn</i> verwenden. Sie können jedoch zusätzliche Optionen festlegen. Weitere Informationen finden Sie auf der MSDN-Website (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx).

- 9** Wenn Sie ein Bundle für eine einfache Anwendung erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 42** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Auszuführenden Befehl eingeben" > Feld <i>Befehl</i>	<p>Geben Sie den Befehl zum Starten der Anwendung an. Für den Fall, dass sich die ausführbare Datei nicht im Suchpfad des Geräts befindet, sollten Sie den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei angeben. Unabhängig davon, ob sich die Anwendung auf dem lokalen Laufwerk des Geräts oder auf einer Netzwerkressource befindet, muss dieser Pfad relativ zum Gerät angegeben werden.</p> <p>Wenn sich die ausführbare Datei auf dem lokalen Laufwerk des Geräts befinden würde, würden Sie als Pfad beispielsweise <code>c:\winnt\notepad.exe</code> angeben. Wenn sich die ausführbare Datei auf einer Netzwerkressource befinden würde, würden Sie etwa Folgendes angeben: <code>j:\apps\notepad.exe</code> (wenn alle Benutzer dem Standort den Laufwerksbuchstaben J: zuordnen) oder <code>\\server1\vol1\apps\notepad.exe</code>.</p>
Seite "Auszuführenden Befehl eingeben" > Link <i>Installieren Sie die Novell-Erweiterung für den Datei-Upload</i>	<p>Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang C, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.</p>
Seite "Auszuführenden Befehl eingeben" > Feld <i>Befehl</i>	<p>Geben Sie alle Befehlszeilenparameter an, die an die ausführbare Datei übergeben werden sollen.</p> <p>ZENworks Adaptive Agent übergibt die Parameter genau so, wie sie angegeben werden. Daher muss die Parameter-Syntax exakt der Syntax entsprechen, die die ausführbare Datei erfordert. Beispiel: Wenn die Datei <code>word.exe</code> den Parameter <code>/f= Dateipfad</code> enthält, der erfordert, dass Pfadangaben mit Leerzeichen in Anführungszeichen eingeschlossen werden müssen, geben Sie Folgendes ein:</p> <pre>/f="c:\eigene dateien\muster.doc"</pre>
Seite "Auszuführenden Befehl eingeben" > Feld <i>Arbeitsverzeichnis</i>	<p>Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses ein, das für die Arbeitsdateien der Anwendung verwendet werden soll.</p>

- 10** Wenn Sie ein Bundle für Thin-Client-Anwendungen erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit [Schritt 12 auf Seite 42](#) fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>ICA-Sitzung: Veröffentlichter Anwendungsname</i>	<p>Geben Sie den veröffentlichten Anwendungsnamen genau so an, wie er in Citrix definiert ist.</p>

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>ICA-Sitzung: Hostserver für die Anwendung</i>	Fügen Sie die Citrix-Server hinzu, die die Hostserver für die Anwendung sind. Geben Sie zum Hinzufügen von Servern die IP-Adresse oder den Host-Namen des Servers an, und klicken Sie dann auf <i>Hinzufügen</i> . Die Reihenfolge, in der die Server aufgelistet sind, ist die bevorzugte Startreihenfolge. Mithilfe der Schaltflächen <i>Nach oben</i> und <i>Nach unten</i> können Sie die Reihenfolge bei Bedarf ändern.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Terminalserver-Adresse</i>	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Terminalservers an.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Serverport</i>	Geben Sie die korrekte Portnummer an, wenn der Terminalserver nicht den Standardport 3389 verwendet.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Serverdomäne</i>	Wenn der Terminalserver Bestandteil einer Windows NT*-Domäne oder einer Active Directory*-Domäne ist, geben Sie den Domänennamen ein. Wenn Name und Passwort des Benutzers in der Domäne mit dem Benutzernamen und dem Passwort in Novell eDirectory™ übereinstimmen, wird der Benutzer beim Starten der Anwendung nicht zur Anmeldung beim Terminalserver aufgefordert.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Anwendungspfad</i>	Geben Sie den Pfad zur ausführbaren Datei der Anwendung aus der Perspektive des Terminalservers an.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Arbeitsverzeichnis für die Anwendung</i>	Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses ein, das für die Arbeitsdateien der Anwendung verwendet werden soll.
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>"RDP-Sitzung: Farbtiefe</i>	Wählen Sie die gewünschte Farbanzahl für die RDP-Client-Sitzung aus. Sie haben die Wahl zwischen <i>256 Farben</i> , <i>High Color (15 Bit)</i> , <i>High Color (16 Bit)</i> oder <i>True Color (24 Bit)</i> . Die Standardeinstellung ist <i>True Color (24 Bit)</i> .
Seite "Thin-Client-Details konfigurieren" > Feld <i>RDP-Sitzung: Bildschirmgröße</i>	Wenn die RDP-Clientsitzung den gesamten Desktopbereich verwenden soll, wählen Sie <i>Im Vollbildmodus arbeiten</i> . Wählen Sie andernfalls <i>Benutzerdefinierte Bildschirmgröße</i> und legen Sie die Breite und Höhe (in Pixel) manuell fest.

- 11** Wenn Sie ein Bundle für Webanwendungen erstellen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis die Seite "Zusammenfassung" angezeigt wird und fahren Sie dann mit **Schritt 12 auf Seite 42** fort.

Klicken Sie auf *Hilfe*, um Informationen zu jeder Seite zu erhalten oder sehen Sie sich die folgende Tabelle an:

Assistentenseite und -feld	Details
Seite "URL eingeben" > Feld <i>URL</i>	Geben Sie den Speicherort (die URL) der Webanwendung an. Die URL sollte auf die primäre Datei der Webanwendung weisen oder auf eine Webseite, die Zugriff auf die Webanwendung ermöglicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>URL testen</i> , um die URL zu testen.

- 12 Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Zusammenfassung" und nehmen Sie über die Schaltfläche *Zurück* etwaige Änderungen an den Bundle-Einstellungen vor.
- 13 (Bei Bedarf) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Zusätzliche Eigenschaften aktivieren*, um nach Fertigstellung des Assistenten die Seite "Zusammenfassung" anzuzeigen. Sie können über verschiedene Registerkarten die Zuweisungen, **Systemanforderungen**, Vorgänge, Einstellungen und Inhaltsreproduktionseinstellungen des Bundles bearbeiten.
- 14 Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um das Bundle so zu erstellen, wie es durch die Einstellungen auf der Seite "Zusammenfassung" konfiguriert wurde.

Wenn Sie auf "Fertig stellen" klicken, wird das Bundle erstellt, ihm sind jedoch keine Benutzer oder Gruppen zugewiesen und es weist keine Zeitpläne und Gruppenmitgliedschaften auf. Sie müssen zusätzliche Optionen für das Bundle zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Fahren Sie dazu mit **Abschnitt 3.2, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten“**, auf **Seite 50** oder **Abschnitt 3.3, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern“**, auf **Seite 53** fort.

2.5 Erstellen von Bundles unter Verwendung des zman-Kommandozeilenprogramms

In ZENworks Configuration Management können Sie verschiedene Arten von Bundles erstellen, z. B. Windows-Bundles, Datei-Bundles, Anweisungs-Bundles und Imaging-Bundles. Jedes Bundle verfügt über einen eigenen Datensatz und eigene Konfigurationseinstellungen. Da es ein komplexer Vorgang ist, Daten als Argumente in der Befehlszeile zu übertragen, werden für die Erstellung von Bundles im zman-Dienstprogramm XML-Dateien als Eingabe benötigt. Um das zman-Befehlszeilenprogramm für die Erstellung eines Bundles verwenden zu können, müssen Sie bereits ein Bundle des gleichen Typs mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums erstellt haben und es als XML exportieren. Weitere Informationen zur Erstellung von Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums erhalten Sie unter **Kapitel 2, „Erstellen von Bundles“**, auf **Seite 19**. Sie können die exportierte XML-Datei als Schablone für die Erstellung von Bundles mit zman verwenden.

Sie können beispielsweise ein im ZENworks-Kontrollzentrum bereits erstelltes Datei-Bundle als XML-Datei exportieren und es dann für die Erstellung eines weiteren Datei-Bundles mit zman verwenden.

Ein Bundle kann mit dem Inhalt einer Datei verknüpft werden. Bei einer zu installierenden MSI-Datei ist der Inhalt einer Datei beispielsweise mit einem Windows-MSI-Bundle verknüpft.

Bundles können auch abhängig von anderen Bundles sein.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen zum Erstellen von Bundles unter Verwendung des zman-Kommandozeilenprogramms:

- ♦ **Abschnitt 2.5.1, „Erstellen eines Bundles ohne Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle“**, auf **Seite 43**

- ♦ Abschnitt 2.5.2, „Erstellen eines Bundles mit Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle“, auf Seite 44
- ♦ Abschnitt 2.5.3, „Verstehen des XML-Dateiformats für zman-Bundles“, auf Seite 45

2.5.1 Erstellen eines Bundles ohne Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle

1 Erstellen eines Bundles im ZENworks-Kontrollzentrum.

Erstellen Sie im ZENworks-Kontrollzentrum beispielsweise ein Webanwendungs-Bundle mit dem Namen "google", das die [Google-Website \(http://www.google.co.in/\)](http://www.google.co.in/) startet.

2 Exportieren Sie das Bundle unter Verwendung des folgenden Befehls in eine XML-Datei:

```
zman bundle-export-to-file bundle_namebundle_dateiname.xml
```

Exportieren Sie beispielsweise das google-Bundle mithilfe des Befehls `bundle-export-to-file google google.xml` in die Datei `google.xml`.

Wenn Sie ein neues Bundle mit neuen Daten erstellen möchten, fahren Sie mit **Schritt 3** fort. Wenn Sie ein neues Bundle mit den gleichen Daten wie das google-Bundle erstellen möchten, fahren Sie mit **Schritt 4** fort.

3 Bearbeiten Sie die XML-Datei entsprechend Ihren Anforderungen.

Ändern Sie beispielsweise den Wert von `<URL>` im Abschnitt `URL-Aktion` starten unter `ActionSet` starten in der XML-Datei von `http://www.google.co.in` in `http://www.yahoo.com`, wie unten gezeigt.

```
<ns2:ActionSets>
  <Id>104e5d74804052eb7ddc4a2f54358d97</Id>
  <Type>Launch</Type>
  <Version>1</Version>
  <Modified>>false</Modified>
  <Data>
    <ns1:Launch/>
  </Data>
  <Actions>
    <Id>2ef5c645774759e9868ba2c157301949</Id>
    <Type>Launch URL Action</Type>
    <Data>
      <ns1:LaunchUrlActionData>
        <URL>http://www.yahoo.com</URL>
        <WaitForExit>>false</WaitForExit>
      </ns1:LaunchUrlActionData>
    </Data>
    <ContinueOnFailure>>false</ContinueOnFailure>
    <Enabled>>true</Enabled>
    <Properties />
  </Actions>
</ns2:ActionSets>
```

- 4 Erstellen Sie ein Bundle unter Verwendung des folgenden Befehls:

```
zman bundle-create neuer_bundle_name bundle_xml_dateiname.xml
```

Um beispielsweise ein Yahoo-Bundle zu erstellen, geben Sie den Befehl `zman bundle-create yahoo google.xml` ein, wenn Sie von der Konsole dazu aufgefordert werden.

2.5.2 Erstellen eines Bundles mit Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle

- 1 Erstellen Sie zwei Bundles im ZENworks-Kontrollzentrum.

Erstellen Sie im ZENworks-Kontrollzentrum beispielsweise zwei MSI-Anwendungs-Bundles mit den Namen "officeXP" und "officeXPSP1". Das Bundle "officeXP" installiert Microsoft Office XP über eine MSI-Datei. Das Bundle "officeXPSP1" installiert das Service Pack 1 für Microsoft Office XP. Fügen Sie dem Bundle "officeXP" eine Bundleinstallation zu, um "officeXPSP1" zu installieren.

- 2 Exportieren Sie das Bundle, bei dem eine Abhängigkeit von einem anderen Bundle besteht, als XML-Datei, indem Sie das folgende Kommando verwenden:

```
zman bundle-export-to-file bundle_namebundle_dateiname.xml
```

Auf diese Weise werden die Dateien `bundle_name.xml` und `bundle_dateiname_ActionContentInfo.xml` erstellt.

Exportieren Sie beispielsweise das google-Bundle mithilfe des Kommandos `zman bundle-export-to-file officeXP officeXP.xml` in die Datei `google.xml`. Die Dateien `officeXP.xml` und `officeXP_ActionContentInfo.xml` werden erstellt.

XML-Beispielformatvorlagen, `WindowsMSIBundle.xml` und `ActionInfo.xml`, finden Sie unter `/opt/novell/zenworks/share/zman/samples/bundles` auf einem Linux-Server und unter `"%ZENWORKS_HOME%\Novell\Zenworks\share\zman\samples\bundles` auf einem Windows-Server. Weitere Informationen zu `ActionContentInfo.xml` finden Sie unter [Abschnitt 2.5.3, „Verstehen des XML-Dateiformats für zman-Bundles“](#), auf Seite 45.

Wenn Sie ein neues Bundle mit neuen Daten erstellen möchten, fahren Sie mit [Schritt 3](#) fort. Wenn Sie ein neues Bundle mit den gleichen Daten wie das Bundle "officeXP" erstellen möchten, fahren Sie mit [Schritt 4](#) fort.

- 3 Bearbeiten Sie die Dateien `officeXP.xml` und `officeXP_ActionContentInfo.xml` entsprechend Ihren Anforderungen.

Um beispielsweise ein neues Bundle zu erstellen, installieren Sie ApplicationX und dessen Support-Pack und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Ändern Sie in der Datei `officeXP_ActionContentInfo.xml` alle Referenzen von `officeXP.msi` in `ApplicationX.msi`.
- Erstellen Sie ein weiteres Bundle mit dem Namen "ApplicationX-SP1", das das Support-Pack für ApplicationX installiert.
- Ändern Sie den Pfad des abhängigen Bundles "OfficeXPSP1" in der Datei `officeXP_ActionContentInfo.xml`, um sowohl ApplicationX als auch das Support-Pack zu installieren.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Datei `officeXP_ActionContentInfo.xml`:

```
<ActionInformation>
  <ActionSet type="Install">
    <Action name="Install MSI" index="1">
```

```

        <Content>
            <ContentFilePath includeAllFilesinFolder="false"
includeAllFilesinSubFolders="false">E:\files\ApplicationX.msi</
ContentFilePath>
        </Content>
    </Action>
    <Action name="Install Bundle" index="2">
        <DependentBundlePath>bundlefolder/ApplicationX-SP1</
DependentBundlePath>
    </Action>
</ActionSet>
<ActionSet type="Uninstall">
    <Action name="Undo Install Actions" index="1">
        <Content>
            <ContentFilePath includeAllFilesinFolder="false"
includeAllFilesinSubFolders="false">E:\files\ApplicationX.msi</
ContentFilePath>
        </Content>
    </Action>
</ActionSet>
</ActionInformation>

```

4 Erstellen Sie ein Bundle unter Verwendung des folgenden Befehls:

```

zman bundle-create neuer_bundle_name bundle_xml_dateiname.xml --actioninfo
bundle_name_ActionContentInfo.xml

```

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um ein Bundle mit dem Namen "ApplicationX" zu erstellen:

```

zman bundle-create ApplicationX officeXP.xml --actioninfo
officeXP_ActionContentInfo.xml

```

2.5.3 Verstehen des XML-Dateiformats für zman-Bundles

Der Befehl `bundle-export-to-file` serialisiert die Bundle-Informationen, die in der Datenbank gespeichert sind, in eine XML-Datei. Jedes Bundle enthält Aktionen, die zu Aktionssätzen, wie zum Beispiel Installieren oder Starten, gruppiert sind. Eine exportierte Bundle-XML-Datei enthält Informationen für das Bundle, darunter UID, Name, Pfad, Primärer Typ, Teiltyp, Kategorie, Systemanforderungen, sowie Informationen zu allen Aktionssätzen und deren Aktionen. Die Datei enthält weder Informationen über die Zuweisung des Bundles zu Geräten oder Benutzern noch Zusatzimages für das Bundle.

Eine xml-Beispielformatvorlage, `WindowsMSIBundle.xml`, finden Sie unter `/opt/novell/zenworks/share/zman/samples/bundles` auf einem Linux-Server und unter `"%ZENWORKS_HOME%\Novell\Zenworks\share\zman\samples\bundles` auf einem Windows-Server.

Hinweis: Falls die exportierte XML-Datei Zeichen des erweiterten ASCII-Codes enthält, müssen Sie die UTF-8- statt der ANSI-Codierung verwenden, um die Datei in einem Editor zu öffnen. Der Grund dafür ist, dass ANSI die Zeichen des erweiterten ASCII-Codes nicht richtig darstellt.

Wenn Sie ein Bundle aus einer XML-Datei erstellen, verwendet zman die Informationen, die in den Dateielementen `<Description>`, `<SubType>`, `<Category>` und `<ActionSets>` sowie `<SysReqs>` angegeben werden. Die Werte für "Name" und den übergeordneten Ordner werden der Befehlszeile entnommen. Für die restlichen Elemente werden die Standardwerte verwendet.

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie mit der XML-Datei arbeiten:

- Wenn Sie ein Bundle ohne Dateiinhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle erstellen möchten, brauchen Sie nur die Bundle-XML-Datei, um ein Bundle zu erstellen.
- Wenn Sie ein Bundle mit Inhalt oder Abhängigkeit von einem anderen Bundle erstellen möchten, benötigen Sie eine zusätzliche XML-Datei, die den Pfad zur Inhaltsdatei oder zum abhängigen Bundle als Argument zur Option `--actioninfo` des Befehls `bundle-create` enthält.

Eine xml-Beispielformatvorlage, `ActionInfo.xml`, finden Sie unter `/opt/novell/zenworks/share/zman/samples/bundles` auf einem Linux-Server und unter `"%ZENWORKS_HOME%\Novell\Zenworks\share\zman\samples\bundles` auf einem Windows-Server.

- Wenn Sie das Aktionselement `<Data>` in der exportierten XML-Datei bearbeiten möchten, vergewissern Sie sich, dass die neuen Dateien korrekt und mit dem Schema konform sind. Das zman-Dienstprogramm führt nur eine minimale Validierung der Daten durch und überprüft diese nicht auf Fehler. So wird das Bundle zwar erfolgreich erstellt, enthält aber möglicherweise ungültige Daten. In diesem Fall funktioniert das Bundle auf einem verwalteten Gerät nicht ordnungsgemäß.
- Der Dateiinhalt oder die Bundle-Abhängigkeiten sind mit einer bestimmten Aktion im Element `<ActionSet>` verknüpft. Die XML-Datei mit den Aktionsinhaltsinformationen sollte den Pfad der Datei, mit der der Dateiinhalt verknüpft werden soll, sowie den Index der Aktion im Element `<ActionSet>` enthalten.

Beispielsweise ist die MSI-Datei, die bei der Erstellung des Windows-MSI-Bundles installiert sein muss, mit der ersten Aktion "MSI Installieren" im installationsbezogenen Aktionssatz des erstellten Windows-MSI-Bundles verknüpft.
- Das Element `<ActionSet>` wird vom Attribut `type` spezifiziert. Dieses Attribut sollte in der Bundle-XML-Datei denselben Wert haben.
- Das Element `<Action>` hat ein optionales Namensattribut, das der Leserlichkeit dient.
- Das Attribut `index` ist obligatorisch. Es spezifiziert die Aktion, mit der der Inhalt oder die Abhängigkeit verknüpft werden soll. Der Wert des Attributs "index" der ersten Aktion in `<ActionSet>` ist 1.
- Jede Aktion kann mehrere `<Content>`-Elemente haben, von denen jedes ein `<ContentFilePath>`-Element enthält. Das Element `<ContentFilePath>` enthält den Pfad des Dateiinhalts, der mit der Aktion verknüpft werden soll. Vergewissern Sie sich, dass der Dateiname dem in der Bundle-XML-Datei unter `<Data>` angegebenen Dateinamen für diese Aktion entspricht.

- ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Reihenfolge der <Content>-Elemente der Reihenfolge der Elemente in der Bundle-XML-Datei entspricht. Das Windows-MSI-Bundle sollte beispielsweise die MSI-Datei im ersten <Content>-Element enthalten, gefolgt von <Content>-Elementen mit dem Pfad zu den MST-Dateien in der Reihenfolge, die unter <Data> für diese Aktion angegeben wurde.
- ♦ Bei der Erstellung von Windows-MSI-Bundles können Sie alle Dateien im Ordner oder in den Unterordnern aufnehmen, indem Sie die Attribute für includeAllFilesinFolder und includeAllFilesinSubFolders auf "Wahr" setzen. Die Abhängigkeit von einem anderen Bundle können Sie bestimmen, indem Sie den Bundle-Pfad als Wert des <DependentBundlePath>-Elements angeben. Der Pfad des Bundles sollte wie unten angezeigt relativ zu /Bundles angegeben werden.

```
<ActionSet type="Install">
<Action name="Install MSI" index="1">
<Content>
<ContentFilePath includeAllFilesinFolder="false"
includeAllFilesinSubFolders="false">E:\files\ApplicationX.msi</
ContentFilePath>
</Content>
<Content>
<ContentFilePath includeAllFilesinFolder="false"
includeAllFilesinSubFolders="false">E:\files\ApplicationX_MST1.mst</
ContentFilePath>
</Content>
</Action>
<Action name="Install Bundle" index="2">
<DependentBundlePath>bundlefolder/ApplicationX-SP1</DependentBundlePath>
</Action>
</ActionSet>
```

- ♦ Um die UID eines Objekts zu erhalten, verwenden Sie den Befehl object-get-GUID. Sie müssen in den folgenden Szenarios die Objekt-UIDs manuell in der Bundle-XML-Datei bearbeiten:
 - ♦ In der Systemanforderung "Bundle installiert" müssen der Pfad und die UID des Bundles im <BundleInstalledReq>-Element unter dem <SysReqs>-Element geändert werden.
 - ♦ Im Imaging-Bundle muss die UID des Servers, der die .img-Datei enthält, in den ZENworks-Aktionen "Image-Satz" und "Multicast-Image-Satz" manuell geändert werden. Auch die UID der verknüpften Anwendungen muss manuell in den Aktionen "Verknüpftes Anwendungs-Bundle" und "Multicast-Image-Satz" geändert werden. Vergewissern Sie sich, dass das verknüpfte Bundle bereits über ein manuell erstelltes Add-on-Image verfügt, da es nicht automatisch erstellt wird, wenn das Bundle mit dem Image-Bundle verknüpft wird.

Verwalten von Bundles

3

Mithilfe der Novell® ZENworks® Configuration Management-Funktion für die Softwareverwaltung können Sie Software und Inhalte auf Ihrem ZENworks-System effizient verwalten.

Informationen zum Erstellen von Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles finden Sie unter **Kapitel 2, „Erstellen von Bundles“**, auf Seite 19. Weitere Informationen zum Erstellen von Imaging-Bundles finden Sie in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz zu Preboot Services und Imaging*.

In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Informationen, die Sie bei der Verwaltung vorhandener Bundles unterstützen.

- ♦ Abschnitt 3.1, „Erstellen von Bundles“, auf Seite 49
- ♦ Abschnitt 3.2, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten“, auf Seite 50
- ♦ Abschnitt 3.3, „Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern“, auf Seite 53
- ♦ Abschnitt 3.4, „Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe“, auf Seite 56
- ♦ Abschnitt 3.5, „Umbenennen, Kopieren oder Verschieben von Bundles“, auf Seite 57
- ♦ Abschnitt 3.6, „Hinzufügen von Systemanforderungen für ein Bundle“, auf Seite 58
- ♦ Abschnitt 3.7, „Kopieren der Systemanforderungen eines Bundles“, auf Seite 64
- ♦ Abschnitt 3.8, „Löschen eines Bundles“, auf Seite 65
- ♦ Abschnitt 3.9, „Erhöhen der Versionsnummer eines Bundles“, auf Seite 65
- ♦ Abschnitt 3.10, „Installieren eines Bundles“, auf Seite 66
- ♦ Abschnitt 3.11, „Starten eines Bundles“, auf Seite 67
- ♦ Abschnitt 3.12, „Kopieren eines Bundles auf einen Inhaltsserver“, auf Seite 68
- ♦ Abschnitt 3.13, „Verhindern der Bereitstellung eines Bundles“, auf Seite 70
- ♦ Abschnitt 3.14, „Aktivieren eines Bundles für die Bereitstellung“, auf Seite 70
- ♦ Abschnitt 3.15, „Aktivieren eines Bundles für die Deinstallation“, auf Seite 71
- ♦ Abschnitt 3.16, „Deinstallieren eines Bundles“, auf Seite 71
- ♦ Abschnitt 3.17, „Ändern von Aktionssatzoptionen“, auf Seite 73
- ♦ Abschnitt 3.18, „Anzeigen der Bundle-Aktivität auf dem verwalteten Gerät“, auf Seite 77
- ♦ Abschnitt 3.19, „Anzeigen der vordefinierten Berichte“, auf Seite 77

3.1 Erstellen von Bundles

Schrittweise Anleitungen zum Erstellen von Anweisungs-, Datei-, - und Windows-Bundles finden Sie unter **Kapitel 2, „Erstellen von Bundles“**, auf Seite 19. Weitere Informationen zum Erstellen von Imaging-Bundles finden Sie in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz zu Preboot Services und Imaging*.

3.2 Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten

Wenn Sie Bundles erstellen, wird das Objekt erstellt, ohne dass ihm Geräte oder Benutzer zugewiesen werden. Es werden auch keine Verteilungs-, Start- oder Verfügbarkeitszeitpläne festgelegt. Bevor das Bundle auf zugewiesenen Geräten verwendet werden kann, müssen Sie die Schritte in dieser Vorgehensweise ausführen.

Sie können Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms zuweisen. Die folgende Vorgehensweise erläutert, wie Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums zugewiesen werden. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „**Bundle-Befehle**“ in „**ZENworks-Befehlszeilenprogramme**“.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Wählen Sie das gewünschte in der Liste *Bundles* aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben seinem Namen aktivieren, auf *Aktion* klicken und anschließend auf *Bundle zu Gerät zuweisen* klicken.

oder

Klicken Sie auf das gewünschte Bundle und dann auf *Beziehungen*. Klicken Sie im Bereich "Gerätezuweisungen" auf "Hinzufügen".



Ein Bundle muss Geräten und Benutzern zugewiesen werden, bevor es an diese verteilt werden kann.

Sie können das Bundle einzelnen Geräten, Benutzern, Ordnern oder Gruppen zuweisen. Die Zuweisung eines Bundles zu einem Ordner oder einer Gruppe ist die bevorzugte Zuweisungsmethode für Bundles. Sie ermöglicht eine einfachere Verwaltung der Bundle-Zuweisungen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer zu starken Serverauslastung, die aufgrund der Zuweisung zu vieler Objekte zu einem Bundle verursacht werden kann (beispielsweise bei mehr als 250 Objekten).

- 3 Wählen Sie im Dialogfeld "Objekte auswählen" die Objekte aus, denen Sie das Bundle zuweisen möchten.

Das Dialogfeld "Objekte auswählen" wird mit dem Ordner *Geräte* als Stammordner geöffnet. Die Ordner *Server* und *Arbeitsstationen* werden standardmäßig zusammen mit den benutzerdefinierten Ordnern angezeigt, die Sie im Ordner *Geräte* erstellt haben.

Suchen Sie nach den Geräten bzw. Benutzern, Gruppen und Ordnern, denen Sie das Bundle zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 3a Klicken Sie neben einem Ordner auf (beispielsweise neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zum Gerät, zur Gruppe oder zum Ordner gelangen, das/die/den Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

3b Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listenfeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

3c Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

4 Geben Sie den Standort der Bundle-Verknüpfung an.

Sie können über die Zuweisungen "Verknüpfungsstandort" die Standorte auf dem verwalteten Gerät angeben, auf denen ZENworks Adaptive Agent das Symbol des Bundles anzeigt. Mögliche Stellen sind:

Application Window: Platziert das Symbol im Application Window. Diese Stelle ist standardmäßig ausgewählt.

Schnellstart: Platziert das Symbol im Schnellstartbereich der Windows-Taskleiste.

Desktop: Platziert das Symbol auf dem Desktop des Geräts.

Taskleiste: Platziert das Symbol im Systembereich (Benachrichtigungsbereich) der Windows-Taskleiste.

Startmenü: Platziert das Symbol im Menü *Start* auf allen Windows-Geräten mit Ausnahme von Windows Vista*. In Windows Vista wird das Symbol unter *Start > Alle Programme* abgelegt.

Wenn Sie das Aussehen des Menüs *Start* auf einem Windows Vista-Gerät ändern oder Anwendungen in das Menü *Start* aufnehmen möchten, lesen Sie [Anhang G, „Optimale Verfahren“, auf Seite 189](#).

5 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitpläne" anzuzeigen, und wählen Sie dann die zu definierenden Zeitpläne aus:

Verteilungszeitplan: Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks-Server an das verwaltete Gerät oder den Benutzer. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird der Inhalt des Bundles beim ersten Aufruf an das Gerät oder den Benutzer verteilt. Der Zeitplan definiert jedoch nicht das Datum und die Uhrzeit der Ausführung des Bundles.

Aufrufzeitplan: Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch den ZENworks Adaptive Agent. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird. Vor dem Starten des Bundles überprüft ZENworks Adaptive Agent, ob das Bundle verteilt und installiert ist. Wenn das Bundle noch nicht verteilt ist, wird es vom Agenten zunächst verteilt. Der Agent führt dann anschließend die entsprechenden Aktionen durch, um das Bundle zu installieren und zu starten.

Verfügbarkeitszeitplan: Definiert Datum und Uhrzeit der Verfügbarkeit des Bundles für das Gerät oder den Benutzer. Der ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, ist das Bundle jederzeit verfügbar.

6 (Bei Bedarf) Wenn Sie in [Schritt 5](#) *Verteilungszeitplan* wählen, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verteilung" zu öffnen.

Im Verteilungszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät definiert. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät verteilt.

- 7 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 8 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

Wake-on-LAN: Wenn das Gerät zum angegebenen Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist, versucht ZENworks, das Gerät mithilfe von Wake-on-LAN (WOL) einzuschalten. Das Gerät muss dazu Wake-on-LAN unterstützen.

Installation sofort nach Verteilung: Installationsvorgänge werden sofort nach Verteilung des Bundles an das Gerät installiert.

Starten sofort nach Installation: Startvorgänge werden sofort nach Installation des Bundles ausgeführt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option *Installation sofort nach Verteilung* aktiviert wurde.

- 9 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 5 Aufrufzeitplan** gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Start" zu öffnen.

Aus dem Aufrufzeitplan gehen die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch ZENworks Adaptive Agent hervor. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.

- 10 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 11 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 5 Verfügbarkeitszeitplan** gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verfügbarkeit" zu öffnen.

Im Verfügbarkeitszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verfügbarkeit des Bundles auf dem verwalteten Gerät definiert. ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) ist das Bundle jederzeit verfügbar.

Der Zeitplan wird unabhängig davon, ob die Anwendung installiert ist oder nicht, angewendet. Beispiel: Falls ein Benutzer die Anwendung noch nicht installiert hat, kann sie nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume installiert werden. Hat ein Benutzer die Anwendung bereits installiert, kann sie nur innerhalb der im Zeitplan definierten Zeiträume ausgeführt werden.

- 12 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:
 - ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
 - ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- 13 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Fertig stellen" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 14 Klicken Sie auf *Fertig stellen*.

3.3 Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern

Wenn Sie Bundles erstellen, wird das Objekt erstellt, ohne dass ihm Geräte oder Benutzer zugewiesen werden. Es werden auch keine Verteilungs-, Start- oder Verfügbarkeitszeitpläne festgelegt. Bevor das Bundle auf zugewiesenen Geräten verwendet werden kann, müssen Sie die Schritte in dieser Vorgehensweise ausführen.

Sie können Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms zuweisen. Die folgende Vorgehensweise erläutert, wie Bundles mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums zugewiesen werden. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „**Bundle-Befehle**“ in „**ZENworks-Befehlszeilenprogramme**“.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Bundle aus der Liste *Bundles* aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dessen Namen aktivieren. Klicken Sie anschließend auf *Aktion* und schließlich auf *Zu Benutzer zuweisen*.

oder

Klicken Sie auf das gewünschte Bundle und dann auf *Beziehungen*. Klicken Sie im Bereich "Gerätezuweisungen" auf "Hinzufügen".




Ein Bundle muss Geräten und Benutzern zugewiesen werden, bevor es an diese verteilt werden kann.

Sie können das Bundle einzelnen Geräten, Benutzern, Ordnern oder Gruppen zuweisen. Die Zuweisung eines Bundles zu einem Ordner oder einer Gruppe ist die bevorzugte Zuweisungsmethode für Bundles. Sie ermöglicht eine einfachere Verwaltung der Bundle-Zuweisungen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer zu starken Serverauslastung, die aufgrund der Zuweisung zu vieler Objekte zu einem Bundle verursacht werden kann (beispielsweise bei mehr als 250 Objekten).

- 3** Wählen Sie im Dialogfeld "Objekte auswählen" die Objekte aus, denen Sie das Bundle zuweisen möchten.

Das Dialogfeld "Objekte auswählen" wird mit dem Ordner *Benutzer* als Stammordner geöffnet. Standardmäßig werden die definierten Benutzerquellen sowie der Ordner ZENworks-Benutzergruppen angezeigt.

Suchen Sie nach den Geräten bzw. Benutzern, Gruppen und Ordnern, denen Sie das Bundle zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 3a** Klicken Sie neben einem Ordner auf , um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zum Benutzer, zur Gruppe oder zum Ordner gelangen, den bzw. die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einem Benutzer oder einer Benutzergruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 3b** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um den Benutzer, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listefeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 3c** Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Benutzer, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

- 4** Geben Sie den Standort der Bundle-Verknüpfung an.

Sie können über die Zuweisungen "Verknüpfungsstandort" die Standorte auf dem verwalteten Gerät angeben, auf denen ZENworks Adaptive Agent das Symbol des Bundles anzeigt. Mögliche Stellen sind:

Application Window: Platziert das Symbol im Application Window. Diese Stelle ist standardmäßig ausgewählt.

Schnellstart: Platziert das Symbol im Schnellstartbereich der Windows-Taskleiste.

Desktop: Platziert das Symbol auf dem Desktop des Geräts.

Taskleiste: Platziert das Symbol im Systembereich (Benachrichtigungsbereich) der Windows-Taskleiste.

Startmenü: Platziert das Symbol im Menü *Start* auf allen Windows-Geräten mit Ausnahme von Windows Vista. In Windows Vista wird das Symbol unter *Start > Alle Programme* abgelegt.

Wenn Sie das Aussehen des Menüs *Start* auf einem Windows Vista-Gerät ändern oder Anwendungen in das Menü *Start* aufnehmen möchten, lesen Sie [Anhang G, „Optimale Verfahren“](#), auf Seite 189.

- 5** Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitpläne" anzuzeigen, und wählen Sie dann die zu definierenden Zeitpläne aus:

Verteilungszeitplan: Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks-Server an das verwaltete Gerät oder den Benutzer. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird der Inhalt des Bundles beim ersten Aufruf an das Gerät oder den Benutzer verteilt. Der Zeitplan definiert jedoch nicht das Datum und die Uhrzeit der Ausführung des Bundles.

Aufrufzeitplan: Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch den ZENworks Adaptive Agent. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird. Vor dem Starten des Bundles überprüft ZENworks Adaptive Agent, ob das Bundle verteilt und installiert

ist. Wenn das Bundle noch nicht verteilt ist, wird es vom Agenten zunächst verteilt. Der Agent führt dann anschließend die entsprechenden Aktionen durch, um das Bundle zu installieren und zu starten.

Verfügbarkeitszeitplan: Definiert Datum und Uhrzeit der Verfügbarkeit des Bundles für das Gerät oder den Benutzer. Der ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, ist das Bundle jederzeit verfügbar.

- 6 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 5** *Verteilungszeitplan* wählen, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verteilung" zu öffnen.

Im Verteilungszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät definiert. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät verteilt.

- 7 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 8 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

Wake-on-LAN: Wenn das Gerät zum angegebenen Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist, versucht ZENworks, das Gerät mithilfe von Wake-on-LAN (WOL) einzuschalten. Das Gerät muss dazu Wake-on-LAN unterstützen.

Installation sofort nach Verteilung: Installationsvorgänge werden sofort nach Verteilung des Bundles an das Gerät installiert.

Starten sofort nach Installation: Startvorgänge werden sofort nach Installation des Bundles ausgeführt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option *Installation sofort nach Verteilung* aktiviert wurde.

- 9 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 5** *Aufrufzeitplan* gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Start" zu öffnen.

Aus dem Aufrufzeitplan gehen die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch ZENworks Adaptive Agent hervor. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.

- 10 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 11 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 5** *Verfügbarkeitszeitplan* gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verfügbarkeit" zu öffnen.

Im Verfügbarkeitszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verfügbarkeit des Bundles auf dem verwalteten Gerät definiert. ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) ist das Bundle jederzeit verfügbar.

Der Zeitplan wird unabhängig davon, ob die Anwendung installiert ist oder nicht, angewendet. Beispiel: Falls ein Benutzer die Anwendung noch nicht installiert hat, kann sie nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume installiert werden. Hat ein Benutzer die Anwendung bereits installiert, kann sie nur innerhalb der im Zeitplan definierten Zeiträume ausgeführt werden.

- 12 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:
 - ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
 - ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- 13 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Fertig stellen" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 14 Klicken Sie auf *Fertig stellen*.

Wenn Sie Active Directory-Benutzern Bundles zuweisen, stehen die Zuweisungen den Benutzern nur zur Verfügung, wenn der ZENworks-Server den DNS-Namen des Active Directory auflösen kann.


3.4 Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe

Sie können das Bundle beliebigen bereits vorhandenen Bundle-Gruppen hinzufügen bzw. im Rahmen des Zuweisungsvorgangs eine neue Bundle-Gruppe erstellen. Das Bundle erbt dann die Zuweisungen und Zeitpläne der Gruppe. Dies bedeutet, dass Sie Zeit sparen können, indem Sie anstelle einzelner Bundles eine Bundle-Gruppe verwalten. Das Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe ist nicht dasselbe wie das Zuweisen eines Bundles zu einer Gruppe (Benutzer oder Gerät). Weitere Informationen zum Zuweisen von Bundles zu Geräten finden Sie unter **Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten**; Informationen zum Zuweisen von Bundles zu Benutzer finden Sie unter **Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern**.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Zu Gruppe hinzufügen*.



- 4 Wählen Sie die Option *Einer vorhandenen Gruppe ausgewählte Elemente hinzufügen* aus, wenn die Gruppe, der Sie die Objekte hinzufügen möchten, bereits vorhanden ist.
oder
Wählen Sie die Option *Eine neue Gruppe mit den ausgewählten Elementen erstellen* aus, wenn Sie für die ausgewählten Objekte eine neue Gruppe erstellen müssen.

- 5** (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 4** die Option *Ausgewählte Objekte zu vorhandener Gruppe hinzufügen* gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Ziele" anzuzeigen.
- Auf der Seite "Ziele" können Sie die Gruppen auswählen, denen die Objekte (Benutzer, Geräte, Bundles, Richtlinien) hinzugefügt werden sollen.
- 5a** Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Gruppen auswählen" anzuzeigen.
- 5b** Suchen Sie nach den Gruppen, denen Sie die Geräte hinzufügen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:
- 5b1** Klicken Sie neben einem Ordner auf , um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie die gewünschte Gruppe gefunden haben.
- Wenn Sie den Namen der gesuchten Gruppe kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.
- 5b2** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um die Gruppe auszuwählen und ihren Namen in der Liste "Ausgewählt" anzeigen zu lassen.
- 5b3** Wiederholen Sie **Schritt 5b1** und **Schritt 5b2**, um der Liste *Ausgewählt* weitere Gruppen hinzuzufügen.
- 5b4** Klicken Sie auf *OK*, wenn Sie alle gewünschten Gruppen ausgewählt haben.
- 6** (Bei Bedarf) Wenn Sie bei **Schritt 4** die Option *Neue Gruppe für ausgewählte Objekte erstellen* gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Grundlegende Informationen" anzuzeigen, und füllen Sie dann die Felder aus:
- Name:** Geben Sie einen Namen für die Gruppe an. Der Gruppenname darf nicht mit dem Namen eines anderen Objekts (Gruppe, Gerät, Ordner, Gerät, Benutzer, Bundle, Richtlinie usw.) identisch sein, das sich im selben Ordner befindet, und muss den Benennungskonventionen für ZENworks-Objekte entsprechen.
- Weitere Informationen zu den Benennungskonventionen finden Sie unter „**Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum**“ in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung*.
- Ordner:** Die Gruppe wird standardmäßig im aktuellen Ordner erstellt. Wenn Sie die Gruppe in einem anderen Ordner erstellen möchten, wechseln Sie zu diesem Ordner und wählen Sie ihn aus.
- Beschreibung:** Geben Sie eine kurze Beschreibung des Zwecks oder Inhalts der Gruppe an.
- 7** Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zusammenfassung" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 8** Klicken Sie auf *Beenden*, um der Gruppe die ausgewählten Objekte hinzuzufügen.


3.5 Umbenennen, Kopieren oder Verschieben von Bundles

Verwenden Sie die Dropdown-Liste *Bearbeiten* auf der Seite "Bundles", um ein bestehendes Objekt zu bearbeiten. Um auf die Dropdown-Liste *Bearbeiten* zuzugreifen, müssen Sie ein Objekt wählen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Objektnamen in der Liste aktivieren.

Je nach dem Objekttyp, den Sie wählen, können Sie das gewählte Objekt umbenennen, kopieren oder verschieben. Wenn Sie beispielsweise ein Bundle-Objekt wählen, können Sie das Bundle umbenennen, kopieren und verschieben. Wenn Sie ein Bundle-Gruppen-Objekt wählen, können Sie das Bundle-Gruppen-Objekt umbenennen oder verschieben, aber nicht kopieren. Wenn die Option abgeblendet ist, ist diese Option für den gewählten Objekttyp nicht verfügbar.

Einige Aktionen können nicht für mehrere Objekte ausgeführt werden. Beispielsweise ist die Option *Umbenennen* im Menü *Bearbeiten* nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert wurden.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem Namen des gewünschten Bundle, klicken Sie auf *Bearbeiten* und klicken Sie anschließend auf eine Option:



Umbenennen: Klicken Sie auf *Umbenennen*, geben Sie einen neuen Namen für das Bundle an und klicken Sie dann auf *OK*.

Wichtig: Windows-MSP-Bundles sollten keinesfalls umbenannt werden.

Kopieren: Klicken Sie auf *Kopieren*, geben Sie einen neuen Namen für die Kopie an und klicken Sie dann auf *OK*.

Die Option "Kopieren" eignet sich besonders zum Erstellen eines neuen Bundles, das große Ähnlichkeiten mit einem bestehenden Bundle aufweisen soll. Sie können ein Bundle kopieren und anschließend die Eigenschaften des Bundle bearbeiten.

Verschieben: Klicken Sie auf *Verschieben*, wählen Sie einen Zielordner für die ausgewählten Objekte aus und klicken Sie dann auf *OK*.

Wenn Sie ein Bundle umbenennen oder verschieben, bleiben seine ursprünglichen Zuordnungen erhalten. ZENworks Configuration Management verteilt das Bundle nicht wegen des Namens- bzw. Ortswechsels neu an Geräte oder Benutzer.

3.6 Hinzufügen von Systemanforderungen für ein Bundle

Über die Kontrollleiste "Systemanforderungen" können Sie spezielle Anforderungen definieren, die ein Gerät erfüllen muss, damit das Bundle an es verteilt wird.

Die Anforderungen werden mithilfe von Filtern definiert. Ein Filter ist eine Bedingung, die von einem Gerät erfüllt werden muss, damit das Bundle angewendet wird. Beispielsweise können Sie einen Filter hinzufügen, mit dem festgelegt wird, dass das Gerät über genau 512 KB Arbeitsspeicher verfügen muss, damit das Bundle hinzugefügt wird, und Sie können einen anderen Filter hinzufügen, um festzulegen, dass die Festplatte mindestens über eine Speicherkapazität von 20 GB verfügen muss.

So geben Sie die Systemanforderungen für ein Bundle an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.

- 2 Klicken Sie auf den unterstrichenen Link für das gewünschte Bundle, um die Seite "Zusammenfassung" des Bundles anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Anforderungen*.
- 4 Klicken Sie auf *Filter hinzufügen*, wählen Sie eine Filterbedingung aus der Dropdown-Liste aus und füllen Sie anschließend die Felder aus.

Bei der Filtererstellung müssen Sie die Bedingungen kennen, die Sie verwenden können, und wissen, wie Sie die Filter anordnen müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 3.6.1, „Filterbedingungen“](#), auf Seite 59 und [Abschnitt 3.6.2, „Filterlogik“](#), auf Seite 63.
- 5 (Bedingt) Fügen Sie zusätzliche Filter und Filtersätze hinzu.
- 6 Klicken Sie auf *Anwenden*, um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Nach dem Definieren der Systemanforderungen eines Bundles können Sie seine Anforderungen kopieren und auf andere Bundles oder Richtlinien anwenden. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte *Bundles*, markieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Bundle, klicken Sie auf *Bearbeiten* und dann auf *Systemanforderungen kopieren*, wählen Sie *Bundles* oder *Richtlinien* aus und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*, um die Bundles oder Richtlinien auszuwählen, zu denen Sie die Systemanforderungen kopieren möchten.

3.6.1 Filterbedingungen

Bei der Filtererstellung können Sie unter den folgenden Bedingungen wählen. Platzieren Sie den Mauszeiger über Feldern, bei denen eine Eingabe erforderlich ist, um eine QuickInfo zu Verwendungsbeispielen anzuzeigen.

Architektur: Bestimmt die Windows^{*}-Architektur, die auf dem Gerät ausgeführt werden muss. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst eine Eigenschaft, einen Operator und einen Eigenschaftswert. Die möglichen Operatoren sind "gleich" (=) und "nicht gleich" (<>). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf *Architektur* = 32 einstellen, muss das Windows-Betriebssystem 32 Bit aufweisen, damit die Anforderung erfüllt ist.

Verknüpft mit: Bestimmt die Anzahl der Benutzer oder Geräte, denen das Bundle zugewiesen ist. Die möglichen Operatoren sind "gleich" (=) und "nicht gleich" (<>). Mögliche Werte sind *Benutzer* und *Geräte*. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf =100 *Benutzer* einstellen, muss die Gesamtanzahl der Benutzer 100 lauten, damit die Anforderung erfüllt ist.

Bundle installiert: Bestimmt, ob ein bestimmtes Bundle installiert ist. Nach Angabe des Bundles können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss das angegebene Bundle bereits installiert sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf das Bundle nicht installiert sein.

Verbunden: Bestimmt, ob das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Sie können die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss das Gerät mit dem Netzwerk verbunden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf es nicht mit dem Netzwerk verbunden sein.

Verbindungsgeschwindigkeit: Bestimmt die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung des Geräts. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst einen Operator und einen Wert. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Die möglichen Werte sind Bit pro

Sekunde (*bps*), Kilobit pro Sekunde (*Kbps*), Megabit pro Sekunde (*Mbps*) und Gigabit pro Sekunde (*Gbps*). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `>= 100 Mbps` einstellen, muss die Verbindungsgeschwindigkeit größer oder gleich 100 Megabit pro Sekunde sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Freier Speicherplatz: Bestimmt den freien Speicherplatz auf dem Gerät. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst eine Festplattenangabe, einen Operator und einen Wert. Die Festplattenangabe kann eine lokale Laufwerkszuordnung (beispielsweise `c:` oder `d:`) sein. Mögliche Operatoren sind "gleich" (`=`), "nicht gleich" (`<>`), "größer als" (`>`), "größer gleich" (`>=`), "kleiner als" (`<`) und "kleiner gleich" (`<=`). Die möglichen Werte sind Byte (*Bytes*), Kilobyte (*KB*), Megabyte (*MB*) und Gigabyte (*GB*). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `c: >= 80 MB` einstellen, muss der freie Speicherplatz größer oder gleich 80 Megabyte sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Speicherplatz insgesamt: Bestimmt den gesamten Speicherplatz auf dem Gerät. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst eine Festplattenangabe, einen Operator und einen Wert. Die Festplattenangabe kann eine lokale Laufwerkszuordnung (beispielsweise `c:` oder `d:`) sein. Mögliche Operatoren sind "gleich" (`=`), "nicht gleich" (`<>`), "größer als" (`>`), "größer gleich" (`>=`), "kleiner als" (`<`) und "kleiner gleich" (`<=`). Die möglichen Werte sind Byte (*Bytes*), Kilobyte (*KB*), Megabyte (*MB*) und Gigabyte (*GB*). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `c: >= 40 GB` einstellen, muss der gesamte Speicherplatz größer oder gleich 40 Gigabyte sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Belegter Speicherplatz: Bestimmt den belegten Speicherplatz auf dem Gerät. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst eine Festplattenangabe, einen Operator und einen Wert. Die Festplattenangabe kann eine lokale Laufwerkszuordnung (beispielsweise `c:` oder `d:`) sein. Mögliche Operatoren sind "gleich" (`=`), "nicht gleich" (`<>`), "größer als" (`>`), "größer gleich" (`>=`), "kleiner als" (`<`) und "kleiner gleich" (`<=`). Die möglichen Werte sind Byte (*Bytes*), Kilobyte (*KB*), Megabyte (*MB*) und Gigabyte (*GB*). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `c: <= 10 GB` einstellen, muss der belegte Speicherplatz kleiner oder gleich 10 Gigabyte sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Umgebungsvariable vorhanden: Bestimmt, ob auf dem Gerät eine bestimmte Umgebungsvariable vorhanden ist. Nach Angabe der Umgebungsvariablen können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss die Umgebungsvariable auf dem Gerät vorhanden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf sie nicht vorhanden sein.

Wert für Umgebungsvariable: Bestimmt, ob auf dem Gerät ein bestimmter Umgebungsvariablenwert vorhanden ist. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst die Umgebungsvariable, einen Operator und einen Variablenwert. Die Umgebungsvariable kann jede von einem Betriebssystem unterstützte Umgebungsvariable sein. Die möglichen Operatoren sind *gleich*, *nicht gleich*, *enthält* und *enthält nicht*. Die möglichen Variablenwerte werden durch die Umgebungsvariable bestimmt. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `Path enthält c:\windows\system32` einstellen, muss die Umgebungsvariable "Path" den Pfad `c:\windows\system32` enthalten, damit die Anforderung erfüllt ist.

Datum der Datei: Bestimmt das Datum einer Datei. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst den Dateinamen, einen Operator und ein Datum. Der Dateiname kann jeder Dateiname sein, der vom Betriebssystem unterstützt wird. Die möglichen Operatoren sind *am*, *nach*, *am oder nach*, *nach* und *am oder vor*. Mögliche Werte sind alle gültigen

Datumsangaben. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `appl.msi` am oder nach 6/15/07 einstellen, muss die Datei `appl.msi` das Datum 6/15/2007 oder ein späteres Datum aufweisen, damit die Anforderung erfüllt ist.

Datei vorhanden: Bestimmt, ob eine Datei vorhanden ist. Nach Angabe des Dateinamens können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss die angegebene Datei vorhanden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf die Datei nicht vorhanden sein.

Dateigröße: Bestimmt die Größe einer Datei. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst den Dateinamen, einen Operator und eine Größe. Der Dateiname kann jeder Dateiname sein, der vom Betriebssystem unterstützt wird. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Die Größe kann in Byte (*Bytes*), Kilobyte (*KB*), Megabyte (*MB*) und Gigabyte (*GB*) angegeben werden. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `doc1.pdf` <= 3 MB einstellen, muss die Datei `doc1.pdf` kleiner oder gleich 3 Megabyte sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Dateiversion: Bestimmt die Version einer Datei. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst den Dateinamen, einen Operator und eine Version. Der Dateiname kann jeder Dateiname sein, der vom Betriebssystem unterstützt wird. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `calc.exe` >= 5.0 einstellen, muss die Datei `calc.exe` größer oder gleich Version 5 sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

IP-Segment: Bestimmt die IP-Adresse des Geräts. Nach Angabe des IP-Segmentnamens können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss die IP-Adresse des Geräts dem IP-Segment entsprechen. Wenn Sie *Nein* wählen, darf die IP-Adresse nicht dem IP-Segment entsprechen.

Auf primärer Arbeitsstation angemeldet: Bestimmt, ob der Benutzer an seiner primären Arbeitsstation angemeldet ist. Sie können die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss der Benutzer an seiner primären Arbeitsstation angemeldet sein, um die Anforderung zu erfüllen. Wenn Sie *Nein* wählen und kein Benutzer an der Arbeitsstation angemeldet ist, ist die Anforderung nicht erfüllt. Wenn jedoch ein vom Primärbenutzer abweichender Benutzer an der Arbeitsstation angemeldet ist, ist die Anforderung erfüllt.

Arbeitsspeicher: Bestimmt den Arbeitsspeicher auf dem Gerät. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst einen Operator und einen Arbeitsspeicherwert. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Die Arbeitsspeicherwerte können in Megabyte (*MB*) und Gigabyte (*GB*) angegeben werden. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf >= 2 GB einstellen, muss das Gerät über mindestens 2 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen, damit die Anforderung erfüllt ist.

Novell-Client installiert: Bestimmt, ob das Gerät den Novell® Client™ für seine Netzwerkverbindung verwendet. Sie können die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss das Gerät den Novell Client verwenden, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf es den Novell Client nicht verwenden.

Betriebssystem - Windows: Bestimmt die Service Pack-Stufe, den Servertyp und die Version von Windows*, die auf dem Gerät ausgeführt werden müssen. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst eine Eigenschaft, einen Operator und einen Eigenschaftswert. Die möglichen Eigenschaften sind *Service Pack*, *Servertyp* und *Version*. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Die Eigenschaftswerte variieren je nach Eigenschaft. Wenn Sie die Bedingung zum Beispiel auf `Version = Windows XP-Versionen` einstellen, muss auf dem Gerät Windows XP installiert sein, damit das Gerät die Anforderung erfüllt.

Hinweis: Beachten Sie, dass Versionsnummern des Betriebssystems aus vier Komponenten bestehen: Hauptversion, Nebenversion, Revision und Build. Beispielsweise könnte die Nummer der Windows 2000 SP4-Version 5.0.2159.262144 lauten. Jede Komponente wird unabhängig behandelt. Aus diesem Grund liefern die Systemanforderungen, die Sie eingestellt haben, möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis.

Wenn Sie beispielsweise im ersten Feld *Betriebssystem - Windows*, im zweiten Feld *Version*, im dritten Feld *>* und im letzten Feld *5.0 - Windows 2000 Versionen* angeben, werden nur die ersten beiden Komponenten der Versionsnummer festgelegt: Hauptversion (Windows) und Nebenversion (5.0). Daraus folgt, dass die Anforderung als wahr evaluiert wird, wenn das Betriebssystem mindestens 5.1 (Windows XP) entspricht. Windows 2003 ist Version 5.2, also ergibt die Angabe "> 5.2" ebenfalls wahr.

Da jedoch jede Komponente unabhängig ist, wird die Angabe der Version *> 5.0* für Windows 2000 SP4 als falsch evaluiert, denn die tatsächliche Versionsnummer kann 5.0.2159.262144 lauten. Sie können 5.0.0 eingeben, damit die Anforderung als wahr bewertet wird, da die Revisionskomponente größer als 0 ist.

Wenn Sie die Betriebssystemversion aus dem Dropdown-Menü wählen, werden die Haupt- und Nebenversionskomponenten ausgefüllt. Die Revision- und Build-Komponenten müssen manuell eingegeben werden.

Primärer Benutzer ist angemeldet: Bestimmt, ob der primäre Benutzer des Geräts angemeldet ist. Sie können die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss der primäre Benutzer angemeldet sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf der Benutzer nicht angemeldet sein.

Prozessorfamilie: Bestimmt den Prozessortyp des Geräts. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst einen Operator und eine Prozessorfamilie. Die möglichen Operatoren sind "gleich" (=) und "nicht gleich" (<>). Die möglichen Prozessorfamilien sind *Pentium*, *Pentium Pro*, *Pentium II*, *Pentium III*, *Pentium 4*, *Pentium M*, *WinChip*, *Duron*, *BrandID*, *Celeron* und *Celeron M*. Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `<> Celeron` einstellen, darf der Prozessor kein Celeron*-Prozessor sein, damit die Anforderung erfüllt ist.

Prozessorgeschwindigkeit: Bestimmt die Prozessorgeschwindigkeit des Geräts. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst einen Operator und eine Prozessorgeschwindigkeit. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Die möglichen Prozessorgeschwindigkeiten sind Hertz (*Hz*), Kilohertz (*KHz*), Megahertz (*MHz*) und Gigahertz (*GHz*). Wenn Sie die Bedingung beispielsweise auf `>= 2 GHz` einstellen, muss die Geschwindigkeit des Geräts mindestens 2 Gigahertz entsprechen, damit die Anforderung erfüllt ist.

Registrierungsschlüssel vorhanden: Bestimmt, ob ein Registrierungsschlüssel vorhanden ist. Nach Angabe des Schlüsselnamens können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss der angegebene Schlüssel vorhanden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf er nicht vorhanden sein.

Registrierungsschlüsselwert: Legt fest, ob ein Registrierungsschlüssel eine definierte Bedingung erfüllt. Die Bedingung, die Sie zum Festlegen der Anforderung verwenden, umfasst den Schlüsselnamen, einen Operator, einen Werttyp und Wertdaten. Die Schlüssel- und Wertnamen müssen den Schlüsselwert angeben, den Sie überprüfen möchten. Mögliche Operatoren sind "gleich" (=), "nicht gleich" (<>), "größer als" (>), "größer gleich" (>=), "kleiner als" (<) und "kleiner gleich" (<=). Mögliche Werttypen sind *Ganzzahl* und *Zeichenkette*. Die möglichen Wertdaten werden durch den Schlüssel, den Wertnamen und den Werttyp bestimmt.

Beim Werttyp *Zeichenkette* vergleicht ZCM nur die Werte in der Registrierung, wenn der tatsächliche Typ in der Registrierung REG_STRING oder REG_EXPANDED_STRING lautet.

Beim Werttyp *Ganzzahl* vergleicht ZCM nur die Werte in der Registrierung, wenn der tatsächliche Typ in der Registrierung REG_DWORD lautet.

Lassen Sie das Feld für den Schlüsselwert frei, um den Standardwert zu verwenden. Der Standardwert eines Registrierungsschlüssels hat keinen Namen und wird im regedit als (Standard) angezeigt.

Registrierungsschlüssel und Wert vorhanden: Bestimmt, ob ein Registrierungsschlüssel und -wert vorhanden sind. Nach Angabe des Schlüsselnamens und -werts können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss der angegebene Schlüssel und Wert vorhanden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, dürfen sie nicht vorhanden sein.

Dienst vorhanden: Bestimmt, ob ein Dienst vorhanden ist. Nach Angabe des Dienstnamens können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss der Dienst vorhanden sein, damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf der Dienst nicht vorhanden sein.

Angegebene Geräte: Bestimmt, ob das Gerät eines der angegebenen Geräte ist. Nach Angabe der Geräte können Sie die folgenden zwei Bedingungen verwenden, um die Anforderung festzulegen: *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, muss das Gerät in der Liste der angegebenen Geräte stehen (Einschlussliste), damit die Anforderung erfüllt ist. Wenn Sie *Nein* wählen, darf das Gerät nicht in der Liste stehen (Ausschlussliste).

3.6.2 Filterlogik

Sie können einen oder mehrere Filter verwenden, um zu bestimmen, ob das Bundle auf ein Gerät verteilt werden soll. Ein Gerät muss der gesamten Filterliste (nach Maßgabe der logischen Operatoren, die unten erläutert werden) entsprechen, damit das Bundle auf das Gerät angewendet wird.

In technischer Hinsicht ist die Anzahl der Filter, die Sie verwenden können, unbegrenzt. Es gibt aber folgende praktische Grenzen:

- ♦ Einfach nachzuvollziehender Aufbau der Filterstruktur
- ♦ Übersichtlicher Aufbau der Filter, sodass nicht versehentlich miteinander in Konflikt stehende Filter erstellt werden

Filter, Filtersätze und logische Operatoren

Filter können einzeln oder in Sätzen hinzugefügt werden. Logische Operatoren (*AND* oder *OR*) werden zur Verknüpfung der einzelnen Filter und Filtersätze verwendet. Standardmäßig werden Filter mithilfe von *OR* (gemäß der Einstellung im Feld *Filter kombinieren durch*) und Filtersätze mithilfe von *AND* verknüpft. Sie können die Standardeinstellung ändern und Filter mithilfe von *AND* verknüpfen. In diesem Fall werden Filtersätze automatisch mit *OR* verknüpft. Mit anderen Worten, der logische Operator, der zur Verknüpfung einzelner Filter (innerhalb eines Satzes) verwendet wird, muss stets die gegenteilige Wirkung des Operators haben, der zwischen den Filtersätzen verwendet wird.

Die Funktionsweise dieser logischen Operatoren ist ganz leicht zu beobachten. Klicken Sie mehrmals auf die Option *Filter hinzufügen* und die Option *Filtersatz hinzufügen*, um einige Filtersätze zu erstellen. Schalten Sie dann im Feld *Filter kombinieren durch* zwischen *AND* und *OR* um und beobachten Sie, wie die Operatoren daraufhin geändert werden.

Bei der Erstellung von Filtern und Filtersätzen können Sie wie in mathematischen Gleichungen vorgehen; hierbei stehen die einzelnen Filter zwischen Klammern und die Filtersätze bestehen aus einer Reihe von Klammergruppen. Logische Operatoren (*AND* und *OR*) trennen die Filter innerhalb der runden Klammern und sie werden zur Trennung der Klammerausdrücke verwendet.

Beispielsweise hat “(u AND v AND w) OR (x AND y AND z)” die Bedeutung “muss entweder uvw oder xyz entsprechen”. In der Filterliste sieht dies wie folgt aus:


```
u AND
v AND
w
OR
x AND
y AND
z
```

Verschachtelte Filter und Filtersätze

Filter und Filtersätze können nicht verschachtelt werden. Sie können diese nur in Serie eingeben und der erste Filter oder Filtersatz, dem das Gerät entspricht, wird verwendet. Daher ist die Reihenfolge, in der die Filtersätze aufgeführt sind, nicht von Belang. Sie suchen einfach nach einer Entsprechung, die bewirkt, dass das Bundle auf das Gerät angewendet wird.

3.7 Kopieren der Systemanforderungen eines Bundles

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle.
- 3 Klicken Sie auf *Bearbeiten > Systemanforderungen kopieren*.



Die Option *Systemanforderungen kopieren* im Menü *Bearbeiten* ist nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert sind.

- 4 Wählen Sie *Bundles* oder *Richtlinien* und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*, um die Bundles oder Richtlinien auszuwählen, in die Sie die Systemanforderungen des ausgewählten Bundles kopieren möchten.

3.8 Löschen eines Bundles

Wenn Sie ein Bundle löschen, wird der Bundle-Inhalt von den ZENworks®-Inhaltsservern gelöscht. Das Bundle wird jedoch auf Geräten, auf denen es bereits installiert wurde, nicht deinstalliert. Zur Deinstallation eines Bundles sollten Sie die Deinstallationsoptionen verwenden, bevor Sie das Bundle löschen.


- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.

3.9 Erhöhen der Versionsnummer eines Bundles

Wenn Sie die Versionsnummer eines Bundles erhöhen, wird das Bundle erneut auf verwalteten Geräten bereitgestellt und erneut auf die Inhaltsserver kopiert.

3.9.1 Verwenden des Menüs "Aktion"

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Version erhöhen*.



4 Klicken Sie im Dialogfeld "Erhöhung der Version bestätigen" auf *Ja*.


3.9.2 Bearbeiten des Bundles

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf *Version erhöhen*.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld "Erhöhung der Version bestätigen" auf *Ja*.

3.10 Installieren eines Bundles

Mithilfe der Option *Bundle installieren* in der Liste "Bundle-Aufgaben" in der linken Kontrollleiste des ZENworks-Kontrollzentrums können Sie ein Bundle umgehend auf einem oder mehreren Geräten installieren.


- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Wählen Sie in der Liste *Bundle-Aufgaben* im linken Navigationsbereich die Option *Bundle installieren*.



- 4 Klicken Sie im Abschnitt *Geräte* auf *Hinzufügen*, um die Geräte auszuwählen, auf denen das Bundle installiert werden soll.
- 5 Wählen Sie im Dialogfeld "Objekte auswählen" die Objekte aus, auf denen Sie das Bundle installieren möchten.

Das Dialogfeld "Objekte auswählen" wird mit dem Ordner *Geräte* als Stammordner geöffnet. Die Ordner *Server* und *Arbeitsstationen* werden standardmäßig zusammen mit den benutzerdefinierten Ordnern angezeigt, die Sie im Ordner *Geräte* erstellt haben.

Suchen Sie nach den Geräten bzw. Gruppen und Ordnern, denen Sie das Bundle zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 5a** Klicken Sie auf  neben einem Ordner (z. B. neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zu dem Gerät bzw. Benutzer, der Gruppe oder dem Ordner gelangen, das/den/die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 5b** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listenfeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 5c** Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.


- 6** Klicken Sie auf *OK*.

Wenn das Bundle noch keinem Gerät zugewiesen wurde, wird das Symbol für das Bundle im Anwendungsfenster des Geräts abgelegt.

3.11 Starten eines Bundles

Mithilfe der Option *Bundle aufrufen* können Sie ein Bundle sofort auf einem oder mehreren Geräten starten. Wenn das Bundle noch nicht installiert ist, wird dieser Schritt nachgeholt und das Bundle dann aufgerufen.


- 1** Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2** Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3** Klicken Sie auf *Schnellaufgaben > Bundle aufrufen*.



- 4** Klicken Sie im Abschnitt *Geräte* auf *Hinzufügen*, um die Geräte auszuwählen, auf denen das Bundle gestartet werden soll.
- 5** Suchen Sie im Dialogfeld "Objekte auswählen" nach den Objekten, auf denen Sie das Bundle aufrufen möchten und wählen Sie sie aus.

Das Dialogfeld "Objekte auswählen" wird mit dem Ordner *Geräte* als Stammordner geöffnet. Die Ordner *Server* und *Arbeitsstationen* werden standardmäßig zusammen mit den benutzerdefinierten Ordnern angezeigt, die Sie im Ordner *Geräte* erstellt haben.

Suchen Sie nach den Geräten bzw. Gruppen und Ordern, denen Sie das Bundle zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 5a** Klicken Sie auf  neben einem Ordner (z. B. neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zu dem Gerät bzw. Benutzer, der Gruppe oder dem Ordner gelangen, das/den/die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 5b** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listenfeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 5c** Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

- 6** Klicken Sie auf *OK*.


Wenn das Bundle noch keinem Gerät zugewiesen wurde, wird das Symbol für das Bundle im Anwendungsfenster des Geräts abgelegt.

3.12 Kopieren eines Bundles auf einen Inhaltsserver

Ein Bundle wird standardmäßig auf alle Inhaltsserver kopiert. Wenn Sie bestimmte Inhaltsserver als Hosts festlegen, wird das Bundle nur auf diesen Inhaltsservern gehostet und nicht auf alle Inhaltsserver kopiert. Sie können auch angeben, ob das ausgewählte Bundle auf neue Inhaltsserver repliziert wird (ZENworks-Server und Satellitenserver), die der Verwaltungszone hinzugefügt werden.

So geben Sie einen Inhaltsserver an:

- 1** Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2** Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3** Klicken Sie auf *Aktion > Inhaltsserver festlegen*, um die Seite "Neue Reproduktionsregeln für Serverinhalt" anzuzeigen.



- 4 Legen Sie das Standardreproduktionsverhalten für neue Server fest, die dem System neu hinzugefügt werden:
- ♦ **Verhalten bei neuen Primärservern:** Legen Sie das Standardreproduktionsverhalten für ZENworks-Primärserver fest, die dem System neu hinzugefügt werden:
 - ♦ **Diesen Inhalt einschließen:** Der Inhalt wird auf alle Server reproduziert, die in Zukunft hinzugefügt werden.
 - ♦ **Diesen Inhalt ausschließen:** Der Inhalt wird auf Server, die in Zukunft hinzugefügt werden, nicht reproduziert.
 - ♦ **Verhalten bei neuen Satellitenservern:** Legen Sie das Standardreproduktionsverhalten für ZENworks-Satellitenserver fest, die dem System neu hinzugefügt werden:
 - ♦ **Diesen Inhalt einschließen:** Der Inhalt wird auf alle Server reproduziert, die in Zukunft hinzugefügt werden.
 - ♦ **Diesen Inhalt ausschließen:** Der Inhalt wird auf Server, die in Zukunft hinzugefügt werden, nicht reproduziert.

Bei Durchführung dieses Assistenten gehen sämtliche bereits eingerichteten Inhaltsreproduktionsbeziehungen zwischen Inhalt und Servern verloren.

- 5 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Primärserver/Satellitenserver ein- oder ausschließen" anzuzeigen:

Inhalt festlegen
 Schritt 2: Primärserver/Satellitenserver ein- oder ausschließen

Wählen Sie aus den verfügbaren Inhaltsservern alle Server, die den durch diesen Assistenten ausgewählten Inhalt replizieren sollen. Beachten Sie, dass der angegebene Inhalt von allen Servern entfernt wird, die nicht als eingeschlossen markiert sind.

ACHTUNG: Alle Inhaltsreproduktionsbeziehungen, die zuvor zwischen dem Inhalt und den vom Assistenten ausgewählten Servern festgelegt wurden, gehen verloren.

Ausgeschlossene Primärserver /Gerät/Server/krobinson2 /Gerät/Server/Primärserver 1 /Gerät/Server/Primärserver 2	> <	Eingeschlossene Primärserver
Ausgeschlossene Satellitenserver /Gerät/Server/Satellitenserver /Gerät/Server/Satellitenserver /Gerät/Server/DP 1 /Gerät/Server/DP 2	> <	Eingeschlossene Satellitenserver

<< Zurück Weiter >> Abbrechen


Auf dieser Seite können Sie angeben, auf welchen Inhaltsservern (ZENworks-Servern und Satellitenservern) der Inhalt bereitgestellt wird.

Die Beziehungen zwischen Inhalt und Inhaltsservern, die Sie mithilfe dieses Assistenten definieren, setzen jegliche bestehenden Beziehungen außer Kraft. Wenn Bundle 1 zurzeit beispielsweise auf Server 1 und Server 2 gehostet wird und Sie diesen Assistenten verwenden, um es nunmehr auf Server 1 zu hosten, wird Bundle A vom Server 2 ausgeschlossen und bei der nächsten geplanten Replikation entfernt.

- 5a** Wählen Sie in der Liste *Ausgeschlossene Primärserver* bzw. *Ausgeschlossene Satellitenserver* den gewünschten Inhaltsserver aus.

Sie können mehrere Inhaltsserver auswählen, indem Sie bei gedrückter UMSCHALTASTE oder STRG-TASTE mit der Maus klicken.

Auf einem Satellitenserver können Sie erst dann Inhalt einschließen, wenn Sie den Inhalt zuvor auf dem übergeordneten ZENworks-Server eingeschlossen haben. Sie müssen sowohl den Satellitenserver als auch seinen übergeordneten Server einschließen.

- 5b Klicken Sie auf , um den ausgewählten Inhaltsserver in die Liste *Eingeschlossene Primärserver* bzw. *Eingeschlossene Satellitenserver* zu verschieben.
- 6 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite *Fertig stellen* anzuzeigen, überprüfen Sie dann die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 7 Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um die Beziehungen zwischen dem Inhalt und den Inhaltsservern zu erstellen. Je nach den erstellten Beziehungen wird der Inhalt während der nächsten geplanten Replikation auf die Inhaltsserver reproduziert oder von ihnen entfernt.

3.13 Verhindern der Bereitstellung eines Bundles


Ein deaktiviertes Bundle wird nicht auf neuen verwalteten Geräten oder Inhaltsservern bereitgestellt. Es verbleibt auf den Geräten und Inhaltsservern, auf denen es bereits bereitgestellt wurde.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Deaktivieren*.



3.14 Aktivieren eines Bundles für die Bereitstellung


- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Aktivieren*.



3.15 Aktivieren eines Bundles für die Deinstallation

Wenn Sie ein Bundle erstellen, ist die Aktion "Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen" standardmäßig aktiviert. "Aktionssatz deinstallieren" ist jedoch nicht aktiviert. Damit daher Aktionen im Aktionssatz ausgeführt werden können (einschließlich die Aktion "Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen"), muss der Aktionssatz aktiviert werden.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf den Registerkarte *Aktionen* und klicken Sie anschließend auf den Registerkarte *Deinstallieren*.
- 4 Klicken Sie auf *Optionen*, um das Dialogfeld "Deinstallationsoptionen" zu öffnen.



- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Deinstallation ermöglichen* und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Deinstallation durch Benutzer zulassen: Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Benutzer die Anwendung von ihrer Arbeitsstation entfernen können. Ist diese Option nicht aktiviert, können lediglich die Administratoren eine Anwendung entfernen.

Anwendung deinstallieren, wenn keine Verwendung innerhalb von _ Tagen: Mit dieser Option können Sie die Anwendung automatisch deinstallieren, wenn der Benutzer diese nicht während des angegebenen Zeitraums startet (die Standardeinstellung beträgt 30).

Verkettete Abhängigkeiten ignorieren: Wählen Sie diese Option aus, um die Deinstallation einer abhängigen Anwendung zu ermöglichen, auf die von zwei oder mehr Anwendungen verwiesen wird. Ein Beispiel: Sie verfügen über drei Anwendungen (A, B und C), von denen C die abhängige Anwendung darstellt. Angenommen, Anwendung A installiert Anwendung C und Anwendung B deinstalliert Anwendung C. Anwendung C wird dann nur deinstalliert, wenn *Verkettete Abhängigkeiten ignorieren* ausgewählt ist.


- 6 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.

3.16 Deinstallieren eines Bundles

Die Schnellaufgabe "Bundle deinstallieren" lässt Sie ein Bundle von einem oder mehreren Geräten deinstallieren. Durch das Deinstallieren des Bundles werden jedoch nicht seine Zuweisungen entfernt oder verhindert, dass das Bundle erneut installiert wird.


Hinweis: Um die Schnellaufgabe "Bundle deinstallieren" zu verwenden, müssen Sie die Deinstallationsoptionen für das Bundle aktivieren (die standardmäßig deaktiviert sind), die Bundle-Version erhöhen und das Gerät aktualisieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 3.15, „Aktivieren eines Bundles für die Deinstallation“](#), auf Seite 71 und [Abschnitt 3.9, „Erhöhen der Versionsnummer eines Bundles“](#), auf Seite 65.

So deinstallieren Sie ein Bundle:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Bundle (oder den Bundles).
- 3 Klicken Sie auf "Schnellaufgaben" > "Bundle deinstallieren".
- 4 Klicken Sie im Abschnitt *Bundles* auf , um die Bundles zu durchsuchen und das gewünschte Bundle auszuwählen (falls erforderlich).
- 5 Klicken Sie im Abschnitt *Geräte* auf *Hinzufügen*, um die Geräte auszuwählen, auf denen das Bundle deinstalliert werden soll.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld "Objekte auswählen" die Objekte aus, auf denen Sie das Bundle deinstallieren möchten.

Das Dialogfeld "Objekte auswählen" wird mit dem Ordner *Geräte* als Stammordner geöffnet. Die Ordner *Server* und *Arbeitsstationen* werden standardmäßig zusammen mit den benutzerdefinierten Ordnern angezeigt, die Sie im Ordner *Geräte* erstellt haben.

Suchen Sie nach den Geräten bzw. Gruppen und Ordnern, denen Sie das Bundle zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 6a Klicken Sie auf  neben einem Ordner (z. B. neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zu dem Gerät bzw. Benutzer, der Gruppe oder dem Ordner gelangen, das/den/die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.


- 6b Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listefeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 6c Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

- 7 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.

Falls im ZENworks-Kontrollzentrum angezeigt wird, dass die Deinstallation fehlgeschlagen ist, prüfen Sie die Protokolldatei des Geräts, um weitere Informationen zu erhalten.

3.16.1 Bundle

Klicken Sie auf , um die Bundles zu durchsuchen und das gewünschte Bundle auszuwählen (falls erforderlich).


3.16.2 Geräte

Wählen Sie die Geräte aus, von denen das Bundle entfernt werden soll. Sie können nur Geräte auswählen, denen das Bundle derzeit nicht zugewiesen ist, da das Bundle möglicherweise zuvor bereits diesem Gerät zugewiesen und darauf installiert wurde.

- 1 Klicken Sie im Abschnitt *Geräte* auf *Hinzufügen*.

Da Sie das Bundle von Geräten entfernen, wird das Dialogfeld "Zuweisungen hinzufügen" mit dem Ordner *Geräten* als Stammordner geöffnet. Die Ordner *Server* und *Arbeitsstationen* werden standardmäßig zusammen mit den benutzerdefinierten Ordnern angezeigt, die Sie im Ordner *Geräte* erstellt haben.

- 2 Suchen Sie nach den Geräten, Gerätegruppen und Geräteordnern, von denen Sie das Bundle entfernen möchten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 2a Klicken Sie neben einem Ordner auf  (beispielsweise neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zum Gerät, zur Gruppe oder zum Order gelangen, das/die/den Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Objekts kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 2b Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listefeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 2c Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

3.17 Ändern von Aktionssatzoptionen

Wenn Sie ein Bundle erstellen, werden alle **Aktionen** standardmäßig aktiviert. Dies bedeutet, dass Aktionen entsprechend der Aktionssatzoptionen ausgeführt werden, nachdem sie dem Aktionssatz hinzugefügt wurden. Es sind jedoch nicht alle Aktionssätze standardmäßig aktiviert. Die Aktionssätze "Installieren", "Starten" und "Beenden" sind aktiviert. Dies bedeutet, dass eine hinzugefügte Aktion auf den zugewiesenen Geräten entsprechend seinen Aktionssatzoptionen ausgeführt wird. Der Aktionssatz "Deinstallieren" ist standardmäßig nicht aktiviert.


In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen zum Ändern der Aktionssatzoptionen und zur Aktivierung des Aktionssatzes "Deinstallieren".

- ♦ [Abschnitt 3.17.1, „Aktionssatzoptionen für die Installation“, auf Seite 74](#)
- ♦ [Abschnitt 3.17.2, „Starten von Aktionssatzoptionen“, auf Seite 75](#)
- ♦ [Abschnitt 3.17.3, „Aktionssatzoptionen für die Deinstallation“, auf Seite 75](#)
- ♦ [Abschnitt 3.17.4, „Aktionssatzoptionen für die Beendigung“, auf Seite 76](#)

3.17.1 Aktionssatzoptionen für die Installation

Im Dialogfeld Installationsoptionen können Sie angeben, wie oft die Installationsaktionen des Bundles auf verwalteten Geräten ausgeführt werden und ob Benutzer die Installation des Bundles verzögern können.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf den Registerkarte *Aktionen* und klicken Sie anschließend auf den Registerkarte *Installieren*.
- 4 Klicken Sie auf *Optionen*, um das Dialogfeld "Installationsoptionen" zu öffnen.




- 5 Legen Sie fest, wie häufig die Installationsaktionen des Bundles ausgeführt werden sollen.
Pro Gerät einmal installieren: Führt die Installationsaktionen des Bundles auf jedem verwalteten Gerät einmal aus.
Pro Benutzer und Gerät einmal installieren: Führt die Installationsaktionen des Bundles auf jedem verwalteten Gerät einmal pro Benutzer aus.
Immer installieren: Führt die Installationsaktion des Bundles bei jeder Ausführung des Bundles auf dem verwalteten Gerät aus.
- 6 Legen Sie fest, ob Benutzer das Ausführen von Installationsaktionen des Bundles verzögern dürfen, und legen Sie die Anzahl von zulässigen Verzögerungen fest.
Verzögerungen stets zulassen: Lassen Sie zu, dass der Benutzer die Installation unbegrenzt häufig verzögern darf.
Verzögerungen nie zulassen: Lassen Sie nicht zu, dass der Benutzer die Installation verzögern darf.
Verzögerungen beschränken auf: Legen Sie fest, wie oft der Benutzer die Installation verzögern darf.
- 7 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.

3.17.2 Starten von Aktionssatzoptionen

Im Dialogfeld mit den Startoptionen können Sie festlegen, wie oft die Startaktionen des Bundles auf verwalteten Geräten ausgeführt werden. Standardmäßig werden die Startaktionen gemäß des Zeitplans des Bundles ausgeführt oder wenn der Benutzer das Bundle startet, indem er seine Verknüpfung verwendet (über Application Window, den Desktop usw.).

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf den Registerkarte *Aktionen* und klicken Sie anschließend auf den Registerkarte *Starten*.
- 4 Klicken Sie auf *Optionen*, um das Dialogfeld "Startoptionen" zu öffnen.



- 5 Füllen Sie die Felder aus:

Einmal ausführen: Wählen Sie diese Option aus, um die Startaktionen des Bundles zu konfigurieren, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus. Wenn Sie diese Option nicht auswählen (Standard), werden die Startaktionen jedes Mal ausgeführt, wenn ein Benutzer eine in dem Bundle enthaltene Anwendung startet.

- ♦ **Für jedes Gerät:** Startet die Aktionen des Bundles auf jedem verwalteten Gerät einmal.
- ♦ **Für den ersten Benutzer, der sich anmeldet:** Startet die Aktionen des Bundles auf jedem verwalteten Gerät einmal, wenn sich der erste Benutzer bei diesem Gerät anmeldet. Wenn sich nachfolgende Benutzer bei dem Gerät anmelden, wird der Aktionssatz nicht gestartet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Symbol des Bundles aus dem Anwendungsfenster, Desktop usw. des Geräts entfernt.
- ♦ **Für jeden Benutzer, der sich anmeldet:** Startet die Aktionen des Bundles für jeden Benutzer, der sich bei dem Gerät anmeldet.

- 6 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.


3.17.3 Aktionssatzoptionen für die Deinstallation

Im Dialogfeld Deinstallationsoptionen können Sie die Deinstallation der Anwendung aktivieren, zulassen, dass der Benutzer die Deinstallation ausführt, und festlegen, dass die Anwendung deinstalliert wird, wenn sie innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen nicht verwendet wird.

Wenn Sie ein Bundle erstellen, ist die Aktion "Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen" standardmäßig aktiviert. "Aktionssatz deinstallieren" ist jedoch nicht aktiviert. Damit daher Aktionen im Aktionssatz ausgeführt werden können (einschließlich die Aktion "Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen"), muss der Aktionssatz aktiviert werden.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.

- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf den Registerkarte *Aktionen* und klicken Sie anschließend auf den Registerkarte *Deinstallieren*.
- 4 Klicken Sie auf *Optionen*, um das Dialogfeld "Deinstallationsoptionen" zu öffnen.



- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Deinstallation ermöglichen* und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Deinstallation durch Benutzer zulassen: Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Benutzer die Anwendung von ihrer Arbeitsstation entfernen können. Ist diese Option nicht aktiviert, können lediglich die Administratoren eine Anwendung entfernen.

Anwendung deinstallieren, wenn keine Verwendung innerhalb von _ Tagen: Mit dieser Option können Sie die Anwendung automatisch deinstallieren, wenn der Benutzer diese nicht während des angegebenen Zeitraums startet (die Standardeinstellung beträgt 30).

Verkettete Abhängigkeiten ignorieren: Wählen Sie diese Option aus, um die Deinstallation einer abhängigen Anwendung zu ermöglichen, auf die von zwei oder mehr Anwendungen verwiesen wird. Ein Beispiel: Sie verfügen über drei Anwendungen (A, B und C), von denen C die abhängige Anwendung darstellt. Angenommen, Anwendung A installiert Anwendung C und Anwendung B deinstalliert Anwendung C. Anwendung C wird dann nur deinstalliert, wenn *Verkettete Abhängigkeiten ignorieren* ausgewählt ist.

- 6 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.

3.17.4 Aktionssatzoptionen für die Beendigung

Im Dialogfeld Beendigungsoptionen können Sie festlegen, dass die Aktionen des Bundles beendet werden können. Diese Einstellung wird verwendet, wenn für ein Bundle ein Verfügbarkeitszeitplan festgelegt ist. Wenn ein Bundle beispielsweise nur zwischen 13 und 17 Uhr installiert werden kann und das Bundle um 17 Uhr gerade installiert wird, wird der Installationsvorgang beendet.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf den Registerkarte *Aktionen* und klicken Sie anschließend auf den Registerkarte *Beenden*.
- 4 Klicken Sie auf *Optionen*, um das Dialogfeld "Beendigungsoptionen" zu öffnen.
- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Beenden ermöglichen*.
- 6 Klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Anwenden*.

3.18 Anzeigen der Bundle-Aktivität auf dem verwalteten Gerät

Das Anzeigefenster für die Bundle-Aktivität können Sie bei der Verteilung, Installation, Überprüfung und Deinstallation eines Bundles auf dem verwalteten Gerät anzeigen.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie in der Liste Bundles auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um seine Zusammenfassungsseite anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich "Allgemein" für die Option *Bundle-Aktivität anzeigen* auf *Ja*.
- 4 Klicken Sie auf *Version erhöhen*, um die Bundle-Version zu erhöhen.
- 5 Klicken Sie im Dialogfeld "Erhöhung der Version bestätigen" auf *Ja*.

Die Aktivitätsanzeige weist den Benutzer des verwalteten Geräts darauf hin, dass auf dem Gerät ZENworks-Aktivitäten, wie das Herunterladen von Dateien oder die Installation eines MSI-Pakets, ausgeführt werden. Der Benutzer am verwalteten Gerät kann dieses Anzeigefenster für die Bundle-Aktivität nicht schließen.

Unter Windows 2000 wird im Anzeigefenster für Bundle-Aktivitäten das Steuerelement, das den Verlauf der Bundle-Ausführung auf dem verwalteten Gerät darstellt, nicht angezeigt.

3.19 Anzeigen der vordefinierten Berichte

Die vordefinierten Berichte können nur angezeigt werden, wenn der ZENworks-Berichtsserver installiert ist. Informationen zur Installation des ZENworks-Berichtsservers finden Sie im *ZENworks 10 Configuration Management Berichtsserver-Installationshandbuch*.

So zeigen Sie die vordefinierten Berichte für Bundles an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Bericht" des ZENworks-Berichtsservers auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*, um den ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu starten.
- 3 Wechseln Sie in den Ordner *Novell ZENworks Reports > Predefined Reports > Bundles and Policies* (Novell ZENworks-Berichte > Vordefinierte Berichte > Bundles und Richtlinien).
- 4 Für Bundles sind die folgenden vordefinierten Berichte verfügbar:
 - ♦ **Zugewiesene Bundles und Richtlinien nach Gerät:** Zeigt Informationen zu allen Bundles und Richtlinien an, die einem bestimmten Gerät zugewiesen sind.
 - ♦ **Bundle-Bereitstellungsstatus:** Fragt den Gerätenamen, den Bereitstellungsstatus und den Bundle-Namen ab und zeigt die Bereitstellungsdetails für das Bundle an.
 - ♦ **Bundle-Informationen:** Zeigt Bundle-Details wie Name, Typ, Pfad und Version an sowie Informationen zum Gerät, dem das Bundle zugewiesen ist.
 - ♦ **Inhalt nach Server:** Zeigt Inhaltsinformationen zum ausgewählten Server an. Diese umfassen den Inhaltsnamen, den Inhaltstyp, den Replikationsstatus und den Speicherplatz.
 - ♦ **Inhalt nach Bundles und Richtlinien:** Zeigt Inhaltsinformationen für die Bundles an. Diese umfassen den Inhaltsserver, den Inhaltstyp, den Replikationsstatus und den Speicherplatz.

Weitere Informationen zur Erstellung und Verwaltung von Berichten finden Sie in der Dokumentation *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für Systemberichte*.

Verwalten von Bundle-Gruppen

4

Bundle-Gruppen ermöglichen Ihnen die Gruppierung von Bundles, um die Verwaltung zu erleichtern und das Zuweisen und Planen von Bundles in der Bundle-Gruppe zu vereinfachen.

Mithilfe des ZENworks®-Kontrollzentrums oder des zman-Kommandozeilenprogramms können Sie Bundle-Gruppen erstellen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie diese Aufgabe mithilfe des ZENworks-Kontrollzentrums ausgeführt wird. Wenn Sie das zman-Befehlszeilenprogramm bevorzugen, finden Sie weitere Informationen unter „[Bundle-Befehle](#)“ in „[ZENworks-Befehlszeilenprogramme](#)“.

Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen:

- ♦ [Abschnitt 4.1, „Erstellen von Bundle-Gruppen“, auf Seite 79](#)
- ♦ [Abschnitt 4.2, „Umbenennen oder Verschieben von Bundle-Gruppen“, auf Seite 80](#)
- ♦ [Abschnitt 4.3, „Kopieren der Systemanforderungen einer Bundle-Gruppe“, auf Seite 81](#)
- ♦ [Abschnitt 4.4, „Löschen einer Bundle-Gruppe“, auf Seite 81](#)
- ♦ [Abschnitt 4.5, „Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Geräten“, auf Seite 81](#)
- ♦ [Abschnitt 4.6, „Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Benutzern“, auf Seite 84](#)
- ♦ [Abschnitt 4.7, „Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe“, auf Seite 86](#)
- ♦ [Abschnitt 4.8, „Kopieren einer Bundle-Gruppe auf einen Inhaltsserver“, auf Seite 86](#)

4.1 Erstellen von Bundle-Gruppen

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie auf *Neu > Bundle-Gruppe*.



- 3 Füllen Sie die Felder aus:

Gruppenname: Geben Sie einen Namen für die Bundle-Gruppe an. Der Bundle-Name darf nicht mit dem Namen eines anderen Objekts (, Gruppe, Ordner usw.) identisch sein, das sich im selben Ordner befindet. Der Name, den Sie angeben, wird im ZENworks-Kontrollzentrum angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „**Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum**“.

Ordner: Geben Sie den Namen ein oder navigieren Sie zum ZENworks-Kontrollzentrum-Ordner, in dem das Bundle abgelegt werden soll und wählen Sie ihn aus. Der Standardordner ist */bundles*, aber Sie können auch andere Ordner erstellen, um Ihre Bundles zu organisieren.

Wenn Sie die Gruppe in einem anderen Ordner erstellen möchten, wechseln Sie zu diesem Ordner und wählen Sie ihn aus. Die Gruppe wird standardmäßig im aktuellen Ordner erstellt.

Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Inhalts der Bundle-Gruppe an. Diese Beschreibung wird im ZENworks-Kontrollzentrum angezeigt.


- 4 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Gruppenmitglieder hinzufügen" anzuzeigen und geben Sie Bundles an, die der Gruppe als Mitglieder hinzugefügt werden sollen.

Sie können der Gruppe eine beliebige Anzahl von Bundles hinzufügen. Andere Bundle-Gruppen können der Gruppe jedoch nicht hinzugefügt werden.

- 4a** Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Mitglieder auswählen" anzuzeigen.

Da Sie der Gruppe Bundles zuweisen, wird das Dialogfeld "Mitglieder auswählen" mit dem Ordner *Bundles* geöffnet.

- 4b** Suchen Sie nach den Bundles, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 4b1** Klicken Sie neben einem Ordner auf , um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie das gewünschte Bundle gefunden haben.

Wenn Sie den Namen des gesuchten Bundles kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 4b2** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um die Gruppe auszuwählen und ihren Namen in der Liste *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 4b3** (Optional) Wiederholen Sie **Schritt 4a** und **Schritt 4b**, um der Liste *Ausgewählt* weitere Bundles hinzuzufügen.

- 4b4** Klicken Sie auf *OK*, um der Gruppe die ausgewählten Geräte hinzuzufügen.

- 5 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zusammenfassung" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 6 (Optional) Aktivieren Sie die Option *Zusätzliche Eigenschaften definieren*, damit die Eigenschaftsseite der Gruppe angezeigt wird, nachdem sie erstellt wurde. Sie können danach weitere Bundle-Eigenschaften konfigurieren.
- 7 Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um die Gruppe zu erstellen.

Bevor die Inhalte der Bundle-Gruppen an Geräte oder Benutzer verteilt werden, müssen Sie mit **Abschnitt 4.5, „Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Geräten“**, auf Seite 81 oder **Abschnitt 4.6, „Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Benutzern“**, auf Seite 84 fortfahren.

4.2 Umbenennen oder Verschieben von Bundle-Gruppen

Verwenden Sie die Dropdown-Liste *Bearbeiten* auf der Seite "Bundles", um ein bestehendes Objekt zu bearbeiten. Um auf die Dropdown-Liste *Bearbeiten* zuzugreifen, müssen Sie ein Objekt wählen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Objektname in der Liste aktivieren.

Je nach dem Objekttyp, den Sie wählen, können Sie das gewählte Objekt umbenennen, kopieren oder verschieben. Wenn Sie beispielsweise ein Bundle-Objekt wählen, können Sie das Bundle umbenennen, kopieren und verschieben. Wenn Sie ein Bundle-Gruppen-Objekt wählen, können Sie das Bundle-Gruppen-Objekt umbenennen oder verschieben, aber nicht kopieren. Wenn die Option abgeblendet ist, ist diese Option für den gewählten Objekttyp nicht verfügbar.

Einige Aktionen können nicht für mehrere Objekte ausgeführt werden. Beispielsweise ist die Option *Umbenennen* im Menü *Bearbeiten* nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert wurden.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem Namen der gewünschten Bundle-Gruppe, klicken Sie auf *Bearbeiten* und klicken Sie anschließend auf eine Option:
Umbenennen: Klicken Sie auf *Umbenennen*, geben Sie einen neuen Namen für den Ordner an und klicken Sie dann auf *OK*.
Verschieben: Klicken Sie auf *Verschieben*, wählen Sie einen Zielordner für die ausgewählten Objekte aus und klicken Sie dann auf *OK*.

4.3 Kopieren der Systemanforderungen einer Bundle-Gruppe

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben der Bundle-Gruppe.
- 3 Klicken Sie auf *Bearbeiten* > *Systemanforderungen kopieren*.
Die Option *Systemanforderungen kopieren* im Menü *Bearbeiten* ist nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert sind.
- 4 Wählen Sie *Bundles* oder "Richtlinien" und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*, um die Bundles oder Richtlinien auszuwählen, in die Sie die Systemanforderungen der ausgewählten Bundle-Gruppe kopieren möchten.

4.4 Löschen einer Bundle-Gruppe

Beim Löschen einer Bundle-Gruppe werden die enthaltenen Bundles nicht gelöscht. Darüber hinaus werden die Bundles auf Geräten, auf denen sie bereits installiert wurden, nicht deinstalliert. Verwenden Sie zur Deinstallation der Bundles von den Geräten die Option *Deinstallieren* für jedes Bundle, bevor Sie die Bundle-Gruppe löschen.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben der Bundle-Gruppe (oder den Bundle-Gruppen).
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.

4.5 Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Geräten

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben der Bundle-Gruppe (oder den Bundle-Gruppen).

3 Klicken Sie auf *Aktion > zu Gerät zuweisen*.



4 Suchen Sie nach den Geräten, Gerätegruppen und Geräteordnern, denen Sie die Gruppe zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 4a** Klicken Sie neben einem Ordner auf (beispielsweise neben *Arbeitsstationen* oder *Server*), um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zum Gerät, zur Gruppe oder zum Ordner gelangen, das/die/den Sie auswählen möchten.

Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einer Arbeitsstation oder einer Arbeitsstationsgruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Elements kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

- 4b** Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um das Gerät, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listenfeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.

- 4c** Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Geräte* hinzuzufügen.

5 Geben Sie an, wo auf dem verwalteten Gerät ZENworks Adaptive Agent die Symbole der Bundle-Gruppe anzeigen soll. Folgende Arten sind verfügbar:

Application Window: Platziert die Symbole im Application Window.

Desktop: Platziert die Symbole auf dem Desktop des Geräts.

Schnellstart: Platziert die Symbole im Schnellstartbereich der Windows-Taskleiste.

Startmenü: Platziert die Symbole im *Startmenü*.

Systemabschnitt der Kontrollleiste: Platziert die Symbole im Systembereich (Benachrichtigungsbereich) der Windows-Taskleiste.

6 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitpläne" anzuzeigen, und wählen Sie dann die zu definierenden Zeitpläne aus:

- **Verteilungszeitplan:** Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät oder den Benutzer. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät oder den Benutzer verteilt.
- **Aufrufzeitplan:** Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch den ZENworks Adaptive Agent. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.
- **Verfügbarkeitszeitplan:** Definiert Datum und Uhrzeit der Verfügbarkeit des Bundles für das Gerät oder den Benutzer. Der ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, ist das Bundle jederzeit verfügbar.

- 7 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 6 Verteilungszeitplan** wählen, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verteilung" zu öffnen.

Im Verteilungszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät definiert. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät verteilt.

- 8 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.3, „Aktuell“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 9 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

Wake-on-LAN: Wenn das Gerät zum angegebenen Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist, versucht ZENworks, das Gerät mithilfe von Wake-on-LAN (WOL) einzuschalten. Das Gerät muss dazu Wake-on-LAN unterstützen.

Installation sofort nach Verteilung: Installationsvorgänge werden sofort nach Verteilung des Bundles an das Gerät installiert.

Starten sofort nach Installation: Startvorgänge werden sofort nach Installation des Bundles ausgeführt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option *Installation sofort nach Verteilung* aktiviert wurde.

- 10 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 6 Aufrufzeitplan** gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Start" zu öffnen.

Aus dem Aufrufzeitplan gehen die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch ZENworks Adaptive Agent hervor. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.

- 11 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 12 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 6 Verfügbarkeitszeitplan** gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verfügbarkeit" zu öffnen.

Im Verfügbarkeitszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verfügbarkeit des Bundles auf dem verwalteten Gerät definiert. ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) ist das Bundle jederzeit verfügbar.


Der Zeitplan wird unabhängig davon, ob die Anwendung installiert ist oder nicht, angewendet. Beispiel: Falls ein Benutzer die Anwendung noch nicht installiert hat, kann sie nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume installiert werden. Hat ein Benutzer die Anwendung bereits installiert, kann sie nur innerhalb der im Zeitplan definierten Zeiträume ausgeführt werden.

- 13 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder wenn Sie auf folgende Links klicken:
 - ♦ [Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117](#)
 - ♦ [Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119](#)
- 14 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Fertig stellen" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 15 Klicken Sie auf *Fertig stellen*.

4.6 Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Benutzern

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben der Bundle-Gruppe (oder den Bundle-Gruppen).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Benutzer zuweisen*.



- 4 Suchen Sie nach den Benutzern, Benutzergruppen und Benutzerordnern, denen Sie die Gruppe zuweisen möchten, und wählen Sie diese aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 4a Klicken Sie neben einem Ordner auf , um durch die Ordner zu navigieren, bis Sie zum Benutzer, zur Gruppe oder zum Ordner gelangen, den bzw. die Sie auswählen möchten.
Wenn Sie nach einem bestimmten Objekt suchen, beispielsweise einem Benutzer oder einer Benutzergruppe, können Sie die Liste *Elemente des Typs* verwenden, um die angezeigten Objekttypen einzuschränken. Wenn Sie den Namen des gesuchten Elements kennen, können Sie auch das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.
 - 4b Klicken Sie auf den unterstrichenen Link in der Spalte *Name*, um den Benutzer, die Gruppe oder den Ordner auszuwählen und seinen bzw. ihren Namen im Listenfeld *Ausgewählt* anzeigen zu lassen.
 - 4c Klicken Sie auf *OK*, um die ausgewählten Geräte, Ordner und Gruppen der Liste *Benutzer* hinzuzufügen.
- 5 Geben Sie an, wo auf dem verwalteten Gerät ZENworks Adaptive Agent die Symbole der Bundle-Gruppe anzeigen soll. Folgende Arten sind verfügbar:
 - Application Window:** Platziert die Symbole im Application Window.
 - Desktop:** Platziert die Symbole auf dem Desktop des Geräts.
 - Schnellstart:** Platziert die Symbole im Schnellstartbereich der Windows-Taskleiste.
 - Startmenü:** Platziert die Symbole im *Startmenü*.

Systemabschnitt der Kontrollleiste: Platziert die Symbole im Systembereich (Benachrichtigungsbereich) der Windows-Taskleiste.

- 6 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitpläne" anzuzeigen, und wählen Sie dann die zu definierenden Zeitpläne aus:

- ♦ **Verteilungszeitplan:** Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät oder den Benutzer. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät oder den Benutzer verteilt.
- ♦ **Aufrufzeitplan:** Definiert die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch den ZENworks Adaptive Agent. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.
- ♦ **Verfügbarkeitszeitplan:** Definiert Datum und Uhrzeit der Verfügbarkeit des Bundles für das Gerät oder den Benutzer. Der ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Wenn Sie keinen Zeitplan definieren, ist das Bundle jederzeit verfügbar.

- 7 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 6** *Verteilungszeitplan* wählen, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verteilung" zu öffnen.

Im Verteilungszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verteilung des Bundles vom ZENworks®-Server an das verwaltete Gerät definiert. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle beim ersten Aufruf an das Gerät verteilt.

- 8 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:

- ♦ **Abschnitt D.3, „Aktuell“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117**
- ♦ **Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119**
- ♦ **Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118**

- 9 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

Wake-on-LAN: Wenn das Gerät zum angegebenen Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist, versucht ZENworks, das Gerät mithilfe von Wake-on-LAN (WOL) einzuschalten. Das Gerät muss dazu Wake-on-LAN unterstützen.

Installation sofort nach Verteilung: Installationsvorgänge werden sofort nach Verteilung des Bundles an das Gerät installiert.

Starten sofort nach Installation: Startvorgänge werden sofort nach Installation des Bundles ausgeführt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option *Installation sofort nach Verteilung* aktiviert wurde.

- 10 (Bei Bedarf) Wenn Sie in **Schritt 6** *Aufrufzeitplan* gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Start" zu öffnen.

Aus dem Aufrufzeitplan gehen die Datums- und Uhrzeitangaben für den automatischen Aufruf des Bundles durch ZENworks Adaptive Agent hervor. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) wird das Bundle nur aufgerufen, wenn dieser Vorgang vom Benutzer durchgeführt wird.

- 11 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder in den folgenden Abschnitten:
 - ♦ [Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117](#)
 - ♦ [Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119](#)
 - ♦ [Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118](#)
- 12 (Bei Bedarf) Wenn Sie in [Schritt 6 Verfügbarkeitszeitplan](#) gewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Zeitplan für Bundle-Verfügbarkeit" zu öffnen.

Im Verfügbarkeitszeitplan werden die Datums- und Uhrzeitangaben für die Verfügbarkeit des Bundles auf dem verwalteten Gerät definiert. ZENworks Adaptive Agent zeigt das Bundle-Symbol nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume an. Bei Verwendung des Standardzeitplans (kein Zeitplan) ist das Bundle jederzeit verfügbar.

Der Zeitplan wird unabhängig davon, ob die Anwendung installiert ist oder nicht, angewendet. Beispiel: Falls ein Benutzer die Anwendung noch nicht installiert hat, kann sie nur während der im Zeitplan festgelegten Zeiträume installiert werden. Hat ein Benutzer die Anwendung bereits installiert, kann sie nur innerhalb der im Zeitplan definierten Zeiträume ausgeführt werden.

- 13 Wählen Sie im Dialogfeld *Zeitplantyp* einen der folgenden Zeitpläne aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Seite des Assistenten auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken oder wenn Sie auf folgende Links klicken:
 - ♦ [Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117](#)
 - ♦ [Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119](#)
- 14 Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite "Fertig stellen" anzuzeigen, überprüfen Sie die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 15 Klicken Sie auf *Fertig stellen*.

4.7 Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 3.4, „Hinzufügen eines Bundles zu einer Gruppe“, auf Seite 56](#)

4.8 Kopieren einer Bundle-Gruppe auf einen Inhaltsserver

Ein Bundle wird standardmäßig auf alle Inhaltsserver kopiert. Wenn Sie bestimmte Inhaltsserver als Hosts festlegen, wird das Bundle nur auf diesen Inhaltsservern gehostet und nicht auf alle Inhaltsserver kopiert.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben der Bundle-Gruppe (oder den Bundle-Gruppen).
- 3 Klicken Sie auf *Aktion > Inhaltsserver festlegen*.
- 4 Wählen Sie auf der Seite "Inhaltsserver/Verteilungspunkte, auf denen Inhalte exklusiv bereitgestellt werden sollen" die Inhaltsserver aus.


Auf dieser Seite können Sie die Inhaltsserver (ZENworks-Server und Verteilungspunkte) angeben, die als Host für den zuvor ausgewählten Inhalt (Bundles und Richtlinien) fungieren sollen. Das Hosting des Inhalts wird nur auf den von Ihnen ausgewählten Inhaltsservern durchgeführt, von allen anderen Inhaltsservern wird der Inhalt ausgeschlossen.

Die Beziehungen zwischen Inhalt und Inhaltsservern, die Sie mithilfe dieses Assistenten definieren, setzen jegliche bestehenden Beziehungen außer Kraft. Wenn beispielsweise Server 1 und Server 2 zurzeit als Host für Bundle A fungieren und Sie mithilfe dieses Assistenten festlegen, dass es nur auf Server 1 eingeschlossen wird, steht Bundle A auf Server 2 nicht mehr zur Verfügung.

- 4a** Wählen Sie in der Liste *Verfügbar* die gewünschten ZENworks-Server und Verteilungspunkte aus.

Wenn Sie bei gedrückt gehaltener Umschalttaste bzw. STRG-Taste klicken, können Sie mehrere Bundles oder Richtlinien auswählen.

Sie können Inhalt auf einen Inhaltsverteilungspunkt erst dann einbeziehen, wenn Sie den Inhalt des übergeordneten ZENworks-Servers des Verteilungspunkts einbezogen haben. Sie müssen sowohl den Verteilungspunkt als auch seine übergeordnete Einheit einbeziehen.

- 4b** Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die ausgewählten Inhaltsserver in die Liste *Ausgewählt* zu verschieben.

- 5** Klicken Sie auf *Weiter*, um die Seite *Fertig stellen* anzuzeigen, überprüfen Sie dann die Angaben und ändern Sie sie gegebenenfalls mithilfe der Schaltfläche *Zurück*.
- 6** Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um die Beziehungen zwischen dem Inhalt und den Inhaltsservern zu erstellen. Je nach den erstellten Beziehungen wird der Inhalt während der nächsten geplanten Replikation auf die Inhaltsserver reproduziert oder von ihnen entfernt.

Verwalten von Ordnern

5

Ein Ordner ist ein organisatorisches Objekt. Mithilfe von Ordnern können Sie Ihre Bundles und Bundle-Gruppen in eine verwaltbare Hierarchie für das ZENworks®-System bringen. So können Sie beispielsweise für jeden Bundle-Typ (Anweisungs-Bundles, Windows-Bundles, Datei-Bundles usw.) einen eigenen Ordner einrichten oder für jede Abteilung Ihres Unternehmens (Buchhaltung, Personalverrechnung usw.) einen eigenen Ordner erstellen, wenn die Anwendungen abteilungsspezifisch sind.

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt 5.1, „Erstellen von Ordnern“, auf Seite 89](#)
- ♦ [Abschnitt 5.2, „Umbenennen bzw. Verschieben von Ordnern“, auf Seite 90](#)
- ♦ [Abschnitt 5.3, „Kopieren der Systemanforderungen eines Ordners“, auf Seite 90](#)
- ♦ [Abschnitt 5.4, „Löschen eines Ordners“, auf Seite 91](#)

5.1 Erstellen von Ordnern

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Klicken Sie auf *Neu > Ordner*.



Status	Name	Typ	Kategorie	Aktiviert	Version
<input type="checkbox"/>	Ordner...	Ordner			
<input type="checkbox"/>	Bundle...				
<input type="checkbox"/>	Bundle-Gruppe...	Bundle-Gruppe			
<input type="checkbox"/>	Calc	Windows-Bundle	Einfache Anwendung	Ja	0
<input type="checkbox"/>	Directive	Anweisungs-Bundle	Anweisungs-Bundle	Ja	0
<input type="checkbox"/>	Directive Bundle	Anweisungs-Bundle	Anweisungs-Bundle	Ja	0
<input type="checkbox"/>	FileBundle	Datei-Bundle	Datei(en) kopieren	Ja	0
<input type="checkbox"/>	Imaging Script #1	Imaging-Bundle	Imaging-Skript	Ja	0
<input type="checkbox"/>	MSI	Windows-Bundle	MSI-Anwendung	Ja	0

- 3 Legen Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Ordner fest. In diesem Feld muss eine Eingabe erfolgen.

Wenn Sie ein Objekt im ZENworks-Kontrollzentrum benennen (Ordner, Bundles, Bundle-Gruppen, Kataloge usw.), stellen Sie sicher, dass die verwendeten Namen den Benennungskonventionen entsprechen, da nicht alle Zeichen unterstützt werden. Weitere Informationen zu den Benennungskonventionen finden Sie unter „[Benennungskonventionen im ZENworks-Kontrollzentrum](#)“ in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung*.

- 4 Geben Sie den Namen ein oder wechseln Sie im ZENworks-Kontrollzentrum zu dem Ordner, der diesen Ordner enthält und wählen Sie ihn aus. In diesem Feld muss eine Eingabe erfolgen.
- 5 Geben Sie eine kurze Beschreibung des Ordnerinhalts an.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.


5.2 Umbenennen bzw. Verschieben von Ordnern

Verwenden Sie die Dropdown-Liste *Bearbeiten* auf der Seite "Bundles", um ein bestehendes Objekt zu bearbeiten. Um auf die Dropdown-Liste *Bearbeiten* zuzugreifen, müssen Sie ein Objekt wählen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Objektnamen in der Liste aktivieren.

Je nach dem Objekttyp, den Sie wählen, können Sie das gewählte Objekt umbenennen, kopieren oder verschieben. Wenn Sie beispielsweise ein Bundle-Objekt wählen, können Sie das Bundle umbenennen, kopieren und verschieben. Wenn Sie ein Ordnerobjekt auswählen, können Sie das Ordnerobjekt umbenennen oder verschieben, aber nicht kopieren. Wenn die Option abgeblendet ist, ist diese Option für den gewählten Objekttyp nicht verfügbar.

Einige Aktionen können nicht für mehrere Objekte ausgeführt werden. Beispielsweise ist die Option *Umbenennen* im Menü *Bearbeiten* nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert wurden.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem Namen des Ordners und klicken Sie dann auf *Bearbeiten*.



- 3 Wählen Sie eine Option aus:
 - ♦ **Umbenennen:** Klicken Sie auf *Umbenennen*, geben Sie einen neuen Namen für den Ordner an und klicken Sie dann auf *OK*.
 - ♦ **Verschieben:** Klicken Sie auf *Verschieben*, wählen Sie einen Zielordner für die ausgewählten Objekte aus und klicken Sie dann auf *OK*.

5.3 Kopieren der Systemanforderungen eines Ordners

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem Ordner.
- 3 Klicken Sie auf *Bearbeiten* > *Systemanforderungen kopieren*.

Die Option *Systemanforderungen kopieren* im Menü *Bearbeiten* ist nicht verfügbar, wenn mehrere Kontrollkästchen aktiviert sind.

Bundles						
Neu Bearbeiten Löschen Aktion Schnellaufgaben						
<input type="checkbox"/>	Status	Name	Typ	Kategorie	Aktiviert	Version
<input checked="" type="checkbox"/>		Ordner	Ordner			
<input type="checkbox"/>		Bundle-Gruppe	Bundle-Gruppe			
<input type="checkbox"/>		Calc	Windows-Bundle	Einfache Anwendung	Ja	0
<input type="checkbox"/>		Directive	Anweisungs-Bundle	Anweisungs-Bundle	Ja	0
<input type="checkbox"/>		Directive Bundle	Anweisungs-Bundle	Anweisungs-Bundle	Ja	0
<input type="checkbox"/>		FileBundle	Datei-Bundle	Datei(en) kopieren	Ja	0
<input type="checkbox"/>		Imaging Script #1	Imaging-Bundle	Imaging-Skript	Ja	0
<input type="checkbox"/>		MSI	Windows-Bundle	MSI-Anwendung	Ja	0

- 4 Wählen Sie *Bundles* oder *Richtlinien* und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*, um die *Bundles* oder *Richtlinien* auszuwählen, in die Sie die Systemanforderungen des ausgewählten *Bundles* kopieren möchten.

5.4 Löschen eines Ordners

Beim Löschen eines Ordners wird auch sein gesamter Inhalt (*Bundles*, *Bundle-Gruppen*, *Unterordner*) gelöscht.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Bundles*.
- 2 Aktivieren Sie in der Liste *Bundles* das Kontrollkästchen neben dem Ordner (oder den Ordnern).
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.

Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent

ZENworks® Adaptive Agent ist Teil der Novell® ZENworks Konfigurationsverwaltung, mit der Sie Geräte über das Netzwerk verwalten können.

Hinweis: Dieser Abschnitt enthält Informationen aus dem Online-Hilfesystem des Adaptive Agent und wurde aus der Perspektive eines Endbenutzers geschrieben.

ZENworks Adaptive Agent, meistens als Adaptive Agent bezeichnet, bietet Dienste, die Ihrem Administrator die folgenden Aktionen ermöglicht, ohne vor Ort am Gerät zu sein:

- ♦ Software, Patches und andere Dateien auf Ihr Gerät übertragen
- ♦ Richtlinien verwalten, die das Verhalten Ihres Geräts bestimmen.
- ♦ Bestandsaufnahme von Hardware und Software Ihres Geräts aufnehmen.
- ♦ Von einem anderen Standort aus auf Ihr Gerät zugreifen, um Probleme mit Hardware und Software zu analysieren und zu beheben.

Softwareanwendungen und andere Dateien werden als Bundles an Ihr Gerät verteilt. Ein Bundle enthält sämtlichen Inhalt (Dateien usw.) und Anweisungen (Registrierungsänderungen, Verknüpfungsinformationen usw.), die zur Installation der Software auf dem Gerät erforderlich sind.

Die folgenden Informationen erläutern, wie Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent verwaltet werden können:

- ♦ [Abschnitt 6.1, „Bundles im Vergleich zu Anwendungen“, auf Seite 93](#)
- ♦ [Abschnitt 6.2, „Benutzern zugewiesene Bundles im Vergleich zu Geräten zugewiesene Bundles“, auf Seite 94](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3, „Zugreifen auf Bundles“, auf Seite 94](#)
- ♦ [Abschnitt 6.4, „Erläuterung von Bundle-Symbolen“, auf Seite 98](#)
- ♦ [Abschnitt 6.5, „Starten eines Bundles“, auf Seite 99](#)
- ♦ [Abschnitt 6.6, „Verschieben eines Bundle-Downloads“, auf Seite 100](#)
- ♦ [Abschnitt 6.7, „Überprüfen eines Bundles“, auf Seite 100](#)
- ♦ [Abschnitt 6.8, „Anzeigen der Eigenschaften eines Bundles“, auf Seite 100](#)
- ♦ [Abschnitt 6.9, „Deinstallieren eines Bundles“, auf Seite 101](#)

6.1 Bundles im Vergleich zu Anwendungen


Bundles unterscheiden sich von Standardanwendungen, wie z. B. Windows Notepad, die sich bereits auf Ihrem Gerät befinden. Wenn Sie auf ein Bundle doppelklicken, um es zu starten, schließt ZENworks Adaptive Agent möglicherweise erst eine Reihe von Verteilungsaufgaben ab, bevor die Anwendung gestartet wird, einschließlich der Installation der Anwendungsdateien, dem Ausführen

von Skripten und dem Ändern der Registrierungsdatei des Geräts, spezieller INI-Dateien oder von Umgebungsvariablen. All diese Aufgaben werden vom Administrator konfiguriert, um sicherzustellen, dass die Anwendung auf Ihrem Gerät ordnungsgemäß ausgeführt wird.

In einigen Fällen ist das Symbol eines Bundles grau dargestellt. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät die Anforderungen nicht erfüllt, die der Administrator für die Anwendung definiert hat, oder dass das Bundle nach dem aktuellen Zeitplan nicht für Sie zur Verfügung steht. Der Adaptive Agent verteilt die Anwendung erst dann an Ihr Gerät, wenn die Anforderungen erfüllt sind oder der entsprechende Zeitplan aktiv ist.

6.2 Benutzern zugewiesene Bundles im Vergleich zu Geräten zugewiesene Bundles

Die Bundles, die Sie an Ihrem Gerät sehen, können Ihnen oder dem Gerät zugewiesen sein. Bundles, die Ihnen zugewiesen sind, werden als benutzerbezogene Bundles bezeichnet und Bundles, die Ihrem Gerät zugewiesen sind, werden als gerätebezogene Bundles bezeichnet.

ZENworks Adaptive Agent zeigt Ihre benutzerbezogenen Bundles nur an, wenn Sie bei Ihrem Benutzerverzeichnis (Microsoft Active Directory oder Novell® eDirectory™) angemeldet sind. Wenn Sie nicht angemeldet sind, können Sie sich über den Anmeldebildschirm der ZENworks-Konfigurationsverwaltung anmelden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Symbol  im Benachrichtigungsbereich und klicken Sie dann auf "Anmelden".

Der Adaptive Agent zeigt stets die gerätebezogenen Bundles an, unabhängig davon, ob Sie angemeldet sind. Gerätebezogene Bundles kann jede Person starten, die Ihr Gerät verwendet.

6.3 Zugreifen auf Bundles

Der ZENworks Adaptive Agent bietet drei Möglichkeiten für den Zugriff auf Bundles, die Ihnen zugewiesen sind:

- ♦ [Abschnitt 6.3.1, „ZENworks-Fenster“, auf Seite 94](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.2, „ZENworks Explorer“, auf Seite 97](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.3, „ZENworks-Symbol“, auf Seite 98](#)


6.3.1 ZENworks-Fenster

ZENworks Window ist ein eigenständiges Fenster, das Sie über das Menü *Start* oder die Befehlszeile öffnen können.

- ♦ [„Über das Menü "Start"“, auf Seite 94](#)
- ♦ [„Über die Befehlszeile“, auf Seite 95](#)
- ♦ [„Verwenden des ZENworks-Fensters als Windows-Shell“, auf Seite 96](#)

Über das Menü "Start"

- 1 Klicken Sie auf *Start > Programme > Novell ZENworks > ZENworks Application Window*.



Der linke Bereich des ZENworks-Fensters zeigt Folgendes an:

- ♦ **Ordner [Alle]:** Enthält alle Bundles, die an Sie verteilt wurden, unabhängig von dem Ordner, in dem sie sich befinden.
- ♦ **ZENworks-Ordner:** Enthält alle Bundles, die keinem anderen Ordner zugewiesen wurden. Der ZENworks-Ordner ist der Standardordner für Bundles. Ihr Administrator kann jedoch zusätzliche Ordner anlegen, in denen Bundles organisiert werden, und kann sogar den ZENworks-Ordner umbenennen.

Wenn Sie einen Ordner im linken Fensterbereich auswählen, zeigt der rechte Bereich die Bundles, die sich in dem Ordner befinden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ♦ Ein Bundle installieren oder eine Anwendung für ein bereits installiertes Bundle starten.
- ♦ Die Eigenschaften eines Bundles anzeigen. Die Eigenschaften umfassen eine Beschreibung der Anwendung, Informationen über Kontaktpersonen, bei denen Sie Hilfe zur Anwendung anfordern können, die Zeiten, zu denen die Anwendung eingesetzt werden kann, und die Arbeitsstationsanforderungen für die Anwendung.
- ♦ Eine installierte Anwendung reparieren.
- ♦ Eine Anwendung deinstallieren. Dies ist eine vom Administrator gesteuerte Rolle, die eventuell nicht aktiviert ist.

Über die Befehlszeile

- 1 Öffnen Sie die Befehlszeile und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
nalwin
```

Folgende Befehlszeilenschalter können beim Starten von Application Window mit `nalwin` verwendet werden.

Tabelle 6-1 Befehlszeilenschalter von Application Window

Switch	Beschreibung
:	Blendet den Eröffnungsbildschirm aus.
BEISPIEL: <code>nalwin :</code>	
/?	Zeigt die Hilfe an.
BEISPIEL: <code>nalwin /?</code>	

Switch	Beschreibung
<code>/c="Fenstertitel"</code> BEISPIEL: <code>nalwin /c="Anwendungen von %Username%"</code>	<p>Verwendet den angegebenen Text als Titel für Application Window. Der standardmäßige Fenstertitel lautet "ZENworks Window für <i>Benutzer</i>", wobei <i>Benutzer</i> für den eindeutigen Namen des Benutzers steht.</p> <p>Der angegebene Text kann Makros (Variablen) für die Anzeige von eDirectory-Informationen enthalten. Im Beispiel <code>c="Anwendungen von %Username%"</code> wird der Eigenname des Benutzers im Titel ersetzt (z. B. JSchmitts Anwendungen).</p> <hr/> <p>Hinweis: Die Anführungszeichen sind nur erforderlich, wenn der Fenstertitel ein Leerzeichen enthält.</p>
<code>/max</code> BEISPIEL: <code>nalwin /max</code>	<p>Zeigt Application Window beim ersten Laden maximiert an; Fenstergröße und -position, die beim Beenden der vorherigen Application Window-Sitzung gespeichert wurden, werden überschrieben.</p>
<code>/min</code> BEISPIEL: <code>nalwin /min</code>	<p>Zeigt Application Window beim ersten Laden minimiert an; Fenstergröße und -position, die beim Beenden der vorherigen Application Window-Sitzung gespeichert wurden, werden überschrieben.</p>
<code>/r</code> BEISPIEL: <code>nalwin /r</code>	<p>Setzt die Startflagge von Application Launcher auf 0. Dies geschieht automatisch, wenn Application Launcher normal beendet wird. Wenn Application Launcher jedoch nicht normal beendet wird (z. B. wenn ein Benutzer <code>nalwin.exe</code> mit Strg+Alt+Entf beendet), wird die Startflagge nicht zurückgesetzt und Application Launcher kann erst wieder gestartet werden, wenn die Arbeitsstation neu gestartet oder dieser Schalter verwendet wird.</p>
<code>/s</code> BEISPIEL: <code>nalwin /s</code>	<p>Führt dazu, dass Application Window als Windows-Shell dient. Beispielsweise wird im Menü "Datei" die Option <i>Application Launcher beenden</i> in <i>Herunterfahren</i> geändert und dem Benutzer werden die standardmäßigen Optionen zum Herunterfahren von Windows zur Verfügung gestellt.</p> <p>Dies ist kein echter Ersatz für die Windows-Shell. Wenn Benutzer Application Window minimieren, haben sie Zugriff auf den normalen Desktop.</p>

Verwenden des ZENworks-Fensters als Windows-Shell

Wenn das ZENworks-Fenster als Windows-Shell verwendet wird, ist auf dem Gerät nur das ZENworks-Fenster sichtbar. Es ist kein Zugriff auf den Geräte-Desktop möglich, und daher werden auch das Startmenü, die Schnellstartleiste und das ZENworks-Symbol nicht angezeigt.

Die Verwendung des ZENworks-Fensters als Windows-Shell ist dann sinnvoll, wenn Sie dem Benutzer des verwalteten Geräts nur Zugriff auf die im ZENworks-Fenster angezeigten Anwendungen erlauben möchten. Soll der Benutzer zum Beispiel nur Zugriff auf Anwendungen wie den Editor und den Rechner haben, dann richten Sie das ZENworks-Fenster so ein, dass nur diese Anwendungen angezeigt werden. Zum Herunterfahren des Geräts klicken Sie auf *Datei > Herunterfahren*.

So verwenden Sie das ZENworks-Fenster auf einem Windows 2000/XP-Gerät als Shell:

- 1 Führen Sie auf der Arbeitsstation unter Windows 2000/XP die Datei `regedit.exe` aus und suchen Sie die folgende Einstellung:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`

- 2 Ändern Sie den Wert des Parameters `SHELL` von `explorer.exe` in:

`c:\program files\novell\zenworks\nalwin.exe`

Wenn das ZENworks-Fenster nach dem Öffnen in Vollbildgröße angezeigt werden soll, führen Sie `nalwin.exe` mit der Option `/max` aus (beispielsweise `nalwin.exe /max`).

- 3 Schließen Sie `regedit.exe`.
- 4 Starten Sie Windows neu.

6.3.2 ZENworks Explorer

ZENworks-Explorer ist eine Erweiterung zu Windows Explorer, mit deren Hilfe Bundles in Windows Explorer, auf dem Desktop, im Startmenü oder in der Schnellstartleiste sowie im Benachrichtigungsbereich angezeigt werden können.

Abbildung 6-1 Im Windows Explorer angezeigte Bundles





Abbildung 6-2 Auf dem Desktop angezeigte Bundles



Sie können mit Bundles im ZENworks Explorer dieselben Aufgaben ausführen wie im ZENworks-Fenster.

Hinweis: Windows erlaubt bestimmte Zeichen in Ordnerpfaden nicht: (`\` : * ? "< > |). Wenn Sie eines dieser Zeichen im Namen des ZENworks Explorer-Ordnerpfads verwenden, wird jedes Zeichen im Startmenü als (`_`) angezeigt. Die Zeichen werden im ZENworks-Fenster ordnungsgemäß angezeigt.

6.3.3 ZENworks-Symbol




Das ZENworks-Symbol  befindet sich im Windows-Benachrichtigungsbereich. Sie können auf das Symbol doppelklicken, um die Eigenschaften von ZENworks Adaptive Agent anzuzeigen. Über die Bundle-Verknüpfung im linken Navigationsbereich können Sie die Bundles anzeigen, die Ihnen und Ihrem Gerät zugewiesen sind.

Abbildung 6-3 ZENworks Adaptive Agent






Die Liste enthält folgende Informationen:







- ♦ **Name:** Zeigt den Namen des Bundles an. Klicken Sie auf den Namen, um die Eigenschaften für das Bundle anzuzeigen, einschließlich der Informationen über Version, Ordner und Symbolpositionen sowie Hilfskontakte.
- ♦ **Status:** Zeigt den Installationsstatus für das Bundle an.
- ♦ **Wirksam:** Zeigt an, ob ein Bundle auf dem Gerät verwendet werden kann. Wenn das Feld "Wirksam" markiert ist, erfüllt das Bundle alle Systemanforderungen und Zeitplanbeschränkungen, damit es verwendet werden kann. Sie können auf das Bundle-Symbol  klicken, um das Bundle zu starten.

Wenn das Feld nicht markiert ist, kann das Bundle nicht benutzt werden. Den Grund dafür erfahren Sie, wenn Sie auf den Namen des Bundles klicken, um die Systemanforderungen und Zeitplaneigenschaften anzuzeigen.

6.4 Erläuterung von Bundle-Symbolen

Ein Bundle-Symbol passt sein Aussehen dem aktuellen Status des Bundles an. Die nachstehende Tabelle zeigt die Bundle-Symbole mit dem standardmäßigen hellblauen Hintergrundsymbol an. Ihr Administrator verwendet möglicherweise ein anderes Hintergrundsymbol. Die Statussymbole wie  und  bleiben jedoch gleich.

Symbol	Status	Beschreibung
	Verfügbar	Das Bundle ist auf dem Gerät verfügbar. Sie können das Bundle starten. Installierte Bundles können überprüft werden. Klicken Sie zur Überprüfung des Bundles mit der rechten Maustaste auf das Symbol und anschließend auf <i>Überprüfen</i> . Weitere Informationen zur Überprüfung von Bundles finden Sie unter <i>Überprüfen eines Bundles</i> .

Symbol	Status	Beschreibung
	Nicht verfügbar	Sie können das Bundle nicht starten. Entweder erfüllt das Gerät nicht die Systemanforderungen für das Bundle oder das Bundle ist für den aktuellen Zeitpunkt als nicht verfügbar eingeplant.
	Herunterladen	Das Bundle wird von seinem Speicherort im Netzwerk heruntergeladen.
	Installieren	Das Bundle wird auf dem Gerät installiert.
	Läuft	Das Bundle wird aktuell ausgeführt.
	Deinstallation	Der Bundle wird vom Gerät entfernt.
	Nicht installiert	Das Bundle konnte nicht installiert werden oder wurde noch nicht installiert.


6.5 Starten eines Bundles


Standardmäßig verteilt der ZENworks Adaptive Agent ein Bundle erst dann auf Ihr Gerät (d. h. er lädt es herunter und installiert es), wenn Sie es das erste Mal starten. Die Verteilung kann die Installation der Bundle-Dateien, das Ausführen von Skripten, das Ändern der Geräteregistrierung und bestimmter INI-Dateien oder Umgebungsvariablen umfassen. In manchen Fällen wird möglicherweise nur eine Verknüpfung zu der ausführbaren Datei der Anwendung auf Ihrem lokalen Gerät bzw. auf einem Netzwerkservers erstellt.

So starten Sie ein Bundle:

- 1 Greifen Sie an einer der folgenden Stellen auf das Bundle zu:

ZENworks-Fenster: Klicken Sie im *Startmenü* auf *Programme > Novell ZENworks > ZENworks-Fenster*.

ZENworks-Explorer: Öffnen Sie Windows Explorer und suchen Sie den  ZENworks Adaptive Agent-Eintrag. Abhängig davon, wie Ihr ZENworks-Administrator das Bundle konfiguriert hat, wird das Bundle-Symbol auch auf dem Desktop, im Startmenü, in der Schnellstartleiste oder im Benachrichtigungsbereich angezeigt.

ZENworks-Symbol: Doppelklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol  und klicken Sie dann auf *Bundles*.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Bundle-Symbol.


Hinweis: Es darf jeweils nur ein Persönlichkeitsmigrations-Bundle gestartet werden. Falls Sie mehrere Persönlichkeitsmigrations-Bundles gleichzeitig starten, werden die Bundles nicht richtig gestartet und nur das Protokoll des zuerst aufgerufenen Bundles wird in der Datei `personalitylog.xml` gespeichert. Außerdem wird nur das dynamische Administratorprofil des zuerst aufgerufenen Bundles gelöscht. Die dynamischen Administratorprofile aller weiteren Bundles müssten in diesem Fall manuell gelöscht werden.

6.6 Verschieben eines Bundle-Downloads

Wenn ein Bundle nach seinem Start mit dem Download beginnt und Sie den Download stoppen müssen, können Sie den Download auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Der Download fährt bei seiner Wiederaufnahme an der Stelle fort, an der er zuvor angehalten wurde.

- 1 Greifen Sie an einer der folgenden Stellen auf das Bundle zu:

ZENworks-Fenster: Klicken Sie im *Startmenü* auf *Programme > Novell ZENworks > ZENworks-Fenster*.

ZENworks-Explorer: Öffnen Sie Windows Explorer und suchen Sie den  ZENworks Adaptive Agent-Eintrag. Abhängig davon, wie Ihr ZENworks-Administrator das Bundle konfiguriert hat, wird das Bundle-Symbol auch auf dem Desktop, im Startmenü, in der Schnellstartleiste oder im Benachrichtigungsbereich angezeigt.


- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bundle-Symbol und klicken Sie dann auf *Verschieben*.

6.7 Überprüfen eines Bundles

Wenn eine installierte Anwendung nicht korrekt funktioniert oder Sie glauben, dass sie veraltet ist, können Sie überprüfen, ob die Bundle-Informationen der Anwendung noch korrekt sind. Falls nicht, installiert ZENworks Adaptive Agent das Bundle neu auf Ihrem Arbeitsplatzrechner.

- 1 Greifen Sie an einer der folgenden Stellen auf das Bundle zu:

ZENworks-Fenster: Klicken Sie im *Startmenü* auf *Programme > Novell ZENworks > ZENworks-Fenster*.

ZENworks-Explorer: Öffnen Sie Windows Explorer und suchen Sie den  ZENworks Adaptive Agent-Eintrag. Abhängig davon, wie Ihr ZENworks-Administrator das Bundle konfiguriert hat, wird das Bundle-Symbol auch auf dem Desktop, im Startmenü, in der Schnellstartleiste oder im Benachrichtigungsbereich angezeigt.


- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bundle-Symbol und klicken Sie dann auf *Überprüfen*.

6.8 Anzeigen der Eigenschaften eines Bundles

Sie können die Eigenschaften eines Bundles anzeigen, um seine Versionsnummer, den aktuellen Installationsstatus und die Hilfskontakte zu sehen. Wenn das Bundle nicht verfügbar ist, können Sie zusätzlich auch sehen, ob die Ursache dafür Systemanforderungen oder Zeitplanbeschränkungen sind.

- 1 Greifen Sie an einer der folgenden Stellen auf das Bundle zu:

ZENworks-Fenster: Klicken Sie im *Startmenü* auf *Programme > Novell ZENworks > ZENworks-Fenster*.

ZENworks-Explorer: Öffnen Sie Windows Explorer und suchen Sie den  ZENworks Adaptive Agent-Eintrag. Abhängig davon, wie Ihr ZENworks-Administrator das Bundle konfiguriert hat, wird das Bundle-Symbol auch auf dem Desktop, im Startmenü, in der Schnellstartleiste oder im Benachrichtigungsbereich angezeigt.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bundle-Symbol und klicken Sie dann auf *Eigenschaften*.

6.9 Deinstallieren eines Bundles

Die Deinstallation ist eine administrorgesteuerte Rolle. Die Deinstallation ist standardmäßig nicht aktiviert. Daher ist das Deinstallieren von Bundles nur möglich, wenn der Administrator diese Rolle aktiviert hat. Die Deinstallation wird auf der Grundlage von Einzelbundles aktiviert. Je nachdem, welche Einstellungen Ihr Administrator vornimmt, können Sie manche Bundles deinstallieren und manche nicht.


Wenn Sie ein Bundle deinstallieren, entfernt ZENworks Adaptive Agent alle Dateien von Ihrem Gerät und widerruft alle Konfigurationseinstellungen, die bei der Bundle-Installation auf Ihrem Gerät erfolgt sind. Nur Dateien, die der Adaptive Agent speziell für das Bundle installiert, werden entfernt. Gemeinsam verwendete Dateien (Dateien, die von einer anderen Anwendung eingesetzt werden) oder Dateien, die der Benutzer erstellt hat (z. B. Textverarbeitungsdokumente oder Tabellenkalkulationen), entfernt der Adaptive Agent beispielsweise nicht.

Nach der Deinstallation eines Bundles bleibt dessen Symbol auf Ihrem Desktop. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, das Bundle bei Bedarf jederzeit wieder zu installieren.

So deinstallieren Sie ein Bundle:

- 1 Greifen Sie an einer der folgenden Stellen auf das Bundle zu:

ZENworks-Fenster: Klicken Sie im *Startmenü* auf *Programme > Novell ZENworks > ZENworks-Fenster*.

ZENworks-Explorer: Öffnen Sie Windows Explorer und suchen Sie den  ZENworks Adaptive Agent-Eintrag. Abhängig davon, wie Ihr ZENworks-Administrator das Bundle konfiguriert hat, wird das Bundle-Symbol auch auf dem Desktop, im Startmenü, in der Schnellstartleiste oder im Benachrichtigungsbereich angezeigt.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bundle-Symbol und klicken Sie dann auf *Deinstallieren*.

Parameter für Installation, Deinstallation und Reparatur

A


Beim Erstellen von Windows-MSI-Bundles können Sie Parameter für Installation, Deinstallation und Reparatur auswählen. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen, die Sie bei der Auswahl der gewünschten Optionen unterstützen:

- ♦ [Abschnitt A.1, „Installationsparameter“, auf Seite 103](#)
- ♦ [Abschnitt A.2, „Parameter deinstallieren“, auf Seite 105](#)
- ♦ [Abschnitt A.3, „Parameter reparieren“, auf Seite 107](#)

A.1 Installationsparameter

Im Dialogfeld "Installationsparameter" können Sie die gewünschten Parameter angeben.

Abbildung A-1 Dialogfeld "Installationsparameter"



Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt A.1.1, „Neustartoptionen“, auf Seite 104](#)
- ♦ [Abschnitt A.1.2, „Anzeigeeoptionen“, auf Seite 104](#)

- ♦ **Abschnitt A.1.3, „Installationsoptionen“, auf Seite 105**
- ♦ **Abschnitt A.1.4, „Befehlszeilenparameter“, auf Seite 105**

A.1.1 Neustartoptionen

Mitunter ist zur Installation einer Anwendung ein Neustart des Arbeitsplatzrechners erforderlich.

Wählen Sie im Dialogfeld "Installationsparameter" die gewünschte Neustartoption:

Keine (Standardeinstellung): Verwendet die Einstellungen der MSI-Anwendung, um zu bestimmen, ob ein Neustart erfolgt oder nicht. ZENworks® erzwingt keine Neustartoption.

Nicht neu starten (/norestart): Der Arbeitsplatzrechner wird während des Installationsvorgangs nie neu gestartet. Die Installation wird erst abgeschlossen, wenn der Arbeitsplatzrechner das nächste Mal gestartet wird.

Zum Neustart auffordern (/promptrestart): Fordert die Benutzer zum Neustarten des Arbeitsplatzrechners auf. Antwortet ein Benutzer darauf mit "Nein", wird die Installation erst beim nächsten manuellen Neustart abgeschlossen.

Immer neu starten (/forcerestart): Erzwingt den Neustart des Arbeitsplatzrechners ohne Aufforderung des Benutzers.

A.1.2 Anzeigeeoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld "Installationsparameter" die gewünschten Anzeigeeoptionen. Sie können auswählen, ob die Installation mit oder ohne Benutzeroberfläche durchgeführt werden soll, ob am Ende des Installationsvorgangs ein modales Dialogfeld (erfordert eine Antwort des Benutzers, bevor die Installation abgeschlossen wird) angezeigt werden soll oder ob die Schaltfläche *Abbrechen* ausgeblendet werden soll, damit die Benutzer die Installation nicht abbrechen können.

No UI (/qn): Installiert die Anwendung ohne Benutzeroberfläche (automatische Installation).

Hinweis: Dies ist die Standard-Installationsoption. Wenn Sie Benutzer informieren möchten, dass ZENworks Configuration Management dabei ist, eine Anwendung zu installieren, um zu verhindern, dass diese das Gerät neu starten oder den Helpdesk aufrufen, ändern Sie die Anzeigeeoptionen zu *Grundlegende UI (/qb)* mit *Kein modales Dialogfeld am Ende (-)* und *Schaltfläche "Abbrechen" ausblenden (!)*.

Sie können die Optionen im Dialogfeld auswählen oder `/i /qb-!` im Feld *Kommandozeilenparameter* eingeben.

Vollständige UI (/qf): Installiert die Anwendung mit der vollständigen Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Installation angezeigt wird.

Eingeschränkte UI (/qr): Installiert die Anwendung mit einer eingeschränkten Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Installation angezeigt wird.

Grundlegende UI (/qb): Installiert die Anwendung mit einer grundlegenden Benutzeroberfläche, die eine Fortschrittsanzeige umfasst. Die folgenden Einstellungen sind in Verbindung mit dieser Option verfügbar:

- ♦ **Kein modales Dialogfeld am Ende (-):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne modales Dialogfeld, das am Ende der Installation angezeigt wird, an.

- ♦ **Modales Dialogfeld am Ende (+):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche mit einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Installation angezeigt wird, an.
- ♦ **Abbrechen-Schaltfläche ausblenden (!):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne die Schaltfläche *Abbrechen* an, damit der Benutzer den Installationsvorgang nicht abbrechen kann.

A.1.3 Installationsoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld "Installationsparameter" die gewünschten Installationsoptionen:

Installieren (/i): Installiert die Anwendung.

Administrative Installation (/a): Erstellt einen administrativen Installationspunkt für die Anwendung. Diese Option ist für eine Netzwerkinstallation von Vorteil.

Für alle Benutzer (/im): Gibt die Anwendung auf dem Computer bekannt und installiert die Anwendung für alle Benutzer bei der ersten Verwendung.

Nur für angemeldeten Benutzer (/iu): Gibt die Anwendung auf dem Computer dem angemeldeten (aktuellen) Benutzer bekannt und installiert die Anwendung bei der ersten Verwendung. Wenn Sie eine Systeminstallation durchführen oder die Installation der Anwendung mithilfe eines dynamischen Administrators vornehmen, sollten Sie diese Option nicht verwenden.

Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.


A.1.4 Befehlszeilenparameter

Zeigt die Installations-Befehlszeilenparameter an, die bei der Installation der Anwendung verwendet werden. Während Sie die Neustart-, Anzeige- und Installationsoptionen auswählen, werden die Befehlszeilenparameter in diesem Feld automatisch ausgefüllt.

A.2 Parameter deinstallieren

Im Dialogfeld "Installationsparameter" können Sie die gewünschten Parameter angeben.

Abbildung A-2 Dialogfeld "Deinstallationsparameter"



Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt A.2.1, „Neustartoptionen“, auf Seite 106](#)
- ♦ [Abschnitt A.2.2, „Anzeigeeoptionen“, auf Seite 106](#)
- ♦ [Abschnitt A.2.3, „Befehlszeilenparameter“, auf Seite 107](#)

A.2.1 Neustartoptionen

Mitunter ist zur Deinstallation einer Anwendung ein Neustart des Arbeitsplatzrechners erforderlich.

Wählen Sie im Dialogfeld "Deinstallationsparameter" die gewünschte Neustartoption.

Keine (Standardeinstellung): Verwendet die Einstellungen der MSI-Anwendung, um zu bestimmen, ob ein Neustart erfolgt oder nicht. ZENworks erzwingt keine Neustartoption.

Nicht neu starten (/norestart): Der Arbeitsplatzrechner wird während des Deinstallationsvorgangs nie neu gestartet. Die Deinstallation wird erst abgeschlossen, wenn der Arbeitsplatzrechner das nächste Mal gestartet wird.

Zum Neustart auffordern (/promptrestart): Fordert die Benutzer zum Neustarten des Arbeitsplatzrechners auf. Antwortet ein Benutzer darauf mit "Nein", wird die Deinstallation erst beim nächsten manuellen Neustart abgeschlossen.

Immer neu starten (/forcerestart): Erzwingt den Neustart des Arbeitsplatzrechners ohne Aufforderung des Benutzers.

A.2.2 Anzeigeeoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld "Deinstallationsparameter" die gewünschten Anzeigeeoptionen. Sie können auswählen, ob die Deinstallation mit oder ohne Benutzeroberfläche durchgeführt werden soll, ob am Ende des Deinstallationsvorgangs ein modales Dialogfeld (erfordert eine Antwort des

Benutzers, bevor die Deinstallation abgeschlossen wird) angezeigt werden soll oder ob die Schaltfläche *Abbrechen* ausgeblendet werden soll, damit die Benutzer die Deinstallation nicht abbrechen können.

No UI (/qn): Deinstalliert die Anwendung ohne Benutzeroberfläche (automatische Deinstallation).

Vollständige UI (/qf): Deinstalliert die Anwendung mit der vollständigen Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Deinstallation angezeigt wird.

Eingeschränkte UI (/qr): Deinstalliert die Anwendung mit einer eingeschränkten Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Deinstallation angezeigt wird.

Grundlegende UI (/qb): Deinstalliert die Anwendung mit einer grundlegenden Benutzeroberfläche, die eine Fortschrittsanzeige umfasst. Die folgenden Einstellungen sind in Verbindung mit dieser Option verfügbar:

- ♦ **Kein modales Dialogfeld am Ende (-):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne modales Dialogfeld, das am Ende der Deinstallation angezeigt wird, an.
- ♦ **Modales Dialogfeld am Ende (+):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche mit einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Deinstallation angezeigt wird, an.
- ♦ **Abbrechen-Schaltfläche ausblenden (!):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne die Schaltfläche *Abbrechen* an, damit der Benutzer den Deinstallationsvorgang nicht abbrechen kann.

A.2.3 Befehlszeilenparameter

Zeigt die Befehlszeilenparameter an, die bei der Deinstallation der Anwendung verwendet werden. Während Sie die Neustart- und Anzeigeoptionen auswählen, werden die Befehlszeilenparameter in diesem Feld automatisch ausgefüllt.

A.3 Parameter reparieren

Im Dialogfeld "Deinstallationsparameter" können Sie die gewünschten Parameter angeben.

Abbildung A-3 Dialogfeld "Reparaturparameter"

Reparaturparameter

Optionen für den Neustart:

- ☒ Keine (Standard)
- ☐ Nicht neu starten (/norestart)
- ☐ Aufforderung zum Neustart (/promptrestart)
- ☐ Immer neu starten (/forcerestart)

Anzeigeoptionen:

- ☐ Keine UI (/qn)
- ☐ Vollständige UI (/qf)
- ☐ Eingeschränkte UI (/qr)
- ☐ Grundlegende UI (/qb)
- ☐ Kein modales Dialogfeld am Ende (-)
- ☐ Modales Dialogfeld am Ende (+)
- ☐ Schaltfläche "Abbrechen" ausblenden

Reparaturoptionen:

- ☐ Fehlende Datei (p)
- ☐ Ältere Datei (o)
- ☐ Gleiche oder ältere Datei (e)
- ☐ Andere Dateiversion (d)
- ☐ Alle erzwingen (a)
- ☐ Benutzer-Registrierungsschlüssel (u)
- ☐ Computer-Registrierungsschlüssel (m)
- ☐ Fehler in Prüfsumme (c)
- ☐ Installieren und erneut in Cache ablegen (v)
- ☐ Verknüpfungen (s)

Befehlszeilenparameter:

/f

OK Abbrechen

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt A.3.1, „Neustartoptionen“, auf Seite 108](#)
- ♦ [Abschnitt A.3.2, „Anzeigeoptionen“, auf Seite 109](#)
- ♦ [Abschnitt A.3.3, „Reparaturoptionen“, auf Seite 109](#)
- ♦ [Abschnitt A.3.4, „Befehlszeilenparameter“, auf Seite 110](#)

A.3.1 Neustartoptionen

Mitunter ist zur Reparatur einer Anwendung ein Neustart des Arbeitsplatzrechners erforderlich.

Wählen Sie im Dialogfeld "Reparaturparameter" die gewünschte Neustartoption.

Keine (Standardeinstellung): Verwendet die Einstellungen der MSI-Anwendung, um zu bestimmen, ob ein Neustart erfolgt oder nicht. ZENworks erzwingt keine Neustartoption.

Nicht neu starten (/norestart): Der Arbeitsplatzrechner wird während des Reparaturvorgangs nie neu gestartet. Die Reparatur wird erst abgeschlossen, wenn der Arbeitsplatzrechner das nächste Mal gestartet wird.

Zum Neustart auffordern (/promptrestart): Fordert die Benutzer zum Neustarten des Arbeitsplatzrechners auf. Antwortet ein Benutzer darauf mit "Nein", wird die Reparatur erst beim nächsten manuellen Neustart abgeschlossen.

Immer neu starten (/forcerestart): Erzwingt den Neustart des Arbeitsplatzrechners ohne Aufforderung des Benutzers.

A.3.2 Anzeigeeoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld "Reparaturparameter" die gewünschten Anzeigeeoptionen. Sie können auswählen, ob die Reparatur mit oder ohne Benutzeroberfläche durchgeführt werden soll, ob am Ende des Reparaturvorgangs ein modales Dialogfeld (erfordert eine Antwort des Benutzers, bevor die Reparatur abgeschlossen wird) angezeigt werden soll oder ob die Schaltfläche *Abbrechen* ausgeblendet werden soll, damit die Benutzer die Reparatur nicht abbrechen können.

No UI (/qn): Repariert die Anwendung ohne Benutzeroberfläche (automatische Reparatur).

Vollständige UI (/qf): Repariert die Anwendung mit der vollständigen Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Reparatur angezeigt wird.

Eingeschränkte UI (/qr): Repariert die Anwendung mit einer eingeschränkten Benutzeroberfläche und einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Reparatur angezeigt wird.

Grundlegende UI (/qb): Repariert die Anwendung mit einer grundlegenden Benutzeroberfläche, die eine Fortschrittsanzeige umfasst. Die folgenden Einstellungen sind in Verbindung mit dieser Option verfügbar:

- ♦ **Kein modales Dialogfeld am Ende (-):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne modales Dialogfeld, das am Ende der Reparatur angezeigt wird, an.
- ♦ **Modales Dialogfeld am Ende (+):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche mit einem modalen Dialogfeld, das am Ende der Reparatur angezeigt wird, an.
- ♦ **Abbrechen-Schaltfläche ausblenden (!):** Zeigt eine grundlegende Benutzeroberfläche ohne die Schaltfläche *Abbrechen* an, damit der Benutzer den Reparaturvorgang nicht abbrechen kann.

A.3.3 Reparaturoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld "Reparaturparameter" die gewünschten Reparaturoptionen.

Fehlende Datei (p): Weist Windows Installer an, eine Datei nur zu reparieren, wenn diese fehlt.

Ältere Datei (o): Weist Windows Installer an, eine Datei dann zu installieren, wenn sie fehlt oder die installierte Version der Datei älter ist als die Datei im MSI-Paket.

Gleiche oder ältere Datei (e): Weist Windows Installer an, eine Datei dann zu installieren, wenn sie fehlt oder die installierte Version der Datei gleich alt oder älter ist als die Datei im MSI-Paket.

Andere Dateiversion (d): Weist Windows Installer an, eine Datei dann zu installieren, wenn sie fehlt oder die installierte Version der Datei nicht genau derjenigen der Datei im MSI-Paket entspricht.

Alle erzwingen (a): Weist Windows Installer an, alle Dateien zu reparieren.

Benutzer-Registrierungsschlüssel (u): Weist Windows Installer an, alle benutzerspezifischen Einträge aus dem MSI-Paket in der Windows-Systemregistrierung zu reparieren. Benutzerspezifische Einträge sind die Einträge in den Registrierungsstrukturen `HKEY_CURRENT_USER` und `HKEY_USERS`.

Computer-Registrierungsschlüssel (m): Weist Windows Installer an, alle gerätespezifischen Einträge aus dem MSI-Paket in der Windows-Systemregistrierung zu reparieren. Computerspezifische Einträge sind die Einträge in den Registrierungsstrukturen `HKEY_LOCAL_MACHINE` und `HKEY_CLASSES_ROOT`.

Fehler in Prüfsumme (c): Weist Windows Installer an, die Prüfsumme aller ausführbaren Dateien zu ermitteln und eine Datei zu reparieren, falls sie fehlt oder die Prüfsumme ergibt, dass die Datei beschädigt ist. Es werden nur Dateien mit dem Eintrag `msidbFileAttributesChecksum` in der Spalte *Attribute* der Dateitabelle für das MSI-Paket repariert.

Installieren und erneut in Cache ablegen (v): Weist Windows Installer an, statt des Ursprungspakets Dateien aus der (lokalen) Re-Cache-Quelle zu reparieren.

Verknüpfungen (s): Weist den Windows Installer an, die Verknüpfungen der MSI-Anwendungen zu reparieren. Dabei werden alle bereits vorhandenen Verknüpfungen und Symbole überschrieben.

A.3.4 Befehlszeilenparameter

Zeigt die Befehlszeilenparameter an, die bei der Reparatur der Anwendung verwendet werden. Während Sie die Neustart-, Anzeige- und Reparaturoptionen auswählen, werden die Befehlszeilenparameter in diesem Feld automatisch ausgefüllt.

Authentifizierungs-Hook

B

Ein Authentifizierungs-Hook ermöglicht es Ihnen, die Installation oder den Start des Bundles zu steuern.

Erstellen Sie eine ausführbare Datei, die Ihre Authentifizierungslogik enthält und deren Namen mit `authhook` beginnt. Zum Beispiel: `authhookinstall.exe`. Während der Installation oder des Starts des Bundles sucht der Bundle-Manager nach einer Datei mit dem Namen `authhook*.*` im `bin`-Verzeichnis von ZENworks®. Wenn die Datei gefunden wird, übergibt der Bundle-Manager vier Argumente an die Datei: den Zonennamen, die Bundle-ID, den Bundle-Namen und den Benutzernamen des aktuellen Bundles. Bei der Ausführung gibt die Datei einen Code zurück. Der Bundle-Manager installiert oder startet das Bundle nur dann, wenn der zurückgegebene Fehler 264 lautet.

Novell File Upload-Erweiterung

C

Wenn die Novell® File Upload-Erweiterung auf diesem Gerät nicht installiert ist, muss die Installation vorgenommen werden, bevor Sie Dateipfade durchsuchen und Dateien hochladen können.

Nach Installation der Novell File Upload-Erweiterung brauchen Sie diesen Vorgang auf diesem Gerät nicht erneut auszuführen, wenn Sie zum Datei-Upload denselben Web-Browser (z. B. Mozilla* Firefox* oder Microsoft* Internet Explorer) verwenden. Eine Aktualisierung der Novell File Upload-Erweiterungen in der Folgeversion erfordert jedoch die erneute Installation dieser Erweiterungen auf dem Gerät. Weitere Informationen zur Neuinstallation der Novell File Upload-Erweiterung finden Sie unter [Abschnitt C.2, „Neuinstallieren der Novell File Upload-Erweiterung“](#), auf Seite 114.

Folgende Abschnitte enthalten Browser-spezifische Informationen:

- [Abschnitt C.1, „Installieren der Novell File Upload-Erweiterung“](#), auf Seite 113
- [Abschnitt C.2, „Neuinstallieren der Novell File Upload-Erweiterung“](#), auf Seite 114

C.1 Installieren der Novell File Upload-Erweiterung

Die Novell File Upload-Erweiterung muss auf dem Gerät installiert werden, bevor Sie nach Dateipfaden und Upload-Dateien suchen können.

C.1.1 In Mozilla Firefox

Führen Sie die folgenden Schritte aus:


- 1 Klicken Sie auf den Link *Novell File Upload-Erweiterung installieren*.

Entsprechend den Sicherheitseinstellungen auf Ihrem Browser erhalten Sie möglicherweise eine Meldung, dass Ihr Browser die Installation der Novell File Upload-Erweiterung verhindert hat.

Die folgende Nachricht wird oben im Browserfenster angezeigt:

Firefox hat verhindert, dass Sie auf dieser Seite zur Installation einer Software auf Ihrem Computer aufgefordert wurden.

Abbildung C-1 Firefox-Meldung




- 2 Klicken Sie rechts in der Nachricht auf die Schaltfläche *Optionen bearbeiten*, klicken Sie auf *Zulassen* und dann auf *Schließen*.
- 3 Klicken Sie erneut auf den Link *Novell File Upload-Erweiterung installieren*.
- 4 Klicken Sie auf *Sofort installieren* und starten Sie dann Ihren Web-Browser erneut.

C.1.2 Im Microsoft Internet Explorer

Wenn eine Webseite auf ein ActiveX*-Steuerelement verweist, das sich derzeit nicht auf der Arbeitsstation befindet, wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob das ActiveX-Steuerelement heruntergeladen werden soll. Diese Aufforderung wird in der Informationsleiste angezeigt. Die Informationsleiste wird zwischen den Internet Explorer-Symbolleisten und der Webseite eingeblendet, wenn eine Benachrichtigung vorhanden ist, und wird beim nächsten Navigationsvorgang ausgeblendet.

Abbildung C-2 Internet Explorer-Meldung



Die Anzeige der Informationsleiste ist standardmäßig aktiviert, der Benutzer kann jedoch die Standardeinstellung ändern, sodass die Informationsleiste nicht angezeigt wird. Ferner werden die ActiveX-Steuerelemente bei ausgeblendeter Informationsleiste automatisch installiert, wenn der Herausgeber des Steuerelements (beispielsweise Novell) vom Benutzer zuvor als vertraut gekennzeichnet wurde.

Wenn Sie Internet Explorer verwenden (angenommen, Sie nutzen die Standardeinstellungen und haben Novell nicht als vertrauenswürdig markiert), wird in der Informationsleiste die folgende Nachricht angezeigt.

Zur Sicherheit hat Internet Explorer auf dieser Seite die Installation einer ActiveX-Steuerung auf Ihrem Computer verhindert. Klicken Sie hier, um weitere Optionen anzuzeigen.

- 1 Klicken Sie auf die Informationsleiste und dann auf *ActiveX-Steuerung installieren*.
- 2 Wenn Sie mit einer Eingabeaufforderung informiert werden, dass Internet Explorer die kürzlich übergebenen Information erneut senden muss, klicken Sie auf *Wiederholen*.
- 3 Klicken Sie auf *OK*, um die Novell File Upload-Erweiterung zu installieren.

Sie brauchen Internet Explorer nicht erneut zu starten.

C.2 Neuinstallieren der Novell File Upload-Erweiterung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die ZENworks 10 Configuration Management File Upload-Erweiterung zu aktualisieren, die bereits auf dem Gerät installiert ist, auf dem das ZENworks-Kontrollzentrum ausgeführt wird:

- 1 Deinstallieren Sie die Novell File Upload-Erweiterung.

Im Internet Explorer: Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schließen Sie alle Internet Explorer*-Instanzen.
2. Starten Sie eine neue Instanz von Internet Explorer.
3. Klicken Sie auf *Extras > Internetoptionen > Allgemein*.
4. Klicken Sie im Bereich *Temporäre Internetdateien* auf *Einstellungen*.

5. Klicken Sie im Fenster "Einstellungen" im Bereich "Temporäre Internetdateien" auf *Objekte anzeigen*.
6. Klicken Sie in der Liste der heruntergeladenen Programmdateien mit der rechten Maustaste auf `NFileUpload Class` und danach auf *Entfernen*.

In Firefox: Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf *Tools > Add-ons*.
 2. Klicken Sie im Fenster *Add-ons* auf `Novell ZENworks File Upload Extension 10.1.0` und danach auf *Deinstallieren*.
 3. Schließen Sie Firefox*.
 4. Suchen Sie das Verzeichnis `Firefox_Installationsverzeichnis/plugins` und löschen Sie die Dateien `npzenworks.dll` und `nsINZENScriptablePlugin.xpt` aus diesem Verzeichnis.
 5. Starten Sie Firefox neu.
- 2** Installieren Sie die File Upload-Erweiterung von ZENworks 10 Configuration Management (10.1). Sie werden aufgefordert, die neueste Novell File Upload-Erweiterung zu installieren, sobald Sie das ZENworks-Kontrollzentrum erneut verwenden, um nach Dateipfaden und Upload-Dateien zu suchen. Folgen Sie zur Installation der Novell File Upload-Erweiterung den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt C.1**, „Installieren der Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 113.

Arten von Bundle-Zeitplänen

D

Die folgenden Zeitpläne stehen zur Auswahl:


- ♦ Abschnitt D.1, „Datum“, auf Seite 117
- ♦ Abschnitt D.2, „Ereignis“, auf Seite 118
- ♦ Abschnitt D.3, „Aktuell“, auf Seite 119
- ♦ Abschnitt D.4, „Wiederkehrend“, auf Seite 119

D.1 Datum

Mit der Option "Datum" zur Erstellung eines Zeitplans können Sie eine oder mehrere Datumsangaben vornehmen, zu denen das Ereignis stattfinden soll.

Abbildung D-1 Datumsspezifischer Zeitplan

Zeitplantyp:
Datum

Startdatum/-daten: 


☐ Ereignis jedes Jahr ausführen
☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann:

Start für Zeitplanausführung auswählen:
☒ Zur Startzeit sofort starten
☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Startzeit: 1 : 00 Uhr Endzeit: 1 : 00 Uhr
☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 10:22)

☐ Wake-on-LAN (gilt nur für Geräte)
☐ Sofort nach Verteilung installieren
☐ Sofort nach Installation starten

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

Startdatum: Klicken Sie auf , um einen Kalender anzuzeigen, den Sie zur Auswahl eines Datums für das Ereignis verwenden können. Sie können nacheinander mehrere Datumsangaben hinzufügen.

Ereignis jedes Jahr ausführen: Wählen Sie diese Option aus, um das Ereignis jedes Jahr zu den Terminen auszuführen, die im Feld *Startdatum/-daten* angezeigt werden.

Start für Zeitplanausführung auswählen: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- ♦ **Zur Startzeit sofort starten:** Startet das Ereignis zu dem Zeitpunkt, den Sie im *Startzeitpunkt* angegeben haben.
- ♦ **Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten:** Startet das Ereignis zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen den Zeiten, die Sie in den Feldern *Startzeit* und *Endzeit* angegeben haben. Sie können diese Option verwenden, um eine mögliche Netzüberlastung aufgrund von gleichzeitig eingeplanten Ereignissen zu vermeiden.

Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) verwenden. Der Startzeitpunkt wird auf Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) umgewandelt. Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass der Startzeitpunkt bereits als Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) angegeben wurde und nicht umgewandelt werden sollte. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie befinden sich in der östlichen Zeitzone. Wenn Sie 10.00 Uhr eingeben und diese Option ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 10.00 UTC angegeben. Wenn Sie diese Option nicht ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 14.00 UTC angegeben, da die östliche Zeitzone UTC - 4 Stunden entspricht.

D.2 Ereignis

Mit dieser Option zur Erstellung eines Zeitplans können Sie das Ereignis angeben, das die eingeplante Aktion auslösen soll.

Abbildung D-2 Ereigniszeitplan

Zeitplantyp:
Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

☐ Wake-on-LAN (gilt nur für Geräte)

☐ Sofort nach Verteilung installieren

☐ Sofort nach Installation starten

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

Wählen Sie einen der folgenden Auslöser aus:

Benutzeranmeldung: Ein Benutzer meldet sich am Betriebssystem des Geräts an.

Benutzerabmeldung: Ein Benutzer meldet sich vom Betriebssystem des Geräts ab.

Gerätestart: Das Gerät fährt hoch.

Geräteabschaltung: Das Gerät fährt herunter.

Bei Gerätesperrung: Das Betriebssystem des Geräts ist gesperrt.

Bei Geräte-Entsperrung: Das Betriebssystem des Geräts ist entsperrt.

ZENworks-Anmeldung: Ein Benutzer meldet sich in der ZENworks[®]-Verwaltungszone an.

ZENworks-Abmeldung: Ein Benutzer meldet sich von der ZENworks-Verwaltungszone ab.

Gerät stellt eine Verbindung zum Netzwerk her (nur Windows): Das getrennte Gerät erkennt eine neue verkabelte oder kabellose Netzwerkverbindung.

Hinweis: Beim Start des Geräts kontaktiert ZENworks[®] Adaptive Agent einen ZENworks-Server gemäß dem Aktualisierungszeitplan zur Aktualisierung seiner Bundle-, Richtlinien-, Konfigurations- und Registrierungsinformationen. Wenn sich Informationen ändern, muss der

Adaptive Agent seine Informationen aktualisieren, bevor die Änderungen auf dem Gerät gezeigt werden können, selbst wenn einer der Ereignis-Trigger auftritt. Standardmäßig werden Geräte beliebig zwischen 300 und 360 Sekunden nach dem Gerätestart aktualisiert, während eine vollständige Aktualisierung alle zwölf Stunden erfolgt.

Beispiel: Wenn Sie ein Bundle erstellen und seinen Start auf den Verbindungszeitpunkt des Gerätes zum Netzwerk planen, muss das Gerät manuell aktualisiert oder gemäß dem Zeitplan aktualisiert werden, bevor der Adaptive Agent das Bundle hochladen oder starten kann, selbst wenn das Gerät eine Verbindung zum Netzwerk aufbaut.

D.3 Aktuell

Wählen Sie diese Option zur Erstellung eines Zeitplans aus, um das Ereignis sofort auszuführen.

D.4 Wiederkehrend

Mit der Zeitplanungsoption "Periodisch auftretend" können Sie das Ereignis anhand eines angegebenen Intervalls wiederholen.

Hinweis: Im folgenden Abschnitt werden alle Option zur Erstellung eines wiederkehrenden Zeitplans beschrieben. Je nach Ereignis oder Aktion, für das/die Sie einen Zeitplan erstellen, sind einige Optionen möglicherweise nicht verfügbar.

Abbildung D-3 Wiederkehrender Zeitplan

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tagen Stunden Minuten

☒ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: : Uhr

[Weitere Optionen](#)

☒ **Monatlich**

☒ Tag des Monats:

☐ Letzter Tag des Monats

☐

Startzeit: : Uhr

[Weitere Optionen](#)

☒ **Festes Intervall**

Monate Wochen Tagen Stunden Minuten

Startdatum: Startzeit: : Uhr

[Weitere Optionen](#)

☐ Wake-on-LAN (gilt nur für Geräte)

☐ Sofort nach Verteilung installieren

☐ Sofort nach Installation starten

Wenn ein Gerät aktualisiert wird: Aufgrund dieses Zeitplans erscheint das Ereignis jedes Mal, wenn der ZENworks Adaptive Agent eine Aktualisierung auf dem Gerät durchführt. Wenn Sie ein Ereignis verzögern möchten, sodass es bei einer Aktualisierung nicht sofort eintritt, wählen Sie die Option *Ausführung nach Aktualisierung verzögern* aus und geben Sie die Anzahl an Tagen, Stunden oder Minuten ein, für die Sie das Ereignis verzögern möchten.


Wochentage: Mit diesem Zeitplan können Sie die Wochentage angeben, an denen das Ereignis ausgeführt werden soll. Das Ereignis wird jede Woche an denselben Tagen ausgeführt.

Wählen Sie *Wochentage* aus und füllen Sie die folgenden Felder aus:

- ♦ **So ... Sa:** Gibt die Wochentage an, an denen das Ereignis ausgeführt werden soll.
- ♦ **Startzeit:** Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Ereignis ausgeführt werden soll.
- ♦ **Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann:** Dieses Ereignis wird sofort ausgeführt, wenn der festgelegte Zeitplan dazu führen würde, dass er nicht ausgeführt werden könnte.
- ♦ **Anwendung von Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit, UTC):** Der Startzeitpunkt wird auf Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) umgewandelt. Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass der Startzeitpunkt bereits als Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) angegeben wurde und nicht umgewandelt werden sollte. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie befinden sich in der östlichen Zeitzone. Wenn Sie 10.00 Uhr eingeben und diese Option ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 10.00 UTC angegeben. Wenn Sie diese Option nicht ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 14.00 UTC angegeben, da die östliche Zeitzone UTC - 4 Stunden entspricht.
- ♦ **Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten:** Startet das Ereignis zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen den Zeiten, die Sie in den Feldern *Startzeit* und *Endzeit* angegeben haben. Sie können diese Option verwenden, um eine mögliche Netzüberlastung aufgrund von gleichzeitig eingeplanten Ereignissen zu vermeiden.
- ♦ **Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:** Schränkt die Durchführung des Ereignisses auf den durch Start- und Endzeitpunkt angegebenen Zeitraum ein.

Monatlich: Mit diesem Zeitplan können Sie einen oder mehrere Tage pro Monat angeben, an denen das Ereignis ausgeführt werden soll.

Wählen Sie *Monatlich* aus und füllen Sie die folgenden Felder aus:

- ♦ **Tag im Monat:** Gibt dem Tag des Monats an, an dem das Ereignis ausgeführt werden soll. Gültige Werte sind 1 bis 31. Wenn Sie 29, 30 oder 31 angeben und ein Monat nicht so viele Tage hat, wird das Ereignis in diesem Monat nicht ausgeführt.
- ♦ **Letzter Tag des Monats:** Führt das Ereignis am letzten Tag des Monats aus, unabhängig vom Datum (28, 30 oder 31).
- ♦ **Erster Sonntag:** Gibt einen bestimmten Wochentag an. Zum Beispiel der erste Montag oder der dritte Donnerstag. Klicken Sie auf , um mehrere Tage hinzuzufügen.
- ♦ **Startzeit:** Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Ereignis ausgeführt werden soll.
- ♦ **Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann:** Dieses Ereignis wird sofort ausgeführt, wenn der festgelegte Zeitplan dazu führen würde, dass er nicht ausgeführt werden könnte.

- ♦ **Anwendung von Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit, UTC):** Der Startzeitpunkt wird auf Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) umgewandelt. Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass der Startzeitpunkt bereits als Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) angegeben wurde und nicht umgewandelt werden sollte. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie befinden sich in der östlichen Zeitzone. Wenn Sie 10.00 Uhr eingeben und diese Option ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 10.00 UTC angegeben. Wenn Sie diese Option nicht ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 14.00 UTC angegeben, da die östliche Zeitzone UTC - 4 Stunden entspricht.
- ♦ **Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten:** Startet das Ereignis zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen den Zeiten, die Sie in den Feldern Startzeitpunkt und Endzeitpunkt angegeben haben. Sie können diese Option verwenden, um eine mögliche Netzüberlastung aufgrund von gleichzeitig eingeplanten Ereignissen zu vermeiden.
- ♦ **Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:** Schränkt die Durchführung des Ereignisses auf den durch Start- und Endzeitpunkt angegebenen Zeitraum ein.

Festes Intervall: Mit diesem Zeitplan können Sie zur Ausführung eines Ereignisses ein Intervall einer bestimmten Anzahl an Tagen angeben. Sie können das Ereignis beispielsweise alle 14 Tage ausführen.

Wählen Sie *Festes Intervall* aus und füllen Sie dann die folgenden Felder aus:

- ♦ **Monate, Wochen, Tagen, Stunden, Minuten:** Gibt das Intervall zwischen bestimmten Zeiten an, zu denen das Ereignis ausgeführt wird. Sie können jede beliebige Kombination von Monaten, Wochen, Tagen, Stunden und Minuten auswählen. Zum Beispiel ergeben *7 Tage*, *8 Stunden* und *1 Woche*, *8 Stunden* den gleichen Zeitplan.
- ♦ **Startdatum:** Gibt das ursprüngliche Startdatum für das Intervall an.
- ♦ **Startzeit:** Gibt den ursprünglichen Startzeitpunkt für das Intervall an.
- ♦ **Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann:** Dieses Ereignis wird sofort ausgeführt, wenn der festgelegte Zeitplan dazu führen würde, dass er nicht ausgeführt werden könnte.
- ♦ **Anwendung von Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit, UTC):** Der Startzeitpunkt wird auf Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) umgewandelt. Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass der Startzeitpunkt bereits als Universal Time Coordinated (UTC=koordinierte Weltzeit) angegeben wurde und nicht umgewandelt werden sollte. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie befinden sich in der östlichen Zeitzone. Wenn Sie 10.00 Uhr eingeben und diese Option ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 10.00 UTC angegeben. Wenn Sie diese Option nicht ausgewählt haben, so wird der Startzeitpunkt mit 14.00 UTC angegeben, da die östliche Zeitzone UTC - 4 Stunden entspricht.
- ♦ **Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:** Beschränkt die Ausführung des Ereignisses auf den Zeitraum, der durch Startdatum, Enddatum und Endzeitpunkt angegeben wurde.

Die Kontrollleiste *Aktionen* zeigt die Aktionssätze an, die für das Bundle verfügbar sind. Je nach Bundle-Typ lauten die verfügbaren Aktionssätze "Installieren", "Starten", "Überprüfen", "Deinstallieren", "Beenden" und "Preboot". Wenn Sie beispielsweise ein Windows-Bundle auswählen, sind fünf Aktionssätze verfügbar. Wenn Sie ein Imaging-Bundle auswählen, ist "Preboot" der einzig verfügbare Aktionssatz.

Sie können jedem der verfügbaren Aktionssätze eine Aktion hinzufügen. Wenn Sie dies tun, wird die Aktion stets ausgeführt, wenn der Aktionssatz angewendet werden kann. Wenn Sie beispielsweise dem Aktionssatz "Installieren" eine Aktion hinzufügen, wird diese Aktion immer ausgeführt, wenn das Bundle installiert wird.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks®-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen über Aktionen, die Sie für die Aktionssätze "Installieren", "Starten", "Überprüfen" und "Beenden" konfigurieren können. Weitere Informationen über die Aktionen, die Sie für den Aktionssatz "Preboot" konfigurieren können, erhalten Sie unter [„Preboot-Aktionen“](#) in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz zu Preboot Services und Imaging*.

- ♦ [Abschnitt E.1, „Persönlichkeit anwenden“](#), auf Seite 124
- ♦ [Abschnitt E.2, „Aktion - Verzeichnis kopieren“](#), auf Seite 125
- ♦ [Abschnitt E.3, „Aktion - Datei\(en\) kopieren“](#), auf Seite 128
- ♦ [Abschnitt E.4, „Aktion - Verzeichnis erstellen/löschen“](#), auf Seite 129
- ♦ [Abschnitt E.5, „Aktion - Verzögerung“](#), auf Seite 131
- ♦ [Abschnitt E.6, „Aktion - Meldung anzeigen“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt E.7, „Aktion - INI-Datei bearbeiten“](#), auf Seite 133
- ♦ [Abschnitt E.8, „Aktion - Textdatei bearbeiten“](#), auf Seite 137
- ♦ [Abschnitt E.9, „Aktion - Prozess beenden“](#), auf Seite 139
- ♦ [Abschnitt E.10, „Aktion - Entfernen von Dateien“](#), auf Seite 140
- ♦ [Abschnitt E.11, „Aktion - Bundle installieren“](#), auf Seite 141
- ♦ [Abschnitt E.12, „Aktion - Installationsverzeichnis“](#), auf Seite 142
- ♦ [Abschnitt E.13, „Aktion - Datei\(en\) installieren“](#), auf Seite 144
- ♦ [Abschnitt E.14, „Aktion - MSI installieren“](#), auf Seite 147
- ♦ [Abschnitt E.15, „Aktion - MSP installieren“](#), auf Seite 150

- ◆ Abschnitt E.16, „Aktion - Netzwerk-MSI installieren“, auf Seite 151
- ◆ Abschnitt E.17, „Aktion - Bundle aufrufen“, auf Seite 155
- ◆ Abschnitt E.18, „Aktion - Java-Anwendung starten“, auf Seite 155
- ◆ Abschnitt E.19, „Aktion - URL aufrufen“, auf Seite 157
- ◆ Abschnitt E.20, „Aktion - Ausführbare Windows-Datei aufrufen“, auf Seite 158
- ◆ Abschnitt E.21, „Aktion - Windows Thin-Client-Anwendung starten“, auf Seite 162
- ◆ Abschnitt E.22, „Aktion - Eingabeaufforderung für Benutzer“, auf Seite 165
- ◆ Abschnitt E.23, „Aktion - Reboot/herunterfahren“, auf Seite 166
- ◆ Abschnitt E.24, „Aktion - Bearbeiten der Registrierung“, auf Seite 169
- ◆ Abschnitt E.25, „Aktion - Skript ausführen“, auf Seite 173
- ◆ Abschnitt E.26, „Aktion - Dienst starten/stoppen“, auf Seite 179
- ◆ Abschnitt E.27, „Persönlichkeit speichern“, auf Seite 180
- ◆ Abschnitt E.28, „Aktion - Anwendung beenden“, auf Seite 181
- ◆ Abschnitt E.29, „Aktion - Eingabeaufforderung der Anwendung beenden“, auf Seite 183
- ◆ Abschnitt E.30, „Aktion - Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen“, auf Seite 184
- ◆ Abschnitt E.31, „Aktion - Bundle deinstallieren“, auf Seite 184
- ◆ Abschnitt E.32, „Aktion - Bundle überprüfen“, auf Seite 185
- ◆ Abschnitt E.33, „Aktion - Installationsbezogene Aktionen überprüfen“, auf Seite 186

E.1 Persönlichkeit anwenden

Auf der Seite "Persönlichkeit anwenden" können Sie die Schablone für die Persönlichkeitsmigration und die für die Migration zu verwendende PNP-Datei (Platform Neutral Package) angeben.

Abbildung E-1 Aktion – Dialogfeld "Persönlichkeit anwenden"

Aktion hinzufügen - Persönlichkeit anwenden

Aktionsname: *

Vorlage für die Migration angeben *

☒ Eine Vorlage von diesem Gerät hochladen:

☐ Eine Vorlage auf dem verwalteten Gerät angeben:
(z. B. C:\Templates\Personality\MigrationTemplate.xml)

Pfad, aus dem die PNP-Datei geladen werden soll *


(z. B. \\dataserver\userpersonality\%USERNAME%.pnp)

☐ Passwort zur Entschlüsselung der PNP-Datei
Passwort eingeben

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, danach in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, dann auf die Registerkarte *Aktionen*, dann auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie dort die Aktion *Persönlichkeit anwenden* aus.

Vorlage von diesem Gerät hochladen: Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Inhalt hochladen" anzuzeigen. Suchen Sie die Schablone, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus.

Eine Vorlage auf dem verwalteten Gerät angeben: Wählen Sie diese Option aus, um den Pfad der Schablone für die Persönlichkeitsmigration auf dem verwalteten Gerät anzugeben. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.

Pfad, aus dem die PNP-Datei geladen werden soll: Geben Sie den Pfad der PNP-Datei an, die die Migrationseinstellungen und -daten auf dem verwalteten Gerät enthält. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.

Passwort zur Entschlüsselung der PNP-Datei: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Passwort zur Entschlüsselung der PNP-Datei einzugeben.

Hinweis: Wenn die Ausdehnung auf die PNP-Datei erfolgte, behalten Sie unbedingt die enthaltenen Dateien und die PNP-Datei im selben Ordner.

E.2 Aktion - Verzeichnis kopieren

Im Dialogfeld "Aktion - Verzeichnis kopieren" können Sie das zu kopierende Verzeichnis und sein Zielverzeichnis angeben. Zudem können Sie die Sicherheitsstufe für ausführbare Dateien angeben.

Hinweis: Durch Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird diese Datei oder dieses Verzeichnis von einem Speicherort auf einen anderen kopiert, ohne dass die Dateien auf das Inhalts-Repository von ZENworks hochgeladen werden. Das Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren ohne Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses führt das verwaltete Gerät den Kopiervorgang aus und muss in der Lage sein, sowohl den Quell- als auch den Zielpfad aufzulösen. Auch wird beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses die Kopie nicht im Cache des verwalteten Geräts abgelegt.

Durch Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei oder das Verzeichnis auf das Inhalts-Repository von ZENworks hochgeladen und dann auf die zugewiesenen Geräte verteilt. Das Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren unter Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei bzw. das Verzeichnis im Cache auf den verwalteten Geräten abgelegt.

Beim Installieren einer ausführbaren Datei wird diese Datei nicht gestartet oder ausgeführt. Um die Datei zu starten oder auszuführen, müssen Sie dem Bundle eine Aktion zum Starten einer ausführbaren Datei hinzufügen ("Ausführbare Windows-Datei aufrufen", "Java-Anwendung starten" usw.).

Abbildung E-2 Aktion - Dialogfeld "Verzeichnis kopieren"

Aktion hinzufügen - Verzeichnis kopieren

Aktionsname: * Verzeichnis kopieren

Ursprungsverzeichnis: *

Durchsuchen

Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.

Zielverzeichnis: *

Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.

☐ Versteckt

☐ Nur Lesen

Kopieroption:

Immer kopieren

Weitere Optionen

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“, auf Seite 19**.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Ursprungsverzeichnis: Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Verzeichnis navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter **Novell File Upload-Erweiterung**.

Klicken Sie auf *Suchen*, um das Dialogfeld "Nach Ordner suchen" anzuzeigen. Wählen Sie das zu kopierende Verzeichnis aus. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.

Zielverzeichnis: Geben Sie den Zielpfad auf dem Gerät an, in den Sie das Verzeichnis kopieren möchten. Der Pfad muss von dem Gerät, auf dem das Bundle ausgeführt wird, aufgelöst werden können.

Versteckt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Versteckt*, um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation verborgen werden soll.

Nur-Lesen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Nur Lesen*, um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation schreibgeschützt ist.

Kopieroption: Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:

- ♦ **Immer kopieren:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses unabhängig davon, ob die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.

- ♦ **Kopieren, falls vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls nicht vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls neuer:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien neuer sind als die bereits vorhandenen Dateien oder wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls neuer und vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn dieser bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.
- ♦ **Kopieren, falls neuere Version:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die interne Version der Datei neuer ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).
- ♦ **Bestätigung anfordern:** Fordert den Benutzer auf, zu überprüfen, ob der Inhalt des Verzeichnisses kopiert werden soll.
- ♦ **Kopieren, falls verschieden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn das Erstellungsdatum, die Erstellungszeit oder die Größe der Datei im Verzeichnis von dem Datum, der Zeit oder der Größe der bereits vorhandenen Datei abweicht.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).

- ♦ **Normal ausführen (als angemeldeter Benutzer):** Für diesen Vorgang werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Dieser Vorgang erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.
- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen)


installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.3 Aktion - Datei(en) kopieren

Im Dialogfeld "Aktion - Datei(en) kopieren" können Sie Dateien angeben, die auf das Gerät kopiert werden sollen.

Abbildung E-3 Aktion - Dialogfeld "Dateien kopieren"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“**, auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Dateidetails: Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld Dateien auswählen anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche *Hilfe* klicken.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).

- ♦ **Normal ausführen (als angemeldeter Benutzer):** Für diesen Vorgang werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Dieser Vorgang erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.
- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.4 Aktion - Verzeichnis erstellen/löschen

Im Dialogfeld "Aktion - Erstellen/Löschen" können Sie ein Verzeichnis auf dem verwalteten Gerät erstellen oder löschen.

Abbildung E-4 Dialogfeld "Aktion - Verzeichnis erstellen/löschen"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Verzeichnis erstellen: Erstellt auf dem verwalteten Gerät ein Verzeichnis, wenn die Aktion ausgeführt wird.

Verzeichnis löschen: Löscht auf dem verwalteten Gerät ein Verzeichnis, wenn die Aktion ausgeführt wird.

Verzeichnisname: Geben Sie den vollständigen Pfad des Verzeichnisses an, das auf dem verwalteten Gerät erstellt oder gelöscht werden soll. Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im “Benutzerbereich” ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).


- ♦ **Normal ausführen (als angemeldeter Benutzer):** Für diesen Vorgang werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Dieser Vorgang erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.
- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.5 Aktion - Verzögerung

Im Dialogfeld "Aktion - Verzögerung" können Sie eine Systemverzögerung zwischen zwei Aktionen in der Aktionsgruppe angeben.

Abbildung E-5 Aktion - Dialogfeld "Verzögerung"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Bestimmte Verzögerungsdauer: Geben Sie die gewünschte Zeitverzögerung in Sekunden an. Nach Ausführung der Aktion wartet das System mit der Ausführung der nächsten Aktion, bis die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist.

Start von Prozessen oder Diensten abwarten: Geben Sie die Prozesse oder Dienste an, die gestartet werden müssen, bevor die nächste Aktion im Aktionssatz ausgeführt wird.

So fügen Sie der Liste einen Prozess oder Dienst hinzu:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Dienst/Prozess hinzufügen* anzuzeigen.


- 2 Wählen Sie *Prozess* und geben Sie dann den Prozess an, der vor Ausführung der nächsten Aktion gestartet werden muss. Klicken Sie danach auf *OK*. Sie können entweder den Namen des Vorgangs oder seinen vollständigen Pfad angeben. Sie können beispielsweise `notepad.exe` oder `${SystemRoot}\system32\notepad.exe`.
- oder
- Wählen Sie *Dienst* und geben Sie dann den Prozess an, der vor Ausführung der nächsten Aktion gestartet werden muss. Klicken Sie danach auf *OK*.
- 3 Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 2.
- 4 Legen Sie fest, wie lange vor Ausführung der nächsten Aktion im Aktionssatz höchstens auf das Starten des Prozesses oder Diensts gewartet werden soll. Wenn der Prozess oder Dienst nicht innerhalb der angegebenen Zeitspanne gestartet wird, wird die nächste Aktion ausgeführt.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Klicken Sie auf *Bearbeiten*, um einen Prozess oder Dienst zu ändern, oder klicken Sie auf *Entfernen*, um einen Prozess oder Dienst zu löschen.

E.6 Aktion - Meldung anzeigen

Im Dialogfeld "Aktion - Meldung anzeigen" können Sie eine Meldung angeben, die beim Ausführen der Aktion an Geräten angezeigt wird.

Abbildung E-6 Aktion - Dialogfeld "Meldung anzeigen"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Anzeigedauer in Sekunden: Geben Sie in Sekunden an, wie lange die Meldung auf dem Gerät angezeigt werden soll.

Eingabeaufforderungen definieren: Definieren Sie die Eingabeaufforderungen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Ländereinstellungen mit unterschiedlichen Meldungen festlegen.

So erstellen Sie eine Nachricht:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Locale und Eingabeaufforderung* auszuwählen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ländereinstellung* eine Sprache aus. Die Meldung wird nur auf Geräten mit der angegebenen Ländereinstellung angezeigt. Sie können verschiedene Meldungen erstellen und für jede eine eigene Ländereinstellung festlegen.
- 3 Geben Sie den Text an, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.
Sie können {0} in Ihren Text aufnehmen, um einen Countdown bereitzustellen, der die Anzahl der Sekunden bis auf 0 herunterzählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Eingabeaufforderung automatisch akzeptiert. Sie können beispielsweise folgenden Text angeben:
Speichern Sie Ihre Arbeit und schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
Die Meldung wird so lange angezeigt wie im Feld *Anzeigedauer in Sekunden* angegeben.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Klicken Sie auf *Bearbeiten*, um die Eingabeaufforderung zu ändern, oder klicken Sie auf *Entfernen*, um die Eingabeaufforderung zu löschen.

E.7 Aktion - INI-Datei bearbeiten

Im Dialogfeld "Aktion - INI-Datei bearbeiten" können Sie eine Datei angeben und die Liste der Änderungen konfigurieren, die an der Datei ausgeführt werden sollen. Sie können auch eine Datei erstellen, falls keine vorhanden ist.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt E.7.1, „Dateiname“](#), auf Seite 134
- ♦ [Abschnitt E.7.2, „Kodierung“](#), auf Seite 134
- ♦ [Abschnitt E.7.3, „Datei erstellen, wenn noch nicht vorhanden“](#), auf Seite 134
- ♦ [Abschnitt E.7.4, „INI-Änderungen“](#), auf Seite 134
- ♦ [Abschnitt E.7.5, „Erweiterte Optionen“](#), auf Seite 136

E.7.1 Dateiname

Geben Sie die Datei an, die Sie ändern möchten. Beispiel: C:\Programme\OpenOffice.org 2.0\program\setup.ini

E.7.2 Kodierung

Geben Sie die gewünschte Kodierung an:

Automatische Erkennung: Verwenden Sie die Kodierung, die in der Originaldatei verwendet wird, die Sie im Feld Dateiname angegeben haben. Dies ist die Standardoption.

ASCII: Verwenden Sie die ASCII-Kodierung.

Unicode: Verwenden Sie die Unicode*-Kodierung.

UTF-8: Verwenden Sie die UTF-8-Kodierung (8-Bit UCS/Unicode Transformation Format).

E.7.3 Datei erstellen, wenn noch nicht vorhanden

Geben Sie an, ob Sie die im Feld Dateiname angegebene Datei erstellen möchten, falls sie nicht vorhanden ist.

E.7.4 INI-Änderungen

Auf der Seite "INI-Änderungen" können Sie die zu ändernde INI-Datei angeben, Abschnitte zur Datei hinzufügen, Schlüssel zu einem Abschnitt der Datei hinzufügen und Änderungen aus einer anderen INI-Datei importieren.

Abbildung E-7 Aktion - Dialogfeld "INI-Datei bearbeiten": Seite "INI-Änderungen"

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Aktion hinzufügen - INI-Datei bearbeiten". It has two tabs: "INI-Änderungen" (selected) and "Erweiterte Optionen".

Under the "INI-Änderungen" tab, the text reads: "Geben Sie eine INI-Datei an und konfigurieren Sie die Änderungen an der Datei." Below this is a text field labeled "Dateiname *" with the example "(z. B. C:\Programme\OpenOffice.org 2.0\program\setup.ini)" below it. There is a checkbox labeled "Datei erstellen, falls nicht vorhanden".

Below the checkbox is a horizontal bar with four buttons: "Hinzufügen", "Bearbeiten", "Löschen", and "Importieren". Below this bar is a list box containing a folder icon and the text "INI-Änderungen".

At the bottom, there is a dropdown menu labeled "Aktion ausführen als: *" with "System" selected. Below this is a hint: "Hinweis: Führen Sie die Aktion 'als Benutzer' aus, wenn Sie INI-Dateien auf zugeordneten Laufwerken bearbeiten möchten." At the very bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“**, auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben aufgeführt, die Sie zum Verwalten der INI-Änderungen ausführen können.

Tabelle E-1 *INI-Aufgaben*

Aufgabe	Vorgehensweise	Zusätzliche Details
Die zu ändernde INI-Datei angeben	1. Geben Sie die Datei an, die Sie ändern möchten.	Beispiel: C:\Programme\OpenOffice.org 2.0\program\setup.ini
Einen Abschnitt hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i> und dann auf <i>Neue Abschnittsänderung</i>, um das Dialogfeld "Änderung hinzufügen" zu öffnen. 2. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie dann auf <i>OK</i>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i>, um weitere Informationen anzuzeigen. 	Wenn Sie einen vorhandenen Abschnitt angeben und der Liste neue Schlüssel hinzufügen, wird der vorhandene Abschnitt aktualisiert. Beispiel: Wenn der Abschnitt "sect1" mit <i>k1=v1</i> bereits vorhanden ist und Sie erneut den Abschnitt "sect1" mit <i>k1=v1</i> und <i>k2=v2</i> angeben, wird der neu hinzugefügte Schlüssel <i>k2=v2</i> zu "sect1" hinzugefügt.
Einem Abschnitt Schlüssel hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf den Abschnitt, dem Sie Schlüssel hinzufügen möchten. 2. Geben Sie die Schlüssel an, die dem Abschnitt in der INI-Datei hinzugefügt werden sollen. Geben Sie den Schlüssel ein, beispielsweise <i>key1</i> oder <i>key1=value1</i>, und klicken Sie dann auf <i>Hinzufügen</i>, um den Schlüssel in die Liste zu verschieben. Sie können einen Eintrag bearbeiten oder entfernen oder die Schaltflächen <i>Nach oben</i> und <i>Nach unten</i> verwenden, um die Reihenfolge in der Liste zu ändern. Die Änderungen werden in der angegebenen Reihenfolge an der Datei vorgenommen. 	

Aufgabe	Vorgehensweise	Zusätzliche Details
INI-Änderung bearbeiten	1. Klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten. Das Dialogfeld "Änderung hinzufügen" wird angezeigt.	Der für den Abschnitt konfigurierte <i>Typ der Abschnittsänderung</i> wird bereits im Dialogfeld "Änderung hinzufügen" angezeigt.
Einen Abschnitt oder Schlüssel entfernen	1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Objekt und klicken Sie dann auf <i>Löschen</i> .	
Änderungen der INI-Datei aus einer anderen Datei importieren	1. Klicken Sie auf <i>Importieren</i> , um das Dialogfeld "INI-Änderungen aus Datei importieren" anzuzeigen. 2. Geben Sie die Datei an, aus der Sie Änderungen importieren möchten, und klicken Sie dann auf <i>OK</i> .	
Reihenfolge von Elementen ändern	1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Element, klicken Sie auf <i>Bearbeiten</i> und wählen Sie dann eine Option aus (<i>Sortieren</i> , <i>Nach oben</i> , <i>Nach unten</i>).	
Alle Objekte eines übergeordneten Ordners auswählen	1. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem übergeordneten Ordner und klicken Sie dann auf <i>Bearbeiten > Alle untergeordneten Einträge auswählen</i> .	
Die Auswahl aller Objekte eines übergeordneten Ordners aufheben	1. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem übergeordneten Ordner und klicken Sie dann auf <i>Bearbeiten > Alle untergeordneten Einträge abwählen</i> .	
Auswahl löschen	1. Klicken Sie auf <i>Bearbeiten > Auswahl löschen</i> .	

Aktion ausführen als: Wählen Sie in der Liste *Aktion ausführen als* die Option *System* (Standardeinstellung) oder *Benutzer* aus. Wählen Sie *System*, wenn zum Entfernen der Dateien Zugriff auf alle Bereiche des Dateisystems des Geräts erforderlich ist. Wenn Sie abgebildete Netzwerkpfade zum Angeben von Dateien und Verzeichnissen verwenden, müssen Sie die Aktion als *Benutzer* ausführen.

E.7.5 Erweiterte Optionen

Auf der Seite "Erweiterte Optionen" können Sie die Datei erstellen (wenn sie nicht vorhanden ist), die Anzahl von beizubehaltenden Sicherungsdateien sowie die Schlüsselwert-Trennzeichen und Kommentarzeichen festlegen.

Abbildung E-8 Aktion - Dialogfeld "INI-Datei bearbeiten": Seite "Erweiterte Optionen"

The screenshot shows a dialog box titled 'Aktion hinzufügen - INI-Datei bearbeiten'. At the top, there is a text field labeled 'Aktionsname:' containing the text 'INI-Datei bearbeiten'. Below this, there are two tabs: 'INI-Änderungen' and 'Erweiterte Optionen', with the latter being the active tab. Under the 'Erweiterte Optionen' tab, there are several settings: 'Anzahl zu führender Dateisicherungen' is set to 5, with a range of [1 bis 25]; 'Trennzeichen für Schlüsselwert' is set to '='; 'Trennzeichen für Wert' is set to '<space>'; and 'Kommentarzeichen' is set to ':'. Each of these three settings has a checkbox to its right, all of which are checked. Below these settings, there is a checkbox labeled 'Schlüsselwert-Trennzeichen an den Schlüssel anhängen, wenn der Wert nicht verfügbar ist', which is currently unchecked. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Datei erstellen, falls nicht vorhanden: Geben Sie an, ob Sie die im Feld *Dateiname* angegebene Datei erstellen möchten, falls sie nicht vorhanden ist.

Anzahl zu führender Dateisicherungen: Geben Sie die Anzahl der Sicherungskopien der INI-Datei an, die beibehalten werden sollen. Die Standardeinstellung ist 5 Kopien. Sie können jedoch eine beliebige Zahl zwischen 1 und 25 angeben. Wenn die Anzahl der Sicherungskopien der Datei die hier festgelegte Anzahl überschreitet, wird die älteste Sicherungsdatei überschrieben.

Trennzeichen für Schlüsselwert: Geben Sie das Zeichen an, das zur Trennung von Schlüsselwerten verwendet werden soll. Sie können ein Gleichheitszeichen (=) oder einen Doppelpunkt verwenden (:).

Trennzeichen für Wert: Geben Sie das Zeichen an, das zur Trennung mehrerer Werte verwendet werden soll. Sie können zum Beispiel ein Gleichheitszeichen (=), ein Komma (,), ein Leerzeichen (), ein Rautezeichen (#), einen Strichpunkt (;) oder einen Doppelpunkt (:) verwenden.

Kommentarzeichen: Geben Sie das Zeichen an, das Kommentaren in der INI-Datei vorangestellt werden soll. Sie können einen Strichpunkt (;) oder ein Rautezeichen (#) verwenden.

Schlüsselwert-Trennzeichen an den Schlüssel anhängen, wenn der Wert nicht verfügbar ist:

Wählen Sie diese Option aus, wenn an den Schlüssel das Trennzeichen für Schlüsselwerte angefügt werden soll, sofern kein Wert vorhanden ist. Beispiel: In der von Acrobat Reader^{*} verwendeten Datei *setup.ini* weist der Schlüssel *CmdLine* keinen Wert auf, erfordert aber ein Trennzeichen für Schlüsselwerte.

E.8 Aktion - Textdatei bearbeiten

Im Dialogfeld "Aktion - Textdatei bearbeiten" können Sie eine Datei angeben und die Liste der Änderungen konfigurieren, die an der Datei ausgeführt werden sollen.

Abbildung E-9 Aktion - Dialogfeld "Textdatei bearbeiten"

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Dateiname: Geben Sie die Datei an, die Sie ändern möchten. Beispiel: `${SystemDrive}\Program Files\myfile.txt`.

Zu führende Dateisicherung(en): Geben Sie die Anzahl der Sicherungskopien der Textdatei an, die beibehalten werden sollen. Die Standardeinstellung ist 5 Kopien. Sie können jedoch eine beliebige Zahl zwischen 1 und 25 angeben. Wenn die Anzahl der Sicherungskopien der Datei die hier festgelegte Anzahl überschreitet, wird die älteste Sicherungsdatei überschrieben.

Kodierung: Geben Sie die gewünschte Kodierung an:

- ♦ **Automatische Erkennung:** Verwenden Sie die Kodierung, die in der Originaldatei verwendet wird, die Sie im Feld *Dateiname* angegeben haben. Dies ist die Standardoption.
- ♦ **ASCII:** Verwenden Sie die ASCII-Kodierung.
- ♦ **Unicode:** Verwenden Sie die Unicode *-Kodierung.
- ♦ **UTF-8:** Verwenden Sie die UTF-8-Kodierung (8-Bit UCS/Unicode Transformation Format).

Dateivorgang > Inhalt der Datei angeben: Mit dieser Option können Sie den Inhalt der INI-Datei angeben.

- ♦ **Inhalt aus einer bestehenden Datei auf diesem Gerät importieren:** Wählen Sie die INI-Datei aus, deren Inhalt importiert werden soll.
- ♦ **Inhalt der Datei:** Geben Sie die Inhalte der neu erstellten Datei an.
- ♦ **Datei erstellen, falls nicht vorhanden:** Geben Sie an, ob Sie die im Feld *Dateiname* angegebene Datei erstellen möchten, falls sie nicht vorhanden ist.

Dateivorgang > Änderungen an der Datei angeben: Mit dieser Option können Sie die an der INI-Datei vorzunehmenden Änderungen angeben.

- ♦ **Änderungsliste:** Geben Sie die Änderungen an, die Sie an der Textdatei vornehmen möchten. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Änderung hinzufügen" zu öffnen, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf *OK*. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Sie können einen Eintrag bearbeiten oder entfernen oder die Schaltflächen *Nach oben* und *Nach unten* verwenden, um die Reihenfolge in der Liste zu ändern. Die Änderungen werden in der angegebenen Reihenfolge an der Datei vorgenommen.

- ♦ **Datei erstellen, falls nicht vorhanden:** Geben Sie an, ob Sie die im Feld *Dateiname* angegebene Datei erstellen möchten, falls sie nicht vorhanden ist.
- ♦ **Inhalt der Datei:** Wenn Sie das Kontrollkästchen *Datei erstellen, falls nicht vorhanden* aktiviert haben, legen Sie den Inhalt für die neue Datei fest, die erstellt wird, wenn die angegebene Datei nicht vorhanden ist.
- ♦ **In der Änderungsliste konfigurierte Änderungen anwenden:** Geben Sie an, ob die Änderungen, die Sie dem Feld *Änderungsliste* hinzugefügt haben, auf die neu erstellte Datei angewendet werden sollen.

Aktion ausführen als: Wählen Sie in der Liste *Aktion ausführen als* die Option *System* (Standardeinstellung) oder *Benutzer* aus. Wählen Sie *System*, wenn zum Entfernen der Dateien Zugriff auf alle Bereiche des Dateisystems des Geräts erforderlich ist. Wenn Sie abgebildete Netzwerkpfade zum Angeben von Dateien und Verzeichnissen verwenden, müssen Sie die Aktion als *Benutzer* ausführen.

E.9 Aktion - Prozess beenden

Im Dialogfeld "Aktion - Prozess beenden" können Sie den Namen des Prozesses angeben, den Sie beenden möchten (z. B. *notepad*, *mspaint*, *winword* usw.). Wenn der Prozess auf dem Gerät nicht ausgeführt wird, wird die Aufgabe "Prozess beenden" abgeschlossen.

Abbildung E-10 Aktion - Dialogfeld "Prozess beenden"

Aktion hinzufügen - Prozess beenden

Aktionsname: Prozess beenden

Prozessaktion "Stopp" für das Gerät konfigurieren.
Name der ausführbaren Datei für Stopp des Prozesses verwenden.

Anzuhaltender Prozess *
(z. B. notepad, mspaint, winword)

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

E.10 Aktion - Entfernen von Dateien

Im Dialogfeld "Aktion - Entfernen von Dateien" können Sie Dateien oder Verzeichnisse angeben, die vom Gerät entfernt werden sollen.

Abbildung E-11 Aktion - Dialogfeld "Entfernen von Dateien"

Aktion hinzufügen - Entfernen von Dateien

Aktionsname: Entfernen von Dateien

Zu löschende Dateien/Verzeichnisse angeben. Die Verwendung von Platzhaltern wie *, ? ist im Pfad erlaubt.
Beispiel: C:\backup*.log

Vollständiger Pfad zu Quelldateien/-verzeichnissen: *

Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen

☐ Systemdateien einschließen
☐ Ordner nur löschen, wenn er leer ist
☒ Wenn eine Datei gesperrt ist, erneut versuchen 3 mal alle 5 Sekunden

Aktion ausführen als * System

Hinweis: Führen Sie die Aktion 'als Benutzer' aus, wenn Sie Dateien von den zugeordneten Laufwerken entfernen möchten.

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Mithilfe dieser Aktion können Sie eine automatische Systembereinigung durchführen.

Beispielsweise können Sie festlegen, dass das Verzeichnis `c:\windows\Temp\Temporary Internet Files` und alle Dateien, die `c:\windows\Temp*.log` entsprechen, vom Gerät entfernt werden.

Sie können keine schreibgeschützten Dateien entfernen. Wenn Sie ein Verzeichnis angeben, das mehrere Dateien enthält (einschließlich einiger schreibgeschützter Dateien), werden das Verzeichnis und die schreibgeschützten Dateien bei der Aktion "Entfernen von Dateien" nicht entfernt. Die nicht schreibgeschützten Dateien werden allerdings vom Gerät entfernt.

Vollständiger Pfad zu Quelldateien/-verzeichnissen: Geben Sie den vollständigen Pfad zur Datei oder zum Verzeichnis an, die bzw. das Sie entfernen möchten und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*, um die Datei oder das Verzeichnis der Liste hinzuzufügen. Sie können hierbei Platzhalterzeichen verwenden. Wenn Sie zum Festlegen des Pfades ein abgebildetes Netzwerklaufwerk verwenden, müssen Sie in der Liste *Aktion ausführen als* die Option *Benutzer* auswählen.

Systemdateien einschließen: Wählen Sie diese Option, um Systemdateien zu entfernen. Wenn Sie ein Verzeichnis zum Entfernen angeben, das sowohl System- als auch Nicht-Systemdateien enthält, werden nur die Nicht-Systemdateien gelöscht, falls Sie diese Option nicht aktivieren.

Ordner nur löschen, wenn er leer ist: Wählen Sie diese Option, um alle leeren Ordner zu entfernen, die beim Entfernen der angegebenen Dateien oder Verzeichnisse vom Gerät entstanden sind.


Wenn eine Datei gesperrt ist, erneut versuchen, _ Mal, alle _ Sekunden: Ist eine Datei gesperrt, wenn die Aktion ausgeführt wird, kann die Datei nicht entfernt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie dann die Anzahl der Wiederholversuche sowie das Zeitintervall zwischen den Versuchen an. Die Aktion wird standardmäßig in Abständen von 5 Sekunden 3 mal wiederholt.

Aktion ausführen als: Wählen Sie in der Liste *Aktion ausführen als* die Option *System* (Standardeinstellung) oder *Benutzer* aus. Wählen Sie *System*, wenn zum Entfernen der Dateien Zugriff auf alle Bereiche des Dateisystems des Geräts erforderlich ist. Wenn Sie abgebildete Netzwerkpfade zum Angeben von Dateien und Verzeichnissen verwenden, müssen Sie die Aktion als *Benutzer* ausführen.

E.11 Aktion - Bundle installieren

Im Dialogfeld "Aktion - Bundle installieren" können Sie zu dem Bundle navigieren, das auf dem Gerät installiert werden soll, und es auswählen. Das Bundle wird auf dem Gerät installiert, auch wenn es zuvor nicht diesem Gerät zugewiesen wurde.

Abbildung E-12 Aktion - Dialogfeld "Bundle installieren"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Zur Installation von Anweisungs-Bundles dürfen Sie nicht die Aktion *Bundle installieren* verwenden.

Beim Erstellen dieser Aktion entsteht eine Bundle-Abhängigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.4, „Abhängigkeits-Bundles“](#), auf Seite 13.

E.12 Aktion - Installationsverzeichnis

Im Dialogfeld "Aktion - Installationsverzeichnis" können Sie das zu installierende Verzeichnis und einen Zielpfad angeben, festlegen, ob das Verzeichnis nach der Installation auf dem Gerät verborgen oder schreibgeschützt ist, und eine Kopieroption angeben. Auf dieser Seite können Sie auch die Novell File Upload-Erweiterung installieren, die Ihnen die Suche nach Verzeichnissen ermöglicht.

Durch Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird diese Datei oder dieses Verzeichnis von einem Speicherort auf einen anderen kopiert, ohne dass die Dateien auf das Inhalts-Repository von ZENwork hochgeladen werden. Das Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren ohne Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses führt das verwaltete Gerät den Kopiervorgang aus und muss in der Lage sein, sowohl den Quell- als auch den Zielpfad aufzulösen. Auch wird beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses die Kopie nicht im Cache des verwalteten Geräts abgelegt.


Durch Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei oder das Verzeichnis auf das Inhalts-Repository von ZENworks hochgeladen und dann auf die zugewiesenen Geräte verteilt. Das Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren unter Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei bzw. das Verzeichnis im Cache auf den verwalteten Geräten abgelegt. Wenn ein Verzeichnis keinen Inhalt aufweist, wird es nicht in das Inhalts-Repository hochgeladen. Dies würde bewirken, dass bei allen nachfolgenden Aktionen, die von diesem leeren Verzeichnis abhängig sind, Fehler auftreten.

Beim Installieren einer ausführbaren Datei wird diese Datei nicht gestartet oder ausgeführt. Um die Datei zu starten oder auszuführen, müssen Sie dem Bundle eine Aktion zum Starten einer ausführbaren Datei hinzufügen ("Ausführbare Windows-Datei aufrufen", "Java-Anwendung starten" usw.).

Abbildung E-13 Aktion - Dialogfeld "Installationsverzeichnis"

Aktion hinzufügen - Installationsverzeichnis

Aktionsname


Ursprungsverzeichnis: * 

Der Inhalt wird auf den Server hochgeladen und anschließend von dem Server installiert, sobald das Bundle auf dem verwalteten Gerät gestartet wird.

Zielverzeichnis: *

Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.


☐ Versteckt
☐ Nur Lesen

Kopieroption:
 

*Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Datei-Bundles. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.2, „Erstellen von Datei-Bundles“](#), auf Seite 24.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Ursprungsverzeichnis: Klicken Sie auf , um nach dem Verzeichnis zu suchen, das Sie auf dem Gerät installieren möchten, und wählen Sie es aus.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die zu installierenden Verzeichnisse hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [„Novell File Upload-Erweiterung“](#) auf Seite 113.

Zielverzeichnis: Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem Gerät an, in dem das Verzeichnis installiert werden soll.

Versteckt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Versteckt*, um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation verborgen werden soll.

Nur Lesen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Nur Lesen*, um festzulegen, dass das Verzeichnis nach der Installation schreibgeschützt ist.


Kopieroption: Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:

- ♦ **Immer kopieren:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses unabhängig davon, ob die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls nicht vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls neuer:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die Dateien neuer sind als die bereits vorhandenen Dateien oder wenn die Dateien zurzeit nicht auf der Arbeitsstation vorhanden sind.
- ♦ **Kopieren, falls neuer und vorhanden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn dieser bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.
- ♦ **Kopieren, falls neuere Version:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses nur dann, wenn die interne Version der Datei neuer ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).
- ♦ **Bestätigung anfordern:** Fordert den Benutzer auf, zu überprüfen, ob der Inhalt des Verzeichnisses kopiert werden soll.
- ♦ **Kopieren, falls verschieden:** Kopiert den Inhalt des Verzeichnisses, wenn das Erstellungsdatum, die Erstellungszeit oder die Größe der Datei im Verzeichnis von dem Datum, der Zeit oder der Größe der bereits vorhandenen Datei abweicht.

E.13 Aktion - Datei(en) installieren

Im Dialogfeld "Aktion - Dateien installieren" können Sie die Datei angeben, die auf den Inhaltsserver und vom Inhaltsserver auf das Gerät kopiert werden soll. Außerdem können Sie in diesem Dialogfeld das Zielverzeichnis, den Dateinamen und die Kopieroptionen angeben.

Abbildung E-14 Aktion - Dialogfeld "Dateien installieren"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Datei-Bundles. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.2, „Erstellen von Datei-Bundles“](#), auf Seite 24.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Klicken Sie im Dialogfeld Aktion - "Installieren" auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Dateien auswählen" zu öffnen.

Abbildung E-15 Dialogfeld "Dateien auswählen"

Die Dialogbox "Dateien auswählen" enthält folgende Elemente:

- Titel: Dateien auswählen
- Spaltenüberschriften: Datei, Größe
- Buttons: Hinzufügen, Löschen
- Textfeld: Zielverzeichnis: *
- Text: Der Inhalt wird auf den Server hochgeladen und anschließend von dem Server installiert, sobald das Bundle auf dem verwalteten Gerät gestartet wird.
- Text: Der Pfad muss von dem Gerät aufgelöst werden, auf dem das Bundle ausgeführt wird.
- Checkboxen: Versteckt, Nur Lesen
- Kopieroption: Immer kopieren
- Notiz: *Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.
- Buttons: OK, Abbrechen

Im Dialogfeld "Dateien auswählen" können Sie die zu kopierenden Dateien auswählen, ein Ziel- und Quellverzeichnis angeben, festlegen, ob die Dateien nach dem Kopieren auf das Gerät verborgen oder schreibgeschützt sind, und eine Kopieroption angeben. Sie können mithilfe dieser Seite auch die Novell File Upload-Erweiterung installieren, die zuerst installiert werden muss, um Dateien zu finden und hochladen zu können.

Durch Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird diese Datei oder dieses Verzeichnis von einem Speicherort auf einen anderen kopiert, ohne dass die Dateien auf das Inhalts-Repository von ZENwork hochgeladen werden. Das Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren ohne Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses führt das verwaltete Gerät den Kopiervorgang aus und muss in der Lage sein, sowohl den Quell- als auch den Zielpfad aufzulösen. Auch wird beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses die Kopie nicht im Cache des verwalteten Geräts abgelegt.

Durch Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei oder das Verzeichnis auf das Inhalts-Repository von ZENworks hochgeladen und dann auf die zugewiesenen Geräte verteilt. Das Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird als Kopieren unter Verwendung des Inhalts beschrieben. Beim Installieren einer Datei oder eines Verzeichnisses wird die Datei bzw. das Verzeichnis im Cache auf den verwalteten Geräten abgelegt.

Beim Installieren einer ausführbaren Datei wird diese Datei nicht gestartet oder ausgeführt. Um die Datei zu starten oder auszuführen, müssen Sie dem Bundle eine Aktion zum Starten einer ausführbaren Datei hinzufügen ("Ausführbare Windows-Datei aufrufen", "Java-Anwendung starten" usw.).

Datei: Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Dateien auswählen" anzuzeigen, geben Sie die Dateien an, die Sie auf das Gerät kopieren möchten, und klicken Sie dann auf *Öffnen*. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig, bis die gewünschten Dateien kopiert wurden.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um nach Dateipfaden suchen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Novell File Upload-Erweiterung](#)“ auf Seite 113.

Zielverzeichnis: Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem Gerät an, in dem die Datei installiert werden soll.

Versteckt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Versteckt*, um festzulegen, dass die Datei nach der Installation verborgen werden soll.

Nur Lesen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Nur Lesen*, um festzulegen, dass die Datei nach der Installation schreibgeschützt ist.

Kopieroption: Wählen Sie eine Kopieroption aus der Liste:

- ♦ **Immer kopieren:** Die Datei wird in jedem Fall kopiert, unabhängig davon, ob die Datei bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.
- ♦ **Kopieren, falls vorhanden:** Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorliegt.
- ♦ **Kopieren, falls nicht vorhanden:** Die Datei wird nur dann kopiert, wenn diese noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.
- ♦ **Kopieren, falls neuer:** Die Datei wird nur dann kopiert, wenn deren Datum und Uhrzeit nach dem Datum und der Uhrzeit der vorhandenen Datei liegen bzw. die Datei noch nicht auf der Arbeitsstation vorliegt.
- ♦ **Kopieren, falls neuer und vorhanden:** Kopiert die Datei nur dann, wenn diese bereits auf der Arbeitsstation vorhanden ist und die Datei neuer ist als die bereits vorhandene Datei.
- ♦ **Kopieren, falls neuere Version:** Die Datei wird nur dann kopiert, wenn die interne Version höher ist als die Version der vorhandenen Datei (sofern Versionsinformationen zur Verfügung stehen).
- ♦ **Bestätigung anfordern:** Fragt den Benutzer, ob die Datei kopiert werden soll.
- ♦ **Kopieren, falls verschieden:** Die Datei wird kopiert, wenn das Datum, die Uhrzeit und/oder die Größe nicht mit den entsprechenden Angaben der vorhandenen Datei übereinstimmen.


E.14 Aktion - MSI installieren

Im Dialogfeld "Aktion - MSI installieren" können Sie den Speicherort der MSI-Datei, ihre Installations-, Deinstallations- und Reparaturparameter, Transformationsdatei und die Sicherheitsstufe für ausführbare Dateien angeben.


Abbildung E-16 Aktion - Dialogfeld "MSI installieren"


Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:


- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

.msi-Datei: Klicken Sie auf , um das Dialogfeld ".msi-Datei auswählen" anzuzeigen. Suchen Sie nach der zu installierenden .msi-Datei, und wählen Sie sie aus.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um die Dateien hochladen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [„Novell File Upload-Erweiterung“](#) auf Seite 113.

Parameter installieren: Klicken Sie auf , um das **Dialogfeld "Parameter installieren"** anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Parameter deinstallieren: Klicken Sie auf , um das **Dialogfeld "Parameter deinstallieren"** anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Parameter reparieren: Klicken Sie auf , um das **Dialogfeld "Parameter reparieren"** anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Transformationsdatei: Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um nach der gewünschten Transformationsdatei zu suchen und sie auszuwählen. Sie können die Transformationsdatei hochladen oder ihren Standort angeben.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Dateipfad navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „**Novell File Upload-Erweiterung**“ auf Seite 113.

Meist verwenden verschiedene Gruppen in einer Organisation dieselbe Anwendung, benötigen hierbei aber eventuell nicht dieselben Funktionen. Zu den Vorteilen von Windows Installer gehört, dass Sie für verschiedene Benutzergruppen mit unterschiedlichem Bedarf an Funktionen oder Änderungen dasselbe MSI-Paket mit jeweils einer eigenen Transformationsdatei (MST) implementieren können.

Eine Transformationsdatei ist eine Sammlung von Änderungen, die an einer MSI-Installation vorgenommen wurden. Sie enthält alle Informationen zu den Änderungen, beispielsweise ob Funktionen installiert sind, wie sie installiert sind, welche Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge enthalten sind sowie Applet-Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Programmen.

Wenn Sie MSI-Pakete des Herstellers verwenden, können Sie die Transformationsdateien mit AdminStudio ZENworks Edition erstellen und verwalten.

MSI-Eigenschaften: Das MSI-Paket enthält die Eigenschaftswerte, die während der administrativen Installation der Anwendung festgelegt wurden. Diese Eigenschaftswerte bestimmen, auf welche Weise Microsoft Windows Installer die Anwendung auf der Arbeitsstation installiert. In bestimmten Fällen müssen Eigenschaftswerte geändert werden. Ein Eigenschaftswert legt beispielsweise den Standardpfad für die Arbeitsdateien eines Benutzers fest. Wenn Sie diese Eigenschaft zur Liste hinzufügen und den Wert der Eigenschaft ändern, können Sie somit den Standardpfad aus dem MSI-Paket überschreiben.

Nötigenfalls können Sie öffentliche Eigenschaften hinzufügen, die nicht im MSI-Paket enthalten waren. Dabei sollten Sie sorgfältig vorgehen und nur solche Eigenschaften hinzufügen, die für das Paket gültig sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ♦ **Hinzufügen:** Um einen Eigenschaftswert zu überschreiben, ändern Sie diesen und fügen die Eigenschaft zur Liste "Eigenschaften" hinzu, damit Application Launcher erkennt, dass diese Eigenschaft anstelle der im MSI-Paket definierten verwendet werden soll. Klicken Sie hierzu auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *MSI-Eigenschaften* anzuzeigen. Wählen Sie im Feld *Name* die Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben werden soll, geben Sie den neuen Wert im Feld *Wert* ein und klicken Sie dann auf *OK*. Die Eigenschaft wird zur Liste *MSI-Eigenschaften* hinzugefügt.

- ♦ **Bearbeiten:** Um eine Eigenschaft in der Liste *MSI-Eigenschaften* zu ändern, wählen Sie die Eigenschaft aus und klicken Sie auf *Bearbeiten*. Ändern Sie die Wertedaten und klicken Sie auf OK.
- ♦ **Entfernen:** Um eine Eigenschaft aus der Liste *MSI-Eigenschaften* zu entfernen, wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus und klicken Sie auf *Entfernen*. Durch das Löschen der Eigenschaft wird bei den nachfolgenden Installationen der Anwendung der im MSI-Paket definierte Eigenschaftswert verwendet.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).

- ♦ **Als angemeldeter Benutzer ausführen:** Die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers werden für die MSI-Anwendung übernommen. Die Anwendung erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

Wählen Sie den Anzeigemodus für die Anwendung aus: *Normal*, *Minimiert*, *Maximiert* oder *Versteckt*. Im Modus "Versteckt" wird die Anwendung zwar normal ausgeführt, es steht aber keine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Dieser Modus ist nützlich, wenn die Anwendung etwas bearbeiten soll, während Sie abwesend sind, und das Eingreifen durch einen Benutzer vermieden werden soll.

Wählen Sie *Benutzern bei der Installation Administratorrechte erteilen* aus, um dem angemeldeten Benutzer Administratorrechte einzuräumen. Das Erteilen von Administratorberechtigungen kann jedoch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Benutzer des verwalteten Geräts bei der Installation des MSI-Pakets auf dem Gerät nach dem Passwort gefragt. Zur Installation des MSI-Pakets muss sich der Benutzer beim Gerät unter einem Benutzerkonto anmelden, für das ein Passwort konfiguriert ist.

Hinweis: Wenn auf einem Windows Vista-Gerät der Administrator angemeldet ist und die Option *Benutzern bei der Installation Administratorrechte erteilen* ausgewählt ist, wird die Aktion im Hintergrund ausgeführt.

- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.


- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.15 Aktion - MSP installieren


Im Dialogfeld "Aktion - MSP installieren" können Sie den Speicherort der MSP-Datei, Befehlszeilenparameter und die Sicherheitsstufe für ausführbare Dateien angeben.

Abbildung E-17 Aktion - Dialogfeld "MSP installieren"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

.msp-Datei: Klicken Sie auf , um das Dialogfeld ".msp-Datei auswählen" anzuzeigen. Navigieren Sie zur MSP-Datei und wählen Sie sie aus. Sie können auch den UNC-Pfad der .msp-Datei für eine Netzwerkinstallation angeben.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Dateipfad navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [„Novell File Upload-Erweiterung“](#) auf Seite 113.

Befehlszeilenparameter: Geben Sie die Befehlszeilenparameter an, die bei der Installation der MSP-Datei ausgeführt werden sollen.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).

- ♦ **Normal ausführen (als angemeldeter Benutzer):** Die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers werden für die MSI-Anwendung übernommen. Die Anwendung erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

Wählen Sie die ursprüngliche Fenstergröße für die Anwendung aus: *Normal*, *Minimiert*, *Maximiert* oder *Versteckt*. Im Modus "Versteckt" wird die Anwendung zwar normal ausgeführt, es steht aber keine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Dieser Modus ist nützlich, wenn die Anwendung etwas bearbeiten soll, während Sie abwesend sind, und das Eingreifen durch einen Benutzer vermieden werden soll.

- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.16 Aktion - Netzwerk-MSI installieren

Im Dialogfeld "Aktion - Netzwerk-MSI installieren" können Sie den Speicherort der MSI-Datei, ihre Installations-, Deinstallations- und Reparatur-Parameter, Transformationsdatei und die Sicherheitsstufe für ausführbare Dateien angeben.


Abbildung E-18 Aktion - Dialogfeld "Netzwerk-MSI installieren"


Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:


- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“**, auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

.msi-Datei: Geben Sie die zu installierende .msi-Datei an.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Dateipfad navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter **„Novell File Upload-Erweiterung“** auf Seite 113.

Parameter installieren: Klicken Sie auf , um das **Dialogfeld "Parameter installieren"** anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Parameter deinstallieren: Klicken Sie auf , um das **Dialogfeld "Parameter deinstallieren"** anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Parameter reparieren: Klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Parameter reparieren" anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschten Parameter an. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe*, um weitere Informationen anzuzeigen.

Transformationsdatei: Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um nach der gewünschten Transformationsdatei zu suchen und sie auszuwählen. Sie können die Transformationsdatei hochladen oder ihren Standort angeben.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Dateipfad navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „**Novell File Upload-Erweiterung**“ auf Seite 113.

Meist verwenden verschiedene Gruppen in einer Organisation dieselbe Anwendung, benötigen hierbei aber nicht dieselben Funktionen. Zu den Vorteilen von Windows Installer gehört, dass Sie für verschiedene Benutzergruppen mit unterschiedlichem Bedarf an Funktionen oder Änderungen dasselbe MSI-Paket mit jeweils einer eigenen Transformationsdatei (MST) implementieren können.

Eine Transformationsdatei ist eine Sammlung von Änderungen, die an einer MSI-Installation vorgenommen wurden. Sie enthält alle Informationen zu den Änderungen, beispielsweise ob Funktionen installiert sind, wie sie installiert sind, welche Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge enthalten sind sowie Applet-Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Programmen.

Wenn Sie MSI-Pakete des Herstellers verwenden, können Sie die Transformationsdateien mit FLEXnet[®] AdminStudio ZENworks Edition erstellen und verwalten.

MSI-Eigenschaften: Das MSI-Paket enthält die Eigenschaftswerte, die während der administrativen Installation der Anwendung festgelegt wurden. Diese Eigenschaftswerte bestimmen, auf welche Weise Microsoft Windows Installer die Anwendung auf der Arbeitsstation installiert. In bestimmten Fällen müssen Eigenschaftswerte geändert werden. Ein Eigenschaftswert legt beispielsweise den Standardpfad für die Arbeitsdateien eines Benutzers fest. Wenn Sie diese Eigenschaft zur Liste hinzufügen und den Wert der Eigenschaft ändern, können Sie somit den Standardpfad aus dem MSI-Paket überschreiben.

Nötigenfalls können Sie öffentliche Eigenschaften hinzufügen, die nicht im MSI-Paket enthalten waren. Dabei sollten Sie sorgfältig vorgehen und nur solche Eigenschaften hinzufügen, die für das Paket gültig sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ♦ **Hinzufügen:** Um einen Eigenschaftswert zu überschreiben, ändern Sie diesen und fügen die Eigenschaft zur Liste *Eigenschaften* hinzu, damit Application Launcher erkennt, dass diese Eigenschaft anstelle der im MSI-Paket definierten verwendet werden soll. Klicken Sie hierzu auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *MSI-Eigenschaften* anzuzeigen. Wählen Sie im Feld *Name* die Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben werden soll, geben Sie den neuen Wert im Feld *Wert* ein und klicken Sie dann auf *OK*. Die Eigenschaft wird zur Liste *MSI-Eigenschaften* hinzugefügt.
- ♦ **Bearbeiten:** Um eine Eigenschaft in der Liste *MSI-Eigenschaften* zu ändern, wählen Sie die Eigenschaft aus und klicken Sie auf *Bearbeiten*. Ändern Sie die Wertedaten und klicken Sie auf *OK*.
- ♦ **Entfernen:** Um eine Eigenschaft aus der Liste *MSI-Eigenschaften* zu entfernen, wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus und klicken Sie auf *Entfernen*. Durch das Löschen der Eigenschaft wird bei den nachfolgenden Installationen der Anwendung der im MSI-Paket definierte Eigenschaftswert verwendet.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei festzulegen.

Unter Windows 2000/XP/Vista kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der Anwendung nicht ausreichen, können Sie die Anwendung zur Ausführung im Systembereich konfigurieren oder als dynamischer Administrator ausführen (siehe nachfolgende Erläuterung).

- ♦ **Als angemeldeter Benutzer ausführen:** Die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers werden für die MSI-Anwendung übernommen. Die Anwendung erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

Wählen Sie den Anzeigemodus für die Anwendung aus: *Normal*, *Minimiert*, *Maximiert* oder *Versteckt*. Im Modus "Versteckt" wird die Anwendung zwar normal ausgeführt, es steht aber keine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Dieser Modus ist nützlich, wenn die Anwendung etwas bearbeiten soll, während Sie abwesend sind, und das Eingreifen durch einen Benutzer vermieden werden soll.

Wählen Sie *Benutzern bei der Installation Administratorrechte erteilen* aus, um dem angemeldeten Benutzer Administratorrechte einzuräumen. Das Erteilen von Administratorberechtigungen kann jedoch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Benutzer des verwalteten Geräts bei der Installation des MSI-Pakets auf dem Gerät nach dem Passwort gefragt. Zur Installation des MSI-Pakets muss sich der Benutzer beim Gerät unter einem Benutzerkonto anmelden, für das ein Passwort konfiguriert ist.

Hinweis: Wenn auf einem Windows Vista-Gerät der Administrator angemeldet ist und die Option *Benutzern bei der Installation Administratorrechte erteilen* ausgewählt ist, wird die Aktion im Hintergrund ausgeführt.


- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der Anwendung nicht angezeigt. Die Anwendung wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf die Arbeitsstation, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend lokal erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Da der dynamische Administrator keinen Zugriff auf das Netzwerk hat, müssen die Netzwerkfreigaben, für die MSI verfügbar ist, öffentlich zugänglich gemacht werden. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

E.17 Aktion - Bundle aufrufen

Im Dialogfeld "Aktion - Bundle aufrufen" können Sie das Bundle angeben, das auf dem Gerät aufgerufen werden soll.

Abbildung E-19 Aktion - Dialogfeld "Bundle aufrufen"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Klicken Sie im Dialogfeld "Aktion - Starten" auf , um das Dialogfeld "Aufzurufendes Bundle auswählen" zu öffnen.

Die Liste *Suchen in* gibt standardmäßig den Pfad */Bundles* an. Wenn Sie für Ihre Bundles Unterordner angelegt haben, wählen Sie den entsprechenden Ordner mit Pfeil nach unten aus. Die Liste *Elemente des Typs* wird standardmäßig auf *Alle Typen* eingestellt, damit alle Bundle-Typen angezeigt werden (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles). Wenn Sie außerdem den Namen des gesuchten Bundles kennen, können Sie das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

Beim Erstellen dieser Aktion entsteht eine Bundle-Abhängigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.4, „Abhängigkeits-Bundles“](#), auf Seite 13.

E.18 Aktion - Java-Anwendung starten

Im Dialogfeld "Aktion - Java-Anwendung starten" können Sie ein Java^{*}-Programm konfigurieren, das auf dem verwalteten Gerät ausgeführt werden soll.

Abbildung E-20 Aktion - Dialogfeld "Java-Anwendung starten"

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“**, auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Java-Programmname: Geben Sie den Namen des Java-Programms an. Beispiel:
`com.novell.TestProg.`

Programmparameter: Geben Sie die Programmparameter an.

Pfad zum Java-Laufzeitprogramm (JRE): Geben Sie den Pfad zum Java-Laufzeitprogramm (JRE*) an.

JRE-Parameter: Geben Sie die JRE-Parameter an.

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten: Legen Sie fest, was geschieht, nachdem die Java-Anwendung gestartet wurde:

- ♦ **Keine Wartezeit:** Die nächste Aktion in der Liste wird sofort ausgeführt.
- ♦ **Wenn Aufruf abgeschlossen:** Die nächste Aktion in der Liste wird ausgeführt, nachdem die aufgerufene Aktion abgeschlossen wurde.

- ♦ **Wartedauer _ Sekunden:** Die nächste Aktion wird erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Sekunden ausgeführt.
 - ♦ **Bei Überschreitung Aktion beenden:** Wenn Sie die Option "Wartedauer _ Sekunden" wählen, wird diese Option aktiviert. Wenn die festgelegte Anzahl von Sekunden überschritten und die Aktion nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird die Aktion beendet.

Arbeitsverzeichnis: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um das Arbeitsverzeichnis der Java-Anwendung festzulegen.

Geben Sie das ursprüngliche Arbeitsverzeichnis für die Anwendung an.

Priorität: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Priorität der Java-Anwendung festzulegen.

Geben Sie die Priorität für den Vorgang an, der die Anwendung ausführt. Mit dieser Option können Sie konfigurieren, wie hoch die CPU-Auslastung für die Anwendung sein darf. Wählen Sie eine der folgenden Prioritäten aus: Echtzeit, Hoch, Überdurchschnittlich, Durchschnittlich, Unterdurchschnittlich oder Niedrig.

Ausführen als: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Einstellungen vom Typ *Ausführen als* der Java-Anwendung anzugeben.

- ♦ **System:** Führt die Anwendung als System-Zugang aus (als Dienst).
- ♦ **Administrator:** Führt die Anwendung als dynamischen Administratorbenutzer aus. Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen oder zur Ausführung von Skripten, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

- ♦ **Benutzer:** Zur Ausführung der Anwendung werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Die Anwendung erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

E.19 Aktion - URL aufrufen

Im Dialogfeld "Aktion - URL aufrufen" können Sie den URL angeben, der auf dem Gerät aufgerufen werden soll.

Abbildung E-21 Aktion - Dialogfeld "URL aufrufen"

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Klicken Sie auf *URL testen*, um einen Webbrowser zu öffnen und zu überprüfen, ob die URL richtig ist.

E.20 Aktion - Ausführbare Windows-Datei aufrufen

Im Dialogfeld "Aktion hinzufügen – Ausführbare Windows-Datei aufrufen" können Sie die ausführbare Windows-Datei, ihre Kommandozeilenparameter und weitere optionale Einstellungen festlegen.

Abbildung E-22 Aktionen - Dialogfeld "Ausführbare Windows-Datei aufrufen"

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Befehl: Geben Sie den Speicherort der ausführbaren Windows-Datei an, einschließlich ihres Namens.

Sie haben die Möglichkeit, ein lokales Laufwerk oder ein Netzlaufwerk festzulegen. Wenn Sie den lokalen Pfad angeben, müssen Sie den vollständigen Pfad der ausführbaren Datei aufnehmen, es sei denn, die ausführbare Datei ist im Suchpfad des Arbeitsplatzrechners enthalten. Wenn Sie ein Netzlaufwerk angeben, kann ein zugeordnetes Laufwerk oder ein UNC-Pfad verwendet werden, wenn der Arbeitsplatzrechner den Pfad auflösen kann.

Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um nach der gewünschten Transformationsdatei zu suchen und sie auszuwählen. Sie können die Transformationsdatei hochladen oder ihren Standort angeben.

Wenn auf diesem Gerät die Novell File Upload-Erweiterung nicht installiert ist, müssen Sie zunächst die Installation vornehmen, um zu einem Dateipfad navigieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [„Novell File Upload-Erweiterung“](#) auf Seite 113.

Befehlszeilenparameter: Geben Sie die Befehlszeilenparameter an, die bei der Installation der MSP-Datei ausgeführt werden sollen.

Sicherheitsstufe der ausführbaren Datei: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für die Sicherheitsstufe der ausführbaren Windows-Datei festzulegen.

Unter Windows kann die ausführbare Datei der Anwendung entweder im Benutzerbereich oder im Systembereich ausgeführt werden. Standardmäßig ist die Option *Normal ausführen* aktiviert, die bewirkt, dass die Anwendung im "Benutzerbereich" ausgeführt wird und die Arbeitsstations-Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers übernimmt.

Wenn die Rechte und der Dateizugriff der Sicherheitsstufe des angemeldeten Benutzers für die Ausführung der ausführbaren Datei nicht ausreichen, können Sie die ausführbare Datei zur Ausführung im "Systembereich" oder als dynamischer Administrator wie unten beschrieben konfigurieren:

- ♦ **Normal ausführen (als angemeldeter Benutzer):** Die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers werden für die Anwendung übernommen. Die Anwendung erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

Wählen Sie die ursprüngliche Fenstergröße für die Anwendung aus: *Normal*, *Minimiert*, *Maximiert* oder *Versteckt*. Im Modus "Versteckt" wird die Anwendung zwar normal ausgeführt, es steht aber keine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Dieser Modus ist nützlich, wenn die Anwendung etwas bearbeiten soll, während Sie abwesend sind, und das Eingreifen durch einen Benutzer vermieden werden soll.

- ♦ **Als sicherer Systembenutzer ausführen (Interaktion von System und Desktop nicht zulassen):** Die Anwendung wird als Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und übernimmt den Berechtigungsnachweis der Verwalterebene. Die Anwendung erhält beispielsweise die vollen Rechte für die Registrierung und das Dateisystem. Da die Sicherheitsstufe auf *Sicher* gesetzt ist, wird dem Benutzer die Schnittstelle der ausführbaren Datei nicht angezeigt. Die ausführbare Datei wird in diesem Fall lediglich im Task-Manager angezeigt. Diese Option ist bei der Ausführung von Anwendungen hilfreich, die vollen Zugriff auf den Arbeitsplatzrechner, jedoch keinen Benutzereingriff erfordern.
- ♦ **Als dynamischer Administrator ausführen:** Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

Wählen Sie beim Ausführen von Aktionen als dynamischer Administrator unbedingt die Option *Bei Abschluss der Aktion im Gruppenfeld Vor Übergang zur nächsten Aktion warten* aus. Durch die Auswahl dieser Option wird sichergestellt, dass die Aktion abgeschlossen, der Prozess beendet und seine Ressourcen freigegeben wurden, bevor ZENworks mit der Bereinigung und dem Löschen des dynamischen Administratorkontos beginnt.

Hinweis: Das Ausführen dieser Aktion als dynamischer Administrator auf einem Windows-Domänencontroller schlägt fehl, da Microsoft die Verwendung lokaler Administratorkonten auf Domänencontrollern nicht erlaubt.

Kompatibilitätsmodus: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Optionen für den Kompatibilitätsmodus der ausführbaren Windows-Datei festzulegen.

Startet die ausführbare Datei in einer in sich abgeschlossenen Umgebung. Einige ausführbare Dateien können auf Arbeitsstationen mit neueren Versionen von Microsoft Windows aufgrund von Inkompatibilität nicht ausgeführt werden. Die Dropdown-Liste wird angezeigt, wenn Sie die Option *Kompatibilitätsmodus* auswählen.

Wählen Sie diese Option, wenn Sie in einer früheren Windows-Version eine ausführbare Datei erfolgreich ausgeführt haben, sie jedoch in der aktuellen Windows-Version des Geräts nicht ausführen können. Wählen Sie das gewünschte System in der Liste aus.

Anzeige: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Anzeigeeinstellungen für die ausführbare Windows-Datei festzulegen.

Wählen Sie die gewünschten Anzeigeeinstellungen aus:

- ♦ **Mit 256 Farben ausführen:** Stellt die Einstellung für die Farbqualität auf 256 Farben ein, solange diese ausführbare Datei ausgeführt wird. Wenn die ausführbare Datei geschlossen wird, wird die Einstellung für die Farbqualität wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.
- ♦ **Mit Bildschirmauflösung von 640 × 480 ausführen:** Stellt die Einstellung für die Bildschirmauflösung auf 640 × 480 ein, solange diese ausführbare Datei ausgeführt wird. Wenn die ausführbare Datei geschlossen wird, wird die Einstellung für die Bildschirmauflösung wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

- ♦ **Optische Themen deaktivieren:** Verhindert, dass optische Themen auf die ausführbare Datei angewendet werden. Wenn hinsichtlich der Menüs oder Schaltflächen in der Titelleiste der ausführbaren Datei Probleme auftreten, lassen sich diese möglicherweise mithilfe dieser Einstellung beheben. Wenn die ausführbare Datei geschlossen wird, werden die Themeneinstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Eingabeeinstellungen: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Eingabeeinstellungen für die ausführbare Windows-Datei festzulegen.

Deaktiviert vorübergehend die Handschrifterkennung, die Spracherkennung sowie einige Funktionen der Eingabehilfe. Die Deaktivierung von Textdiensten hat keinerlei Auswirkung auf mehrere Sprachen oder Tastaturen, die hinzugefügt wurden.

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um festzulegen, wie lange die ausführbare Windows-Datei wartet, bevor sie die nächste Aktion ausführt.

Legen Sie fest, was geschieht, nachdem die ausführbare Datei gestartet wurde:

- ♦ **Keine Wartezeit:** Die nächste Aktion in der Liste wird sofort ausgeführt.
- ♦ **Wenn Aufruf abgeschlossen:** Die nächste Aktion in der Liste wird ausgeführt, nachdem die aufgerufene Aktion abgeschlossen wurde. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Aktion als dynamischer Administrator ausführen und das Profil sofort bereinigt und gelöscht werden soll. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, wird das Profil beim nächsten Neustart des Geräts bereinigt.
- ♦ **Wartedauer _ Sekunden:** Die nächste Aktion wird erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Sekunden ausgeführt.
 - ♦ **Bei Überschreitung Aktion beenden:** Wenn Sie die Option "*Wartedauer _ Sekunden*" wählen, wird diese Option aktiviert. Wenn die festgelegte Anzahl von Sekunden überschritten und die Aktion nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird die Aktion beendet.

Rückgabecodes für erfolgreiche Ausführung: Geben Sie die vom Programm zurückgegebenen Codes für erfolgreiche Ausführung an, die ungleich Null sind. Sie können mehrere Codes für erfolgreiche Ausführung angeben, indem Sie sie durch Kommas trennen.

Wenn ein Programm Codes über erfolgreiche Ausführung ungleich Null zurückgibt, sollten Sie diese von Null abweichenden ErfolgsCodes angeben, während Sie die Aktion starten. Beispielsweise gibt explorer.exe in Windows für erfolgreiche Ausführung den Code 1 zurück. Zum erfolgreichen Start der Explorer-Anwendung müssen Sie beim Starten der Aktion 1 als Code für erfolgreiche Ausführung hinzufügen.

Umgebungsvariablen: Damit können Sie Umgebungsvariablen wie folgt hinzufügen, bearbeiten und entfernen:

- ♦ **Hinzufügen:** Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld "Umgebungsvariable hinzufügen" anzuzeigen. Geben Sie den Namen und den Wert der Umgebungsvariablen an, die Sie hinzufügen möchten. Beispiel: *Name* = JAVA_HOME; *Wert* = C:\java1.4\.
- ♦ **Entfernen:** Wählen Sie die zu entfernenden Umgebungsvariablen aus und klicken Sie auf *Entfernen*.
- ♦ **Bearbeiten:** Wählen Sie die zu bearbeitende Umgebungsvariable aus und klicken Sie auf *Bearbeiten*. Geben Sie im Dialogfeld "Umgebungsvariable bearbeiten" den neuen Wert für die Variable an. Beispiel: *Name* = JAVA_HOME; *Wert* = C:\Programme\Java\jdk1.6.0_06.

E.21 Aktion - Windows Thin-Client-Anwendung starten

Im Dialogfeld "Aktion - Windows Thin-Client-Anwendung starten" können Sie eine zu startende ICA (Independent Computing Architecture)- oder RDP (Remote Desktop Protocol)- Clientsitzung angeben und die passenden Einstellungen konfigurieren.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt E.21.1, „ICA-Sitzung“](#), auf Seite 162
- ♦ [Abschnitt E.21.2, „RDP-Sitzung“](#), auf Seite 163

E.21.1 ICA-Sitzung

Wählen Sie diese Option aus, wenn der Terminalserver es erfordert, dass die Anwendung in einer ICA-Client-Sitzung () ausgeführt wird. Citrix MetaFrame* erfordert ICA-Client-Sitzungen.

Abbildung E-23 Aktion - Dialogfeld "Windows Thin-Client-Anwendung starten": ICA-Sitzung

Aktion hinzufügen - Windows Thin-Client-Anwendung starten

Aktionsname

☒ ICA-Sitzung
Wählen Sie diese Option, wenn der Thin-Client verlangt, dass die Anwendung in einer ICA-Clientsitzung (Independent Computing Architecture) ausgeführt wird. Citrix MetaFrame erfordert ICA-Clientsitzungen.

☐ RDP-Sitzung
Wählen Sie diese Option, wenn die Anwendung für den Thin-Client in einer RDP-Clientsitzung (Remote Desktop Protocol) ausgeführt werden muss. Microsoft Windows Terminal Server erfordert RDP-Clientsitzungen.

Veröffentlichter Anwendungsname:

Hostserver für die Anwendung: *

Veröffentlichter Anwendungsname: Geben Sie den veröffentlichten Anwendungsnamen genau so an, wie er in Citrix definiert ist.

Hostserver für die Anwendung: Fügen Sie die Citrix-Server hinzu, die die Hostserver für die Anwendung sind.

- 1 Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Servers an.
- 2 Klicken Sie auf *Hinzufügen*.

Die Reihenfolge, in der die Server aufgelistet sind, ist die bevorzugte Startreihenfolge. Mithilfe der Schaltflächen *Nach oben* und *Nach unten* können Sie die Reihenfolge bei Bedarf ändern.

E.21.2 RDP-Sitzung

Wählen Sie diese Option aus, wenn der Terminalserver es erfordert, dass die Anwendung in einer RDP-Client-Sitzung () ausgeführt wird. Microsoft Windows Terminalserver erfordert RDP-Client-Sitzungen.

Abbildung E-24 Aktion - Dialogfeld "Windows Thin-Client-Anwendung starten": RDP-Sitzung

Aktion hinzufügen - Windows Thin-Client-Anwendung starten

Aktionsname:

☐ ICA-Sitzung
Wählen Sie diese Option, wenn der Thin-Client verlangt, dass die Anwendung in einer ICA-Clientsitzung (Independent Computing Architecture) ausgeführt wird. Citrix MetaFrame erfordert ICA-Clientsitzungen.

☒ RDP-Sitzung
Wählen Sie diese Option, wenn die Anwendung für den Thin-Client in einer RDP-Clientsitzung (Remote Desktop Protocol) ausgeführt werden muss. Microsoft Windows Terminal Server erfordert RDP-Clientsitzungen.

Terminalserver-Adresse:

Serverport:

Serverdomäne:

Anwendungspfad:

Arbeitsverzeichnis für die Anwendung:

Farbtiefe:

☐ Im Vollbildmodus arbeiten

☒ Benutzerdefinierte Bildschirmgröße

Desktop-Breite:

Desktop-Höhe:

Terminalserver-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Terminalservers an.

Serverport: Geben Sie die korrekte Portnummer an, wenn der Terminalserver nicht den Standardport 3389 verwendet.

Serverdomäne: Wenn der Terminalserver Bestandteil einer Windows NT-Domäne oder einer Active Directory-Domäne ist, geben Sie den Domännennamen an. Wenn Name und Passwort des Benutzers in der Domäne mit dem Benutzernamen und dem Passwort in Novell eDirectory™ übereinstimmen, wird der Benutzer beim Starten der Anwendung nicht zur Anmeldung beim Terminalserver aufgefordert.

Anwendungspfad: Geben Sie den Pfad zur ausführbaren Datei der Anwendung aus der Perspektive des Terminalservers an.

Anwendung-Arbeitsverzeichnis: Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses ein, das für die Arbeitsdateien der Anwendung verwendet werden soll.

Color Depth: Wählen Sie die gewünschte Farbanzahl für die RDP-Client-Sitzung aus. Sie haben die Wahl zwischen 256 Farben, High Color (15 Bit), High Color (16 Bit) oder True Color (24 Bit). Die Standardeinstellung ist True Color (24 Bit).

Bildschirmgröße: Wenn die RDP-Clientsitzung den gesamten Desktopbereich verwenden soll, wählen Sie *Im Vollbildmodus arbeiten*. Wählen Sie andernfalls *Benutzerdefinierte Bildschirmgröße* und legen Sie die Breite und Höhe (in Pixel) manuell fest.

Erweiterte Einstellungen für Umleitung: Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie dem Remote-Desktop-Computer zuordnen möchten, zum Beispiel Treiber, Drucker, serielle Anschlüsse und Smart Cards.

E.22 Aktion - Eingabeaufforderung für Benutzer

Im Dialogfeld "Aktion - Eingabeaufforderung für Benutzer" können Sie festlegen, dass eine Eingabeaufforderung am Gerät angezeigt wird, und ihre Einstellungen konfigurieren.

Abbildung E-25 Aktion - Dialogfeld "Eingabeaufforderung für Benutzer"

Aktion hinzufügen - Eingabeaufforderung für Benutzer

Aktionsname: Eingabeaufforderung für Benutzer

Abbruch durch Benutzer zulässig: 0

Wird dieser Wert auf 0 gesetzt, gibt es keine Schaltfläche "Abbrechen" in dem Dialog. Erst bei dem nächsten normalen Aufruf dieser Gruppe gibt es die Möglichkeit zum Abbrechen.

Anzeigedauer in Sekunden: 60

Aufforderungshäufigkeit:

- ☒ Immer
- ☐ Einmal pro Gerät
- ☐ Einmal pro Benutzer

Eingabeaufforderung(en) definieren

Hinzufügen Bearbeiten Entfernen

<input type="checkbox"/>	Ländereinstellung Eingabeaufforderung
--------------------------	---------------------------------------

Keine Elemente verfügbar.

(Beispiel einer Eingabeaufforderung: Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Arbeit speichern und Anwendungen beenden.)

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Abbruch durch Benutzer zulässig: Legen Sie fest, ob der Benutzer die verbleibenden Aktionen im Aktionssatz abbrechen darf. Wenn der Aktionssatz beispielsweise eine Anwendung installiert, für die ein Neustart erforderlich ist, kann der Benutzer den Neustart abbrechen, wodurch wiederum die Installation abgebrochen wird, wenn Sie diese Option auswählen. Der Aktionssatz zum Installieren

wird erneut gemäß seinem Zeitplan ausgeführt. Verwenden Sie diese Option aus diesem Grund sehr sorgfältig. Wenn Sie die Standardeinstellung 0 verwenden, ist im Dialogfeld keine Schaltfläche *Abbrechen* verfügbar.

Anzeigedauer in Sekunden: Geben Sie die Anzahl von Sekunden an, während der die Eingabeaufforderung angezeigt wird, bevor die Aktion ausgeführt wird. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass Sie eine Eingabeaufforderung konfigurieren, die während einer Anwendungsinstallation angezeigt wird, bevor das Gerät einen erforderlichen Neustart ausführt. Wenn Sie festlegen, dass der Benutzer den Aktionssatz abbrechen darf, und Sie angeben, dass die Eingabeaufforderung für 10 Sekunden angezeigt wird, wird die Eingabeaufforderung für 10 Sekunden angezeigt und das Gerät anschließend neu gestartet.

Aufforderungshäufigkeit: Wählen Sie die gewünschte Option aus:

- ♦ **Always:** Zeigt die Eingabeaufforderung jedes Mal an, wenn die Aktion ausgeführt wird.
- ♦ **Einmal pro Gerät:** Zeigt die Eingabeaufforderung einmal auf dem Gerät an, unabhängig davon, wie viele Benutzer sich anmelden.
- ♦ **Einmal pro Benutzer:** Zeigt die Eingabeaufforderung einmal pro Benutzer an, unabhängig davon, bei wie vielen Geräten sich der Benutzer anmeldet.

Eingabeaufforderungen definieren: Definieren Sie die Eingabeaufforderungen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Ländereinstellungen mit unterschiedlichen Meldungen festlegen.

So erstellen Sie eine Nachricht:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Locale und Eingabeaufforderung auswählen* anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ländereinstellung* eine Sprache aus. Die Meldung wird nur auf Geräten mit der angegebenen Ländereinstellung angezeigt. Sie können verschiedene Meldungen erstellen und für jede eine eigene Ländereinstellung festlegen.
- 3 Geben Sie den Text ein, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.

Sie können {0} in Ihren Text aufnehmen, um einen Countdown bereitzustellen, der die Anzahl der Sekunden bis auf 0 herunterzählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Eingabeaufforderung automatisch akzeptiert. Sie können beispielsweise folgenden Text angeben:

Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Speichern Sie Ihre Arbeit und schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.

Die Meldung wird so lange angezeigt wie im Feld *Anzeigedauer in Sekunden* angegeben.

- 4 Klicken Sie auf *OK*.

E.23 Aktion - Reboot/herunterfahren

Im Dialogfeld "Aktion - Reboot/herunterfahren" können Sie die Neustart-/Ausschaltaktion für das Gerät konfigurieren.

Abbildung E-26 Aktion - Dialogfeld "Neustart/herunterfahren"

Aktion hinzufügen - Neustart/herunterfahren

Aktionsname:

Neustart-/Ausschaltaktion für das Gerät konfigurieren.

Aktion auswählen

☒ Neu starten
☐ Herunterfahren

Wartezeit vor Neustart/Herunterfahren: Sekunden

☐ Warnmeldung anzeigen vor Neustart/Herunterfahren
☐ Abbruch durch Benutzer zulassen

Eingabeaufforderung(en) definieren
Hinzufügen Bearbeiten Entfernen

Ländereinstellung	Eingabeaufforderung
Keine Elemente verfügbar.	Keine Elemente verfügbar.

(Beispiel einer Eingabeaufforderung: Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Arbeit speichern und Anwendungen beenden.)

Hinweis: Vor dem Durchführen der Aktion wird angemeldeten Benutzern die obige Meldung auf den Geräten angezeigt. Wenn für eine bestimmte Ländereinstellung keine Meldung eingegeben wurde, wird die standardmäßige englische Meldung verwendet.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Hinweis: Die Aktion "Neustart" sollte normalerweise nicht mit einem auf *Beim Aktualisieren eines Geräts* festgelegten Zeitplan für wiederholten Start verwendet werden. Es gibt zwar einige mögliche Szenarien für diese Konfiguration, die Planung eines Geräts für den Neustart bei der Aktualisierung kann jedoch zu einer Endlosschleife führen.

Booten Sie den Computer neu: Wenn diese Aktion ausgeführt wird, soll der Reboot des Geräts vorgenommen werden.

Herunterfahren: Wenn diese Aktion ausgeführt wird, soll das Gerät heruntergefahren werden.

Wartezeit vor Neustart/Herunterfahren: Geben Sie die Anzahl an Sekunden (zwischen -1 und 1800) an, bevor das Gerät neu gebootet bzw. heruntergefahren wird. Wenn die angegebene Anzahl an Sekunden verstrichen ist, wird der Neustart des Geräts durchgeführt, unabhängig davon, ob der Benutzer auf *OK* klickt oder nicht. Durch Klicken auf *OK* wird das Gerät nicht sofort neu gestartet oder heruntergefahren.

Wenn Sie -1 einstellen, wartet das Gerät unbegrenzt, wodurch ein Neustart bzw. das Herunterfahren des Geräts verhindert wird. Der Wert -1 sollte daher nur in Verbindung mit der Option *Warnmeldung anzeigen vor Neustart/Herunterfahren* und eventuell auch in Verbindung mit der Option *Abbruch durch Benutzer zulassen* eingestellt werden. Wenn Sie den Wert -1 gemeinsam mit der Option *Warnmeldung anzeigen vor Neustart/Herunterfahren* einstellen, wird so lange eine Meldung angezeigt, bis der Benutzer auf *OK* klickt, um den Computer neu zu starten oder herunterzufahren. Wenn Sie diese Option und zusätzlich *Abbruch durch Benutzer zulassen* aktivieren, wird die Meldung so lange angezeigt, bis der Benutzer auf *OK* oder auf *Abbrechen* klickt.

Wenn Sie -1 einstellen, wartet das Gerät unbegrenzt, wodurch ein Neustart bzw. das Herunterfahren des Geräts verhindert wird. Der Wert -1 sollte daher nur in Verbindung mit der Option *Warnmeldung anzeigen vor Neustart/Herunterfahren* und eventuell auch in Verbindung mit der Option *Abbruch durch Benutzer zulassen* eingestellt werden. Wenn Sie den Wert -1 gemeinsam mit der Option *Warnmeldung anzeigen vor Neustart/Herunterfahren* einstellen, wird so lange eine Meldung angezeigt, bis der Benutzer auf *OK* klickt, um den Computer neu zu starten oder herunterzufahren. Wenn Sie zusätzlich die Option *Abbruch durch Benutzer zulassen* aktivieren, wird die Meldung so lange angezeigt, bis der Benutzer auf *OK* oder auf *Abbrechen* klickt.

Vor dem Reboot/Herunterfahren soll eine Warnmeldung angezeigt werden: Geben Sie an, dass für den Benutzer eine Warnung ausgegeben wird, die besagt, dass das Gerät neu gebootet bzw. heruntergefahren wird.

Verwenden Sie beispielsweise die folgende Eingabeaufforderung:

```
The machine will reboot in _ seconds. Please save your work and close any open applications.
```

Vor der Ausführung der Aktion wird die Meldung nur auf dem Gerät angezeigt, wenn der Benutzer angemeldet ist.

Abbruch durch Benutzer zulassen: Geben Sie an, ob der Benutzer den Reboot- bzw. Herunterfahr-Vorgang abbrechen kann.

Eingabeaufforderungen definieren: Definieren Sie die Eingabeaufforderungen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Ländereinstellungen mit unterschiedlichen Meldungen festlegen. Wenn Sie keine andere Ländereinstellung festlegen, wird eine englische Standardmeldung angezeigt.

So erstellen Sie eine Nachricht:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Locale und Eingabeaufforderung auswählen* anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ländereinstellung* eine Sprache aus. Die Meldung wird nur auf Geräten mit der angegebenen Ländereinstellung angezeigt. Sie können verschiedene Meldungen erstellen und für jede eine eigene Ländereinstellung festlegen.
- 3 Geben Sie den Text ein, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.

Sie können {0} in Ihren Text aufnehmen, um einen Countdown bereitzustellen, der die Anzahl der Sekunden bis auf 0 herunterzählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Eingabeaufforderung automatisch akzeptiert. Sie können beispielsweise folgenden Text angeben:

```
Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Speichern Sie Ihre Arbeit und schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
```


Die Meldung wird so lange angezeigt wie im Feld *Anzeigedauer in Sekunden* angegeben.

4 Klicken Sie auf *OK*.

E.24 Aktion - Bearbeiten der Registrierung

Im Dialogfeld "Aktion - Bearbeiten der Registrierung" können Sie die Registrierungseinstellungen konfigurieren, die angewendet werden sollen. Es wird empfohlen, die Registrierung zu sichern, bevor Sie die angegebenen Registrierungseinstellungen anwenden, und sicherzustellen, dass die Registrierung korrekt formatiert und umfassend getestet wurde.

Klicken Sie auf die Registerkarte *Registrierungsbaum*, um Hives im Baum auszuwählen, wo Sie Werte und Schlüssel hinzufügen, Bereiche umbenennen oder entfernen oder in die Sie eine Registrierungsdatei importieren möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte *Erweiterte Einstellungen*, um festzulegen, wie die Aktion ausgeführt werden soll (als System oder Benutzer) und wie die Registrierungsdatei vor dem Anwenden der bearbeiteten Registrierungsdatei gesichert werden soll.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.


Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ [Abschnitt E.24.1, „Registrierungsbaum“](#), auf Seite 169
- ♦ [Abschnitt E.24.2, „Erweiterte Einstellungen“](#), auf Seite 172

E.24.1 Registrierungsbaum

Auf der Seite "Registrierungsbaum" können Sie Hives im Baum auswählen, wo Sie Werte und Schlüssel hinzufügen, Bereiche umbenennen oder entfernen oder in die Sie eine Registrierungsdatei importieren möchten.

Abbildung E-27 Aktion - Dialogfeld "Registrierungsbearbeitung": Seite "Registrierungsbaum"



In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben aufgeführt, die Sie zum Verwalten der Änderungen des Registrierungsbaums ausführen können.

Aufgabe	Vorgehensweise
Registrierungsschlüssel hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie einen Registrierungs-Hive aus, klicken Sie auf <i>Neu</i> und dann auf <i>Schlüssel</i>. Geben Sie den Namen des Schlüssels an. Wählen Sie einen der folgenden Registrierungsvorgänge aus: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Immer erstellen: Erstellt den Schlüssel unabhängig davon, ob er bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. ♦ Erstellen, falls nicht vorhanden: Erstellt den Schlüssel nur dann, wenn er nicht bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. ♦ Umbenennen: Benennt den Schlüssel um, wenn er bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. ♦ Löschen: Löscht den Schlüssel, wenn er bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. ♦ Löschen und neu erstellen: Löscht den Schlüssel, wenn er zurzeit in der Registrierung des Arbeitsplatzrechners vorhanden ist, und erstellt ihn dann neu. ♦ Löschen, wenn leer: Löscht den Schlüssel, wenn er bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden, jedoch leer ist. ♦ Keine: Führt keine Registrierungsvorgänge aus.


Aufgabe	Vorgehensweise
Einen Registrierungs- wert hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Objekt und klicken Sie dann auf <i>Wert</i>, um das Dialogfeld "Wert hinzufügen zu" anzuzeigen. Wählen Sie aus der Liste <i>Wertetyp</i> eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Standard: Fügt dem ausgewählten Schlüssel einen Standard-Zeichenkettenwert hinzu. ♦ Zeichenkette: Fügt dem ausgewählten Schlüssel einen Zeichenkettenwert hinzu. ♦ Binär: Fügt dem ausgewählten Schlüssel einen Binärwert hinzu. Der Großteil der Informationen zu Hardwarekomponenten wird als Binärdaten gespeichert und im Hexadezimalformat angezeigt. ♦ Dword: Fügt dem ausgewählten Schlüssel einen DWORD-Wert hinzu. DWORD-Werte werden als Zahl mit 4 Byte dargestellt. Zahlreiche Parameter für Gerätetreiber und Dienste sind von diesem Typ und werden im Binär-, Hexadezimal- oder Dezimalformat angezeigt. ♦ Erweiterbare Zeichenkette: Fügt dem ausgewählten Schlüssel eine erweiterbare Zeichenkette hinzu. Als erweiterbare Zeichenkette wird eine Datenzeichenkette mit variabler Länge bezeichnet. Zu diesem Datentyp zählen Variablen, die aufgelöst werden, wenn ein Programm oder Dienst die Daten nutzt. ♦ Mehrfachzeichenkette: Fügt dem ausgewählten Schlüssel eine Zeichenkette mit mehreren Werten hinzu. Mehrfachzeichenketten-Werte enthalten Listen oder mehrere Werte in einem für das menschliche Auge aussagekräftigen Format. Einträge sind durch Leerschritte, Kommata oder andere Zeichen voneinander getrennt. ♦ Qword: Fügt dem ausgewählten Schlüssel eine Qword-Zeichenkette hinzu. Als Qword-Wert werden Daten bezeichnet, die durch eine Ganzzahl mit 64-Bit dargestellt werden. Diese Daten werden im Registrierungseditor als Binärwert angezeigt. ♦ Verbindung: Fügt dem ausgewählten Schlüssel einen Link-Zeichenkettenwert hinzu. Als Link-Zeichenkettenwert wird eine Unicode-Zeichenkette bezeichnet, mit der ein symbolischer Link benannt wird. ♦ Keine: Führt keine Registrierungsvorgänge aus. ♦ Vollständiger Ressourcendeskriptor: Fügt dem ausgewählten Schlüssel den Wert eines vollständigen Ressourcendeskriptors hinzu. Als vollständiger Ressourcendeskriptor wird eine Reihe verschachtelter Arrays bezeichnet, in denen eine Ressourcenliste für eine Hardwarekomponente/einen Hardwaretreiber gespeichert wird. ♦ Ressourcenliste: Fügt dem ausgewählten Schlüssel eine Ressourcenliste hinzu. Als Ressourcenliste wird eine Reihe verschachtelter Arrays bezeichnet, in denen eine Ressourcenliste gespeichert wird, die von einem Hardwaregerätetreiber oder einem der von ihm gesteuerten Geräte verwendet wird. ♦ Ressourcenanforderungsliste: Fügt dem ausgewählten Schlüssel eine Ressourcenanforderungsliste hinzu. Als Ressourcenanforderungsliste wird eine Reihe verschachtelter Arrays bezeichnet, in der die Liste eines Gerätetreibers mit möglichen Hardwareressourcen gespeichert wird, die der Treiber bzw. eines der von ihm gesteuerten Geräte verwenden kann. Geben Sie die Daten an. Der Datentyp variiert je nachdem, welchen Wertetyp Sie im vorigen Schritt ausgewählt haben.

Aufgabe	Vorgehensweise
	<p>4. Wählen Sie einen der folgenden Registrierungsvorgänge aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Immer erstellen: Diese Einstellung wird immer in der Registrierung erstellt, selbst dann, wenn sie bereits vorhanden ist. In diesem Fall werden die aktuellen Werte der Einstellung überschrieben. Wenn beispielsweise <code>PATH=C:\</code> bereits vorhanden ist, wird er durch <code>PATH=C:\TEMP</code> ersetzt. ♦ Erstellen, falls vorhanden: Die Einstellung wird nur dann erstellt, wenn sie bereits vorhanden ist. Die aktuellen Werte der Einstellung werden überschrieben. Wenn beispielsweise <code>PATH=C:\</code> bereits vorhanden ist, wird er durch <code>PATH=C:\TEMP</code> ersetzt. ♦ Erstellen, falls nicht vorhanden: Die Einstellung wird nur dann erstellt, wenn sie noch nicht vorhanden ist. ♦ Löschen: Die Einstellung wird gelöscht. Wenn die Registrierungseinstellung untergeordnete Einstellungen hat, so werden die untergeordneten Einstellungen ebenfalls gelöscht. ♦ Anhängen, wenn vorhanden; sonst erstellen: Hängt den Registrierungswert an, wenn der Wert bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. Falls noch kein Registrierungswert vorhanden ist, wird er erstellt. ♦ Voranstellen, wenn vorhanden; sonst erstellen: Stellt den Registrierungswert voran, wenn der Wert bereits in der Registrierung der Arbeitsstation vorhanden ist. Falls noch kein Registrierungswert vorhanden ist, wird er erstellt.
Einen Eintrag umbenennen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Element, und klicken Sie dann auf <i>Bearbeiten > Umbenennen</i>. 2. Geben Sie den neuen Namen an.
Einen Eintrag entfernen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Objekt und klicken Sie dann auf <i>Löschen</i>.
Den Inhalt einer Registrierungsdatei importieren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf <i>Importieren</i>, und geben Sie dann die Registrierungsdatei an, deren Inhalt Sie importieren möchten.
Suchen Sie nach dem Namen eines Registrierungswerts, dem Registrierungsschlüssel oder nach beidem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geben Sie den Namen des gesuchten Werts oder Schlüssels an. 2. Wählen Sie Registrierungsschlüssel/Wert, <i>Registrierungswertdaten</i> oder <i>Beides</i>. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <i>Nur innerhalb der angegebenen Knoten suchen</i>, um die Suche auf den in der Liste <i>Registrierungsbaum</i> ausgewählten Knoten zu begrenzen. 4. Klicken Sie auf <i>Suchen</i>.

E.24.2 Erweiterte Einstellungen

Auf der Seite "Erweiterte Einstellungen" können Sie die anzuwendenden Registrierungseinstellungen konfigurieren.

Abbildung E-28 Aktion - Dialogfeld "Registrierungsbearbeitung": Seite "Erweiterte Einstellungen"



Aktion ausführen als: Geben Sie an, wie die Aktion ausgeführt werden soll:

- ♦ **System:** Die Anwendung wird unter dem Benutzer des lokalen Systems ausgeführt und der Berechtigungsnachweis der Administratorebene wird übernommen. Die Aktion hat beispielsweise volle Rechte für die Struktur `HKEY_LOCAL_MACHINE`.
- ♦ **Benutzer:** Die Registrierungsdatei wird unter Verwendung der Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers angewandt. Dieser Vorgang erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer. Wenn Sie die Schlüssel in der Struktur `HKEY_CURRENT_USER` ändern, müssen Sie die Aktion als Benutzer ausführen. Je nachdem, welche Rechte dem Benutzer zugewiesen wurden, kann die Aktion Rechte für die Struktur `HKEY_LOCAL_MACHINE` haben oder auch nicht. Wenn Sie *Benutzer* auswählen, muss der Benutzer am Gerät angemeldet sein, ansonsten schlägt die Aktion fehl.

Vor Anwendung der Registrierungsdatei eine Sicherung der Registrierung erstellen:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie dann den Pfad für die Sicherungsdatei an, zum Beispiel `c:\BackupFile.reg`.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird vor dem Importieren der konfigurierten Registrierungsdatei die gesamte Registrierung gesichert. Der Sicherungsvorgang wird immer dann ausgeführt, wenn diese Aktion ausgeführt wird. Dies kann sehr zeitaufwändig sein und die Sicherungsdatei ist möglicherweise sehr groß.

Exportieren Sie vor dem Bearbeiten der Registrierung die Schlüssel, die Sie bearbeiten möchten, oder sichern Sie durch Auswahl dieser Option die gesamte Registrierung. Tritt ein Problem auf, so können Sie die den vorigen Stand der Registrierung wiederherstellen.

E.25 Aktion - Skript ausführen

Im Dialogfeld "Aktion - Skript ausführen" können Sie ein Skript konfigurieren, das auf dem verwalteten Gerät ausgeführt werden soll. Damit die Aktion "Skript ausführen" erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das Skript automatisch ausgeführt wird (kein Benutzereingriff erforderlich).

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Die Einstellungen variieren je nach Typ des Skripts, das Sie aus der Liste *Auszuführendes Skript* auswählen. Mit den zur Verfügung stehenden Optionen können Sie

- ♦ [Abschnitt E.25.1, „Eine Datei auf einem verwalteten Gerät angeben“](#), auf Seite 174
- ♦ [Abschnitt E.25.2, „Eigenes Skript definieren“](#), auf Seite 176
- ♦ [Abschnitt E.25.3, „Wählen Sie aus diesem Gerät aus“](#), auf Seite 177

E.25.1 Eine Datei auf einem verwalteten Gerät angeben

Wählen Sie diese Option aus, um ein auf dem verwalteten Gerät vorhandenes Skript auszuführen.

Abbildung E-29 Aktion - Dialogfeld "Skript ausführen"

Aktion hinzufügen - Skript ausführen

Aktionsname

Skript konfigurieren, das auf dem verwalteten Gerät ausgeführt werden soll.

Auszuführendes Skript:

Skriptdateiname: *
(z. B. C:\scripts\xyz.pl)

Skriptparameter:

Pfad zur Skript-Engine:

Skript-Engine-Parameter:

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten ☐ Keine Wartezeit
☒ Bei Abschluss der Aktion
☐ Wartedauer Sekunden
☐ Bei Überschreitung Aktion beenden

[Weitere Optionen](#)

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

Skriptdateiname: Geben Sie den Pfad für die Skriptdatei auf dem Zielgerät an, beispielsweise /usr/local/xyz.pl.

Skriptparameter: Geben Sie beliebige zusätzliche Parameter an, die Sie in die Befehlszeile einfügen möchten, nachdem der Skriptdateiname angegeben wurde. Als Folge werden Parameter an Ihr ausführbares Skript übergeben.

Pfad zur Script Engine: Geben Sie den Interpreter an, der die Ausführung Ihres Skripts startet.
Beispiel: C:\Programme\Perl\bin\Perl.exe.

Bei Windows-Skripts, bei denen es sich nicht um Stapelskripts handelt (z. B. VBScript), sollte im Feld *Pfad zur Skript-Engine* der Pfad des Windows-basierten Skript-Host angegeben werden, beispielsweise C:\Windows\System32\wscript.exe.

Skript-Engine-Parameter: Geben Sie sämtliche Parameter an, die in die Befehlszeile eingefügt werden sollen, wenn die Skript-Engine gestartet wird.

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten: Geben Sie die Vorgehensweise nach Ausführung des Skripts an:

- ♦ **Keine Wartezeit:** Die nächste Aktion in der Liste wird sofort ausgeführt.
- ♦ **Wenn Aufruf abgeschlossen:** Die nächste Aktion in der Liste wird ausgeführt, nachdem die aufgerufene Aktion abgeschlossen wurde.
- ♦ **Wartedauer _ Sekunden:** Die nächste Aktion wird erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Sekunden ausgeführt.
 - ♦ **Bei Überschreitung Aktion beenden:** Wenn Sie die Option "Wartedauer _ Sekunden" wählen, wird diese Option aktiviert. Wenn die festgelegte Anzahl von Sekunden überschritten und die Aktion nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird die Aktion beendet.

Rückgabecodes für erfolgreiche Ausführung: Geben Sie die vom Skript zurückgegebenen Codes für erfolgreiche Ausführung an, die ungleich Null sind. Sie können mehrere Codes für erfolgreiche Ausführung angeben, indem Sie sie durch Kommas trennen.

Wenn ein Skript Codes über erfolgreiche Ausführung ungleich Null zurückgibt, sollten Sie diese von Null abweichenden Erfolgscode angeben, während Sie die Aktion starten. Beispielsweise gibt explorer.exe in Windows für erfolgreiche Ausführung den Code 1 zurück. Zum erfolgreichen Start der Explorer-Anwendung müssen Sie beim Starten der Aktion 1 als Code für erfolgreiche Ausführung hinzufügen.

Arbeitsverzeichnis: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um das Arbeitsverzeichnis des Skripts festzulegen. Geben Sie das ursprüngliche Arbeitsverzeichnis für das Skript an.

Priorität: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Priorität des Skripts festzulegen. Geben Sie die Priorität für den Vorgang an, der das Skript ausführt. Mit dieser Option können Sie konfigurieren, wie hoch die CPU-Auslastung für den Skriptvorgang sein darf. Wählen Sie eine der folgenden Prioritäten aus: *Echtzeit*, *Hoch*, *Überdurchschnittlich*, *Normal*, *Unterdurchschnittlich* oder *Niedrig*.

Ausführen als: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Einstellung "Ausführen als" des Skripts festzulegen. Legen Sie eine Option fest:

- ♦ **System:** Führt das Skript als System-Zugang aus (als Dienst).
- ♦ **Administrator:** Führt das Skript als dynamischen Administratorbenutzer aus. Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen oder zur Ausführung von Skripten, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.

- ♦ **Benutzer:** Zur Ausführung des Skripts werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Das Skript erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

E.25.2 Eigenes Skript definieren

Wählen Sie diese Option aus, um ein Skript im ZENworks-Kontrollzentrum einzugeben.

Abbildung E-30 Aktion - Dialogfeld "Skript ausführen"

Inhalt des Skripts: Klicken Sie auf *Bearbeiten*, um ein Textfeld anzuzeigen, in das Sie Ihr Skript eingeben. Das Skript wird an die zugewiesenen Geräte geliefert und in der standardmäßigen Shell-Umgebung des Geräts ausgeführt.

Beispielsweise können Sie mithilfe der Skriptfunktionen der Bundles die Laufwerkzuordnung automatisieren. Das Skript Ihres Bundles könnte wie folgt lauten:

```
net use m: \\server\sys
net use w: \\server\voll
```

Wenn der Benutzer als eDirectory-Benutzer mit Rechten angemeldet ist, funktioniert die Zuordnung. Durch Einfügen des Benutzernamens/Passworts in die Skriptzeile kann ein Laufwerk unter Verwendung eines Domänenkontos einer Windows-Freigabe zugeordnet werden. Ist der Benutzer als Active Directory-Benutzer mit Rechten angemeldet, sind Benutzername und Passwort nicht erforderlich.

Datei mit Erweiterung speichern: Geben Sie die Erweiterung an, die beim Speichern des Skripts angehängt wird. Zum Beispiel *.bat*.

Pfad zur Skript Engine: Geben Sie den Interpreter an, der die Ausführung Ihres Skripts startet.

Skript-Engine-Parameter: Geben Sie sämtliche Parameter an, die in die Befehlszeile eingefügt werden sollen, wenn die Skript-Engine gestartet wird.

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten: Geben Sie die Vorgehensweise nach Ausführung des Skripts an:

- ♦ **Keine Wartezeit:** Die nächste Aktion in der Liste wird sofort ausgeführt.
- ♦ **Wenn Aufruf abgeschlossen:** Die nächste Aktion in der Liste wird ausgeführt, nachdem die aufgerufene Aktion abgeschlossen wurde.
- ♦ **Wartedauer _ Sekunden:** Die nächste Aktion wird erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Sekunden ausgeführt.
 - ♦ **Bei Überschreitung Aktion beenden:** Wenn Sie die Option "Wartedauer _ Sekunden" wählen, wird diese Option aktiviert. Wenn die festgelegte Anzahl von Sekunden überschritten und die Aktion nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird die Aktion beendet.

Arbeitsverzeichnis: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um das Arbeitsverzeichnis des Skripts festzulegen. Geben Sie das ursprüngliche Arbeitsverzeichnis für das Skript an.

Priorität: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Priorität des Skripts festzulegen. Geben Sie die Priorität für den Vorgang an, der das Skript ausführt. Mit dieser Option können Sie konfigurieren, wie hoch die CPU-Auslastung für den Skriptvorgang sein darf. Wählen Sie eine der folgenden Prioritäten aus: "Echtzeit", "Hoch", "Überdurchschnittlich", "Normal", "Unterdurchschnittlich" oder "Niedrig".

Ausführen als: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Einstellung "Ausführen als" des Skripts festzulegen. Legen Sie eine Option fest:

- ♦ **System:** Führt das Skript als System-Zugang aus (als Dienst).
- ♦ **Administrator:** Führt das Skript als dynamischen Administratorbenutzer aus. Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen oder zur Ausführung von Skripten, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.
- ♦ **Benutzer:** Zur Ausführung des Skripts werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Das Skript erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

E.25.3 Wählen Sie aus diesem Gerät aus

Wählen Sie diese Option aus, um eine Datei anzugeben, die sich bereits auf dem Gerät befindet, auf dem das ZENworks-Kontrollzentrum ausgeführt wird.

Abbildung E-31 Aktion - Dialogfeld "Skript ausführen"

Aktion hinzufügen - Skript ausführen

Aktionsname: Skript ausführen

Skript konfigurieren, das auf dem verwalteten Gerät ausgeführt werden soll.

Auszuführendes Skript: Von diesem Gerät wählen

Von diesem Gerät wählen *

Skriptparameter:

Pfad zur Skript-Engine:

Skript-Engine-Parameter:

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten

☐ Keine Wartezeit

☒ Bei Abschluss der Aktion

☐ Wartedauer Sekunden

☐ Bei Überschreitung Aktion beenden

[Weitere Optionen](#)

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

OK Abbrechen

Von diesem Gerät wählen: Navigieren Sie zur Skript-Datei und wählen Sie sie aus.

Skriptparameter: Geben Sie beliebige zusätzliche Parameter an, die Sie in die Befehlszeile einfügen möchten, nachdem der Skriptdateiname angegeben wurde. Als Folge werden Parameter an Ihr ausführbares Skript übergeben.

Pfad zur Script Engine: Geben Sie den Interpreter an, der die Ausführung Ihres Skripts startet.

Skript-Engine-Parameter: Geben Sie sämtliche Parameter an, die in die Befehlszeile eingefügt werden sollen, wenn die Skript-Engine gestartet wird.

Vor Übergang zur nächsten Aktion warten: Geben Sie die Vorgehensweise nach Ausführung des Skripts an:

- ♦ **Keine Wartezeit:** Die nächste Aktion in der Liste wird sofort ausgeführt.
- ♦ **Wenn Aufruf abgeschlossen:** Die nächste Aktion in der Liste wird ausgeführt, nachdem die aufgerufene Aktion abgeschlossen wurde.
- ♦ **Wartedauer _ Sekunden:** Die nächste Aktion wird erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Sekunden ausgeführt.
 - ♦ **Bei Überschreitung Aktion beenden:** Wenn Sie die Option "Wartedauer _ Sekunden" wählen, wird diese Option aktiviert. Wenn die festgelegte Anzahl von Sekunden überschritten und die Aktion nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird die Aktion beendet.

Arbeitsverzeichnis: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um das Arbeitsverzeichnis des Skripts festzulegen. Geben Sie das ursprüngliche Arbeitsverzeichnis für das Skript an.

Priorität: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Priorität des Skripts festzulegen. Geben Sie die Priorität für den Vorgang an, der das Skript ausführt. Mit dieser Option können Sie konfigurieren, wie hoch die CPU-Auslastung für den Skriptvorgang sein darf. Wählen Sie eine der folgenden Prioritäten aus: "Echtzeit", "Hoch", "Überdurchschnittlich", "Normal", "Unterdurchschnittlich" oder "Niedrig".


Ausführen als: Klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um die Einstellung "Ausführen als" des Skripts festzulegen. Legen Sie eine Option fest:

- ♦ **System:** Führt das Skript als System-Zugang aus (als Dienst).
- ♦ **Administrator:** Führt das Skript als dynamischen Administratorbenutzer aus. Ein dynamischer Administrator ist ein Administratorkonto, das zur Ausführung bestimmter Verfahren, beispielsweise zur Installation von Anwendungen oder zur Ausführung von Skripten, vorübergehend erstellt wird. Die Verwendung eines dynamischen Administrators ist hilfreich, wenn Anwendungen (beispielsweise MSI-Anwendungen) installiert werden, die nicht im Systembereich installiert werden können. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird der dynamische Administrator erstellt, der daraufhin die erforderlichen Aufgaben ausführt, und anschließend wird das Konto wieder gelöscht.
- ♦ **Benutzer:** Zur Ausführung des Skripts werden die Berechtigungsnachweise des angemeldeten Benutzers verwendet. Das Skript erhält beispielsweise dieselben Rechte für die Registrierung und das Dateisystem wie der angemeldete Benutzer.

E.26 Aktion - Dienst starten/stoppen

Im Dialogfeld "Aktion - Dienst starten/stoppen" können Sie den Dienst angeben, der starten oder stoppen soll.

Abbildung E-32 Aktion - Dialogfeld "Dienst starten/stoppen"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Service-Name: Geben Sie einen Dienst an und ob Sie diesen starten oder stoppen möchten.

Aktion auswählen: Wählen Sie eine der folgenden Aktionen:

- ♦ **Startet den Dienst:** Startet den angegebenen Dienst. Wenn der Dienst bereits auf dem Gerät ausgeführt wird, wird der Task "Dienst starten" abgeschlossen.
- ♦ **Stoppt den Dienst:** Stoppt den angegebenen Dienst. Wenn der Dienst auf dem Gerät nicht ausgeführt wird, wird die Aufgabe "Dienst stoppen" abgeschlossen.

E.27 Persönlichkeit speichern

Auf der Seite "Persönlichkeit speichern" können Sie die Schablone für die Persönlichkeitsmigration und das Verzeichnis angeben, in dem die PNP-Datei (Platform Neutral Package) erstellt werden soll.

Abbildung E-33 Aktion – Dialogfeld "Persönlichkeit speichern"

Aktion hinzufügen - Persönlichkeit speichern

Aktionsname: * Persönlichkeit speichern

Vorlage für die Migration angeben *

☒ Eine Vorlage von diesem Gerät hochladen:

☐ Eine Vorlage auf dem verwalteten Gerät angeben:

(z. B. C:\Templates\PersonalityMigrationTemplate.xml)

Pfad, unter dem die PNP-Datei erstellt werden soll *

(z. B. \\dataserver\userpersonality\%USERNAME%.pnp)

☐ Passwort zur Verschlüsselung der PNP-Datei

Passwort eingeben

Passwort wiederholen

Auf mehrere Dateien ausdehnen

☒ Nie ausdehnen


☐ Ausdehnen bei Größe 650 MB

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, danach in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, dann auf die Registerkarte *Aktionen*, dann auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie dort die Aktion *Persönlichkeit anwenden* aus.

Vorlage von diesem Gerät hochladen: Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Inhalt hochladen" anzuzeigen. Suchen Sie die Schablone, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus.

Eine Vorlage auf dem verwalteten Gerät angeben: Wählen Sie diese Option aus, um den Pfad der Schablone für die Persönlichkeitsmigration auf dem verwalteten Gerät anzugeben. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.

Pfad, unter dem die PNP-Datei erstellt werden soll: Geben Sie den Pfad der PNP-Datei auf dem verwalteten Gerät an, in die die Migrationseinstellungen und -daten gespeichert werden sollen. Sie können auch den UNC-Pfad der Datei angeben.

Passwort zur Verschlüsselung der PNP-Datei: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Passwort zum Schutz der PNP-Datei einzugeben.

Geben Sie das Passwort noch einmal im Feld *Passwort wiederholen* ein, um es zu bestätigen.

Auf mehrere Dateien ausdehnen: Sie können wählen, die Persönlichkeitsmigration auf mehrere Dateien auszudehnen, damit Sie Daten auf Wechselmedien speichern können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ♦ **Nie ausdehnen:** Wählen Sie diese Option, um Persönlichkeiten zu migrieren, ohne sie auf die Dateien auszudehnen.
- ♦ **Ausdehnen bei Größe:** Wählen Sie diese Option, um eine Ausdehnungsgröße für die Dateien anzugeben. Die Standard-Ausdehnungsgröße ist 650 MB.

E.28 Aktion - Anwendung beenden

Im Dialogfeld "Aktion - Anwendung beenden" können Sie alle Vorgänge rückgängig machen, die im aufrufbezogenen Aktionssatz durchgeführt wurden. Sie können eine Eingabeaufforderung konfigurieren, um Benutzer über die Beendigung zu benachrichtigen.

Name und Typ jedes Vorgangs, der rückgängig gemacht wird, wird in der Liste angezeigt.

Abbildung E-34 Aktion - Dialogfeld "Anwendung beenden"

Aktion bearbeiten - Anwendung beenden

Aktionsname

Mit diesem Task werden sämtliche im aufrufbezogenen Aktionssatz durchgeführten Vorgänge rückgängig gemacht. Folgende Vorgänge werden rückgängig gemacht:

Name	Typ
Für diesen Task müssen keine Tätigkeiten ausgeführt werden.	

Benutzer bezüglich Beendigung benachrichtigen

Hinzufügen Bearbeiten Entfernen

☐ Ländereinstellung Eingabeaufforderung

Keine Elemente verfügbar.

(Beispiel einer Eingabeaufforderung: Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Arbeit speichern und Anwendungen beenden.)

Hinweis: Vor dem Durchführen der Aktion wird angemeldeten Benutzern die obige Meldung auf den Geräten angezeigt. Wenn für eine bestimmte Ländereinstellung keine Meldung eingegeben wurde, wird die standardmäßige englische Meldung verwendet.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“**, auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Benutzer bezüglich Beendigung benachrichtigen: Definieren Sie die Eingabeaufforderungen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen. Sie können auch verschiedene Locales mit unterschiedlichen Meldungen festlegen.

So erstellen Sie eine Nachricht:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Locale und Eingabeaufforderung auswählen* anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ländereinstellung* eine Sprache aus. Die Meldung wird nur auf Geräten mit der angegebenen Ländereinstellung angezeigt. Sie können verschiedene Meldungen erstellen und für jede eine eigene Ländereinstellung festlegen.
- 3 Geben Sie den Text an, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.

Sie können {0} in Ihren Text aufnehmen, um einen Countdown bereitzustellen, der die Anzahl der Sekunden bis auf 0 herunterzählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Eingabeaufforderung automatisch akzeptiert. Sie können beispielsweise folgenden Text angeben:

Die Anwendung wird in {0} Sekunden beendet. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Die Meldung wird so lange angezeigt wie im Feld *Anzeigedauer in Sekunden* angegeben.

4 Klicken Sie auf *OK*.

Zum Entfernen einer Eingabeaufforderung aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf *Entfernen*.

E.29 Aktion - Eingabeaufforderung der Anwendung beenden

Im Dialogfeld "Aktion - Eingabeaufforderung der Anwendung beenden" können Sie eine Eingabeaufforderung konfigurieren, die Benutzer vor dem Beenden der Anwendung informiert, und die Anzahl der Sekunden für die Benachrichtigung, die Wiederholversuche der Eingabeaufforderung und unterschiedliche Meldungen für unterschiedliche Gebietsschemata festlegen.

Abbildung E-35 Aktion - Dialogfeld "Eingabeaufforderung der Anwendung beenden"

Aktion bearbeiten - Eingabeaufforderung zum Beenden der Anwendung

Aktionsname: Eingabeaufforderung zum Beende...

Anzeigedauer in Sekunden: 60

Anzahl der zulässigen Wiederholungen: 0

Benutzer zum Speichern nicht gespeicherter Daten auffordern	
	Hinzufügen Bearbeiten Entfernen
<input type="checkbox"/>	Ländereinstellung Eingabeaufforderung

Keine Elemente verfügbar.

(Beispiel einer Eingabeaufforderung: Der Computer wird in {0} Sekunden neu gestartet. Arbeit speichern und Anwendungen beenden.)

Hinweis: Vor dem Durchführen der Aktion wird angemeldeten Benutzern die obige Meldung auf den Geräten angezeigt. Wenn für eine bestimmte Ländereinstellung keine Meldung eingegeben wurde, wird die standardmäßige englische Meldung verwendet.

OK Abbrechen

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Anzeigedauer in Sekunden: Geben Sie die Anzahl von Sekunden an, während der die Eingabeaufforderung angezeigt wird, bevor die Aktion ausgeführt wird. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass Sie eine Eingabeaufforderung konfigurieren, um den Benutzer zu benachrichtigen,

dass eine Anwendung gerade beendet wird. Wenn Sie festlegen, dass die Eingabeaufforderung für 10 Sekunden angezeigt wird, wird die Eingabeaufforderung für 10 Sekunden angezeigt und anschließend wird die Anwendung beendet.

Anzahl der zulässigen Wiederholungen: Geben Sie an, wie oft die Eingabeaufforderung angezeigt wird, bevor die nächste Aktion durchgeführt wird.

Benutzer zum Speichern nicht gespeicherter Daten auffordern: Definieren Sie die Eingabeaufforderungen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen. Sie können auch verschiedene Locales mit unterschiedlichen Meldungen festlegen.

So erstellen Sie eine Nachricht:

- 1 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um das Dialogfeld *Locale und Eingabeaufforderung auswählen* anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ländereinstellung* eine Sprache aus. Die Meldung wird nur auf Geräten mit der angegebenen Ländereinstellung angezeigt. Sie können verschiedene Meldungen erstellen und für jede eine eigene Ländereinstellung festlegen.
- 3 Geben Sie den Text ein, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.
Sie können {0} in Ihren Text aufnehmen, um einen Countdown bereitzustellen, der die Anzahl der Sekunden bis auf 0 herunterzählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Eingabeaufforderung automatisch akzeptiert. Sie können beispielsweise folgenden Text angeben:
`Die Anwendung wird in {0} Sekunden beendet. Speichern Sie Ihre Arbeit.`
Die Meldung wird so lange angezeigt wie im Feld *Anzeigedauer in Sekunden* angegeben.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

E.30 Aktion - Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen

Im Dialogfeld "Aktion - Installationsbezogene Aktionen rückgängig machen" können Sie alle Vorgänge widerrufen, die im installationsbezogenen Aktionssatz ausgeführt wurden. In der Liste werden Name und Typ aller Aktionen angezeigt, die rückgängig gemacht werden. Für diese Aktion gibt es keine Konfigurationsaufgaben, die Sie ausführen müssen.


Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1](#), „Erstellen von Anweisungs-Bundles“, auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

E.31 Aktion - Bundle deinstallieren


Im Dialogfeld "Aktion - Bundle deinstallieren" können Sie ein Bundle wählen, das vom Gerät entfernt werden soll.

Abbildung E-36 Aktion - Dialogfeld "Bundle deinstallieren"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- ♦ Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- ♦ Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Klicken Sie auf , um nach dem Bundle zu suchen und es zur Deinstallation vom Gerät auszuwählen.

Die Liste *Suchen in* gibt standardmäßig den Pfad */Bundles* an. Wenn Sie für Ihre Bundles Unterordner angelegt haben, wählen Sie den entsprechenden Ordner mit Pfeil nach unten aus. Die Liste *Elemente des Typs* wird standardmäßig auf *Alle Typen* eingestellt, damit alle Bundle-Typen angezeigt werden (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows-Bundles). Wenn Sie den Namen des gesuchten Bundles kennen, können Sie das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

Zur Deinstallation von Anweisungs-Bundles dürfen Sie nicht die Aktion *Bundle deinstallieren* verwenden.

Beim Erstellen dieser Aktion entsteht eine Bundle-Abhängigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.4, „Abhängigkeits-Bundles“](#), auf Seite 13.


E.32 Aktion - Bundle überprüfen

Im Dialogfeld "Aktion - Bundle überprüfen" können Sie ein Bundle auf dem Gerät überprüfen.

Durch Überprüfung eines Bundles wird sichergestellt, dass das angegebene Bundle oder die angegebene Bundle-Gruppe ordnungsgemäß auf dem Gerät installiert wurde.


Beispielsweise führt die Überprüfung eines MSI-Bundles dazu, dass die Aufgabe einen MSI/repair-Prozess für das Bundle ausführt.

Abbildung E-37 Aktion - Dialogfeld "Bundle überprüfen"



Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

Klicken Sie auf , um das Bundle zu suchen und es zur Überprüfung am Gerät auszuwählen.

Die Liste *Suchen in* gibt standardmäßig den Pfad */Bundles* an. Wenn Sie für Ihre Bundles Unterordner angelegt haben, wählen Sie den entsprechenden Ordner mit Pfeil nach unten aus. Die Liste *Elemente des Typs* wird standardmäßig auf *Alle Typen* eingestellt, damit alle Bundle-Typen angezeigt werden (Anweisungs-, Datei-, Imaging- und Windows*-Bundles). Wenn Sie den Namen des gesuchten Bundles kennen, können Sie das Feld *Elementname* verwenden, um danach zu suchen.

Beim Erstellen dieser Aktion entsteht eine Bundle-Abhängigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.4, „Abhängigkeits-Bundles“](#), auf Seite 13.

E.33 Aktion - Installationsbezogene Aktionen überprüfen

Die Aktion "Installationsbezogene Aktionen überprüfen" überprüft alle Aktionen, die im installationsbezogenen Aktionssatz ausgeführt werden. Für diese Aktion ist keinerlei Konfiguration erforderlich.

Sie können dieses Dialogfeld mithilfe der folgenden Methoden aufrufen:

- Als Teil des Vorgangs zur Erstellung eines Anweisungs-Bundles mithilfe der Bundle-Kategorie *Aktionen*. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Erstellen von Anweisungs-Bundles“](#), auf Seite 19.
- Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Bundles*, klicken Sie in der Spalte *Name* der Liste *Bundles* auf den unterstrichenen Link eines Bundles, klicken Sie auf die Registerkarte *Aktionen*, klicken Sie auf eine der Aktionssatz-Registerkarten (Installieren, Starten, Überprüfen, Deinstallieren, Beenden oder Preboot), klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Hinzufügen* und wählen Sie eine verfügbare Aktion aus.

In den folgenden Abschnitten werden die Szenarios beschrieben, die bei Verwendung der Bundles-Komponente von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management auftreten können.

- ♦ „Das aktive Textfeld kann in der Benutzeroberfläche des ZENWorks-Kontrollzentrums nicht gefunden werden“ auf Seite 187
- ♦ „Beim Hochladen von Inhalt aus einer Textdatei in ein Anweisungs-Bundle wird der Inhalt beschädigt“ auf Seite 187
- ♦ „Beim Starten von Anwendungen wird das Fenster für Benutzereingaben möglicherweise nicht angezeigt“ auf Seite 187
- ♦ „Auswahl sehr vieler Dateien zum Hochladen an den Inhaltsserver während der Durchführung der Aktion "Verzeichnis installieren" oder "Dateien installieren" mit dem Firefox-Browser nicht möglich“ auf Seite 188
- ♦ „Die Aktion "MSI installieren" kann auf einem Gerät unter Windows 2000 nicht ausgeführt werden“ auf Seite 188

Das aktive Textfeld kann in der Benutzeroberfläche des ZENWorks-Kontrollzentrums nicht gefunden werden

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Softwareverteilung.

Erklärung: Wenn Sie Firefox 2.0 zum Öffnen des ZENworks-Kontrollzentrums verwenden, kann es vorkommen, dass der Cursor nicht mehr im aktiven Feld angezeigt wird.

Aktion: Verwenden Sie Internet Explorer.

Beim Hochladen von Inhalt aus einer Textdatei in ein Anweisungs-Bundle wird der Inhalt beschädigt

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Softwareverteilung.

Erklärung: Wenn Sie die Aktion "Textdatei bearbeiten" verwenden, um eine Textdatei mit erweiterten Zeichen hochzuladen, wird der Inhalt beschädigt.

Aktion: Öffnen Sie die Textdatei, speichern Sie sie im Format UTF-8 und laden Sie dann die Datei hoch.

Beim Starten von Anwendungen wird das Fenster für Benutzereingaben möglicherweise nicht angezeigt

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Softwareverteilung.

Erklärung: Wenn Sie Bundles verwenden, um Anwendungen zu starten, die eine Benutzereingabe erfordern, ist das Fenster für die Benutzereingabe möglicherweise hinter dem Anwendungsfenster verborgen. Dieses Problem kann auftreten, wenn eine Anwendung zum ersten Mal für die Benutzeranmeldung gestartet wird.

Aktion: Wenn Sie das Fenster sofort anzeigen möchten, müssen Sie die Anwendung minimieren. Zur Behebung des Problems müssen Sie das System neu starten.

Auswahl sehr vieler Dateien zum Hochladen an den Inhaltsserver während der Durchführung der Aktion "Verzeichnis installieren" oder "Dateien installieren" mit dem Firefox-Browser nicht möglich

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Softwareverteilung.

Erklärung: Sie können während der Durchführung der Aktion "Verzeichnis installieren" oder "Dateien installieren" mit dem Firefox-Browser keine große Anzahl an Dateien zum Hochladen an den Inhaltsserver auswählen.

Aktion: Laden Sie eine geringere Anzahl an Dateien mit dem Firefox-Browser hoch, oder verwenden Sie zur Durchführung der Aktion den Internet Explorer.

Die Aktion "MSI installieren" kann auf einem Gerät unter Windows 2000 nicht ausgeführt werden

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Softwareverteilung.

Erklärung: Wenn im Dialogfeld "MSI installieren" die Option *Benutzer während der Installation Administratorrechte einräumen* ausgewählt ist, um dem angemeldeten Benutzer die Rechte eines Administrators zu gewähren, wird der Benutzer bei der Ausführung der Aktion "MSI installieren" auf dem Gerät nach den Anmeldeinformationen gefragt. Auch wenn der Benutzer das richtige Passwort eingibt, schlägt die Aktion fehl.

Aktion: Fügen Sie den Benutzer wie folgt als Teil des Betriebssystems hinzu:

- 1 Führen Sie die MMC (Microsoft Management-Konsole) aus.
- 2 Wählen Sie *Datei > Add/Remove Snap-in* (Snap-in hinzufügen/entfernen) aus und klicken Sie auf *Hinzufügen*.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld zum Hinzufügen eines eigenständigen Snap-ins die Option *Group Policy Object Editor* (Gruppenrichtlinienobjekt-Editor) aus und klicken Sie dann auf *Hinzufügen > Fertig stellen*.
- 4 Klicken Sie auf *Schließen*, um das Dialogfeld zu schließen.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.
- 6 Doppelklicken Sie im Konsolenstammbaumfenster auf *Computerkonfiguration > Windows-Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Lokale Richtlinien > Zuweisung von Benutzerrechten > Als Teil des Betriebssystems einsetzen*.
- 7 Klicken Sie auf *Benutzer oder Gruppe hinzufügen*.
- 8 Geben Sie im Feld *Auszuwählende Objektnamen eingeben* den Benutzernamen ein. Klicken Sie auf *OK*.
- 9 Klicken Sie auf *OK*.

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den empfohlenen Vorgehensweisen bei der Verwendung der Bundles-Komponente von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management:

- ♦ Abschnitt G.1, „Ändern des Aussehens des Menüs "Start" auf einem Windows Vista-Gerät“, auf Seite 189
- ♦ Abschnitt G.2, „Aufnehmen von Anwendungen in das Menü "Start" auf einem Windows Vista-Gerät“, auf Seite 189
- ♦ Abschnitt G.3, „Zuweisen von Bundles zu einem Gerät oder Benutzer“, auf Seite 189
- ♦ Abschnitt G.4, „Namenskonvention für ZENworks Explorer-Ordner“, auf Seite 190

G.1 Ändern des Aussehens des Menüs "Start" auf einem Windows Vista-Gerät

Auf einem Windows Vista-Gerät werden die Ordner im Menü *Start* überlappend angezeigt. So können Sie das Menü *Start* wie unter Windows XP anzeigen lassen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Start*.
2. Klicken Sie auf *Eigenschaften*.
3. Wählen Sie *Klassisches Startmenü* aus.
4. Klicken Sie auf *OK*.

G.2 Aufnehmen von Anwendungen in das Menü "Start" auf einem Windows Vista-Gerät

Auf einem Windows Vista-Gerät können Sie die Ordner im Menü *Start* so anzeigen lassen wie im Menü *Start* von Windows XP.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Start*.
2. Klicken Sie auf *Eigenschaften*.
3. Wählen Sie *Klassisches Startmenü* aus.
4. Klicken Sie auf *OK*.
5. Starten Sie das System neu.

G.3 Zuweisen von Bundles zu einem Gerät oder Benutzer

Weisen Sie einem verwalteten Windows-Gerät nicht mehr als zwei Bundles mit dem gleichen Namen zu, da nur die ersten beiden Bundles, die dem Gerät zugewiesen werden, am Gerät angezeigt werden.

Beispiel: Einem verwalteten Windows-Gerät sind Bundles mit den Namen "test", "Test" und "TEST" zugewiesen. Das erste Bundle, das dem Gerät zugewiesen wird, hat den angegebenen Namen. Bei dem zweiten Bundle, das dem Gerät zugewiesen wird, wird der Name der Verwaltungszone an den angegebenen Namen angehängt. Das dritte Bundle wird jedoch nicht am Gerät angezeigt.

G.4 Namenskonvention für ZENworks Explorer-Ordner

Wenn mindestens zwei ZENworks Explorer-Ordner den gleichen Namen haben, die Schreibweise jedoch unterschiedlich ist, so wird nur ein Ordner mit allen Verknüpfungen des Bundles im Startmenü und im ZENworks Explorer-Fenster angezeigt.

Makros



Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den Makros, die von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management unterstützt werden:

- ♦ [Abschnitt H.1, „Windows-Makros“, auf Seite 191](#)
- ♦ [Abschnitt H.2, „Anmeldeskriptmakros“, auf Seite 194](#)

H.1 Windows-Makros

Ein Windows-Makro ist ein Makro, das die Windows-Verzeichnisse definiert. Die unten aufgeführten typischen Pfade beruhen auf Standardinstallationen und entsprechen möglicherweise nicht Ihrem besonderen Setup.

Angenommen, Sie haben Windows auf Laufwerk D: (beispielsweise D:\WINDOWS) installiert. Eine Anwendung setzt jedoch voraus, dass Windows auf Laufwerk C: (beispielsweise C:\WINDOWS) installiert ist. Mit dem Makro WinDisk können Sie Laufwerk D: für diejenigen Anwendungen, für die dies erforderlich ist, durch Laufwerk C: ersetzen.

Tabelle H-1 *Windows-Makros*

Makro	Beschreibung
\$(AdminTools)	Dateisystemverzeichnis, das die Verwaltungsprogramme enthält, die einem bestimmten Benutzer, der sich bei Windows 2000/XP anmeldet, in der Systemsteuerung angezeigt werden. In der Regel C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Startmenü\Programme\Verwaltung.
\$(AppData)	Dateisystemverzeichnis, das als gemeinsame Ablage für anwendungsspezifische Daten dient. In der Regel C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten.
\$(CommonDesktop)	Dateisystemverzeichnis mit Dateien und Ordnern, die auf den Desktops aller Benutzer angezeigt werden. In der Regel C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop.
\$(CommonPrograms)	Dateisystemverzeichnis mit den Verzeichnissen für die allgemeinen Programmgruppen, die im Startmenü aller Benutzer angezeigt werden. In der Regel C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme.
\$(CommonStartMenu)	Dateisystemverzeichnis mit den Programmen und Ordnern, die im Startmenü aller Benutzer angezeigt werden. In der Regel C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü.
\$(CommonStartup)	Dateisystemverzeichnis mit den Programmen, die im Ordner "Autostart" aller Benutzer angezeigt werden. Diese Programme werden automatisch gestartet, sobald sich ein Benutzer beim System anmeldet. In der Regel ist dies das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart.

Makro	Beschreibung
<code>\${CommonAdminTools}</code>	Dateisystemverzeichnis, das die Verwaltungsprogramme enthält, die allen Benutzern, die sich bei Windows 2000/XP anmelden, in der Systemsteuerung angezeigt werden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Verwaltung</code> .
<code>\${CommonAppData}</code>	Dateisystemverzeichnis, das die anwendungsspezifischen Daten für alle Benutzer enthält, die sich bei Windows 2000/XP anmelden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten</code> .
<code>\${CommonDocuments}</code>	Dateisystemverzeichnis, das die gemeinsam genutzten Dokumente für alle Benutzer enthält, die sich bei Windows 2000/XP anmelden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente</code> .
<code>\${CommonTemplates}</code>	Dateisystemverzeichnis, das die gemeinsam genutzten Dokumentschablonen für alle Benutzer enthält, die sich bei Windows 2000/XP anmelden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Vorlagen</code> .
<code>\${Cookies}</code>	Dateisystemverzeichnis, in dem sich die Cookies des Benutzers befinden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Cookies</code> .
<code>\${Desktop}</code>	Dateisystemverzeichnis zum physischen Speichern von Dateiobjekten auf dem Desktop (nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Desktop-Ordner). In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Desktop</code> .
<code>\${Favoriten}</code>	Dateisystemverzeichnis als gemeinsame Ablage für die favorisierten Elemente des Benutzers. In der Regel ist dies das Verzeichnis <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Favoriten</code> .
<code>\${Fonts}</code>	Virtueller Ordner mit Schriften. In der Regel <code>C:\Windows\Fonts</code> .
<code>\${Verlauf}</code>	Dateisystemverzeichnis, in dem sich die durch den Benutzer aufgerufenen Internetadressen befinden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Verlauf</code> .
<code>\${MyPictures}</code>	Dateisystemverzeichnis, in dem sich die Grafikdateien eines bestimmten Benutzers befinden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien\Eigene Bilder</code> .
<code>\${NetHood}</code>	Dateisystemverzeichnis mit Objekten, die in der Netzwerkumgebung angezeigt werden. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Netzwerkumgebung</code> .
<code>\${Persönlich}</code>	Dateisystemverzeichnis als gemeinsame Ablage für Dokumente. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien</code> .
<code>\${PrintHood}</code>	Dateisystemverzeichnis als gemeinsame Ablage für Druckerverknüpfungen. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Druckumgebung</code> .

Makro	Beschreibung
<code>\${Programme}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den Programmgruppen des Benutzers, die ebenfalls Dateisystemverzeichnisse sind. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Startmenü\Programme</code> .
<code>\${ProgramFiles}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den Programmdateien des Benutzers auf einem 32-Bit-Gerät oder mit den 64-Bit-Programmdateien des Benutzers auf einem 64-Bit-Gerät. In der Regel <code>C:\Programme</code> .
<code>\${Programme32}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den 32-Bit-Programmdateien des Benutzers auf einem 64-Bit-Gerät. Üblicherweise <code>C:\Programme(x86)</code> .
<code>\${ProgramFilesCommon}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den Programmdateien, die von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzt werden. In der Regel <code>C:\Programme\Gemeinsame Dateien</code> .
<code>\${Recent}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den Dokumenten, die der Benutzer zuletzt verwendet hat. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Zuletzt verwendete Dokumente</code> .
<code>\${SendTo}</code>	Dateisystemverzeichnis mit Menüelementen "Senden an". In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Send to (Senden an)</code> .
<code>\${StartMenu}</code>	Dateisystemverzeichnis mit den Elementen des Menüs <i>Start</i> . In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Startmenü</code> .
<code>\${Startup}</code>	Dateisystemverzeichnis, das der Autostart-Programmgruppe des Benutzers entspricht. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Startmenü\Programme\Autostart</code> .
<code>\${TempDir}</code>	Temporäres Windows-Verzeichnis. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp</code> .
<code>\${Schablonen}</code>	Dateisystemverzeichnis als gemeinsame Ablage für Dokumentschablonen. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Vorlagen</code> .
<code>\${UserProfile}</code>	Dateisystemverzeichnis, in dem sich das Profil des angemeldeten Benutzers befindet. In der Regel <code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername</code> .
<code>\${WinDesktop}</code>	Windows-Desktopverzeichnis (<code>C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Desktop</code>).
<code>\${WinDir}</code>	Windows-Verzeichnis. In der Regel <code>C:\WINDOWS</code> .
<code>\${WinDisk}</code>	Laufwerksbuchstabe (plus Doppelpunkt) für das Windows-Verzeichnis. In der Regel <code>C:.</code>
<code>\${WinSysDir}</code>	Windows-Systemverzeichnis. In der Regel <code>C:\WINDOWS\system32</code> .
<code>\${WinSysDisk}</code>	Laufwerksbuchstabe (plus Doppelpunkt) für das Windows-Systemverzeichnis. In der Regel <code>C:.</code>

Hinweis: Zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit dem früheren ZENworks-System können Makros auch in einem der folgenden Formate angegeben werden:

- ♦ `%Makro%`

Beispiel: `%Programme%`

- ♦ `%*Makro%`

Beispiel: `%*Programme%`

H.2 Anmeldeskriptmakros

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Anmeldeskript-Makros aufgeführt:

Tabelle H-2 *Unterstützte Anmeldeskriptmakros*

Makro	Beschreibung
<code>\${COMPUTER_NAME}</code>	Name des Computers. Zum Beispiel: work_pc.
<code>\${DAY}</code>	Nummerischer Tag des Monats. Zum Beispiel: 01, 10, 15.
<code>\${HOUR24}</code>	Uhrzeit im 24-Stunden-System. Zum Beispiel: 02, 05, 14, 22.
<code>\${HOUR}</code>	Uhrzeit. Zum Beispiel: 0 = 12, 13 = 1.
<code>\${LAST_NAME}</code>	Nachname des aktuellen Benutzers (auch als eDirectory™-Nachnamensattribut des Benutzers bekannt). Zum Beispiel: Jonas.
<code>\${MINUTE}</code>	Aktuelle Minute. Zum Beispiel: 02, 59.
<code>\${MONTH}</code>	Aktuelle Monatszahl. Zum Beispiel: 01 für Januar.
<code>\${NDAY_OF_WEEK}</code>	Nummerischer Tag der Woche. Zum Beispiel: 1 für Sonntag, 2 für Montag.
<code>\${NETWORK}</code>	Netzwerkadresse der Arbeitsstation. Zum Beispiel: 01010120.
<code>\${OS_VERSION}</code>	Version des Betriebssystems (OS). Zum Beispiel: v5.00.
<code>\${BS}</code>	Betriebssystemtyp. Zum Beispiel: MSDOS, WIN98, WINNT, WIN2000, WINXP.
<code>\${PLATFORM}</code>	Ausgeführte Plattform. Zum Beispiel: WIN32NT.
<code>\${PHYSICAL_STATION}</code>	MAC-Adresse. Zum Beispiel: 0000C04FD92ECA.
<code>\${SECOND}</code>	Anzahl der Sekunden. Zum Beispiel: 03, 54.
<code>\${SHORT_YEAR}</code>	Kurze Jahreszahl (zweistellig). Zum Beispiel: 97, 00.
<code>\${WINVER}</code>	Windows-Version. Zum Beispiel: v3.11, v4.00.
<code>\${YEAR}</code>	Vollständige Jahreszahl (vierstellig). Zum Beispiel: 2008.

Hinweis: Zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit dem früheren ZENworks-System können Makros auch in einem der folgenden Formate angegeben werden:

- ♦ *%Makro%*

Beispiel: %MONAT%

- ♦ *%*Makro%*

Beispiel: %*MONAT%

Aktualisierungen für Dokumentationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Änderungen am Inhalt der Dokumentation, die seit der ersten Veröffentlichung von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 in diesem *ZENworks-Handbuch zur Softwareverteilung* vorgenommen wurden. Die Änderungen sind in der Reihenfolge ihres Veröffentlichungsdatums aufgelistet.

Die Dokumentationen für dieses Produkt stehen im Web im HTML-Format und als PDF-Datei zur Verfügung. Sowohl die HTML- als auch die PDF-Dokumentationen wurden im Hinblick auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Änderungen auf den neuesten Stand gebracht.

Ob es sich bei der von Ihnen verwendeten PDF-Dokumentation um die neueste Ausgabe handelt, sehen Sie am Veröffentlichungsdatum auf der Titelseite des Dokuments.

Die Dokumentation wurde an folgenden Terminen aktualisiert:

- ♦ Abschnitt I.1, „27. Mai 2009: SP2 (10.2)“, auf Seite 197

I.1 27. Mai 2009: SP2 (10.2)

Die folgenden Abschnitte wurden aktualisiert. Die Änderungen werden unten erläutert:

- ♦ Abschnitt I.1.1, „Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent“, auf Seite 197
- ♦ Abschnitt I.1.2, „Fehlersuche“, auf Seite 198
- ♦ Abschnitt I.1.3, „Makros“, auf Seite 198
- ♦ Abschnitt I.1.4, „Aktionen“, auf Seite 198
- ♦ Abschnitt I.1.5, „Verwalten von Berichten“, auf Seite 198
- ♦ Abschnitt I.1.6, „Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 198
- ♦ Abschnitt I.1.7, „Verwalten von Bundles“, auf Seite 199
- ♦ Abschnitt I.1.8, „Verwalten von Bundle-Gruppen“, auf Seite 199

I.1.1 Verwalten von Bundles unter Verwendung des ZENworks Adaptive Agent

Standort	Änderung
„Verwenden des ZENworks-Fensters als Windows-Shell“ auf Seite 96	Diesen Abschnitt hinzugefügt.

I.1.2 Fehlersuche

Standort	Änderung
Anhang F, „Fehlersuche“, auf Seite 187	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.

I.1.3 Makros

Standort	Änderung
Anhang H, „Makros“, auf Seite 191	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.

I.1.4 Aktionen

Standort	Änderung
Abschnitt E.14, „Aktion - MSI installieren“, auf Seite 147	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.
Abschnitt E.16, „Aktion - Netzwerk-MSI installieren“, auf Seite 151	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.

I.1.5 Verwalten von Berichten

In diesem Abschnitt wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

Standort	Änderung
Abschnitt 3.19, „Anzeigen der vordefinierten Berichte“, auf Seite 77	Diesen Abschnitt hinzugefügt.

I.1.6 Novell File Upload-Erweiterung

In diesem Abschnitt wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

Standort	Änderung
Abschnitt C.2, „Neuinstallieren der Novell File Upload-Erweiterung“, auf Seite 114	Diesen Abschnitt hinzugefügt.

I.1.7 Verwalten von Bundles

In diesem Abschnitt wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

Standort	Änderung
„Dateiversion:“ auf Seite 61	Der Liste der Systemanforderungen wurde die Dateiversion hinzugefügt.
„Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Geräten“ auf Seite 50	Die Option <i>Bundle zu Gerät zuweisen</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in <i>Zu Gerät zuweisen</i> geändert.
„Zuweisen von vorhandenen Bundles zu Benutzern“ auf Seite 53	Die Option <i>Bundle zu Benutzer zuweisen</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in <i>Zu Benutzer zuweisen</i> geändert.
„Aktivieren eines Bundles für die Bereitstellung“ auf Seite 70	Die Option <i>Bundles aktivieren</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in <i>Aktivieren</i> geändert.
„Verhindern der Bereitstellung eines Bundles“ auf Seite 70	Die Option <i>Bundles deaktivieren</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in "Deaktivieren" geändert.

I.1.8 Verwalten von Bundle-Gruppen

In diesem Abschnitt wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

Standort	Änderung
„Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Geräten“ auf Seite 81	Die Option <i>Bundle zu Gerät zuweisen</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in <i>Zu Gerät zuweisen</i> geändert.
„Zuweisen einer Bundle-Gruppe zu Benutzern“ auf Seite 84	Die Option <i>Bundle zu Benutzer zuweisen</i> des ZENworks-Kontrollzentrums wurde in <i>Zu Benutzer zuweisen</i> geändert.

